

## **TALLER OSPF v3**

TELEINFORMÁTICA I - GRUPO 82

## **ESTUDIANTES:**

DAVID FELIPE VEGA SIERRA - 20182020033 CRISTIAN JAVIER MARTÍNEZ BLANCO – 20182020155

## **REPOSITORIO GIT:**

https://github.com/dfvegas11/Teleinformatica1

## PROFESOR:

ALBERTO ACOSTA LOPEZ

Facultad de Ingeniería Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas Bogotá D.C

## Objetivo:


Realizar la conexión de cuatro redes LAN a través del protocolo de enrutamiento OSPF V3 y encontrar una ruta óptima de envío de paquetes basado en la métrica.

## **Especificaciones:**

- 1. Definir cada router con una letra de la A a la D.
- 2. Usar un PC en cada subred.
- 3. Utilizar el software Cisco Packet Tracer.
- 4. Configurar los routers y los PC con direcciones IPV6.

RED	DIRECCIÓN	CONEXIÓN
LAN A	2001:A::/64	Par trenzado
LAN B	2001:B::/64	Par trenzado
LAN C	2001:C::/64	Par trenzado
LAN D	2001:D::/64	Par trenzado
WAN A-B	FF:AA::/126	Cable cruzado
WAN B-C	FF:BB::/126	Cable cruzado
WAN C-D	FF:CC::/126	Cable cruzado
WAN A-D	FF:DD::/126	Cable serial DTE


5. La topología debe ser como la presentada a continuación:



- 6. Realizar la configuración del enrutamiento OSPF V3 en los routers.
- 7. Examinar las tablas de enrutamiento.
- 8. Configurar ancho de banda únicamente para interfaces GigabitEthernet.
- 9. Verificar conectividad de Red.
- 10. Documentar la configuración de OSPF v3.
- 11. Encontrar la ruta óptima del router A al PC de la LAN D, basado en la métrica (costo).

#### **SOLUCIÓN:**

En primer lugar, se realizó la implementación de la topología dada, usando routers 2911 (agregando el módulo HWIC-2T para los puertos seriales), switches 2960 y PC para cada LAN. Además, teniendo en cuenta el tipo de cable usado en cada conexión.



En segundo lugar, se realizó la asignación de los hostname y las direcciones IPV6 en cada router según la tabla dad usando el comando *ipv6 unicast-routing*.

```
Router(config) #hostname A
A(config) #ipv6 unicast-routing
A(config)#int g0/0
A(config-if)#ipv6 address 2001:A::1/64
A(config-if) #exit
A(config)#int g0/1
A(config-if)#ipv6 address FF:AA::1/126
Router(config) #hostname C
C(config) #ipv6 unicast-routing
C(config)#int g0/0
C(config-if) #ipv6 address 2001:C::1/64
C(config-if)#exit
C(config) #int g0/1
C(config-if) #ipv6 address FF:BB::2/126
C(config-if) #exit
C(config)#int g0/2
C(config-if)#ipv6 address FF:CC::1/126
C(config-if)#exit
```

```
B(config) #hostname B
B(config) #ipv6 unicast-routing
B(config)#int g0/0
B(config-if) #ipv6 address 2001:B::1/64
B(config-if)#exit
B(config)#int g0/1
B(config-if) #ipv6 address FF:AA::2/126
D(config) #hostname D
D(config) #ipv6 unicast-routing
D(config) #int g0/0
D(config-if) #ipv6 address 2001:D::1/64
D(config-if) #exit
D(config) #int g0/1
D(config-if) #ipv6 address FF:CC::2/126
D(config-if)#exit
D(config)#int s0/0/0
D(config-if) #ipv6 address FF:DD::2/126
D(config-if)#exit
```

# Configuramos IPV6 en los PC.

IPv6 Configuration	
O Automatic	Static
IPv6 Address	2001:A::2 / 64
Link Local Address	FE80::202:16FF:FE10:110E
Default Gateway	2001:A::1
DNS Server	
IPv6 Configuration	
O Automatic	Static
IPv6 Address	2001:B::2 / 64
Link Local Address	FE80::200:CFF:FE0B:489A
Default Gateway	2001:B::1
DNS Server	
IPv6 Configuration	
IPv6 Configuration  Automatic	Static
	Static     2001:C::2
O Automatic	
O Automatic IPv6 Address	2001:C::2 / 64
O Automatic IPv6 Address Link Local Address	2001:C::2 / 64 FE80::290:21FF:FE96:7204
O Automatic IPv6 Address Link Local Address Default Gateway	2001:C::2 / 64 FE80::290:21FF:FE96:7204
O Automatic IPv6 Address Link Local Address Default Gateway	2001:C::2 / 64 FE80::290:21FF:FE96:7204
O Automatic IPv6 Address Link Local Address Default Gateway DNS Server	2001:C::2 / 64 FE80::290:21FF:FE96:7204
O Automatic IPv6 Address Link Local Address Default Gateway DNS Server IPv6 Configuration	2001:C::2 / 64  FE80::290:21FF:FE96:7204  2001:C::1
O Automatic IPv6 Address Link Local Address Default Gateway DNS Server IPv6 Configuration O Automatic	2001:C::2 / 64  FE80::290:21FF:FE96:7204  2001:C::1
Automatic IPv6 Address Link Local Address Default Gateway DNS Server  IPv6 Configuration Automatic IPv6 Address	2001:C::2 / 64  FE80::290:21FF:FE96:7204  2001:C::1  Static  2001:C::2 / 64

Seguido de esto, se realizó la configuración del protocolo OSPF V3 en cada router configurando el ancho de banda únicamente en las GigabitEthernet como lo indicado en el enunciado del taller.

```
A(config) #ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id, please configure manually
A(config-rtr) #router-id 1.1.1.1
A(config-rtr) #auto-cost reference-bandwidth 1000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
A(config-rtr) #exit
A(config)#int g0/0
A(config-if) #ipv6 ospf 1 area 0
A(config-if) #bandwidth 1000000
A(config-if) #exit
A(config)#int g0/1
A(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
A(config-if) #bandwidth 1000000
A(config-if)#int s0/0/0
A(config-if) #ipv6 ospf 1 area 0
A(config-if) #exit
```

Luego, verificamos la conectividad de la red realizando un envío de paquetes desde el PC de la LAN A hasta los demás PC.

```
C:\>ping 2001:B::2

Pinging 2001:B::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:B::2: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 2001:B::2: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 2001:B::2: bytes=32 time<lms TTL=126
Reply from 2001:B::2: bytes=32 time<lms TTL=126
Ping statistics for 2001:B::2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = lms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 2001:C::2

Pinging 2001:C::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:C::2: bytes=32 time<lms TTL=125

Ping statistics for 2001:C::2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 2001:D::2

Pinging 2001:D::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:D::2: bytes=32 time<lms TTL=124
Ping statistics for 2001:D::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

Podemos ver la tabla de enrutamiento de cada router con el comando show *ipv6* route ospf.

```
A#sh ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       II - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
O FF:BB::/126 [110/2]
     via FE80::20A:F3FF:FEC0:BA02, GigabitEthernet0/1
  FF:CC::/126 [110/3]
     via FE80::20A:F3FF:FEC0:BA02, GigabitEthernet0/1
  2001:B::/64 [110/2]
     via FE80::20A:F3FF:FEC0:BA02, GigabitEthernet0/1
O 2001:C::/64 [110/3]
     via FE80::20A:F3FF:FEC0:BA02, GigabitEthernet0/1
O 2001:D::/64 [110/4]
     via FE80::20A:F3FF:FEC0:BA02, GigabitEthernet0/1
B#sh ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
O FF:CC::/126 [110/2]
     via FE80::201:64FF:FEAA:B102, GigabitEthernet0/2
  FF:DD::/126 [110/65]
     via FE80::20A:41FF:FEC7:E302. GigabitEthernet0/1
  2001:A::/64 [110/2]
     via FE80::20A:41FF:FEC7:E302. GigabitEthernet0/1
O 2001:C::/64 [110/2]
     via FE80::201:64FF:FEAA:B102. GigabitEthernet0/2
  2001:D::/64 [110/3]
     via FE80::201:64FF:FEAA:B102, GigabitEthernet0/2
C#sh ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       Il - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
  FF:AA::/126 [110/2]
     via FE80::20A:F3FF:FEC0:BA03, GigabitEthernet0/1
  FF:DD::/126 [110/65]
     via FE80::2E0:B0FF:FE6C:1002. GigabitEthernet0/2
  2001:A::/64 [110/3]
     via FE80::20A:F3FF:FEC0:BA03, GigabitEthernet0/1
  2001:B::/64 [110/2]
     via FE80::20A:F3FF:FEC0:BA03, GigabitEthernet0/1
  2001:D::/64 [110/2]
     via FE80::2E0:B0FF:FE6C:1002. GigabitEthernet0/2
D#sh ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       Il - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
  FF:AA::/126 [110/65]
     via FE80::20A:41FF:FEC7:E301, Serial0/0/0
  FF:BB::/126 [110/66]
     via FE80::20A:41FF:FEC7:E301, Serial0/0/0
  2001:A::/64 [110/65]
     via FE80::20A:41FF:FEC7:E301, Serial0/0/0
O 2001:B::/64 [110/66]
     via FE80::20A:41FF:FEC7:E301, Serial0/0/0
  2001:C::/64 [110/67]
     via FE80::20A:41FF:FEC7:E301, Serial0/0/0
```

Para encontrar la ruta óptima del router A al PC de la LAN D, basado en la métrica (costo), usamos el comando *ipv6 route 2001:D::2* para que nos indique la ruta óptima para llegar a ese destino.

```
A#sh ipv6 route 2001:D::2

Routing entry for 2001:D::/64


Known via "ospf 1", distance 110, metric 4, candidate default path Route count is 1/1, share count 0

Routing paths:

FE80::20A:F3FF:FEC0:BA02,GigabitEthernet0/1

Last update 00:04:49 ago
```

Y finalmente, como podemos observar la ruta óptima es a través de GigabitEthernet0/1, aunque visualmente pareciera una ruta mucho más larga no lo es ya que este tipo de conexión es mucho más rápida que la de un cable serial.



#### Análisis:

- 1. ¿Qué pasaría con la ruta óptima del router A al PC de la LAN D si en vez del cable cruzado (Copper Cross-Over) en la WAN C-D hubiera un cable serial DTE? ¿Sería la misma? ¿Qué valor tendría su métrica?
  - RTA: La ruta óptima cambiaría y pasaría a ser por la interfaz Serial0/0/0 ya que el costo es de 65 mientras que por la anterior ruta sería de 67.
- 2. ¿Qué sucede si intento hacer un Add Simple PDU de un router a otro desde la herramienta de Packet Tracer ? ¿Por qué?
  - RTA: Si se intenta hacer un Add Simple PDU en ipv6 no funciona ya que en Packet Tracer este tipo de envíos solo funciona para ipv4.

3. Explique que muestra el comando show ipv6 interface brief al usarlo en el router B.

RTA: Muestra la información de las interfaces que tiene el router, en este caso posee 3 GigabitEthernet (activas en este caso), 2 Serial y una Vlan como se muestra en la siguiente imagen.

```
B#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0
                          [up/up]
   FE80::20A:F3FF:FEC0:BA01
   2001:B::1
GigabitEthernet0/1
   FE80::20A:F3FF:FEC0:BA02
   FF:AA::2
GigabitEthernet0/2 [up/up]
   FE80::20A:F3FF:FEC0:BA03
   FF:BB::1
  :ial0/0/0
unassigned
:ial0/0/1
unassigned
Serial0/0/0
                          [administratively down/down]
Serial0/0/1
                         [administratively down/down]
Vlanl
                         [administratively down/down]
   unassigned
```