函数对象和智能指针

directory

- 函数对象
- 智能指针与引用计数

函数对象

函数指针

- void (*func)(int&);返回值//指针符号//声明的变量名//参数列表
- 和数组名类似:
 - 数组名 = 指向数组的第一个元素的指针
 - 函数名 = 指向函数的指针
- 使用auto自动推断函数的类型
 - o auto必须要初始化
 - 例如 自动推断func的类型为void(*)(int&)

```
#include <iostream>
using namespace std;
void increase(int &x){x++;} void decrease(int &x){x--;}
int main() {
    int flag; cin >> flag;
    int arr[] = {1,2,3,4,5};
    // mod1
    void (*func)(int&); //声明函数指针
    if(flag == 1) {func = increase; } else {func = decrease;}
    // mod2
    auto func = flag == 1 ? increase : decrease; //和上两行效果相同

for (int &x : arr) { func(x); cout << x;}
}
```

std::sortSTL函数

#include <algorithm>

```
template<class Iterator>
void sort(Iterator first, Iterator last);
```

```
template<class Iterator, class Compare>
void sort(Iterator first, Iterator last, Compare cmp);
// 比较函数
bool cmp(int a, int b){return a > b;}
```

- 实际上 Compare的类型是bool(*)(int, int) STL提供了预定义的比较函数
- #include <functional>
- 从小到大: sort(arr, arr+5, less<int>())
- 从大到小: sort(arr, arr+5, greater<int>())

函数对象

实际上, greater<int>()是一个对象

- greater是一个模板类
- greater<int> 用int实例化的类
- greater<int>()该类的一个对象
- 它表现的像一个函数, 因此称为函数对象

```
#include <functional>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    auto func = greater<int>();
    cout << func(2, 1) << endl; //True
}</pre>
```

如何实现函数对象

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
template<class T>
class Greater {
public:
    bool operator()(const T &a, const T &b) const {
   // 注意都是const, 因为排序中, comp不能修改数据, 一般情况下comp也不能修改自身
        return a > b;
    }
};
int main(){
    auto func = Greater<int>();
    cout << func(2, 1) << endl; //True</pre>
    cout << func(1, 1) << endl; //False</pre>
    auto func1 = Greater<string>();
   cout << func1("a", "b") << endl;</pre>
}
```

需要重载operator()运算符 并且该函数需要是public访问权

```
#include <iostream>
using namespace std;
class A {
public:
    template <typename T>
    T operator() (T a, T b) {
        cout << a << '+' << b << '=' << a + b << endl;</pre>
        return a;
    }
};
template <typename T>
T addFunc(T a, T b, A& func) {
    func(a, b);
    return a;
}
int main() {
    A func;
    addFunc(1, 4, func);
    addFunc(1.4, 3.8, func);
}
```

实现自己的sort

sort的第三个参数是什么类型?

- template <class Iterator, class Compare>
- 模板类型,可以接受函数指针/函数对象

```
#include <algorithm>
#include <functional>
using namespace std;
bool comp(int a, int b) {
   return a > b;
}
template<class Iterator, class Compare>
void mysort(Iterator first, Iterator last, Compare comp){
//mysort的时间复杂度为0(n^2), std::sort的时间复杂度为0(nlogn)
    for (auto i = first; i != last; i++)
       for (auto j = i; j != last; j++)
           if (!comp(*i, *j)) swap(*i, *j);
}
int main() {
   int arr[5] = \{ 5, 2, 3, 1, 7 \};
   mysort(arr, arr + 5, comp);
   mysort(arr, arr + 5, greater<int>());
    //既可接受函数指针,又可接受函数对象
}
```

自定义类型的排序

假设有一个class People {public: int age, weight; };如何按照年龄从小到大排序?

• 方法一: 重载小于运算符

```
class People {
public:
    int age, weight;
    bool operator<(const People &b) const { return age < b.age; }
};
int main() {
    vector<People> vec = {{18, 50}, {16, 40}};
    sort(vec.begin(), vec.end());
}
```

• 方法二: 定义比较函数

```
class People {
    public: int age, weight;
};

bool compByAge(const People &a, const People &b) {return a.age < b.age; }

int main() {
    vector<People> vec = {{18, 50}, {16, 40}};
    sort(vec.begin(), vec.end(), compByAge);
}
```

• 方法三: 定义比较函数对象

```
class People {
    public: int age, weight;
};

class AgeComp {
public:
    bool operator()(const People &a, const People &b) const {return a.age <
    b.age;}
};

int main() {
    vector<People> vec = {{18, 50}, {16, 40}};
    sort(vec.begin(), vec.end(), AgeComp());
}
```

std::function类

基于虚函数模板设计模式

```
class CalculatorBase {
public:
    virtual string read();
    virtual string calculate(string);
    virtual void calculate(string);
    void process() {
        string data = read();
        string output = calculate(data);
        write(output);
    }
};
```

使用函数对象:

```
void process(ReadFunc read, CalFunc calculate, WriteFunc write) {
    string data = read();
    string output = calculate(data);
    write(output);
}
process(readFromScreen, calculateAdd, writeToFile);
```

• ReadFunc, CalFunc, WriteFunc分别是什么? 参数是函数指针

```
ReadFunc = string(*)(void)
CalFunc = string(*)(string)
WriteFunc = void(*)(string)
```

参数同时包含函数指针和函数对象 想用数组储存选项

```
auto readArr[] = {readFromScreen, ReadFromFile()}
process(readArr[0], calculate, write);
process(readArr[1], calculate, write);
```

- auto是什么类型?
 - 。 无法推导
 - 。 函数指针和函数对象不是同一种类型
- 需要一个类型能够统一两者

统一函数指针和函数对象

• std::function类

- #include <functional>头文件
- 尖括号里是返回值(参数列表)

function为函数指针与对象提供了统一的接口

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <functional>
using namespace std;
class ReadFromFile {
public:
    string operator()(){
       string input;
       getline(ifstream("input.txt"), input);
      return input;
   }
};
string readFromScreen(){
    string input;
    getline(cin, input);
   return input;
}
int main() {
    function<string()> readArr[] =
            {readFromScreen, ReadFromFile()};
    function<string()> readFunc;
    readFunc = readFromScreen; // 允许函数的赋值
    readFunc = ReadFromFile();
    string (*readFunc2)(); // 函数指针
    readFunc2 = readFromScreen;
    //readFunc2 = ReadFromFile(); // 错误, 类型不一致
    return 0;
}
```

对比实现方式

- 使用虚函数实现
 - 。 需要构造基类和子类
 - 。 运行时确定调用函数的地址

- 使用模板实现
 - 。 可以支持函数指针和函数对象 (通过模板,自动重载实现)
 - 。 编译期确定调用函数的地址 (当T不为std::function时)
- 使用std::function实现
 - 。 也可以支持函数指针和函数对象 (通过function的多态)
 - 。 运行时确定调用函数的地址

智能指针与引用计数

智能指针有什么用?

● AB对象共享一个C对象,C对象需由AB内部销毁,应该在AB都销毁的时C才能销毁,那么谁来销毁C?

智能指针

shared_ptr

- #include <memory>
- 构造方法

```
shared_ptr<int> p1(new int(1));
shared_ptr<MyClass> p2 = make_shared<MyClass>(2);
shared_ptr<MyClass> p3 = p2;
shared_ptr<int> p4; //空指针
```

访问对象

销毁对象

• p2和p3指向同一对象, 当两者均出作用域才会被销毁

引用计数

引用计数归0时,销毁对象

```
#include <memory>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    shared_ptr<int> p1(new int(4));
    cout << p1.use_count() << ' '; // 1
    { // begin 作用域</pre>
```

实现自己的引用计数

```
#include <iostream>
using namespace std;
template <typename T>
class SmartPtr; //声明智能指针模板类
template <typename T>
class U_Ptr { //辅助指针
private:
   friend class SmartPtr<T>; //SmartPtr是U_Ptr的友元类
   U_Ptr(T *ptr) :p(ptr), count(1) { }
   ~U_Ptr() { delete p; }
   int count;
   T *p; // 实际数据存放
};
template <typename T>
class SmartPtr { //智能指针
   U_Ptr<T> *rp;
public:
    SmartPtr(T *ptr) :rp(new U_Ptr<T>(ptr)) { }
    SmartPtr(const SmartPtr<T> &sp) :rp(sp.rp) {
       ++rp->count;
  }
    SmartPtr& operator=(const SmartPtr<T>& rhs) {
       ++rhs.rp->count;
       if (--rp->count == 0) //减少自身所指rp的引用计数 pA = pB
           delete rp; //删除所指向的辅助指针
       rp = rhs.rp;
       return *this;
    }
    ~SmartPtr() {
       if (--rp->count == 0)
           delete rp;
    T & operator *() { return *(rp->p); }
   T* operator ->() { return rp->p; }
};
int main(int argc, char *argv[]) {
    int *pi = new int(2);
```

```
SmartPtr<int> ptr1(pi); //构造函数
SmartPtr<int> ptr2(ptr1); //拷贝构造
SmartPtr<int> ptr3(new int(3)); //能否ptr3(pi)???
// 不可以 pi是普通整型指针
//智能指针的构造函数需要接受动态分配的对象指针
//进行内存管理和引用计数
ptr3 = ptr2; //注意赋值运算
cout << *ptr1 << endl; //输出2
*ptr1 = 20;
cout << *ptr2 << endl; //输出20
}
```

shared_ptr的其他用法

- p.get() 获取裸指针
- p.reset()清除指针并减少引用计数
- static_pointer_cast<int>(p)
 - 。 转为int类型指针(和static_cast类似, 无类型检查)
- dynamic_pointer_cast<Base>(p)
 - 。 转为int类型指针(和dynamic_cast类似, 动态类型检查)
- 注意!
 - 。 不能使用同一裸指针初始化多个智能指针

```
int* p = new int();
shared_ptr<int> p1(p);
shared_ptr<int> p2(p);
// 会产生多个辅助指针!
```

- 不能直接使用智能指针维护对象数组
 - o 数组的delete方式; 所有的实现都是delete p;删除数组需要delete[] p;

```
week_ptr<T> p(new T())
```

- 指向对象但不计数
- 弱引用的创建

```
o shared_ptr<int> sp(new int(3));
o weak ptr<int> wp1 = sp;
```

- 弱引用的用法
 - wp.use_count(): 获取引用计数
 - wp.reset(): 清除指针
 - wp.expired(): 检查对象是否无效
 - o sp = wp.lock(): 从弱引用获得一个智能指针

```
#include <memory>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   std::weak_ptr<int> wp;
        auto sp1 = std::make_shared<int>(20);
        wp = sp1;
        cout << wp.use_count() << endl; //1</pre>
        auto sp2 = wp.lock(); //从弱引用中获得一个shared_ptr
        cout << wp.use_count() << endl; //2</pre>
        sp1.reset();
                                                //sp1释放指针
        cout << wp.use_count() << endl; //1</pre>
    } //sp2销毁
    cout << wp.use_count() << endl; //0</pre>
    cout << wp.expired() << endl; //检查弱引用是否失效: True
    return 0;
}
```

独享所有权

- shared_ptr涉及引用计数,性能较差
- 保证一个对象只被一个指针引用使用unique_ptr

- 优点
 - 。 智能指针可以帮助管理内存, 避免内存泄露
 - 。 区分unique_ptr和shared_ptr能够明确语义
 - · 在手动维护指针不可行,复制对象开销太大时,智能指针是唯一选择。
- 缺点
 - 。 引用计数会影响性能

- 。 智能指针不总是智能, 需要了解内部原理
- 。 需要小心环状结构和数组指针