
第五 攝離路分別品 (Vīthimuttaparicchedo)

本品導讀

- 本品主題是在探討「業」與「果」之間的關係,因此將詳細解說「離路心」(包括:結生心、有分心、與死心),及與結生心有關的「投生所在地」與「業」。
 - 本品編排的次序,是以逆向的方式,由果溯因來解說。1.首先介紹有情的「投生所在地」,即:四地三十一界;2.其次說明與「投生所在地」相符的「結生心」;3.然後再分析引生這些果報結生心及生命期間其餘果報心的關鍵——「業」。
- 本品【表解】於「業與果」〈總覽表〉中,以「圖表」的方式,歸納一切世間善、不善心(29 個)與果報心(32 個)。透過該表,讀者可以一目了然:所有世間造業的心與受報的心之間的相對應關係,以及有因果報心(主要執行離路的結生作用)與無因果報心(主要執行六門心路過程的各種果報作用或結生作用)的不同作用。該表等於將阿毘達摩所分析的 89 種心,當中的 61 心(只有不含 20 唯作心與 8 出世間心),做一個系統性的整理。同樣地,於「死亡與結生過程」〈總覽表〉,亦以「圖表」的方式,一個心接著一個心的解說死亡與結生過程的實況。這兩個圖表不僅簡化了複雜的文字,且幾乎包含了本品的精髓。

讀者應注意!上座部佛教認為「死亡與結生過程」,一旦「死心」生起、滅盡後,下一世的「結生心」立即生起,中間並無中陰身。



□ 本品導讀 -- 重點整理

【四種地】歸納有情的「投生所在地」為「四地」三十一界

包括:惡趣地(4界)、欲界善趣地(7界)、色地(16界)和無色地(4界)。

【四種結生】介紹與四種「投生所在地」相符的四種結生心及其壽命

有19種不同品質的心可以作為結生心(及有分心與死心),

包括:2無因捨俱推度心+8八大果報心+9廣大果報心

【四類四種業】列舉四類的四種業

- 1. 依〔作用〕分四種業: 令生業、支持業、妨害業與破壞業。
- 2. 依〔受報次序〕分四種業:重業、臨死業、習慣業與已作業。
- 3. 依〔受報時效〕分四種業:現生受業、次生受業、無盡業、無效業。
- 4. 依〔受報所在地〕分四種業:欲地不善業及其果報、欲地善業及其果報、色地 善業及其果報,無色地善業及其果報。

【死亡與結生過程】說明死亡與結生過程,及一期生命由結生至死亡的過程

四種死亡的因:壽元盡、(令生)業盡(適時死,即福盡)、壽元與業皆盡、 毁壞業生(非時死、橫死)。(cf. Vism.229)


三種死亡的所緣:六種所緣。詳見〈第三品〉「攝所緣」一節。

…→前生死亡 → 今生結生→…

…臨死心路過程 → 死心 → 結生心→(16個)有分心→第一個心路過程…

※ 離路心有三種:結生心、有分心與死心。結生心是每一世生起的第一個心,它緊接著前一世的死心之後生起。結生心滅去後,緊接著有分心生起,執行維持生命的作用,有分心於一期生命裡,介於〔心路過程〕與〔心路過程〕之間發生,一直持續流動著,直至死心生起止;死心滅去,一期生命結束;然後下一世的結生心立即生起。

一期生命裡,結生心與死心只各出現一個心識剎那,分別執行結生與死亡作用後,即滅去;而有分心則與心路過程交互地生起。只要沒有心路過程生起,有分心即持續生滅。它們都是同一種心,緣取同一個所緣,即:前一世「臨死心路過程」的所緣;換言之,今世的結生心、有分心、死心與前一世臨死心路過程的所緣是一樣的。



四地三十一界及其壽命與結生

(Bhūmicatukkam & Patisandhicatukkam)

地 bhūmi			界 avacara	壽量 āyu	結生 paṭisandhi		
			31.非想非非想處地	84,000 大劫	非想非非想處果報心		
ATT AT LIL			N'evasaññān'āsaññā-yatanabhūmi 30.無所有處地 Ākiṇcaññāyatanabhūmi	60,000 大劫	無所有處果報心		
無色地			29. 識無邊處地 Viññāṇañcāyatanabhūmi	40,000 大劫	識無邊處果報心		
Arūpavacarabhūmi			28.空無邊處地 Ākāsānañcāyatanabhūmi	20,000 大劫	空無邊處果報心		
		五	27. 色究竟天 (阿迦尼吒) Akaniṭṭhā	16,000 大劫		慧根強者	
		不	26.善見天 Sudassā	8,000 大劫		定根強者	第果
	第四禪地	小還	25.善現天 Sudassī	4,000 大劫	三果	念根強者	五報
		_	24.無熱天 Atappā	2,000 大劫	1	精進根強者	禪心
色地		天	23.無煩天 Avihā	1,000 大劫		信根強者	
	Catutthajjhāna- bhūmi		22.無想天 Asaññasattā	500 大劫	投生後無任何心識 第五禪果報心		
T -			21.廣果天 Vehapphalā	500 大劫			
Rūpavacara-	75 — ⊯ 76 Tatiyajjhāna-		20.遍淨天 Subhakiṇhā	64 大劫	1		
bhūmi			19.無量淨天 Appamāṇāsubhā	32 大劫	第 <mark>四</mark> 禪果報心		
	bhūmi		18.少淨天 Parittasubhā	16 大劫			
	第二禪地		17.光音天 Ābhassarā 16.無量光天 Appamāṇābhā	8 大劫	笙一,	・三禪果報心	
	Dutiyajjhāna- bhūmi		15.少光天 Parittābhā	4 大劫 2 大劫			
	初禪地		14.大梵天 Mahābrahmā	1 中劫			
	Paṭhamajjhāna- bhūmi		13.梵輔天 Brahmapurohitā	1/2 中劫	初禪果報心		
			12.梵眾天 Brahmapārisajjā	1/3 中劫			
			11.他化自在天 Paranimmitavasavattī	16,000 天歲			
	欲界善趣地		10.化樂天 Nimmānarati (=可意眾天 manāpakāyikā)	8,000 天歲	八大馬	P 報心	
欲地			9.兜率天 Tusitā	4,000 天歲	有些:善果報捨俱推度心		推度心
			8.夜摩天 Yāmā	2,000 天歲			
	Kāmasugati-		7.三十三天 Tāvatimsā (忉利天)	1,000 天歲			
Kāmavacara-	bhūmi		6.四大王天 Cātummahārājikā	500 天歲			
bhūmi			5.人 Manussā	無定數		發者(盲.聾.啞等	等):
			, m , kr ==	A \		捨俱推度心 報捨俱推度心	無
			4.阿修羅 Asurakāya	無定數	有些善	趣:善捨俱推	」 <u>護</u>) 因
	欲界惡趣地		3.餓鬼 Pettivisaya	無定數	不善果報捨俱推度心		
			2.動物 Tiracchānayoni (傍生)	無定數			٠ -
	Apāyabhūmi		1.地獄 Niraya	無定數			

^{*「}人界之百年,實忉利天之一日一夜。其三十夜為一月,其十二月為一年,以此一千年,為忉利天之壽量。」 (《長部 23 經》弊宿經)。 四大王天一晝夜等於人間 50 年,此天天壽 500 歲,以人間 365 天計算,有 900 萬歲。兜率天壽命 57 億 6 萬世間歲。(《善見律毘婆沙》T24.703)

【小劫】:《大毘婆沙論》等謂,人壽自十歲起,每過百年增一歲,至八萬四千歲為增劫之極;又自八萬四千歲起,每過百年減一歲,至十歲為減劫之極。此一增一減,共計 1680 萬年,稱為一小劫。

【中劫】: 謂人壽之一增一減為一小劫。合二十小劫,為一中劫,共計33,600萬年。〔俱舍論卷十〕

【大劫】:80 中劫為一大劫,共計 268 億 8 千萬年。包括成住壞空等四劫,稱為一大劫;乃一期世界之始末。《瑜伽師地論》卷二(大 30.285.3):「又此世間,二十中劫壞,二十中劫壞已空,二十中劫成, 二十中劫成已住。」

^{*} 天壽參考:《增支部》A.3.70./I,213f.; A.8.45./IV,261;《分別論》Vibhanga p.422f。

四個四種業 (kammacatukkam) 〈釋 義〉


	四個四種業	〈釋義〉	例 子
作	令生業 janakakamma	令生業是使善或不善心在結生時,產生結生心、身根色(kalala 羯羅藍、凝滑)、性根色(男或女性)、心所依處色,且在生命期間繼續產生業生色、五根、果報心與心所。只有在臨死時成熟的令生業才能產生結生心,而其他的善與不善業則能在生命期間產生果報。	由於令生業,在生命 期間,前一個心識滅 後,下一個新的心識 緊接著生起。
用	支助業 upatthambakakamma	支助業的業是幫助令生業延長產生的善報或惡 報,或者是支助令生業所生的五蘊。	支助業支助延命,確 保健康、衣食,也可 能支助延長病痛。
	阻礙業 upapīļakakamma	阻礙業是阻礙令生業的業。它縮減令生業的善惡報,妨礙業生五蘊。惡的阻礙業導致原本能投生到高等善趣或家庭的令生業,變成只投生到較低等的善趣或家庭;能投生小地獄的,變成投生大地獄;長命變短命;美貌變醜貌。反之,善的阻礙業則相反的結果。	惡的阻礙業支助惡業 成熟,會導致個人的 財富損失,人際糾 紛;善的阻礙業則導 致相反的結果。
	毀壞業 upaghātakakamma	毀壞業是可以毀壞或中止弱業的業。它不令弱 業繼續產生果報。毀壞業可以是善的或不善 的,但是不可以是唯作的。	惡的毀壞業令他夭 折、瞎眼;善的毀壞 業,則相反的結果。
受報	重業 garukakamma	重業是大罪(mahāsāvajja)、大威力的業(mahānubhāva),不可能有任何其他業可以阻止它的業。它必會產生下一世的結生。不善的重業有五逆罪(無間業)與強烈執取的邪見。善的重業是禪那。	《沙門果經》說阿闍 世王擁有證悟初果的 潛力,因他殺死自己 的父親頻婆沙羅王, 而不能證得。
次序	臨死業 āsannakamma	臨死業是瀕臨死亡前所憶起或所造之業 (maraṇakāle anussaritam, tadā katañca)。親友可以幫助臨終的人(或眾生)提醒如理作意、保持正念、塑造友善的氣氛。	臨終時,惡人憶起以 前造的善業,可能投 生善趣;善人憶起惡 業,可能投生惡趣。
	慣行業 āciṇṇakamma	慣行業是重複造的或習慣造的善或惡業 (abhiṇhaso katam ekavāram katvāpi vā abhiṇhaso samāsevitam.)。在沒有重業、臨死業時,慣行業會決定下一世投生去處。	如經常在街頭布施飯 菜給出家人。
	已作業 kaṭattākamma	已作、已說、已想的業。不屬於重業等業。 沒有上述三種業,已作業會決定下一世投生。	曾經作的任何業。

^{*《}廣釋》(Vibhv.PTS:p.131; CS:p.170):「Abhidhammāvatāra 等說,臨死業比慣行業優先成熟,作此之說。如充滿牛之牛欄,打開門之後,(內)有小牛、壯牛,但近門之牛,即使是老弱之牛,亦得先出。如是縱有重的善不善業,臨近死時,近於臨死(業)者先成熟,此為優先之說。」


	現生受業 (順現法受業) diṭṭhadhammavedanīya-k amma	該世沒有具足的緣使它成熟,即變成無效業。	第一個速行心最弱, 只能在當世受報。
受報	次生受業 (順次生受業) upapajjavedanīya- kamma	次生受業必須在它被造的下一世裡成熟;若在 該世沒有具足的緣以令它成熟,即變成無效。	第七個速行心是第二 弱,只能在下一世受 報。
時效	無盡業(順後次受業) aparāpariyavedanīya- kamma	無盡業是在造業的第二世以後的任何一世裡成熟。只要還在輪迴,永遠不會變成無效。最後身的佛陀與阿羅漢也不能免除無盡業。 「假令經百劫,所作業不亡,因緣會遇時, 果報還自受。」(《根本說一切有部毘奈耶》)	中間五個速行心(第二到第六個),作為生命期間的受報,也可能作為結生。其業力甚至於在未來的十萬大劫還有效。
	無效業 ahosikamma	無效業可以是沒有獲得具足的緣以成熟的現生受業(第一個速行)及次生受業(第七個速行)。	對阿羅漢而言,於未 來世成熟的業都變成 無效業。
受	不善業 akusalakamma	身:殺生、偷盜、邪淫語:妄語、兩舌、惡口、綺語(講廢話、不當時機講話)意:貪婪、瞋恚、邪見「邪見」包括: (1) 斷見 natthika-diṭṭhi否認死後還會以任何形式存在。 (2) 無作見 akiriya-diṭṭhi認為一切業都是無效的,不能產生果報。 (3) 無因見 ahetuka-diṭṭhi認為一切事物皆是偶然產生。	十二個不善心除了掉舉,皆會以「不善果報推度心」在四惡趣產生結生、有分心、死亡心。十二個不善皆能在欲界產生七種不善果報心(五識、領受、推度)。在色界只能產生眼識、耳識、領受、推度。
報所在地	欲界善業 kāmavacarakusala	身:離殺生、離偷盜、離邪淫。 語:離妄語、離兩舌、離惡口、離綺語。 意:無貪、無瞋、正見。 ¹佈施(dāna)、²持戒(sīla)、³修行(bhāvanā)、 ⁴恭敬(apacāyana)、⁵義務(veyyāvacca)、 ⑥回向(pattidāna)、7隨喜(pattānumodana)、 8聞法(dhammasavana)、9說法(dhammadesanā)、 10見正直業(diṭṭhijjukammavasena)。 〔善業另有十波羅蜜(pāramī):¹布施(dāna)、²持戒(sīla)、³出離(nekkhamma 出離欲望)、⁴智慧(paññā聞所成慧、思所成慧、修所成慧)、⁵勇猛精進(vīriya,英雄本色)、⑥忍辱(khanti)、ĵ真實(sacca 不妄語)、8 決意(adhiṭṭhāna 不動搖己意)、9慈(mettā 增益眾生安樂)、10捨(upekkhā 平等心)。〕	◆欲界八大善心(具有 殊勝的(ukkattha 三因 善業)能在欲界結生, 及產生八大果報心,也 能在欲界或色界產生 八種無因果報心。 ◆低劣的(omaka 動機 不純)三因善業及殊勝 的二因善業人條了智相 應大果報心)。 ◆低劣的二因善業只 能產生無因結生,及在 活命期間產生無因果 報心。
	色界善業 rūpavacarakusala	純屬意門。依五禪支的差別而有五種。	前生臨終入色界禪那
	無色界善業 arūpavacarakusala	純屬意門。依所緣的差別而有四種。	前生臨終入無色界禪那

^{*} 六大逆罪(chaccabhiṭhānāni):五逆罪(無間業)與強烈執取的邪見,即殺母、殺父、殺阿羅漢、以惡心出如來身血、破和合僧團、邪信(信仰外道)。

業 與 果〈總覽表〉




ch.5-6



- *「道心」對「道無間果心」,是:無間業緣;「道心」對其餘果心與果定心,則是異剎那業緣
- * 異剎那業緣(nānākkhaṇikakammapaccaya):過去的【善或不善思心所】令〔果報名聚〕生起。

「離路心」與「臨死心路過程」的所緣



離路心的所緣

離路心有三種:結生心、有分心與死心,同一世的離路心都是同一種心,識知相同的目標,即是:識知「前一世臨死心路過程」所識知的目標。今世的結生心、有分心與死心是緣取「前一世臨死心路過程」的目標,而「今世臨死心路過程」的目標在死心之後,即會成為下一世結生心、有分心與死心的目標。

臨死心路過程的所緣

臨死心路過程的所緣是:①業、或②業相、或③趣相,三者之一。

- 1. 業:過去所造的善惡業宛如重新造作一般地呈現於意門。 當時他會覺得自己好像正在造業,譬如:好像正在供養比丘(佈施)、或好像正在看電視、 或好像正在殺蚊子(殺生)等等。
- 2. 業相:呈現過去造該業時所識知的顏色等或所用的東西。

譬如:供養比丘的人可能會看到比丘或所供養的東西;看電視的人可能會看到電視 所播的內容或電視機;打蚊子的人可能會看到蚊子或殺蟲劑。

3. 趣相:呈現下一世即將投生的去處。


死亡與結生過程 (Cutipaţisandhikkamo)

(一) 臨死心路過程 (maraṇāsannavīthi)

【五門臨死心路】(只投生欲界):一期生命的最後一個心路過程,有三型(四種)情況:

- (1)型:「確定」之後,「速行」五次,接著「死心」生起。
- (2)型:「確定」之後,「速行」五次,「彼所緣」兩次,接著「死心」生起。
- (3)型(之一):「確定」之後,「速行」五次,「彼所緣」兩次,(許多)「有分心」生起,接著「死心」生起。
- (3)型(之二):「確定」之後,「速行」五次,(許多)「有分心」生起,接著「死心」生起。


五門死亡與結生過程



【意門臨死心路】: 一期命的最後一個心路過程,意門有三型(四種)情況:

- (1)型:「意門轉向」後,「速行」五次,接著「死心」生起。(欲界觀智等,或色地、無色地眾生)
- (2)型:「意門轉向」後,「速行」五次,「彼所緣」兩次,接著「死心」生起。(欲界)
- (3)型(之一):「意門轉向」後,「速行」五次,「彼所緣」兩次,(許多)「有分」生起, 接著「死心」生起。(欲界)
- (3)型(之二):「意門轉向」後,「速行」五次,(許多)「有分心」生起,接著「死心」生起。(欲界)

意門死亡與結生過程




(二) 結生時(patisandhikāle)

「死心」之後,「結生心」生起(阿羅漢不生起新一世的結生心),之後 16 個「有分心」生起。接著「意門轉向心」(緣取結生心為目標)生起後,再接著七個「速行」(即:欲界邪見不相應無行的貪根心)生起。

【第1個心路過程】(一期生命的第一個心路過程):

過去有分 \rightarrow 有分波動 \rightarrow 有分斷 \rightarrow (7 個)速行 \rightarrow (2 個)彼所緣(有時不出現) \rightarrow 有分



(三)過程說明

- (1)「臨死心路過程」(一期生命的「最後一個識知過程」)結束後;
- (2)「死心」(作為一期生命的「最後一個心」,屬於離路心)立即生起,執行死亡作用 後滅盡,命根即被切斷;緊接著--
- (3) 新一世的「結生心」(作為一期生命的「第一個心」)立刻生起,開始新的一世,結 生心滅盡之後;
- (4) 16 個「有分心」生起;接著--
- (5)「第1個心路過程」生起。當「第1個心路過程」結束後,有分心再次生滅,只要沒有其他心路過程發生,有分心在一期生命中會一直不斷地生滅,直至死心生起。其中,「死心」滅盡後,下一世的「結生心」立即生起,中間並無「中陰身」(antarā-bhava中有)。

換言之:結生心是每一世生起的第一個心,它緊接著前一世的死心之後生起(中間沒有穿插其他任何心)。結生心滅去,緊接著有分心生起,執行維持生命的作用,有分於一期生命裡,介於「心路」與「心路」之間,一直持續流動著,直至死心生起。這世死心生起,執行死亡作用,滅盡後即結束這世生命。緊接著下一世的第一個結生心生起,生命如此一期又一期的開始與結束。

(四)所緣說明(今生的結生心、有分心、死心與前世的「臨死心路」的所緣,及其關係):

三種「離路心」(非路心):結生心、有分心與死心,其實都是同一種離路心,它們緣取同一個所緣,只是名稱與作用不同而已。這三種離路心都不能執行任何新的識知作用;換言之,它們不能識知投生當世的任何事,因為它們緣取的目標,都是前一世「臨死心路過程」(最後一個識知過程)的所緣,亦即:這一世的結生心、有分心、死心與前一世的臨死心路過程,皆取同一個所緣。而「第1個心路過程」緣取的所緣,則是新一世的「結生心」。

死亡與結生過程的所緣及所緣之時


《分別論注》(VbhA.156.; CS:p.148-9):「在結生,約略說,有三種所緣:業、業相、趣相。此中,業:已累積的善不善業。業相:指累積的作(善不善)業的所緣的樣貌。此中,過去百千俱祇劫已作的業,以業或業相來了之後,就生起。」「趣相:在空中出現的某景象,此中,在地獄的話,生起那地方(煎煮罪人)的銅鍋(lohakumbhī)之類。在人間的話,生起母胎(mātukucchi子宮)、毛織品(kambala)、車子(yāna)之類。」

欲地、色地眾生,臨死之際,由五門之一取相應的現在五所緣之一,此是「業相」(kammanimitta)。(在欲界)以五門作為臨死心路過程(maraṇāsannavīthi 瀕臨死亡的心路過程),其結生時,結生心取現在所緣(paccuppannārammaṇa),最初四個有分心也取現在所緣,此後的有分心則是過去所緣(atītārammaṇa),死亡心也是過去所緣。五門心路過程之末,中隔(多個)有分心,緊接著意門臨死心路過程,繼續取五門的所緣為所緣則為過去所緣,其結生時,結生心及最初的有分心,取過去所緣。

(意門)臨死心路過程,所緣若是「業」(kamma)是取過去所緣;所緣若是「業相」(kammanimitta)與「趣相」(gatinimitta),是取現在所緣;緊接著(在欲界)結生心,取現在所緣,最初四個有分心也是取現在所緣,以後的有分心及死亡心都是過去所緣。《阿毘達摩義廣釋》(Vibhv.p.146;CS:p.190)說:「在意門,以趣相進入現在所緣範圍,而在五門,則以業相(進入現在所緣範圍)。在結生與有分時,得到現在所緣:在意門,在結生時最初有四個有分,而在五門,在結生時也同樣得到現在所緣。」Vism.549:「此時他在五心剎那的殘餘之壽於彼同樣的所緣生起結生心。這是在以過去所緣(為緣)的死心之後,而轉起以現在所緣(為緣)的結生。」


臨死心路過程,入色界禪那,以概念(離時)當作所緣,而投生色界天;若入空無邊處(第一無色界)及無所有處(第三無色界),都是以概念(離時)當作所緣,(在該界)結生時,結生、有分、死亡心都是取離時所緣。臨死心路過程,入識無邊處(第二無色界善心,以第一無色界善心為所緣)及入非想非非想處(第四無色界善心,以第三無色界善心為所緣),它們都是以無色界心(業相)當作所緣,(在該界)結生時,結生、有分、死亡心都是取過去所緣。(DhsA.p.416.; CS:p.442)五門、意門死亡與結生過程「取現在所緣」的圖示:

五門死亡與結生過程(cutipaţisandhikkama vīthi)



* 在「速行」或「彼所緣」之後,掉入「有分」(許多個),之後,「死心」再生起,則結生之後,取過去所緣。

意門死亡與結生過程(cutipatisandhikkama vīthi)



* 在「速行」或「彼所緣」之後,掉入「有分」(許多個),之後,「死心」再生起,則結生之後,取過去所緣。

死後投生

結生(paṭisandhi)為生命開始的第一個心識,為 19 個成熟果報(vipāka)之一,共有五類:一、不善果報捨俱推度。二、善果報捨俱推度。三、欲界八大善果報(含悅或捨、有智或無智、有行或無行)。四、色界(初禪至第五禪)五個善果報。五、無色界(空無邊處至非想非非想處)四個善果報。「不善果報捨俱推度」是八種貪根心(含悅或捨、邪見或無邪見、有行或無行)、兩種瞋根心、一種癡根心(疑)的果報。推度(santīraṇa)有五種作用,在此只執行結生作用。不善果報、善果報捨俱推度皆是無因的果報心,無因是指沒有無貪、無瞋、無癡之因,或沒有貪瞋痴之因。

投生法則--凡夫(結生)

此	生	(下一生)投生	(下一生) 不 投 生
, , , , ,	色 地 a-bhūmi	1.同一處或更高層的無色地 2.欲地善趣三因 (另有經說,見註3)	比原處較低的無色地 色地 欲地無因及二因
色 地rūpa-bhūmi	無想天	1.欲地二因 2.欲地三因 (另有經說,見註3)	無色地 色地
rupu erum	初禪~ 第四禪	1.色地(不含五淨居天)、無色地 2.欲地二因及三因 (另有經說,見註3)	凡夫不投生五淨居天 欲地無因(善趣、惡趣)
欲地	三因者	欲地(善趣:三因.二因.無因,惡趣) 色地(不含五淨居天)、無色地	凡夫不投生五淨居天
kāma-bhūmi	二因或無因	欲地 (善趣:三因.二因.無因) 惡趣:無因	色地、無色地

投生法則--聖者(結生)

此生	(下一生)投生	(下一生) 不 投 生	
初果 (須陀洹)	具三因,人或天界	1.四惡趣 2.無想天 3.五淨居天	
二果(斯陀含)	具三因,人或天界	1.四惡趣 2.無想天 3.五淨居天	
三果 (阿那含)	具三因,(五)淨居天,或任何禪天	1.四惡趣 2.無想天 3.欲地	
四果 (阿羅漢)	死後不投生		

- 註:1. 無因與二因眾生,無法證道果、得禪那(因此無法投生色地與無色地)。
 - 2. 往生無色地之前若已證初果者,則可進一步證二、三、四果,否則不能證任何道.果,因為他 沒有耳根可聞法。
 - 3.《增支部》(A.4.125./II,129.)說初禪天乃至第四禪天,命終亦往生地獄、傍生、餓鬼。 《增支部》(A.3.114./I,267-8)說空無邊處天、識無邊處天、無所有處天命終亦往生地獄、傍生、餓鬼。
 - 4. 修初、二、三、四禪出定後,不念一切想,或念無想界,可得無想定,死前入無想定生到無想天。
 - 5. 三果(Anāgāmino 阿那含)可轉生到任何禪天。若修至第四禪,隨其五根的狀態,轉生到相應的五淨居天之一。(cf. Vibhv.p.142.)
 - 6. 論文說:「在(五)淨居天,諸凡夫完全不被許可,諸預流和一來同樣(完全不被許可)。在無想(天) 與惡趣(地),諸聖者不被許可。」(原載〈嘉義新雨雜誌〉第29期,1999.6.。2008.10.修訂)

〈5.攝離路分別〉問題思考

- ()1. 原本長命的業,變成短命是:1.令生業 2.支助業 3.阻礙業 4.毀壞業
- ()2. 臨終時出現「以前造業所用的工具」是屬於:1.業 2.業相 3.趣相
- ()3. 結生時產生結生心及業生色是:1.令生業 2.支助業 3.阻礙業 4.毀壞業
- ()4. 哪一種心不能產生結生心? 1. 道心 2. 掉舉 3. 生笑心 4. 以上皆是
- ()5. 投生到惡趣的有情,能生起:1.善心 2.禪那心 3.道果心 4.神通心
- ()6. 欲地二因人下一世的結生心可能是:1.無因 2.二因 3.三因 4.以上皆有可能
- ()7. 做夢生起的是:1.五門心路過程 2.意門心路過程 3.離心路過程
- ()8. 無想有情結生時,能生起:1.結生心 2.色命根 3.心所依處 4.以上皆有可能
- ()9. 一期生命的最後一個心路過程(Maraṇāsannavīthi 臨死心路過程)生起的速行有:1.7次 2.5次 3.以上皆有可能
- ()10.何類有情出生後不生起貪心:1.梵天 2.無想天 3.三果聖者 4.阿羅漢
- ()11.無眼睛是:1.不善果報 2.善果報 3.視情況,有時是善果報,有時是不善果報
- ()12.決定投生的力量是:1.與父母的緣份 2.行蘊 3.識蘊 4.五蘊(缺一不可)
- ()13.欲地的三因人死後投生:1.欲地 2.色地或無色地 3.淨居天 4.以上皆有可能
- ()14.可以作為心路過程的果報心包括:1.欲界八大果報心 2.色界果報心 3.無色界果報心 4.以上皆有可能
- ()15.每世第一個心路過程(paṭisandhikāle)的速行是:1.以結生心為目標 2.欲界速行心 3.邪見不相應無行的貪根心 4.以上皆是
- ()16.死心的作用:1.產生結生 2.脫離生存 3.中止呼吸 4.以上皆是
- ()17. 結生心不會是: 1. 無因 2. 一因 3. 二因 4. 三因
- ()18.先天殘缺的人, 結生心是:1.無因不善推度 2.無因善推度 3.二因 4.以上皆有可能
- ()19.邪見包括:1.不信因果 2.一切都是自然產生 3.有情是由於偶然產生 4.以上皆是
- ()20.受報的次序何者錯誤:1.臨死業先於慣行業 2.已作業先於臨死業 3.重業先於慣行業 4.以上皆是
- ()21.阿羅漢的死心是: 1.無因 2.一因 3.二因 4.三因
- ()22.「死處」的位置:1.速行及結生之間 2.彼所緣及結生之間,3.有分及結生之間 4.以上皆是
- ()23.業若未在被造的那一世受報,即變成無效,是:1.第1 速行 2.第2~6 速行 3.第7 速行 4.以上皆非
- ()24.分裂僧團的惡業是:1.臨死業 2.已作業 3.重業 4.惡意業
- ()25.佛陀或阿羅漢在世的時侯:1.有不善果報心 2.沒有無記心 3.只有善果報心 4.以上皆是

***** *** *****

- 1. 以智不相應的結生心投生,會產生什麼果報心?
- 2. 描述死亡與投生的過程。
- 3. 低劣的三因善業可以產生什麼結生心?
- 4. 怎麼知道自己是無因生,或者是二因、三因生?
- 5. 什麼眾生死後不產生結生心?
- 6. 列舉不能生起於心路過程的心。
- 7. 請描述阿那含果投生的情況?(課外題)
- 8. 死後是否有中陰身(antarā-bhava 中有)?(課外題)
- 9. 阿羅漢的臨終速行心取何目標?(申論題)
- 10.如何判斷眾生是否命根斷?(申論題)

