





## المقدمة:

هل لديك برنامج خاص ترغب بربطه مع خدمة رسائل الجوال SMS ؟

Mobily.ws لرسائل الجوال تقدم لك خدمة بوابات الإرسال SMS Gateway أو ما يعرف بـ SMS API ، والتي يمكنك من خلالها بكل سهولة ربط خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة SMS مع برنامجك أو موقعك أو نظامك مهما كانت لغة البرمجة المستخدمة فيه. بوابات الإرسال الخاصة بنا فيها العديد من المميزات الخاصة برسائل الجوال SMS وهي آمنة وذات موثوقية عالية ويمكنك ربطها مع نظامك من خلال فريق المبرمجين الخاص بك ووفق معطياتك ومواصفاتك الخاصة ... هذه البوابات عبارة عن روابط يمكنك الإتصال معها من خلال بروتوك ولات HTTPS/HTTP مباشرة.

## قبل البدء!

- من المهم المعرفة ببعض الأمور البرمجية، قبل البدأ بالتعامل مع هذا الملف.
- Mobily.ws تقدم عددا من الرسائل المجانية عند فتح حساب جديد ، حرصا منا على تخفيف تكاليف عملية الفحص.
- عند عمل الغحص يغضل إرسال رسالة بتاريخ ووقت لاحق، بحيث تتأكد من وصل الرسالة إلى حسابك فـي موقـــ3 Mobily.ws وتحديــدا أرشيف الرسائل المؤقتة ، وبعدها يمكنك حذفها وبهذا لن تخصم تكلغة الرسائل من الرصيد الخاص بك.
  - عند الإرسال يجب كتابة الأرقام المرسل لها بالصيغة الدولية بدون أصغار وبدون الرمز (+).
- يمكنك تحديد اسم مرسل لرسائلك ، ويجب أن يكون معرف من موقح Mobily.ws وشركات الإتصالات "وسوف يـتم توضيح طريقـة تفعيل رقم الجوال كإسم مرسل لاحقاً". إسم المرسل يجب أن يتكون من أحرف أو أرقام أو كليهما معا (بدون رموز خاص¤) ولايتجاوز طوله 11 خانة في حال كان إسم المرسل مكون من أحرف وأرقام معا و لا يتجاوز طوله 12 خانة في حال كان إسم المرسل هو رقم الجوال الخاص بك.

## ميزات Mobily.ws SMS API.

الإتصال ببوابة Mobily.ws سهل وبسيط ، ويمكن عمله من خلال HTML (نماذج لغة HTML) بحيث ترسل البيانات على شكل POST ، أو يمكنك إرسال البيانات مباشره على رابط البوابة API URL من خلال Query String بحيث ترسل على شكل GET. عند الحاجة لإرسال كمية كبيرة من البيانات نوصي بإستخدام الطريقة الأولى POST ، وذلك لأن الطريقة الثانية GET لا تدعم إرسال البيانات الكبيرة.

عنـد الإتصـال ببوابـة الإرسـال عـن طريـق بروتوكـولات HTTPS/HTTP يجـب أن تكـون البيانـات المرسـلـة للبوابـات مجهـزة بـالترميز المطلـوب، وهـو كالتالي: إسـم المرسـل يجـب أن يكـون علـى تشـغير خـاص وهـو URL-Encoded، وكـذلك نـص الرسـالة يجـب أن يكـون علـى تشـغير خـاص هـو Unicode.

ملاحظ ه بخصوص إسلم المرسل: يجلب الإرسال بإستخدام إسلم مرسل معلرف، ويجلب التقيلد بحالة الحلوف ملن حيث Lowercase أو Uppercase، قبل تشفيرها إلى URL-Encoded، أي كما تم تعريف إسم المرسل في حسابك الخاص.



## دعنا نبدأ:

من أجل إستخدام بوابات الإرسال الخاصة بموقى Mobily.ws، فإنه يجب الحصول على حساب خاص بك في موقعنا أولا، وفيما يلـي شـرح لعمليـة التسجيل، بالإضافه لعرض الرصيد وطريقة طلب شحن الرصيد لحسابك الخاص في موقعنا.

## عملية التسجيل :

يمكنك التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي: <u>http://www.mobily.ws/sms/index.php</u>، ومن ثم الذهاب إلى صفحة "سجل الآن مجانا" وستحصل على رصيد مجاني مباشرة ومن ثم يمكنك طلب تفعيل إسم المرسل الخاص بك من أجل إرسال رسائل الجوال SMS مـن خـلال بوابـة الإرسال.

ملاحظه؛ رقم الجوال المستخدم في عملية الإشتراك يتم تفعيل تلقائيا كإسم مرسل للحساب.

## عملية عرض الرصيد وإعادة الشحن.

يمكنك معرفة رصيدك مباشرة من خلال الـدخول إلـى حسابك فـي الموقـع، ومـن ثـم الـذهاب إلـى صـفحة الإرسـال حيـث يُعـرض الرصـيد أعلـى الصفحة بالشكل التالي **100/70**، وتمثل **100** رصيدك الكلي و **70** رصيدك الحالي، كذلك يمكنك معرفة رصيدك من خلال بوابـة الرصـيد وسـيتم توضيحها لاحقا.

ملاحظه؛ تخصم النقاط بناء على طول الرسائل المرسلة، وتمثل كل نقطه رسالة، وتحسب طول الرسالة كالتالي:

- الرسائل باللغة الإنجليزية؛ طول الرسالة 160 حرف (نقطة واحدة)، وفي حال تم إرسال رسالة متصلةباللغـة الإنجليزيـة طولهـا أكثـر مــن 160 حرفا، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 153 حرفا، والثانية 153 حرفا، وهكذا...
- الرسائلباللغة العربية؛ طول الرسالة 70 حرف (نقطة واحدة)، وفي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة العربية طولها أكثر من 70 حرفا، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 67 حرفا، والثانية 67 حرفا، وهكذا...

### عملية طلب شحن الرصيد:

بعد الدخول على حسابك في موقعنا، فإنـه يمكنـك طلـب شـحن رصـيدك، مـن خـلال رابـط شـحن الرصـيد الموجـود فـي القائمـة الجانبيـه، وبعـد الضغط على الرابط تظهر لك مجموعة من الأوامر، ويجب إختيار الأمر: اضافة طلـب شـحن، ومـن ثـم تعبئـة النمـوذج بالبيانـات المطلوبـة، مـن أجـل تقديم طلب الشحن، مـ٤ العلم أنه يتم شحن الرصيد خلال ساعتين على الأكثر، وذلك بعد التحقق من الإشتراك والإيداع التابـ٤ لطلب الشحن.

## العمليات الرئيسية من خلال API :

يقدم موقعنا مجموعة من البوابات الرئيسية التي تقوم بعملية الإرسال بشكل كامل بالإضافة إلى إمكانية التحقق مـن قيمـة الرصيد الحـالي، وتفعيل إسم المرسل، وتغيير كلمة المرور أو إسترجاعها، وجميع البوابات تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهي على الشكل التالي:

- الرابط الخاص بالبوابة.
- 2. معلومات المستخدم، اسم المستخدم وكلمة المرور.
  - 3. المعلومات المطلوبة من البواية.

#### أمثله

- 1. http://www.mobily.ws/api/balance.php?mobile=96655555555\$password=123456
- 2. http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558.password=123456&numbers=966555555558.sender=NEW%20 SMS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E0 0770073&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=68&domainName=mySite.com&msgId=15176

<u>ملاحظه؛</u> عند إدراج الرابط الخاص بالبوابة، بالإضافة للبيانات المطلوبة معه ضمن شريط العنـوان Address Bar فـي متصـفح الإنترنـت، فـإن البوابـة تقوم بإرجاع قيم معين تدل على نتيجة العملية المطلوبة.



# شرح البوابات الرئيسيه الموجودة في موقع Mobily.ws:

## 1. بوابة التحقق من حالة الإرسال في موقع Mobily.ws

تــوفر هـــذه البوابــة إمكانيــة التحقــق المباشــر مــن حالــة الإرســال فـــي موقـــع Mobily.ws ، والبوابــة موجـــودة علـــى الــرابط التــالي: http://www.mobily.ws/api/sendStatus.php

#### هذه البوابة لا تستقبل أية قيم.

### مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1: يمكنك الإرسال الآن. غير ذلك: الإرسال متوقف الآن.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/sendStatus.php

## بوابة تغيير كلمة المرور

تــوفر هـــذه البوابــة إمكانيــة تغييــر كلمــة المــرور الخاصــة بحســابك فــي موقـــع Mobily.ws ، والبوابــة موجـــودة علـــى الــرابط التــالي: http://www.mobily.ws/api/changePassword.php

#### تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. mobile رقم الجوال (اسم المستخدم).
  - password: كلمة المرور القديمة.
  - newPassword: كلمة المرور الجديدة.

### مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.

2؛ كلمة المرور القديمة غير صحيحة.

3؛ عملية تغيير كلمة المرور تمت بنجاح.

4؛ كلمة المرور الجديده غير صحيحة.

## أمثلة :

- $1. \quad http://www.mobily.ws/api/change Password.php? mobile = 9665555555558 password = 123456 \& new Password = 987654 \\ new Password = 123456 \& new Password = 123456 \\ new Pa$
- 2. http://www.mobily.ws/api/changePassword.php?mobile=966501111111&password=Efg1256&newPassword=Abc9854

### بوابة إسترجاع كلمة المرور

تــوفر هـــذه البوابــة إمكانيــة إســترجاع كلمــة المــرور الخاصــة بحســابك فــي موقــع Mobily.ws ، والبوابــة موجــودة علـــى الــرابط التــالي: http://www.mobily.ws/api/forgetPassword.php

#### تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- .mobile .1
- 2. type: لتحديد كيفية إرسال كلمة المرور (1: إرسال كلمة المرور على الجوال ، 2: إرسال كلمة المرور على الإيميل، ويجب توفر الإيميل
  بالشكل الصحيح ضمن المعلومات الشخصية).

### مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.

2:الإيميل الخاص بالحساب غير متوفر.

3: تم إرسال كلمة المرور على الجوال بنجاح.

4: رصيدك غير كافى لإتمام عملية الإرسال.

5؛ تم إرسال كلمة المرور على الإيميل بنجاح.

6: الإيميل الخاص بالحساب غير صحيح.

7: رقم الجوال الخاص بالحساب غير صحيح.



أمثلة:

- 1. http://www.mobily.ws/api/forgetPassword.php?mobile=9665555555558type=1
- 2. http://www.mobily.ws/api/forgetPassword.php?mobile=9665555555558type=2

### 4. الإستعلام عن الرصيد

توفر هذه البوابة خدمة الإستعلام عن رصيدك في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/balance.php

#### تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- .mobile .1
- .password .2

### مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة بشكل خاطئ، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.
  - 2: كلمة المرور غير صحيحة.

في حال كانت القيم صحيحة سوف تكون نتيجة الإستعلام على الشكل التالي (كمثال)؛ 100/70 حيث تمثل 70 (نقطـه) الرصـيد الحـالي و 100 (نقطه) الرصيد الكلي.

أمثلة:

- 1. http://www.mobily.ws/api/balance.php?mobile=966555555558password=987654
- 2. http://www.mobily.ws/api/balance.php?mobile=9665011111111&password=Abc9854

## 5. الإرسال

توفر هذه البوابة خدمة الإرسال من خلال موقع Mobily.ws ، البوابة موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/msqSend.php

#### تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه :

- .mobile .1
- .password .2
- 3. numbers الرقم أو الأرقام التي سيتم الإرسال لها، ويجب أن تكون بالصيغة الدولية وبدون أصفار أو الرمز (+)، ويفصل بين كـل رقـم وآخر الرمز (٫) "موجود فوق حرف الواو"، مـَّ الإنتباه إلى أن أقصى عدد يمكن الإرسال له خلال المرة الواحدة هو 120 رقـم فقط. (في حال تم إرسال البيانات بطريقة GET).
  - sender .4! إسم المرسل.
- **ملاحظة :** في حال تم الإرسال إلى أرقـام شـبكات الجـوال السـعودية أو شـبكات الجـوال الإماراتيـة، فإنـه يجـب الإرسـال مــن خـلال الأسماء المفعلة لك فقط.
- 5. msg: نص الرسالة، يمكن تمرير نص الرسالة كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام UTF-8 ، غير ذلك يجب تشغير نص الرسالة بصيغة Unicode ، ويمكنك تشغير نص الرسالة مــن خــلال دالـة convertToUnicode الموجــودة فــي كــل الأمثلـة البرمجيـة الخاصــه ببوابات الإرسال.
  - **ملاحظه:** بوابة الإرسال الخاصه بنا تدعم اللغة العربية والإنجليزية فقط.
- 6. lang، يجب تمرير هذا المتغير بالقيمة 3 في حال كان ترميز النظام UTF-8 وتم تمرير نـص الرسالة كما هـو، غيـر ذلـك فـي حـال تـم تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode ، فإنه لا داعي لإرسال هذا المتغير على بوابة الإرسال.
- 7. dateSend: تاريخ إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى تاريخ معين مـن أجـل إرسالها بـه، ويجـب أن يكون التاريخ بالشكل التالي mm/dd/yyyy.
- **ملاحظة :** في حالة عدم الحاجة إلى هذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسلة ، وفي حال إرسال قيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير أو في حالة وضع تاريخ خطأ أو تاريخ قديم فإن سيتم إرسال الرسالة فوراً .
- السالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى وقت معين من أجل إرسالها بـه، ويجب أن يكون الوقت بالشكل التالى hh:mm:ss.

#### <u>ملاحظات :</u>

في حالة عدم الحاجة إلى هذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسلة.



- في حالة إرسال القيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير مع تحديد قيمة للمتغير dateSend فإن الوقت الذي سيتم
  إرسال الرسالة به هو الساعة 0:00:00 في التاريخ المحدد.
- في حالة تحديد تاريخ الإرسال بتاريخ اليوم وتحديد وقت الإرسال بوقت سابق للوقت الحالى سيتم إرسال الرسالة فوراً.
- 9. deleteKey . مغتاح حذف الرسائل المؤقتة (اختياري) ، ويمكنك من خلال هذه القيمة حذف الرسالة (المؤقتة فقط) قبل إرسالها من موقع deleteKey . موقع Mobily.ws من خلال بوابة حذف الرسائل. كل رسالة مؤقتة يجب أن يكون لها قيمة خاصه لهـ ذا المتغير، بحيث يتم ربط هذه القيمة بالرسالة المؤقته التي أرسل معها، أي انه يجب إستخدام قيمة مختلفة في كل عملية إرسال للرسائل المؤقتة، لأنه سيتم حذف جميع الرسائل المؤقتة التابعة لهذا الرقم دفعة واحدة في حال تم إستخدام نفس القيمة مع أكثر من رسالة.
- msgId .10؛ رقم الرسالة (اختياري) ، يمكنك إستخدامه في حال رغبتك بتكرار إرسال نغس الرسالة (نغس إسم المرسل ونغس النص ونغس النص ونغس النص ونغس النص ونغس الأرقام المرسل لها) خلال ساعة من وقت إرسال الرسالة الأولى ، حيث أننا في Mobily.ws لانسمح بتكرار عملية إرسال نغس الرسالة إلا بعد مرور ساعه من إرسال الرسالة الأولى، وعليه عند رغبتك بتكرار إرسال نغس الرسالة خلال ساعه من إرسال الرسالة الأولى قم بتمرير قيمة معينة مع الرسالة المكررة من خلال هذا المتغير إلى بوابة الإرسال، طبعا في حال كنت تريد تكرار الرسالة أكثر من مرة قم بتمرير قيمة مختلفة مع كل عملية إرسال.
- applicationType .11، وقيمته (68) ويجب تمريره دائما عنـد الإرسـال مـن خـلال البوابـة، وهـو خـاص بـالأمور الإحصـائية فـي موقـع Mobily.ws.
- domainName .12. إسم الموقع (اختياري) ، ويمكنك إرسال إسم الموقع الذي يتم منه الإرسال إلى بوابة الإرسال من خلال هذا المتغير . notRepeat: حذف تكرار الأرقام (اختياري) ، عند إرسال هذا المتغير بالقيمة 1 إلى بوابة الإرسال سيتم حـذف الأرقام المكررة مـن الإرسالية قبـل إرسالها

## مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: تم الإرسال.
- 2: الرصيد = 0.
- 3: الرصيد غير كافى.
- 4؛ رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
  - 5؛ كلمة المرور خاطئة.
- 6: بوابة الإرسال لا تستجيب، حاول الارسال مرة أخرى.
  - 13: إسم المرسل غير مقبول.
- 14: إسم المرسل المستخدم في الإرسالية غير معرف.
  - 15: الأرقام المرسل لها غير صحيحه أو فارغه.
    - 16: إسم المرسل فارغ.
  - 17: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.
    - 18؛ تم ايقاف الارسال من المزود.
- 19: قيمة المتغير applicationType غير صحيحة أو لم يتم إرسالها.

## مثال: رابط الإرسال بالقيم المطلوبه فقط

http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456&numbers=966555555558sender=NEW%20SMS &msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E0077007 3&applicationType=68

#### مثال: رابط الإرسال بجميع القيم الموجودة

http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456&numbers=966555555558sender=NEW%20SMS &msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E0077007 3&timeSend=0&dateSend=0&deleteKey=4T& msgId=15174&applicationType=68&domainName=localhost&lang=0&notRepeat=1

#### مثال: رابط الإرسال في حال الترميز UTF-8 وإستخدام المتغير lang بالقيمة 3

http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=96655555558password=123456&numbers=96655555558sender=NEW%20SMS &msg=مليكم=88&lang=3

### مثال: الإرسال لاحقا (في وقت محدد)

http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=9665555555558password=123456&numbers=9665555555558sender=NEW+SMS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073&timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2009&applicationType=68

## 

 $\label{lem:http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=96655555558} has sword=123456 \& numbers=966555555558 & sender=NEW+SMS \& msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073 \& timeSend=17:30:00 \& dateSend=12/30/2009 \& deleteKey=4T \& application Type=68 \\$ 



#### مثال: طلب حذف الأرقام المكررة

#### مثال: تكرار الإرسال خلال نفس الساعه (بإستخدام دالة: msgId)

http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=9665555555558password=123456&numbers=9665555555558sender=NEW%20 SMS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E 00770073&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=68&msgId=15174

 $\frac{\text{http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456\&numbers=966555555558sender=NEW\%20SMS}{\text{\&msg}=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E0077007}{3\&timeSend=0\&dateSend=0\&applicationType=68\&msgId=15175}$ 

## الإرسال بإستخدام قالب رساله موحد

تـــوفر هـــــذه البوابــــة خدمــــة إرســــال رســــالة ذات قالــــب موحــــد لأرقـــام مختلفـــة، والبوابـــة موجـــودة علــــى الـــرابط التـــالي: http://www.mobily.ws/api/msgSendWK.php

#### مثال على الإرسال بإستخدام قالب للرساله:

نص الرساله "القالب العام"؛ مرحبا بك أخى (1)، ينتهى إشتراكك بتاريخ؛ (2).

عند الإرسال إلى مجموعه من الأرقام يتم تعريف قيمة خاصه بكل رقم بحيث يتم التعويض عن الرمزين (1) و (2) بالقيم الخاصه بالإرقام، وهذه القيمة تسمى msgKey.

msgKey = "(1),\*, name,@,(2),\*, name2 \*\*\*";

#### شرح الرموز:

- 1. (1)، (2)،...: للدلاله على الرموز التي يجب التعويض عنها
- 2. \*تفصل بين الرمز المطلوب إستبداله في الرسالة والقيمة المستبدل بها.
  - قصل بين تعريف الرمز الأول وقيمته والرمز الثانى وقيمته.
    - 4. \*\*\* تفصل بين قيم الرسالة الأولى وقيم الرسالة الثانية.

#### تطبيق المثال:

نص الرساله "القالب العام"؛ مرحبا بك أخى (1)، تاريخ إشتراكك لغاية (2).

."2008/10/10,\*,(2),@,محمد,\*,(1) \*\*\*2008/10/12,\*,(2),@,محمد,\*,(1)":msgKey

اللون الأخضر: قيم الرساله الأولى.

### اللون الأحمر؛ قيم الرسالة الثانية

الأرقــام: عــدد الأرقــام يجــب أن يســاوي عــدد الرســائل فــي msgKey، وبالتــالي فإنــه ســوف نســتخـدم رقمــين حســب المثــال الموجــود: 9664444444444 ، 9665555555555

سوف تصل الرسالة إلى الأرقام بالشكل التالى:

الرقم 96655555555555555555555. مرحبا بك أخى محمد ، تاريخ إشتراكك لغاية 2008/10/12

الرقم 9664444444444 مرحبا بك أخى أ<mark>حمد</mark> ، تاريخ إشتراكك لغاية 10/10/<mark>2008</mark>.

#### تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2
  - .numbers .3
    - .sender .4
- 5. msg: نصالرسالة، يمكن تمرير نص الرسالة كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام UTF-8 ، غير ذلك يجب تشغير نص الرسالة بصيغة Unicode ، ويمكنك تشغير نص الرسالة مـن خـلال دالـة convertToUnicode الموجـودة فـي كـل الأمثلـة البرمجيـة الخاصـه ببوابات الإرسال.



- **ملاحظه:** بوابة الإرسال الخاصه بنا تدعم اللغة العربية والإنجليزية فقط.
- 6. lang! يجب تمرير هذا المتغير بالقيمة 3 في حال كان ترميز النظام UTF-8 وتم تمرير نص الرسالة كما هـو، غيـر ذلـك فـي حـال تــم تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode ، فإنه لا داعى لإرسال هذا المتغير على بوابة الإرسال.
  - .dateSend .7
  - .timeSend .8
  - .deleteKey .9

msgKey: مجموعة القيم التعويضية في نص الرسالة، ويجب الإنتباه إلى أن الرموز المستخدمة هنا يجب أن تطابق الرموز المستخدمة في نص الرسالة وكذلك عدد القيم التعويضية للرسالة الواحدة يجب أن يساوي عدد الرموز في نص الرساله، كذلك عـدد مجموعـات القيم التعويضيه يجب أن يساوي عدد الأرقام ، أيضا كما هو الحال في نص الرسالة يمكن تمرير هذا المتغير كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام UTF-8 غير ذلك يجب تشفير هذا المتغير بصيغة Unicode

## مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1: تم الإرسال.

2: الرصيد = 0.

3: الرصيد غير كافى.

4: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.

5؛ كلمة المرور خاطئة.

6: يوجد مشكله بالإرسال، ويجب المحاوله لاحقا.

10: عدد الأرقام لا يساوى عدد الرسائل.

13: إسم المرسل غير مقبول.

14: إسم المرسل المستخدم في الإرسالية غير معرف.

15: الأرقام المرسل ها غير صحيحه أو فارغه.

16؛ إسم المرسل فارغ.

17:نص الرساله غير مشغر بالشكل الصحيح.

18: تم ايقاف الارسال من المزود.

19: قيمة المتغير applicationType غير صحيحة أو لم يتم إرسالها.

#### مثال:

#### مثال: رابط الإرسال مع قيمة lang=3 مع القيم المطلوبه فقط

http://www.mobily.ws/api/msgSendWK.php?mobile=966555555558password=123456&numbers=966444444444,9665333333333333,966 52222222&sender=NEW%20SMS&msg= محمده,ه,(1)(محمده, (1)(2)(مرحبا بك أخري &dateSend=0&timeSend=0&msgKey=,(2), (2), (3)(10/10, \*,(2), (3)(10, \*,(2), (3)(10/10, \*,(2)(10/10, \*,

### 7. حذف الرسائل

تـــوفر هــــذه البوابـــة خدمـــة حــــذف الرســـائل اللاحقـــة قبـــل أن يحـــين موعـــد إرســـالها، والبوابـــة موجـــودة علــــى الـــرابط التـــالي: http://www.mobily.ws/api/deleteMsg.php

ملاحظه هامـه: هـذه البوابـة تقـوم بحـذف الرسـائل مـن خـلال متغيـر deleteKey، وفـي حـال لـم يـتم إرسـال هـذا المتغيـر مـع الإرسالية فإنه لا يمكنك حذفها من خلال هـذه البوابة.

#### تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .1
- deleteKey . 2
  مفتاح حذف الرسائل، وهي نفس القيمة التي تم إرسالها مح الرسالة.



#### مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1؛ تمت عملية الحذف بنجاح.

2: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.

3: كلمة المرور خاطئة.

4: deleteKey خاطح ٔ أو غير متوفر.

## مثال:

http://www.mobily.ws/api/deleteMsq.php?mobile=96655555558password=123456&deleteKey=4T

## 8. طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل في موقع Mobily.ws

عند إستخدامك رقم الجوال (غير الذي قمت بالتسجيل به) كإسم مرسل في بوابة الإرسال، فإن هذا الرقم يجب أن يكون مرخص من خلال موقح Mobily.ws وأيضا من خلال شركات الإتصالات، وتوفر البوابة التالية خدمة طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، وهي موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/addSender.php ، ويتم تفعيل رقم الجوال كإسم مرسل من خلال إرسال المعلومات اللازمة لهذه البوابة، وتقوم البوابة بدورها بإرجاع قيمة عددية على الشكل التالي (#XXXX) ، بالإضافة إلى إرسال كود التفعيل على الجوال، من أجل إستخدام هذه المعلومات في البوابة التي تليها والتي تقوم بترخيص رقم الجوال كإسم مرسل بعد إنتهاء عملية الطلب.

## تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2
- sender . 3: رقم الجوال المراد ترخيصه للإرسال "الرقم بالصيغة الدوليه وبدون أصفار أو (+)".

#### مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.

2؛ كلمة المرور خاطئة.

3: إسم المرسل "رقم الجوال المراد تفعيله " خاطئ.

4؛ إسم المرسل لا يحتاج إلى تفعيل.

5: رصيدك غير كافي لإرسال كود التفعيل.

senderId: وهي قيمه عددية ستحتاجها في عملية الترخيص وتكون على الشكل التالي: #100

وعند إستخدامها في الرابط الخاص بالتفعيل يجب إزالة الرمز "#" من الرقم.

#### مثال:

http://www.mobily.ws/api/addSender.php?mobile=9665555555558password=123456&sender=966511111111

## 9. ترخیص رقم جوال کاِسم مرسل فی موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة خدمة ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال) الذي تم طلبه في بوابـة "طلـب تـرخيص رقـم الجـوال كإسـم مرسـل"، والبوابـة موجودة على الرابط التالي:

http://www.mobily.ws/api/activeSender.php

## تستقبل هذه البوابة القيمه التالية:

- .mobile .1
- .password .2
- 3. senderId قيمه عددية ناتجة من عملية طلب ترخيص رقم الجوال ويجب إرسالها بدون الرمز "#'.
  - 4. activeKey : كود التفعيل الذي تم إستلامه على رقم الجوال المراد ترخيصه كإسم مرسل.

#### مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة

1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.

2؛ كلمة المرور خاطئة.

3: تم تفعيل إسم المرسل.

4؛ كود التفعيل خاطئ.

senderId :5 خاطر أ.

## مثال:

 $http://www.mobily.ws/api/active Sender.php? mobile = 9665555555558 password = 123456 \& sender Id = 100 \& active Key = 9801 \\ mobile = 9665555555555558 \\ mobile = 9665555555558 \\ mobile = 9665555555558 \\ mobile = 966555555558 \\ mobile = 966555555558 \\ mobile = 966555555558 \\ mobile = 966555555558 \\ mobile = 96655555558 \\ mobile = 966555555558 \\ mobile = 96655555558 \\ mobile = 96655555558 \\ mobile = 9665555558 \\ mobile = 9665555558 \\ mobile = 966555558 \\ mobile = 966555558 \\ mobile = 96655558 \\ mobile = 96655558 \\ mobile = 9665558 \\ mobile = 9665558 \\ mobile = 966558 \\ mobile = 966558 \\ mobile = 966568 \\ mobile = 966688 \\ mobile$ 



## 10. التحقق من ترخيص رقم جوال كإسم مرسل في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال)، ويمكنك إستخدامها بعد طلب ترخيص رقم الجوال، للتحقـــق مــــن حالـــة إســــم المرســـل قبـــل إســـتخدامه فــــي عمليـــة الإرســــال، والبوابـــة موجــــودة علــــى الــــرابط التـــالي: http://www.mobily.ws/api/checkSender.php

#### تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2
- senderId القيمة العددية الناتجة من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز "#'.

#### مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 0؛ اسم المرسل غير مفعل.
  - 1: إسم المرسل مفعل.
  - 2: إسم المرسل مرفوض.
- 3: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
  - 4؛ كلمة المرور خاطئة.
  - 5: senderId غیر متوفر.

### مثال:

http://www.mobily.ws/api/checkSender.php?mobile=96655555558password=123456&senderId=100

## ملاحظات هامه بخصوص ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل:

- 1. عملية ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، تستخدم مرة واحد فقط لكـل رقـم جديـد، وفـي حـال تكـر ار عمليـة الترخيص لـنفس الرقم أكثر من مرة، فإنه سيتم إيقاف الرقم، وعدم ترخيصه، ويجب مراجعة الدعم الفني لموقـَع Mobily.ws للتأكيد على ملكية الرقم لإعادة الترخيص.
- 2. عند ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، ولنأخذ المثال التالي: <mark>966511111111</mark> ، فإنه في حال قبول الرقم يتم ترخيصه في موقع Mobily.ws بالشكل التالى للإرسال به: 0511111111

## 11. طلب ترخيص إسم مرسل في موقع Mobily.ws

عند إستخدامك إسم مرسل "مكون من أحّرف إنجليزية أو أحرف إنجليزية وأرقام" في عملية الإرسال، فإن هذا الإسم يجب أن يكون مـرخص من خلال موقع **Mobily.ws** وشركات الإتصالات، وتوفر البوابة التالية خدمة طلب ترخيص إسم المرسل، وهي موجودة على الرابط التالي. http://www.mobily.ws/api/addAlphaSender.php

### تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2
- sender .3؛ إسم المرسل المراد ترخيصه.

## مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
  - 2: كلمة المرور خاطئة.
- 3. طول اسم المرسل المطلوب أكبر من 11 خانة.
  - 4؛ تم إضافة الطلب بنحاح.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/addAlphaSender.php?mobile=966555555558password=123456&sender=senderName1

## 1. التحقق ترخيص إسم مرسل مكون من أحرف في موقع **Mobily.ws**



### تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2

### مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
  - 2؛ كلمة المرور خاطئة.
- 3: [pending] [active] موبعد كل قيمة مجموعه من أسمال المرسل، وهذه القيم تدل على التالى:
- ق. pending اسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة بإنتظار الترخيص من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، ولا يمكنك الإرسال بها الآن.
- 4. active ؛ إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة قد تم ترخيصها من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، ويمكنك الإرسال بها الآن.
- 5. notActive: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة مرفوضة من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، ولايمكنك الإرسال بها.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/checkAlphasSender.php?mobile=9665555555&password=123456



## الدعم الفني:

Mobily.ws لرسائل الجوال تضمن لك خدمة رسائل جوال من الإنترنت دون إنقطاع وفي حال واجهتك أي مشاكل في إرسال رسائل الجوال فإن فريق الدعم الغني في خدمتك على مدار الساعة. هناك أكثر من طريقة يمكنك إستخدامها لحل مشكلتك وفي حال رغبت بالتحدث مباشرة مع موظفي الدعم الغني أو فتح تذكره لغريق الدعم الغني فقط إضغط على الرابط التالي: https://mobily.ws/Support.html

## إتصل بنا:

خدمة Mobily.ws لرسائل الجوال تبقيك على تواصل دائم مع عملائك وموظفيك وعائلتك، ولأن نظام إرسال رسائل الجوال لدى Mobily.ws يعمل على مدار الساعة فنحن أيضا متواجدون على مدار الساعة لخدمتك دون إنقطاع وبكل طرق الإتصال المتاحة نجيب على إستفساراتك ونلبى إحتياجاتك ونرحب بإقتراحاتك.

## للتواصل مع الفروع

الرقم الموحد : 920009440

## فروع المملكة العربية السعودية:

## 1) الرياض:

ھاتـــــف: 966-114120537+ جــــــوال: 966-569114788+ فاكــــس: 114141052+966+ عنوان المكتب على خرائط حوجل

#### 2) جدہ:

هاتــــف : +966-122755505 جــــــوال : +966-542756069 هاتـــف وفاكــــس: 126395917+966

## 3) الخبر:

هاتــــف: +966-138944255 جـــــوال: +966-558211125 جــــوال: +966-543117677 فاكــــس: +966-138944255 المبيعـات: +966-559379471

## فرع مملكة البحرين :

#### المنامه:

هاتــــف: 973-13650176+ جـــــوال: 973-35514981+ فاكـــس: 13611661+973 عنوان المكتب على خرائط حوجل

## فرع المملكة الاردنية الهاشمية:

## عمان:

ھاتــــــف: 4202770 -6-962+ فاكــــس: 4202770 -6-962+ عنوان المكتب على خرائط حوجل