DeckForge 使用说明

下载地址：

```
git clone https://github.com/dhk1413-del/deckforge.git
cd deckforge
```

这份说明写给从 GitHub 下载后自己部署的人。第 1 章先装好并启动（不想手动敲命令就直接看 1.2），第 3–8 章讲各流程怎么用，遇到问题看第 11 章。

文中的截图取自演示数据（虚构品牌「星野咖啡」），没有真实项目内容。

---

1. 部署与启动

1.1 需要装什么

组件	版本	说明
Python	3.9 及以上	后端
Node.js + npm	18 及以上	前端构建；`server/pptx` 的依赖脚本会自动装
LibreOffice	近期版本	处理 PPTX 时需要（pptx 要先转 PDF 才能逐页渲染）
Codex CLI	可选	只有「PPT 美化」全量重建可编辑版用到
精细重建引擎	可选	只有「图片转可编辑」用到

只处理 Markdown、TXT 或粘贴文本时不需要 LibreOffice。不配任何密钥也能跑完整流程，见 1.7。

1.2 方法一：让 agent 工具帮你装（以 WorkBuddy 为例）

本机装了桌面 agent 的话，安装这件事可以直接交给它。下面以 **WorkBuddy**（腾讯，本机路径 `/Applications/WorkBuddy.app`）为例，

其它能执行终端命令的 agent（Cursor、Claude Code、Codex 等）同样适用。

1. 打开 WorkBuddy，新建一个对话。
2. 把下面这段原样粘进去。它会自己克隆仓库、装依赖、构建前端、启动服务，并把自检结果回报给你。

```
帮我在本机把这个开源项目跑起来：https://github.com/dhk1413-del/deckforge
```

```
要求：
1）克隆到 ~/Documents/deckforge（目录已存在就跳过克隆，不要覆盖我已有的改动）
2）进入 web/ 执行 npm install && npm run build
3）回到仓库根执行 bash server/start-lan.sh
   注意：首次启动会自动创建 .venv 并安装 Python 依赖与 PptxGenJS，需要几分钟，不要中断
4）用 curl -s --noproxy '*' http://127.0.0.1:8641/api/health 确认返回里有 "ok": true
5）跑 make verify-fast，把它打印的真实结果行（「通过 N 项，失败 M 项」和「N 项检查：N 通过 / 0 失败」）发给我
6）任何一步失败，把原始报错贴出来，说明原因和你要怎么改，先别自己改代码

约束：不要修改 data/ 里的文件，不要把任何密钥写进仓库或代码，也不要做 git commit。
最后告诉我访问地址和你执行过的命令。
```

1. 它跑完后，自己打开 看一眼就行。
2. 如果它中途问你要 API key，可以先不给：不配任何密钥也能跑通全流程（见 1.7）。

几点注意：

- agent 需要有执行终端命令的权限，macOS 可能弹窗要求允许 Python 接收本地网络连接，点允许。
- 工作目录别放在会被同步盘实时扫描的位置，首次 `npm install` 会比较慢。
- WorkBuddy 的会话产物一般落在 `~/WorkBuddy/<时间戳>/` 下，装完后可以在那里翻它的执行记录。

1.3 方法二：手动安装

```
git clone https://github.com/dhk1413-del/deckforge.git
cd deckforge

cd web && npm install && npm run build && cd ..
bash server/start-lan.sh          # 默认 127.0.0.1:8641
```

后端依赖不用手动装。第一次执行启动脚本时，脚本会创建 `.venv`、安装 `server/requirements.txt`、安装 `server/pptx` 的 Node 依赖。

首次启动要等一会儿（取决于网络，通常几分钟）：脚本会提示「首次启动：正在安装依赖」并每 30 秒报一次进度，装完自动就绪。

如果它报「启动未就绪」，多半是依赖还没装完——等安装跑完后重新执行一次 `bash server/start-lan.sh` 即可。

前端那一步（`cd web && npm install && npm run build`）需要自己先执行，否则页面打不开。

1.4 启动、停止、重启

```
bash server/start-lan.sh                                  # 启动，默认 127.0.0.1:8641
bash server/stop-daemon.sh                                # 停止
bash server/stop-daemon.sh && bash server/start-lan.sh # 重启（改完后端代码）
```

然后打开 。

不要在终端里前台跑 `bash server/run.sh`：会话结束时进程会被带走，页面就打不开了。重启后可以这样确认服务已脱离终端：

```
ps -o pid,ppid -p $(cat data/logs/deckforge.pid)      # PPID 应为 1
curl -s --noproxy '*' http://127.0.0.1:8641/api/health  # "ok": true
```

1.5 看门狗

`server/watchdog.sh` 每 60 秒探一次健康检查，不是 200 就用当前的 HOST/PORT 重新拉起服务，日志在 `data/logs/watchdog.log`。

macOS 没有 `setsid`，用新会话方式启动：

```
python3 - <<'PY'
import os, subprocess
subprocess.Popen(["bash", "server/watchdog.sh"], cwd=os.getcwd(), stdin=subprocess.DEVNULL,
                 stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL,
start_new_session=True)
PY

pkill -f 'server/watchdog.sh'    # 停止
tail -f data/logs/watchdog.log   # 看日志
```

1.6 局域网访问

```
HOST=0.0.0.0 PORT=8641 bash server/start-lan.sh
```

服务没有登录鉴权，同网段的人都能改密钥、上传和下载文件。只在可信网络里用，不要暴露到公网。

macOS 首次可能弹防火墙授权，要允许 Python 接收本地网络连接。

1.7 不配密钥也能跑

没有任何密钥时：内容梳理走本地按段落切页；出图走本地兜底渲染（Pillow 把结构化内容画成 16:9 PNG），

provider 记 `local_render`，费用记 0；图片理解退化为取该页色板与插画裁片。流程和两种导出都照常可用。

可以先零成本走一遍，确认排版和流程没问题，再决定哪一页值得花钱调真实模型。

1.8 端口和数据目录

变量	默认	说明
`PORT` / `DECKFORGE_PORT`	8641（`server/run.sh` 默认 8640）	端口
`HOST` / `DECKFORGE_HOST`	127.0.0.1	监听地址
`DECKFORGE_DATA`	仓库下的 `data/`	数据目录：数据库、原稿、渲染图、导出件

把 `DECKFORGE_DATA` 指到别处就是一套隔离实例，测试时不会动到正式数据：


```
DECKFORGE_DATA=/tmp/deckforge-demo PORT=8650 bash server/start-lan.sh
```

---

2. 配置模型

2.1 在设置页填（推荐）

打开「系统设置」，填密钥，点「连通性测试」确认可用。保存后立即生效，不用重启。密钥存在本机数据库里，不会进仓库。



卡片	用途	没配密钥时
生图	逐页出图	本地兜底渲染，费用记 0
文本	内容梳理、备注写作（DeepSeek）	本地规则切页；备注模块会提示未配置
视觉	读图（Qwen-VL 或任意 OpenAI 兼容端点）	本地色板与插画区域分析

2.2 用配置文件

复制 `config/.env.example` 为 `config/.env`，填 `DEEPSEEK_API_KEY`、`GUAIHUB_API_KEY`、`DASHSCOPE_API_KEY` 等。

供应商端点和默认模型在 `config/providers.yaml`、`config/text-models.yaml` 里改。

2.3 网络模式

设置页有 `http_proxy`、`tun`、`none` 三种。境外端点按这个模式走代理，国内端点（百炼、DeepSeek）一律直连。

如果用 TUN 类客户端接管了全局流量，选 `tun`，并把 `HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY` 清空，否则两层代理会互相打架。

2.4 单价和费用


「单价（元/张）」留空时账本金额记 0，界面会写明这不代表免费。填了单价就按单价乘张数记账，失败调用也会记录。

---

3. 流程一：文档导入生成




输入内容



拖入 `.md`、`.txt`、`.docx`、`.pdf`、`.pptx`，或者直接在「粘贴文本」里贴内容。

上传后会解析全文，给出建议页数和字数；PPTX 会按真实页序建立页清单。


页面确认



逐页勾选是否参与生成，取消勾选只是排除本次任务，原稿还在。每页可以改标题、选版式

（封面、并列要点、左右对比、数据图表、时间线、总结等）。右下角「保存页清单并继续」才进入下一步。


内容确认



逐页核对标题、正文要点和表格模块，可以就地改。保存状态（未保存、正在保存、已保存、保存失败）和


多窗口编辑的修订冲突都会如实提示。内容改过之后，已有的生成结果会被标成「基于旧内容」，需要重新生成。

选择风格



风格库内置 7 套风格。点「查看」看大图预览，预览不等于选中。也可以上传参考文件生成自己的风格包，见第 7 章。

生成结果



左边是页面列表，带结果缩略图和每页状态；右边是当前页的大图，点图可以放大，用方向键翻页，Esc 关

闭。

顶部「重新生成本页」只重跑这一页，其它页和历史版本不受影响；「缩略总览」一次看完所有页。

下面的「生成详情」折叠面板里有页数、生图张数、成本、耗时、供应商明细和警告明细。导出见第 9 章。

---

4. 流程二：PPT 美化




这个流程先只生成 3 页预览，你确认之后再全量生成，避免一次性把钱花在整册上。

上传内容：拖入 `.pptx` 或 `.pdf`，系统按原页顺序渲染每页图，已渲染过的会复用缓存。

页面确认：逐页勾选参与范围。个别页可以打开「保留原页图片素材」，表示以原页画面为参考做图生图；关掉则按该页确认的文字重新设计。如果这页没有可用的文字，会自动退回图生图并在警告里说明。

内容梳理：




左边切页，右边把该页文字按最终页面样式画出来（16:9，内容多了在页面内滚动）。点「编辑内容」可以原地改；

「重新提取本页」只是按原稿重读文字，不调用模型，也不会补写原文以外的东西。

选择风格：两种模式。

- `img2img`：以原页为参考，保留原文和位置，只换配色、质感、装饰。
- `redesign`：用该页确认过的文字真源加风格令牌重新排版，不会出现真源以外的文字。

生成结果：



左栏是逐页结果与状态（已完成 / 已用原图 / 生成中 / 未生成），右边大图可以放大，也可以「对比原稿」。

「重新生成本页」只重写这一页文件，其它页和导出都不动，完成后自动重装配图片版。

没配生图密钥时，逐页生图会降级成原图直通，结果页会标「已用原图」并写进警告。

预览阶段不调用 Codex、不产出可编辑版；确认预览后才全量生成，最后用 Codex 重建整册可编辑版。

---

5. 流程三：图片转可编辑



适用于手上只有 PDF、图片或 PPTX，但想要可编辑对象的情况。

1. 首页选「图片转可编辑」，上传 PDF、PNG、JPG 或 PPTX（多张图片按上传顺序拼成一册）。

2. 系统逐页渲染原页图并登记成页面。
3. 在「按图片版重建」页签里勾选要转的页。没勾的页永远不会被自动转换。
4. 引擎探测通过后逐页重建：`prepare → 逐页 dispatch → page build/validate → run finalize`。

每页产物自带 `validation.json`，任何一页校验不过，整个作业标记失败，并保留 run 目录和失败明细。

1. 单页大约 13 分钟，可以取消。中断后用 `resume=true` 续跑，已完成的页会跳过。

没装引擎时接口会说明缺 CLI 还是缺 skill 目录，界面显示原因，不会偷偷换别的方式。

---

6. PPT 备注



给已有的 `.pptx` 逐页写演讲者备注，再导出写回备注栏的副本。只动备注栏，不改页面内容、版式和母版。


1. **上传**：拖入 `.pptx`，立刻返回页清单，不调用模型、不花钱。
2. **画面识别**：`auto` 只识别文字少的图片页（省钱），`all` 每页都识别，`off` 只用文本框文字。
3. **写备注**：可以填一句话让 AI 重写某一页；「只补未完成的页」用于续跑。
4. **导出**：生成写回备注栏的副本。

实现里有三条硬约定：

1. 备注内容只能来自该页文本框、表格和画面识别；两边都空就不生成并说明原因，不允许模型凭常识补。
2. 渲染 PDF 的页数必须等于 pptx 页数，否则拒绝继续，防止备注错页；导出前再校验一次。
3. 原备注默认保留，AI 备注用「【演讲备注】」分隔，追加在下面。

---

7. 风格库与自定义风格



内置 7 套：商务蓝金、双蓝绿清新、双蓝橙活力、医疗青蓝、PDF 复刻蓝调、深蓝光感科技、紫蓝渐变。


卡片上显示封面、版式数量和标签，简介只在详情页显示。

自定义风格：点「+ 风格构建」上传参考文件（PPTX、PDF 或图片），系统按

「主题 XML 证据 → 结构统计 → 像素统计 → 视觉定性 → 文案合成」的顺序实测出配色、字体、圆角、间距和写作提示词，

落盘成新的风格包。颜色和字号都来自实测，不由模型编造。

8. 我的项目



卡片显示封面、名称、来源、页数、创建日期、阶段和状态。右上角 … 可以打开、重命名、查看用量。

底部「下载」取该项目真实存在的导出记录，多条时可以下拉选择；没有导出时显示「生成后可下载」。

名称、阶段、状态的筛选写在地址栏里，例如 `#/projects?q=示例&stage=2&status=draft`，刷新和后退都保留。

点项目会回到它上一次执行到的步骤，界面和「PPT 生成」里同一步一样：

项目属于	恢复到哪里
文档生成流程	向导的 `resume_step`：输入、页面确认、内容确认、选择风格或生成结果
PPT 美化流程	有已生成页就进生成结果；跑过但没产出进内容梳理；从没跑过进页面确认；作业在跑就订阅同一个作业显示进度

9. 导出


类型	内容
图片版 PPT	每页整页图铺底，备注栏写「图片版（不可编辑）」，本机装配，不额外计费
原生可编辑 PPT	文本、形状、图表都是 PowerPoint 原生对象，由 `server/pptx/render_native.mjs` 生成
精细重建版	第三方引擎逐页还原的可编辑对象，只含已转换的页，产物自带校验文件

导出前会先做一次范围和版本预览，然后冻结快照。导出的是你确认那一刻的版本，之后改内容、回退版本或改项目名，

都不会影响已经导出的文件。失败、中断、运行中、缺资产或没核对的页面会被明确排除，并列出页码和原因。

---

10. 用量与费用口径



顶部是所选时间范围（今日 / 本周 / 本月 / 全部）的成本、生成次数与平均耗时，再往下是按供应商汇总的金额 TOP 3。

没配生图单价时金额记 0，页面会写明这不代表免费。失败调用同样入账，真实成本以供应商账单为准。

---

11. 常见问题

现象	处理
页面打不开，`ERR_CONNECTION_REFUSED`	服务没在跑，执行 `bash server/start-lan.sh`；按 1.5 挂上看门狗
改了后端代码没生效	后端不热重载，执行 `bash server/stop-daemon.sh && bash server/start-lan.sh`
改了前端代码没变化	重新构建 `cd web && npm run build`，然后强制刷新（Cmd/Ctrl+Shift+R）
上传 PPTX 后没有逐页预览	需要本机可用的 LibreOffice；装好后重启服务
提示「未配置生图 key」	正常降级，可以继续用本地兜底渲染；要真实出图就在设置页填密钥并测连通性
出图报 401 / 403	端点和密钥不匹配。阿里云千问 AI 平台的按量付费和 Token Plan 套餐用的不是同一个地址
境外模型连不上	检查设置页的网络模式；用 TUN 客户端时选 `tun`，不要叠加 HTTP 代理
某一页生图失败	结果页会标「已用原图」，在「生成详情」看警告，或用「重新生成本页」单独重试
图片转可编辑报引擎不可用	按提示装缺的 CLI 或 skill 目录，系统不会换别的引擎
导出里少了几页	未就绪、失败、中断或未核对的页会被排除，详情里列了页码和原因
想清空数据	停服后备份并清空 `data/`，会删掉项目、账本和密钥

---

12. 自检

第一次跑之前先启动一次服务：`bash server/start-lan.sh`。它会装好 Python 依赖与 `server/pptx` 的 PptxGenJS（原生可编辑导出要用）；没装就跑自检，会有几条用例失败，`tools/verify_all.py` 也会提示原因。

```
make verify         # 14 套离线回归 + 前端构建 + 线上只读冒烟（需要服务在跑）
make verify-fast    # 不联网、不调模型、不花钱
make lint           # 后端字节码编译 + 前端 tsc
```

单独跑某一套：

```
.venv/bin/python tools/test_beautify_v2.py     # 美化：真源、缓存、零 key、单页重生成不影响其它页
.venv/bin/python tools/test_native_render.py   # 原生渲染器不得伪造内容和数据
.venv/bin/python tools/e2e_mvp.py              # 端到端（要求零 key 状态）

# 建议在隔离实例上跑，不碰正式数据：
DECKFORGE_DATA=/tmp/df-e2e PORT=8660 bash server/start-lan.sh
DECKFORGE_DATA=/tmp/df-e2e DF_BASE=http://127.0.0.1:8660 .venv/bin/python tools/e2e_mvp.py
.venv/bin/python tools/gen_diagrams.py         # 重新生成本文档里的流程图
```

---

13. 附录

数据目录

```
data/
├── deckforge.db              SQLite（WAL），settings 表存界面上填的密钥
├── logs/                     server.log、watchdog.log、deckforge.pid
└── files/
    ├── <项目ID>/source.*           上传的原稿
    ├── <项目ID>/pages/             导入页渲染图
    ├── <项目ID>/source-pages/      PPTX 原稿缩略图和大图
    ├── <项目ID>/beautify/          美化现场：origin/ beauty/ text/ image.pptx state.json
    ├── <项目ID>/<页号>.png         文档生成的逐页结果
    └── exports/                    导出件
```

数据库主要表

`projects`、`slides`、`jobs`、`usage_log`、`exports`、`slide_versions`、`settings`、`notes_jobs`、`notes_pages`。

接口契约

字段和降级口径以 docs/API.md 为准，改接口要同步这个文件。

键盘操作

场景	按键
放大查看结果	方向键翻页，Esc 关闭
风格预览	方向键翻页，Esc 关闭
生成、导出的确认框	Tab 切换焦点，Enter 提交，Esc 取消
表单	原生 Tab / Shift+Tab；文本域里 Enter 是换行

说明

- 仓库里的界面截图取自中性演示数据；`style-packs/*/previews/` 是各风格的真实样例页。
- 若某台机器想用另一套风格预览图，放进 `style-packs/styles//previews-local/`（已被 .gitignore 排除），服务端会优先使用它，不会进仓库。
- 内容归模型、格式归代码：渲染器和前端不写死业务文案，图表只画有真源的数据，取不到就不画并标注来源。
- 仓库暂未附带开源许可证，对外分发前先补 `LICENSE`，并确认第三方依赖的许可兼容。

下载地址：