









설치된 버전

Ubuntu 18.04 가 설치 되어 있는 서버에 Cuda, CuDNN, Tensorflow를 설치한다.

• OS: Ubuntu 18.04.3 LTS • CUDA: 10.0.130

- CuDNN: 7.6.4 TensorFlow: 2.0.0
- Python: 3.6.8 Jupyter-lab: 1.1.4
- Ubuntu 버전 확인

• git: 2.17.1

\$ cat /etc/issue

2 Ubuntu 18.04.3 LTS \n \l

Python 버전 확인

Python 3.6.8

\$ python3 --version

```
Jupyter 설치
 1 $ python3 -m pip install --upgrade pip
```

2 \$ python3 -m pip install jupyter

\$ nohup jupyter-notebook &

1 \$ pip install --user jupyterlab==1.0

1 \$ jupyter-lab --version

\$ nohup jupyter-lab &

대신 jupyter notebook을 사용한다

백앤드 실행방법

```
1 $ jupyter-notebook --version
2 6.0.1
```

```
Jupyter Lab 설치
```

백엔드로 실행 방법

2 1.1.4

```
⊕ 설치는 했지만, jupyter lab에서는 iplot의 그림이 보이지 않는다.
```

iplot 설치

from https://github.com/plotly/plotly.py#jupyterlab-support-python-35 - Connect to preview

```
1 $ cat /proc/driver/nvidia/version
2 NVRM version: NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 418.87.00 Thu Aug 8 15:35:46 CDT 2019
3 GCC version: gcc version 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)
```

Thu Oct 17 19:31:40 2019

Nvidia Driver 설치 확인

1 \$ nvidia-smi

1 \$ pip install --user ipywidgets==7.5

```
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
7 | Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
     0 GeForce RTX 208... On | 00000000:01:00.0 On |
                                                               N/A |
```

1%

Default |

| 34% 31C P8 14W / 257W | 460MiB / 10988MiB |

1 \$ release="ubuntu"\$(lsb_release -sr | sed -e "s/\.//g")

\$ sudo apt install sudo gnupg

\$ cat /usr/local/cuda/version.txt

sudo apt-get install libcudnn7-dev

CUDA Version 10.0.130

from **3** 2019-10-17 서버 설치

1 + 5 +					·	+	
7	Proc	esses:				(GPU Memory
3	GPU	PII) Type	Process	name	ι	Jsage
)	=====						
)	0	1153	3 G	/usr/l:	ib/xorg/Xorg		18MiB
L	0	1197	7 G	/usr/b	in/gnome-shell		17MiB
2	0	26418	3 G	/usr/l	/usr/lib/xorg/Xorg 142MiE		
3	0	26546	6 G	/usr/b	/usr/bin/gnome-shell 107MiB		
1	0	26890	0 G	ques	st-channel-token=9153960	0111215372636	173MiB
5 +							
ud	a 살	설치					

\$ sudo apt update

설치 버전 확인

```
CuDNN 설치
```

1 \$ cat /usr/include/cudnn.h | grep -E "CUDNN_MAJOR|CUDNN_MINOR|CUDNN_PATCHLEVEL"

1 \$ python3 -c 'import tensorflow as tf; print(tf.__version__)'

\$ sudo apt-key adv --fetch-keys "http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/"\$release"/x

\$ sudo sh -c 'echo "deb http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/'\$release'/x86_64 /"

sudo sh -c 'echo "deb http://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/'\$release

3 #define CUDNN_MINOR 6 #define CUDNN_PATCHLEVEL 4 5 #define CUDNN_VERSION (CUDNN_MAJOR * 1000 + CUDNN_MINOR * 100 + CUDNN_PATCHLEVEL)

2 #define CUDNN_MAJOR 7

TensorFlow 설치

```
⚠ 2019/10/21 현재 2.0을 삭제하고 1.15로 다시 설치한다.
 1 $ pip install --upgrade pip
2 $ pip3 install --user --upgrade tensorflow-gpu
설치 버전 확인
```

1 \$ pip uninstall tensorflow-gpu

다시 설치

기존 설치 삭제

2 2.0.0

```
$ pip install --user tensorflow-gpu==1.15
   $ python3 -c 'import tensorflow as tf; print(tf.__version__)'
4 1.15.0
```

```
git 설치
   $ apt install git
```

\$ git --version

2 git version 2.17.1

- Reference • TensorFlow 공식 설치 문서 : https://www.tensorflow.org/install/pip?hl=ko
- Cuda, CuDNN설치 : https://hiseon.me/linux/ubuntu/cuda-install/