Mettre en place le service DNS pour les postes du réseau des utilisateurs.

ID	Nom	Pont (b...	Pare-feu	Étiquett...	Adresse MAC	Adresse IP	Passerelle	MTU	Déconnecté
net0	eth0	vmbr342	Oui		BC:24:11:38:...	172.16.13.10/24	172.16.13.254		Non

Nom d'hôte	ns0
Domaine DNS	marrakech.cub.fr
Serveur DNS	172.16.13.10

- On désactive la récursivité et on indique l'interface d'écoute du serveur
- Sécuriser le serveur DNS : Par défaut, il n'accepte que les requêtes provenant du sous-réseau local (192.168.x.0/24) afin de réduire les risques d'attaque. Pour autoriser d'autres réseaux, ajoutez leurs adresses dans l'option allow-query du fichier /etc/bind/named.conf.options.

```
GNU nano 7.2                                    named.conf.options
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

        // forwarders {
        //      0.0.0.0;
        // };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;
        recursion no;
        version none;

         allow-query {
          192.168.13.0/24;
          172.16.13.0/24;
          172.16.33.0/24;
        };
};
```

- Dans la console , exécutez les commandes suivantes pour installer Bind9 et ses utilitaires :

```
# apt update
# apt install bind9 bind9utils
```

- On crée ensuite une zone dns sous named.conf.local :

```
# nano /etc/bind/named.conf.local
```

- On ajoute la configuration ci dessous dans la zone exemple :

```
GNU nano 7.2                    /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "marrakech.cub.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.marrakech.cub.fr";
};
```

- Ensuite il faut créer le fichier de zone qui contiendra les fichiers du DNS:

```
# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.marrakech.cub.fr
# nano /etc/bind/db.marrakech.cub.fr
```

- Et on remplace le contenu de tel sorte :

```
GNU nano 7.2                                    db.marrakech.cub.fr
$TTL 1D
marrakech.cub.fr.       IN      SOA     ns0.marrakech.cub.fr. root.marrakech.cub.fr. (
        2006031201      ; serial
        1D              ; refresh
        1H              ; retry
        1W              ; expire
        3H)             ; Negative Cache TTL

marrakech.cub.fr. IN      NS      ns0.marrakech.cub.fr.
@               IN      A       192.168.13.23
ns0             IN      A       172.16.13.10
dhcp            IN      A       172.16.33.100
```

- @ correspond à l'adresse du DNS récursif.
- nso pour le DNS autoritaire.
- et enfin l'adresse du DHCP

- On redémarre le service pour qu'il face effet :

```
# systemctl restart bind9
# systemctl enable bind9
```

TEST :

```
root@ns0:/etc/bind# hostname
ns0
root@ns0:/etc/bind# host ns0
ns0.marrakech.cub.fr has address 172.16.13.10
```