

Administration Système

Franck Talbart (franck.talbart@uvsq.fr)

- Version du 14 septembre 2020 -

Organisation

- Emploi du temps
 - S4 à S11 : Cours F. Talbart : 8 x 2h00
 - S13 18 déc. 14h-16h : Examen : 2h00
 - S10 à S12 : T.P. A. Maheo : 6 x 3h00
- Evaluation
 - Au moins un contrôle théorique
 - Questions de cours
 - Exercices pratiques
 - Interrogation surprise
 - Un (ou plusieurs) TP(s) noté(s) au hasard

Bibliographie

- "Unix System Administration Handbook", 4th Ed, E. Nemeth, G. Snyder,
 S. Seebass, T. Hein, Prentice Hall, 2010
- "Unix Administration", 3ème Ed, J-M Moreno, Dunod, 2003 (en français)
- "Unix Administration", J.-F. Bouchaudy, G. Goubet, Eyrolles, 2007 (en français)
- "TCP/IP Network Administration", 2nd Ed, C. Hunt, O'Reilly, 1998
- "Practical Unix and Internet Security", 2nd Ed, S. Garfinkel, G. Spafford, 1996
- "Linux magazine"
- "The Network Administrator's Guide", 2nd Ed., Olaf Kirch et Terry Dawson, 2000, http://www.tldp.org/guides.html (The Linux Documentation Project, voir ce site pour d'autres références)
- Slides au format PDF sur http://franck.talbart.fr

Thèmes abordés

GÉNÉRALITÉS	5
LE SYSTÈME DE FICHIERS	22
GESTION DES UTILISATEURS	71
LE NOYAU	84
DÉMARRAGE D'UNIX	110
LA GESTION DES TERMINAUX	133
RÉSEAU ET SERVICES RÉSEAU	153
SÉCURITÉ ET CRYPTOGRAPHIE	256
LA JOURNALISATION (LES "LOGS")	294
LES SAUVEGARDES	311
LES PROCESSUS PÉRIODIQUES	330
L'IMPRESSION	336
DÉPANNAGE, RÉSOLUTION DE PROBLÈMES	353
LE CLOUD COMPUTING	359

GÉNÉRALITÉS

We all know Linux is great... it does infinite loops in 5 seconds.

Linus Torvalds

Bref historique d'Unix

- Fin des années 60 : Ken Thompson, Bell Labs, système personnel pour PDP-7
 Denis Ritchie, système multi-utilisateur pour PDP-11
- 1975-1980 : division en trois branches
 - Bell Labs : groupe Unix
 Ajout du file system switch, des streams.
 Développent 9 versions puis passent à Plan 9.
 - Berkeley University: Berkeley Software Distribution Ajout de la mémoire virtuelle
 (4.1), du réseau (sockets, TCP-IP; 4.2).
 - Branche séparée chez Bell Labs : SYS III, puis SYS V, détenteurs de la marque.
 Ajout de la mémoire partagée, des IPC.
- Nombreuses versions selon constructeurs :
 - Sun : BSD 4.2 + compatibilité et utilitaires SYS V (SunOS), puis SYS V (Solaris);
 "Oracle Solaris" depuis le rachat de Sun en 2010.
 - HP (HP-UX), IBM (AIX), Silicon Graphics (Irix), ...
 - Sur PC : SCO (SYS V commercial) ; FreeBSD, NetBSD ; Minix puis Linux (POSIX).

Systèmes étudiés

Brièvement:

- Unix System V
 - HP-UX
 - Solaris 2
- Unix BSD
 - SunOS (Solaris 1)
 - FreeBSD

Plus fréquemment :


— Linux

Différentes distributions :

- RedHat et ses dérivés (Fedora, RedHat Enterprise, CentOS,
- Debian et ses dérivés (Ubuntu, Xandros, ...),
- Suse, ...

Rôle d'un système d'exploitation

- Machine virtuelle
 - abstractions de haut niveau
 - plus facile à manipuler que la machine physique
- Gestion des ressources matérielles (processeur, mémoire, périphériques, ...)
- Partage de ressources
- Contrôles



Notions de base sur Unix

- Multi-tâches multi-utilisateurs
 - Un utilisateur a des droits restreints, root a tous les droits.
- Processus : chaque tâche a un environnement, un espace mémoire avec un adressage qui lui sont propres .

Un séquenceur gère la transition et la priorité entre les processus.

- Mémoire virtuelle
 - L'espace d'adresse d'un processus est indépendant de la mémoire physique.
 - Quand il n'y a plus de "pages" libres on utilise le *swap*.
 - Pages effectivement utilisées <= mém. physique + swap</p>
- Mécanismes simples et puissants
 - en particulier pour la gestion des entrées/sorties et des processus.
- Interface standard : POSIX
- Un grand nombre de logiciels libres disponibles.

Tâches de l'administrateur

- Ajout et suppression d'utilisateurs
- Ajout et suppression de matériel, reconfiguration
- Sauvegardes et restaurations
- Installation de logiciels
- Surveillance du système
 - sécurité
 - monitoring
- Gestion de la documentation locale
- Aide aux utilisateurs

Principes de base de l'administration

- Tout système nécessite un administrateur
- Complexité de l'administration accrue par l'informatique omniprésente :
 - de plus de plus de machines
 - systèmes hétérogènes
 - nomadisme
- Pas de modification du système lui-même
 - modification de fichiers de configuration
 - lancement de services
- Pas de reconfiguration
 - le vendredi soir ou avant de partir en congés
 - après un "pot"


Le compte 'root'

- Unix surveille le comportement de tous les utilisateurs ...
- ... sauf 'root' qui a tous les droits
- Connexion sous 'root' :
 - connexion normale (login), déconseillée
 - <u>—</u> su
 - sudo, calife, ...

Commandes d'administration

- Les commandes pour les utilisateurs sont contenues dans les répertoires /bin et /usr/bin
- Il existe des répertoires spécifiques pour les commandes d'administration :
 - /sbin
 - /usr/sbin
 - /etc
 - /usr/etc
- Les fichiers de configuration du système sont généralement placés dans le répertoire
 /etc

Arborescence Unix



Arborescence Unix

- Les répertoires classiques sous Unix sont :
 - /bin, /sbin : binaires et binaires système
 - /lib: les librairies utilisées par les binaires
 - /usr/include : les entêtes décrivant la librairie C
 - /usr/share : resources indépendantes de l'architecture
 - /etc: fichiers système
 - /man (ou share/man): le manuel
 - /var : les données "variables"
 - /tmp: les fichiers (en principe) temporaires
- Ces répertoires peuvent se retrouver à plusieurs niveaux du système de fichier :
 - / : racine du système, tout ce qui y est directement lié
 - /usr: tout ce qui est lié à l'utilisation du système par les utilisateurs
 - /usr/local : tout ce qui "local" à un site
 - /usr/local/samba: tout ce qui est lié à un produit logiciel donné

Arborescence Unix

- Plusieurs versions du Filesystem Hierarchy Standard (FHS) : actuelle : 3.0
 - Toutes les distributions ne respectent pas strictement le standard
 - / run : nouveau répertoire qui centralise les fichiers résidant dans la RAM (tmpfs), comme un ramdisk
 - Autres répertoires dans tmpfs : /dev/shm, /tmp, /var/lock
 - Ces répertoires migreront dans / run

Les processus

— Leur structure :

Structures en mémoire identifiée par un numéro unique, le PID

Arborescence, partant du processus init, de PID 1 (commande pstree).

Autres informations: PPID, propriétaire, commande, répertoire courant, priorité,...


— Les voir : la commande ps, typiquement ps auxww

```
PID
               VSZ RSS TTY
                                STAT START
USER
                                            TIME COMMAND
                                            0:00 /usr/sbin/apmd -p 10 -w 5 -W -P /etc/sysconfig/apm-scripts/a
        1273 1376 424 ?
                                    Apr26
root
                                            0:00 xntpd -A -c /etc/ntp/ntp.conf
    1299 1632 1632 ?
root
                                   Apr26
                                            0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
root 1310 2076 160 ?
                                    Apr26
root 1371 1424 52 ?
                                            0:00 gpm -t imps2 -m /dev/mouse
                                    Apr26
     1389 1616 484 ?
                                S Apr26
                                            0:01 crond
root
```

— Les gérer : envoi d'un signal avec la commande kill

```
kill -STOP pid
kill -CONT pid
kill -HUP pid
kill -KILL pid
```

Les shells



Les shells

- Shells courant : sh, bash, csh, ksh, tcsh, zsh
- Modification dans /etc/passwd
- Changement de shell en ligne de commande : /bin/bash
- Installation via le système classique de package
- Configuration utilisateur: /home/user/.fichier_de_conf

Les variables d'environnement

- Configuration des logiciels du système
 - LANG=fr_FR.UTF-8
 - export EDITOR=nano
- Affichage des variables
 - printenv

 PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/games:/usr/games
 PWD=/home/users/ftalbart

 GDM_KEYBOARD_LAYOUT=fr latin9

 LANG=fr_FR.utf8

 GDM_LANG=fr_FR.utf8

 CLUTTER_PAINT=disable-clipped-redraws:disable-culling

 GDMSESSION=default

 SHLVL=1

 HOME=/home/users/ftalbart
- La portée est locale

La Documentation

Le manuel: man!
man commande
man man
man 1 kill: dans la section 1 (commandes utilisateur)
man 2 kill: dans la section 2 (appels système)
man -k kill: -k comme keyword, a.k.a. apropos
Plus spécifique Linux:
Documents dans /usr/doc, /usr/share/doc
Sites Web:

Administration Système - Franck Talbart, Rémy Card, Frédéric Gilbert -

http://www.lea-linux.org/


— Google! (les messages d'erreur par exemple)


LE SYSTÈME DE FICHIERS

See, you not only have to be a good coder to create a system like Linux, you have to be a sneaky bastard too.

Linus Torvalds

- Disque = unité de disques
- Composé de plateaux
- Chacun des plateaux contient plusieurs pistes
- Chaque piste contient plusieurs secteurs
- Cylindre = ensemble de pistes de même numéro situées sur tous les plateaux
- Géométrie d'un disque :
 - nombre de cylindres
 - nombre de pistes par cylindre
 - nombre de secteurs par piste





- Plus d'actions mécaniques
- Trim à la volé sur les dernières distributions (EXT4 et BTRFS)
 - Temps d'accès aléatoire : SSD : Environ 0,1 ms DD : De 2,9 à 12ms
 - Vitesse de lecture/écriture : SSD : De 27 Mo/s à 3 Go/s DD : De 12 à 260
 Mo/s
 - Fragmentation : SSD : Aucun effet DD : Dépend du système de fichiers
 - Inconvénient : SSD : Sensible au nombre de cycles d'écriture DD :
 Coupures de courant qui peuvent rendre le lecteur irrécupérable sur certains (anciens) modèles (désactivation des caches sur certains modèles) Chocs et vibrations, sensibles aux champs magnétiques
- NVMe (Non-Volatile Memory express) : SSD utilisant le port PCI Express :
 performances accrues

Partitionnement d'un disque

- Un disque peut être décomposé en partitions
- Chaque partition peut contenir :
 - un système de fichiers (données et structures de contrôle)
 ou
 - une zone de swap
- Plusieurs types de systèmes de fichiers :
 - System V (basé sur le système de fichiers de la V7)
 - BSD (introduit dans 4.2BSD)
 - Ext2fs sous Linux (inspiré par le système de fichiers BSD)

Rappel (?) sur les fichiers et les i-nœuds

- Inode ou i-nœud : structure contenant
 - le numéro qui l'identifie
 - le type de la donnée référencée : répertoire, fichier, lien symbolique, pipe nommé, . . .
 - les dates de création, modification, dernière lecture
 - le propriétaire et le groupe du fichier
 - le mode du fichier (droits, e.g. 0755)
 - le nombre de liens "hard links"
 - la liste des blocs contenant les données du fichier
- Référence aux i-nœuds : tables des répertoires

19	/tmp
29373	file-1.txt
29671	file-2.txt
29373	file-1h.txt
29712	file-1s.txt

Rappel (?) sur les liens

— "Hard Link": nouvelle entrée, dans un répertoire, pour un i-nœud sur le même système de fichiers. Voir exemple file-1.txt/file-1h.txt page précédente.

Observation avec ls:

```
$ ln file-1.txt file-1h.txt
$ ls -li file-*
29373 -rw----- 2 fgilbert staff 220 Nov 21 12:05 file-1.txt
29373 -rw----- 2 fgilbert staff 220 Nov 21 12:05 file-1h.txt
```

 Lien symbolique : pseudo-fichier contenant le chemin du fichier sur lequel il pointe. Ce chemin peut être absolu ou relatif.

Observation avec ls:

```
$ rm file-1b.txt
$ ln -s file-1.txt file-1s.txt
$ ls -li file-*
29373 -rw----- 1 fgilbert staff 220 Nov 21 12:05 file-1.txt
29712 lrwxrwxrwx 1 fgilbert staff 10 Nov 21 12:09 file-1s.txt -> file-1.txt
```

Système de fichiers System V

- Un système de fichiers est composé de :
 - un secteur de boot
 - un superbloc
 - la table des i-nœuds
 - les blocs de données

Système de fichiers BSD

- Ensemble de groupes de cylindres
- Chaque groupe contient :
 - une copie du superbloc
 - des descripteurs de groupes
 - une partie de la table des i-nœuds
 - une partie des blocs de données
- Avantages :
 - robustesse (structures de contrôle dupliquées)
 - efficacité (routines d'allocation optimisées)

Détail de la structure

- Bloc de boot
- Groupe 1
 - Copie du superbloc
 - Descripteurs FS/groupe
 - Bitmap des blocs
 - Bitmap des inodes
 - Table des inodes
 - Blocs de données
- Groupe 2
- Groupe 3
- ...

Détail de la structure (2)

- Le superbloc
 - Localisation des bitmaps
 - Localisation de la table d'inodes
 - Nombre de blocs libres
 - Nombre d'inodes libres
 - Nombre de répertoires alloués
- Les descripteurs du FS pour chaque groupe
 - Nombre de blocs et d'inodes
 - Nombre de blocs libres et d'inodes libres
 - Taille des blocs
 - Nombre de blocs et d'inodes par groupe
 - Dates de dernier montage et de dernière écriture
 - Bit "clean"
 - Date de dernière vérification, intervalle de vérification obligatoire
 - Options de montage par défaut, emplacement du dernier point de montage

Nommage des disques

- Solaris 2: /dev/[r]dsk/cCtAd0sP
- HP-UX:/dev/[r]dsk/cS1dAsP
- SunOS:/dev/[r]sdXC
- FreeBSD :
 - IDE:/dev/[r]wdXC,/dev/[r]adXC
 - SCSI:/dev/[r]daXC
- Linux:
 - IDE:/dev/hdCX
 - SCSI:/dev/sdCX

Les différentes interfaces

- SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
 - ATA (IDE) vers SATA : lecteurs CD, disques durs...
 - SATA : technologie utilisant le bus série et non plus parallèle. v3.2 : 1969
 MB/S
 - Moins contraint par la longueur du câble
- SCSI (Small Computer System Interface)
 - Déporte la complexité
 - A utilisé la plupart du temps un bus parallèle, SCSI 3 : série
 - Fut sensible aux bruits et restreint la longueur du câble
 - Limitations réglés par SAS
- Serial-Attached SCSI (SAS)
 - Protocole SCSI sérialisé et amélioré

Description des disques

— Les disques connus sont généralement décrits dans un fichier

```
(/etc/disktab ou /etc/format.dat)
```

- Champs décrivant un disque :
 - ty=nom : type du disque
 - se#N: taille des secteurs en octets
 - ns#N : nombre de secteurs par piste
 - nt#N : nombre de pistes par cylindre
 - nc#N : nombre de cylindres
 - rm#N : vitesse de rotation
 - bn#N: taille des blocs de la partition n
 - fn#N: taille des fragments de la partition n
 - pn#N: taille de la partition n en secteurs

Exemple de description (1)

```
-- /etc/format.dat (SunOS):
    disk_type = "Micropolis 1558" \
        : ctlr = MD21 \
        : ncyl = 1218 : acyl = 2 : pcyl = 1224 \
        : nhead = 15 : nsect = 35 \
        : rpm = 3600 : bpt = 20833...

partition = "Micropolis 1558" \
        : disk = "Micropolis 1558" : ctlr = MD21 \
        : a = 0, 32025 : b = 61, 59850 : c = 0, 639450 \
        : g = 175, 547575
```

Exemple de description (2)

Formatage des disques

— Solaris 2 : format

- HP-UX: mediainit

- IRIX:fx -x

— SunOS:format

— FreeBSD, Linux : Moniteur du contrôleur, sformat

Partitionnement de disques

- Solaris 2: format, prtvtoc
- HP-UX 9 : Pas de partitionnement
- HP-UX 10 et 11 : LVM
- IRIX:fx, prtvtoc
- SunOS: format, dkinfo
- FreeBSD: fdisk, disklabel
- Linux:fdisk,parted

Exemples - Linux

/sbin/fdisk /dev/sda
Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 64 heads, 32 sectors, 1010 cylinders

Units = cylinders of 2048 * 512 bytes

Device B	Boot	Begin	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1	*	1	1	51	52208	83	Linux native
/dev/sda2		52	52	152	103424	82	Linux swap
/dev/sda3		153	153	253	103424	82	Linux swap
/dev/sda4		254	254	1010	775168	83	Linux native

Systèmes de fichiers

- Création de système de fichiers :
 - mkfs (IRIX)
 - mke2fs (Linux)
 - newfs (Autres)
- Liste des systèmes de fichiers à monter :
 - /etc/vfstab (Solaris 2)
 - /etc/checklist (HP-UX 9)
 - /etc/fstab (Autres)
- Type de système de fichiers :
 - SunOS, Solaris2: ufs
 - HP-UX: hpfs
 - -BSD:4.2
 - Linux: ext2, ext3, ext4, reiserfs,...
 - Multiples types de FS reconnus → nécessité du File System Switch; e.g. driver
 VFS sous Linux.

Création d'un système de fichiers

— Généralement :

```
newfs fichier_spécial mkfs fichier_spécial
```

— Sous HP-UX 9 :

```
newfs fichier_spécial type_du_disque
```

- Optimisations : options de newfs ou mkfs, par exemple :
 - -i N: nombre d'octets par i-nœud
 - - C N: nombre de cylindres par groupe
 - −m N : pourcentage de blocs réservés à root
 - -o space|time:optimisation

Montage de système de fichiers

— Montage:mount

— Démontage : umount

— Syntaxes :

```
mount [options] fichier_spécial répertoire
mount [options] fichier_spécial|répertoire
mount [options]
umount -a [-v]
umount [-v] fichier_spécial|répertoire
```

Options de montage (1)

- ¬∨ : verbeux
- -r: lecture seule
- -t type:
 - ufs: Solaris 2, BSD
 - hfs:HP-UX
 - efs:IRIX
 - 4.2:SunOS
 - ext2:Linux
- u : modification des options de montage

Options de montage (2)

- -o options: options de montage
 - rw, ro
 - nosuid
 - nodev
 - noexec
 - quota, noquota
 - sync, async
 - remount
- a : montage de tous les systèmes de fichiers
- n: pas de mise à jour de la liste des systèmes de fichiers montés (généralement /etc/mtab)

Liste des systèmes de fichiers

- /etc/fstab, /etc/checklist, /etc/filesystems
- Chaque ligne décrit un système de fichiers :
 - fichier spécial
 - point de montage (répertoire)
 - type du système de fichiers
 - options de montage
 - intervalle entre deux sauvegardes
 - ordre de vérification

Exemples (1)

— /etc/fstab (SunOS) :

```
/dev/sd0a / 4.2 rw,grpid 1 1
/dev/sd0g /usr 4.2 rw,grpid 1 2
/dev/sd1g /users 4.2 rw,grpid 1 3
/dev/sd1h /spare 4.2 rw,grpid 1 3
```

— /etc/vfstab (Solaris 2) :

```
#device device mount FS fsck mount
#to mount to fsck point type pass at boot
/dev/dsk/c0t3d0s0 /dev/rdsk/c0t3d0s0 / ufs 1 no -
/dev/dsk/c0t3d0s3 /dev/rdsk/c0t3d0s3 /usr ufs 1 no -
```

Exemples (2)

```
— /etc/checklist (HP-UX 9) :
  /dev/dsk/c201d6s0
                                        hfs
                                                 defaults
                                                                  0 1
  /dev/dsk/c201d4s0
                      /usr/local
                                    hfs
                                                 defaults
                                                                  0 2
                       /usr/local/swap swapfs res=200000,pri=10 0 0
  default
— /etc/filesystems (AIX) :
  /:
                            = /\text{dev/hd4}
           dev
           vfs
                            = jfs
                            = /dev/hd8
           loq
                            = automatic
           mount
           check
                           = false
                            = bootfs
           type
           vol
                            = root
           free
                            = true
```

Vérifications de cohérence

- Un système de fichiers peut être corrompu
- Vérification de la cohérence : fsck
- Cinq passes :
 - vérification des i-nœuds
 - vérification des répertoires
 - restauration des fichiers et/ou répertoires non connectés
 - vérification du nombre de liens
 - vérification des tables de blocs/i-nœuds libres
- Attention : fsck doit être exécuté uniquement sur des systèmes de fichiers non actifs!

Exemple d'exécution

```
# fsck -n /dev/rsd1g
** /dev/rsd1g (NO WRITE)

** Currently Mounted on /users

** Phase 1 - Check Blocks and Sizes

** Phase 2 - Check Pathnames

** Phase 3 - Check Connectivity

** Phase 4 - Check Reference Counts

** Phase 5 - Check Cyl groups

33913 files, 1783839 used, 231118 free (23262 frags, 25982 blocks, 1.2% fragmentation)
```

Options de fsck

— Sous BSD :

- ¬p : corrections automatiques
- -b bloc: adresse du superbloc
- -y : réponse 'oui' à toutes les questions
- -n : réponse 'non' à toutes les questions

— Sous System V :

- -b : redémarrage automatique si la racine est modifiée
- $--y \mid -n : idem BSD$
- ¬q : corrections automatiques
- D : recherche de blocs erronés dans les répertoires
- −f : vérification rapide
- s : reconstruction de la liste des blocs libres

Autres commandes

- clri fichier_spécial N:remise à zéro d'un i-nœud
- fsdb fichier_spécial: débogueur de système de fichiers (System V) (debugfs sous Linux)
- dumpfs fichier_spécial: affichage des paramètres du système de fichiers (dumpe2fs sous Linux)
- tunefs fichier_spécial: modification des paramètres du système de fichiers (tune2fs sous Linux)
- df: affichage de l'espace disponible (blocs ou i-nœuds)
 options: -k (en kilo-octets), -h ("human-readable", récent).

Journalisation: $ext2 \rightarrow ext3$

 Journalisation : écriture synchrone, d'un historique des écritures asynchrones.

En cas d'arrêt brutal : on examine / "rejoue" ce journal, plutôt que d'examiner la totalité du disque


— ext3: ajout d'une mécanique de journalisation à ext2

Création:mke2fs -j /dev/sdX,
ou tune2fs -j /dev/sdX pour ne pas réinitialiser.

- Performance (par rapport à ext2) :
 - lecture : +0%
 - copie : \approx +15%
 - déplacement : \approx +60%
 - destruction : \approx +100%

Journalisation: reiserfs

 — Représentation des répertoires et fichiers dans un arbre balancé (toutes les feuilles sont à la même profondeur) ⇒ temps d'accès aux fichiers uniforme



- Journalisé. Commandé par le DOD, en principe très robuste
- mkreiserfs, reiserfsck, type de montage reiserfs dans /etc/fstab.
- Performance (par rapport à ext2) :

- lecture : +0%

- copie : \approx +10%

- déplacement : \approx +6% - destruction : \approx -45%!

ext4

- Successeur de ext3, développé en 2006
 Permet une transition vers BTRFS
- Améliorations (par rapport à ext3) :
 - Taille de volume jusqu'à un exbioctet (260 octets)
 - Minimise la fragmentation par préallocation contiguë
 - Compatiblité ascendante et descendante avec ext3 (mais code entièrement nouveau)

Un petit mot sur ZFS et BTRFS

- ZFS
 - Conçu par SUN
 - Enorme capacité de stockage
 - Gestionnaire de volume, snapshot...
 - Correction d'erreurs efficace
- BTRFS
 - Conçu par Oracle et RedHat
 - Création de sous-volumes
 - Snapshot et intégration des données
 - Pourrait remplacer ext4

Partitions de swap (1)

- Unix utilise des partitions de swap pour stocker sur disque des données mémoire
- Création d'une partition de swap : comme une autre partition (sauf sous HP-UX 9)
- Sous Linux, après création: mkswap fichier_spécial
- Activation :
 - swapon fichier_spécial: SunOS, Linux, FreeBSD,
 - swapon -e fichier_spécial:HP-UX
 - swap -a fichier_spécial: Solaris 2, IRIX

Partitions de swap (2)

Liste des partitions de swap à utiliser :

```
— Solaris 2: dans /etc/vfstab:
    fichier_spécial - - swap - no -

— HP-UX 9: dans /etc/checklist:
    fichier_spécial - swap end - -

— AIX: dans /etc/swapspaces:
    hd6:
        dev = /deb/hd6

— Autres: dans /etc/fstab:
    fichier_spécial swap swap rw 0 0
```

 Ces partitions sont activées lors du démarrage du système (appel de swapon -a ou équivalent).

Taille de la mémoire virtuelle (1)

— FreeBSD:swapinfo

Device	1K-blocks	Used	Avail	Capacity	Type
/dev/wd0b	32550	25936	6550	80%	Interleaved

— HP-UX:swapinfo

	Kb	Kb	Kb	PCT	START/	Kb		
TYPE	AVAIL	USED	FREE	USED	LIMIT	RESERVE	PRI	NAME
dev	99425	7853	91572	8%	312390	_	0	/dev/dsk/c2010
hold	0	21188	-21188					

— IRIX:swap −1

Taille de la mémoire virtuelle (2)

— SunOS:pstat -T
 290/1888 files
 768/1018 inodes
 94/522 processes
 40196/131036 swap

— Solaris 2 : swap -1

swapfile dev swaplo blocks free /dev/dsk/c0t3d0s1 32,25 8 262632 243608

136512 3192

— Linux:free

Swap:

	total	used	free	shared	buffers	cacl
Mem:	63320	60068	3252	50216	16700	150
-/+ buffers/cache:		28360	34960			

133320

Désactivation du swap

— Désactivation possible sous certains systèmes

— Solaris 2:

```
swap -d fichier_spécial
```

— Linux :

```
swapoff -a
swapoff fichier_spécial
```

Quotas disque

- Big Brother finally hits Unix!
- Principe : imposer une limite sur l'espace disque utilisable par chaque utilisateur et/ou groupe d'utilisateurs
- Limites sur :
 - le nombre de blocs
 - le nombre de fichiers
- Dépassement de limite : erreur
- Les quotas sont spécifiques à chaque système de fichiers

Limites

- Deux limites
- Limite 'douce' :
 - peut être dépassée (avertissement)
 - devient équivalente à la limite absolue au bout d'un délai de grâce
- Limite absolue :
 - est supérieure à la limite 'douce'
 - ne peut pas être dépassée (erreur)
- Délai de grâce :
 - Délai laissé à l'utilisateur pour réduire son occupation sous la limite 'douce'
 - 7 jours par défaut

Définition des quotas

- Les quotas sont spécifiques à chaque système de fichiers
- Les limites peuvent être différentes (voire inexistantes) sur des systèmes de fichiers différents
- Fichiers de définition des quotas :
 - quota.user: limites par utilisateur (OSF/1, Linux, BSD)
 - quota.group: limites par groupe (OSF/1, Linux, BSD)
 - quotas : limites par utilisateur (autres systèmes)
- Pas de manipulation directe des fichiers : commandes d'administration des quotas

Activation des quotas (1)

- Une option doit être définie pour chaque système de fichiers :
 - quota (SunOS, HP-UX)
 - rq (Solarix 2, IRIX)
 - userquota, groupquota (OSF/1, BSD)
 - usrquota, grpquota (Linux)
- Activation: quotaon [options] [fichier_spécial]
 - a Activation sur tous les systèmes de fichiers
 - ¬∨ Verbeux
 - u Activation des quotas liés aux utilisateurs
 - g Activation des quotas liés aux groupes

Activation des quotas (2)

 La commande quotaon est normalement appelée lors du démarrage (scripts d'initialisations)

Les quotas sont alors activés sur les montages qui ont l'option quota dans /etc/fstab.

— Désactivation de quotas disque :

```
quotaoff [options] [fichier_spécial]
```

– a Désactivation sur tous les systèmes de fichiers

Vérification des quotas

- En cas de crash, les fichiers de définition des quotas peuvent être corrompus
- Vérification des fichiers de quotas :

```
quotacheck [options] [système_fichiers]
```

- a Vérification sur tous les systèmes de fichiers
- ¬∨ Verbeux
- u Vérification des quotas liés aux utilisateurs
- g Vérification des quotas liés aux groupes
- ¬p Vérifications en parallèle
- Normalement exécuté automatiquement au démarrage avant l'activation des quotas

Affectation de limites

— Lancement d'un éditeur pour modifier les limites liées à un utilisateur ou à un groupe : edquota

— Options :

- -u Edition des limites d'un utilisateur
- q Edition des limites liées à un groupe

— Copie de limites :

```
edquota -p prototype utilisateur
edquota -p prototype -g groupe
```

— Positionnement de limites :

```
setquota -u utilisateur 10000
```

Affichage des limites

— Affichage des limites et occupations : repquota

*** Report for user quotas on /dev/hdb2 (/home)

Block limits File limits soft User used hard grace used soft hard grace root 19 0 ()()0 bin 0 -- 31691 11846 news 8673 -- 111498 card 0 16 5000 6000 dugenou 11 100 110 melanie 6 5000 6000 100 110

— Affichage des limites et de l'occupation d'un utilisateur : quota

Disk quotas for user dugenou (uid 1004):

Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace /dev/hdb2 16 5000 6000 11 100 110

GESTION DES UTILISATEURS

The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it.

Linus Torvalds

Les utilisateurs

- Tout utilisateur est caractérisé par :
 - un nom
 - un numéro d'utilisateur
 - un numéro de groupe
 - un mot de passe
 - un shell
- Les utilisateurs sont définis dans /etc/passwd (et /etc/shadow)
- Les groupes d'utilisateurs sont définis dans /etc/group

Fichier /etc/passwd

- Liste des utilisateurs
- Chaque ligne contient :
 - le nom (login)
 - le mot de passe chiffré
 - le numéro d'utilisateur (uid)
 - le numéro de groupe d'utilisateurs (gid)
 - le nom complet (champ "GECOS")
 - le répertoire d'accueil
 - le shell
- Exemples :

```
root:20xI7leSjX1sY:0:0:Le chef:/:/bin/sh
card:fFi332cQDb7Gw:1001:10:Remy Card:/users/card:/bin/csh
```

Utilisateurs spéciaux

- root : administrateur (uid = 0)
- daemon : utilisateur fictif des démons
- bin : propriétaire de /bin et de /usr/bin
- sys : utilisateur système (System V)
- adm : propriétaire des fichiers de comptabilité
- uucp : utilisateur pour les connexions UUCP
- lp : utilisateur administrateur de l'impression

Groupes d'utilisateurs

- Un utilisateur appartient à :
 - un groupe primaire
 - plusieurs groupes secondaires
- Les groupes associés à un utilisateur sont utilisés pour les contrôles d'accès
- Changement de groupe courant :
 - automatique sous BSD et System V récent
 - newgrp sous les vieux System V

Fichier /etc/group

- Définition des groupes et des utilisateurs associés
- Chaque ligne contient :
 - le nom du groupe
 - le mot de passe chiffré (utilisé par newgrp)
 - le numéro du groupe
 - la liste des utilisateurs du groupe

— Exemples:

```
wheel::0:root
staff::10:root,card
admin::101:card
```

Le fichier 'shadow'

- Le fichier /etc/passwd est en lecture pour tous
- Le mot de passe chiffré n'est pas déchiffrable …
- ... mais une attaque brutale à base de dictionnaires peut aboutir (exemple : Crack)
- Sous certains systèmes (principalement System V), la liste des utilisateurs est décomposée en deux fichiers :
 - /etc/passwd (sans mots de passe) lisible par tous
 - /etc/shadow (avec mots de passe) lisible par 'root' uniquement
- Le mot de passe peut être un caractère (e.g., :x: reflétant une redirection vers un autre moyen d'authentification, ou : *: empêchant l'authentification).

Fichier /etc/shadow

- Chaque ligne contient :
 - le nom de l'utilisateur
 - le mot de passe chiffré
 - la date du dernier changement de mot de passe
 - le nombre minimum de jours entre deux changements du mot de passe
 - le nombre maximum de jours de validité du mot de passe
 - le nombre de jours avant l'expiration du mot de passe à partir duquel
 l'utilisateur est averti
 - le nombre de jours pendant lesquel le compte peut être inutilisé
 - la date d'expiration du compte
 - un champ 'réservé'

Fichier /etc/master.passwd (FreeBSD)

- Chaque ligne contient :
 - le nom de l'utilisateur
 - le mot de passe chiffré
 - le numéro d'utilisateur (uid)
 - le numéro de groupe d'utilisateurs (gid)
 - la classe d'utilisateur
 - la date du dernier changement de mot de passe
 - la date d'expiration du compte
 - le nom complet de l'utilisateur
 - le répertoire d'accueil
 - le shell
- Les paramètres ci-dessus concernant la validité du compte et du mot de passe ont des valeurs par défaut dans /etc/login.defs

Gestion des utilisateurs (1)

- Édition du fichier /etc/passwd:vipw
- Changement de mot de passe :

```
passwd [options] [utilisateur]
```

- −f : changement du nom complet
- -s: changement du shell (doit être listé dans /etc/shells)
- Changement de nom complet et de shell : chfn, chsh
- Modification de /etc/passwd et /etc/shadow:passmgmt
 - -d utilisateur:suppression
 - -a utilisateur: création
 - -m utilisateur: modification
 - options de -a et -m: -cnom, -hrépertoire, -uuid, -ggid, -sshell, -llogin
- Changement de paramètres de l'utilisateur (Linux) : usermod

Gestion des utilisateurs (2)

- Vérification de /etc/passwd:pwck
- Vérification de /etc/group:grpck
- Conversion du fichier /etc/shadow: pwconv pwunconv
- Création des fichiers hachés :

```
mkpasswd
pwd_mkdb
```

Création d'un utilisateur

- Ajout dans /etc/passwd (et dans /etc/group éventuellement)
- Enregistrement du mot de passe : passwd utilisateur
- Création du répertoire :

```
mkdir répertoire
chown utilisateur répertoire
chgrp groupe répertoire
```

- Création des fichiers d'initialisation
- Sous Linux: la commande adduser (ou useradd, c'est pareil) fait tout cela.

Exemple:

```
adduser -u 12345 -s /bin/bash -c "Frederic Gilbert" -p amMcXKoJqL7S. -d /home/gilbert -m -g staff gilbert
```

Le répertoire est créé à l'image d'un répertoire /etc/skel

Suppression d'un utilisateur

- Invalidation du compte :
 - remplacement du mot de passe chiffré par '*' ou '**No Login**'
 - remplacement du shell par /bin/false
- Suppression effective :
 - suppression du répertoire d'accueil
 - suppression de tous les fichiers de l'utilisateur :
 - mailbox
 - crontab
 - etc ...
 - suppression dans /etc/passwd (et dans /etc/group éventuellement)
- Sous Linux, la commande userdel fait tout ça ...

LE NOYAU

People disagree with me. I just ignore them.

Linus Torvalds, regarding the use of C++ for the Linux kernel.

Le noyau, composition et fabrication

- Cœur du système : séquenceur, gestion de la mémoire, etc.
 - Code principal
 - Drivers : fonctionnalités (VFS, TCP-IP, ...), ou matériel (SCSI, ethernet, ...)
 - · "built-in", intégrés au code du noyau
 - modules, chargement dynamique, config éventuelle
- Fabrication
 - Pourquoi?
 - · pour ajouter un pilote (périphérique, ...)
 - pour supprimer les pilotes inutiles (tuning en taille)
 - pour adapter aux composants (tuning en performance)
 - Trois grands types de mode de configuration :
 - · BSD (SunOS, HP-UX, *BSD), System V et Linux

Le noyau, composition et fabrication

- Fabrication
 - Grandes étapes :
 - configuration (choix des options)
 - · choix des composants du source (lié au choix et aux dépendances)
 - · compilation puis installation du noyau et des modules
 - · si nécessaire, reparamétrage du boot (loader)
- Ajout d'un driver
 - Version binaire (déjà compilée) : pour une version donnée seulement (noyau standard des distributions)
 - Version source :
 - · compilation du driver avec les "includes" du noyau préalablement compilé
 - ou recompilation du noyau en intégrant les sources du driver, parties built-in et/ou partie module.

Configuration d'un noyau BSD

- Fichier de configuration :
 - description du matériel
 - sélection d'options
- Création d'une nouvelle configuration :

```
config fichier_configuration
```

— Compilation du noyau :

```
make depend
make
```

- Installation
- Redémarrage

Fichier de configuration BSD

Suite de déclarations :

- machine type
- cpu type
- ident nom_noyau
- maxusers nombre_d_utilisateurs
- options option
- config racine_et_swap
- controller
- disk
- tape
- device
- pseudo-device

Configuration d'un noyau Linux (2.6.*)

— Configuration :
 cd /usr/sr

```
cd /usr/src/linux; make config
ou
cd /usr/src/linux; make xconfig
ou
cd /usr/src/linux; make menuconfig
```

— Compilation du noyau :

```
\begin{array}{ll} \text{make ou} \\ \\ \text{make bzImage} + \text{make modules} \end{array}
```

— Installation :

```
make install
make modules_install
```

— Pour compiler un driver, il est possible de générer uniquement les fichiers à inclure :

```
make prepare-all, make modules_prepare
```

Exemple (make config)

```
# make config
* Loadable module support
Enable loadable module support (CONFIG_MODULES) [Y/n/?]
Set version information on all symbols for modules (CONFIG_MODVERSIONS) [Y/r
Kernel module loader (CONFIG_KMOD) [Y/n/?]
* General setup
Networking support (CONFIG_NET) [Y/n/?]
PCI support (CONFIG_PCI) [Y/n/?]
4000 lignes/questions!...
```

Démarrage d'un noyau Linux

- Noyau chargé par un programme externe
- Généralement LILO (LInux LOader)
- Installation d'un nouveau noyau :
 - copie de l'image (arch/i386/boot/zImage ou arch/i386/boot/bzImage)
 - configuration de lilo: édition de /etc/lilo.conf
 - exécution de lilo pour prendre les changements en compte

Démarrage du système par GRUB

- GRand Unified Bootloader. Version ré-écrite: GRUB2.
- Lecture du fichier de configuration au démarrage (pas d'étape d'installation comme Lilo).
- Fichier /boot/grub/grub.cfg, généré automatiquement (commande update-grub)
- Possibilité de passage en mode prompt et de saisir les instructions de boot, et mode "grub rescue" en cas d'échec d'utilisation de grub.cfg

Exemple de fichier grub.cfg

```
default 0
timeout 5
foreground = ffffff
background = 000000
#
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/leaf_splash.xpm.gz
#
title Linux 2.2.14
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.2.14 root=/dev/sda2 quiet
initrd /boot/initrd-2.2.14.img
#
title Windows
root (hd1)
chainloader +1
```

Ajout de périphérique

- Pilotes de périphériques caractérisés par :
 - un type (caractère ou bloc)
 - un numéro majeur
 Le numéro majeur est utilisé comme indice dans une table interne du noyau
 - un numéro mineur
 Le numéro mineur est utilisé pour distinguer un périphérique d'un type
 (numéro majeur) donné.
- Ajout d'un pilote :
 - intégration du pilote dans une table du noyau
 - modification du fichier de configuration
 - regénération d'un noyau

Fichiers de configuration

- Solaris 2: /usr/kernel/drv/*conf, /usr/kernel/drv/*
- HP-UX 9:/etc/master,/etc/conf/dfile
- HP-UX 10:/usr/conf/master.d/*,/stand/system
- SunOS:/sys/sunX/conf/NOYAU,/sys/sunX/conf/files*
- OSF/1:/sys/conf/NOYAU,/sys/conf/files*
- FreeBSD:/sys/i386/conf/NOYAU,/sys/i386/conf/files*

Intégration dans BSD (1)

— Ajout d'une entrée dans files.NOYAU:

```
local/pilote.o optional périph device-driver
```

— Placement des objets dans / sys :

```
mkdir /sys/local
cp pilote.o /sys/local/pilote.o
```

- Intégration dans une table : édition de conf.c
 - table des périphériques en mode caractère : cdevsw
 - table des périphériques en mode bloc : bdevsw

Intégration dans BSD (2)

— Exemple:
 extern int drv_open(), drv_close(), drv_read();
 ...
 struct cdevsw cdevsw[] =
 {
 drv_open, drv_close, drv_read, nodev, nodev, nodev, nodev, 0, nodev, 0, 0,

— Modification du fichier de configuration :

```
device-driver driver
```

Reconstruction du noyau

},

Intégration dans HP-UX

— Définition des pilotes dans /etc/master ou dans

```
/usr/conf/master.d:
périph pilote type masque bloc carac
...
périph libpilote.a
...
```

— Ajout du nom du périphérique dans le fichier de configuration (dfile ou /stand/system):
périph

Reconstruction d'un noyau

Intégration dans Solaris 2

- Pas besoin de reconfigurer le noyau
- Ajout dynamique de pilote dans le noyau
- Ajout : add_drv
- Suppression:rem_drv
- Chargement de module : modload
- Suppression de module : modunload
- Liste des modules : modinfo

Fichiers spéciaux

- Création des fichiers spéciaux correspondant au(x) périphérique(s) dans le répertoire / dev
- mknod fichier type majeur mineur
- Scripts de création :
 - /dev/MAKEDEV
 - /dev/MAKEDEV.local
- Exemple:

cd /dev

./MAKEDEV pty

— Solaris :

drvconfig + devlinks + disks ou tapes + éventuellement ucblinks ou boot après un touch /reconfigure.

— Linux récents (noyau 2.6) :
 udev, configuration dans /etc/udev.d/rules

Udev

- Gestionnaire de pilotes
- Gère les périphériques de /dev
- Espace utilisateur
- Chargement dynamique

Fichiers spéciaux

```
— Extrait de ls -1 /dev (Linux) :
  crw-rw---+ 1 root audio
                              14, 4 2010-11-22 16:37 /dev/audio
                               5, 1 2010-11-22 16:37 console
  crw----- 1 root root
                               13, 32 2010-11-22 17:37 mouse0
  crw-r--- 1 root root
  crw-rw-rw- 1 root root
                                   3 2010-11-22 17:37 null
                               8, 0 2010-11-22 17:37 sda
  brw-rw--- 1 root disk
                               8, 1 2010-11-22 17:37 sda1
            1 root disk
  brw-rw----
  brw-rw--- 1 root disk
                               8, 16 2010-11-22 16:57 sdb
  brw-rw--- 1 root disk
                               8, 17 2010-11-22 16:57 sdb1
                        4, 0 2010-11-22 17:37 tty0
  crw--w--- 1 root root
  crw----- 1 root root
                         4,
                                   1 2010-11-22 16:37 tty1
  crw-rw--- 1 root dialout 166,
                                   0 2010-11-22 16:37 ttyACM0
```

Fichiers spéciaux

— Ecrire dans la carte son :

```
#include <stdio.h>
void main(void)
    int t;
    for(t=0;; t++)
        putchar (
                 ((t*9 \ \ t >> 4) \ |
                 (t*5 \ \ t>>7)
                 (t*3 \ \ t/0x400))
                 -1
                );
$ gcc a.c; ./a.out > /dev/dsp1
```

Modules

- Module : sous-système chargé dynamiquement en mémoire
- Pas contenu de manière statique dans le noyau
- Supportés par :
 - SunOS
 - Solaris 2
 - IRIX
 - *BSD
 - Linux
- Deux types de chargements :
 - manuel
 - à la demande

Gestion des modules (1)

- Solaris 2:
 - chargement : modload
 - suppression:modunload
 - liste:modinfo
- SunOS :
 - chargement:modload
 - suppression:modunload
 - liste: modstat
- IRIX:m1

Gestion des modules (2)

```
— *BSD :
  — chargement : kldload
  — suppression:kldunload
  — liste:kldstat
— Linux :
  — modules situés dans /lib/modules/version
  — chargement:insmod
  - suppression: rmmod
  — liste:lsmod, ou cat /proc/modules
  - dépendances : depmod, modprobe
     fichier /lib/modules/version/modules.dep
```

- chargement à la demande : kmod

Installation d'outils (applications, système, librairies ...)

- A partir des sources : fichier outil-version.tar.gz
 - ./configure: GNU autoconf, prend en compte les caractéristique de la machine
 - make : fabrique les binaires
 - make install: les installe au bon endroit dans le système.
- A l'aide d'un système de packaging
 - Sun, DEC: fichiers outil-version.pkg
 contient un fichier.tar.gz des binaires + des fichiers de description et des scripts, commande pkgadd
 - Linux (RedHat): fichiers RPM, outil-version.rpm contenu équivalent, gestion des dépendances, commande rpm
 - Linux (Debian): fichiers PKG, outil-version.deb
 contenu équivalent, gestion des dépendances, commande dpkg
 - Avec gestion automatique des dépendances : yum (RedHat), apt-get(Debian, Ubuntu, Xandros, ...).

La commande RPM

- Information : rpm −q
 - -qa : liste tous les RPMs installés
 - -ql glibc: liste de tous les fichiers issus du RPM (installé) donné en argument
 - -qi glibc: informations (version, licence, ...) sur le RPM (installé) donné en argument
 - -qf /bin/ls: donne le RPM d'où est issu le fichier
 - -qpl glibc-2.3.3-21mdk.i586.rpm: donne la liste des fichiers pouvant être installés par le fichier RPM donné en argument
- Installation:rpm -i [options] produit-1.2.rpm
- Mise à jour (upgrade): rpm -U [options] produit-1.2.rpm
- Désinstallation:rpm -E [options] produit
- --test : simule l'opération
- --nodeps : ignore les conflits de dépendance
- --force : ignore les autres erreurs
- --noscripts: n'exécute pas les scripts de pré/post-(dés)installation.

Les paquets Debian

— Information :

- dpkg -1: liste tous les paquets installés
- dpkg -L produit: liste de tous les fichiers issus du paquet (installé)
- dpkg -s produit: informations sur le paquet (installé)
- dpkg -S /bin/ls:donne le paquet d'où est issu le fichier
- dpkg -c produit-1.2.deb:donne le contenu du paquet
- Installation : dpkg -i [options] produit-1.2.deb ou le plus souvent apt-get install produit (ou source)
- Désinstallation:dpkg -r [options] produit ou apt-get remove
 produit
- Autres opérations spécifiques :
 - apt-get upgrade: met à jours tous les paquets pour lesquels une nouvelle version est disponible
 - apt-get update: met à jour la base des paquets disponibles dans les sources définies dans /etc/apt/sources.list

DÉMARRAGE D'UNIX

If you still don't like it, that's ok : that's why I'm boss. I simply know better than you do.

Linus Torvalds

Démarrage d'Unix

- Exécution d'un chargeur primaire
- Chargement et exécution d'un chargeur secondaire
- Chargement du noyau
- Exécution du noyau
 - détection et initialisation du matériel
 - lancement des processus système
 - swapper (0), pagedaemon (2) sous BSD
 - sched (0) sous System V
 - Exécution du processus init (processus numéro 1)

Rôle de init

- Exécution des scripts d'initialisation
- Gestion des connexions sur terminaux
- Ancètre de tous les processus
- Adoption des processus orphelins
- Deux types de programmes init :
 - BSD
 - System V

init BSD

- Deux niveaux d'exécution :
 - mono-utilisateur
 - multi-utilisateurs
- Lors du démarrage, exécution de :
 - /etc/rc.boot (SunOS)
 - /etc/rc
 - /etc/rc.single (SunOS en mode mono-utilisateur)
 - /etc/rc.local
- Gestion des connexions sur terminaux :
 - /etc/ttys
 - /etc/ttytab

init System V

Configuration dans /etc/inittab:

 label:niveaux:action:commande

 Action:

 respawn:relancé par init après terminaison
 wait:lancement et attente
 once:lancement une seule fois
 boot:lancement lors de la première lecture de /etc/inittab
 bootwait:idem et attente
 off
 initdefault:niveau d'exécution par défaut

— sysinit : lancement avant l'accès à la console

— powerfail:coupure d'alimentation

Niveaux de init System V

- S, s : mono-utilisateur
- 0 : arrêt
- 1 : mono-utilisateur, administration système
- 2 : multi-utilisateurs, réseau non configuré
- 3 : multi-utilisateurs, réseau configuré
- 4 : non utilisé
- 5 : idem 3 + serveur X (arrêt sur systèmes plus anciens)
- 6 : arrêt et redémarrage

Exemple de fichier /etc/inittab

```
is:3:init.default:
p3:s1235:powerfail:/usr/sbin/shutdown -y -i5 -q0 >/dev/console 2>&1
s0:0:wait:/sbin/rc0
                            >/dev/console 2>&1
s1:1:wait:/usr/sbin/shutdown -y -iS -q 0 >/dev/console 2>&1
                        >/dev/console 2>&1
s2:23:wait:/sbin/rc2
                            >/dev/console 2>&1
s3:3:wait:/sbin/rc3
s5:5:wait:/sbin/rc5
                            >/dev/console 2>&1
s6:6:wait:/sbin/rc6
                     >/dev/console 2>&1
fw:0:wait:/sbin/uadmin 2 0 >/dev/console 2>&1
of:5:wait:/sbin/uadmin 2 6 >/dev/console 2>&1
rb:6:wait:/sbin/uadmin 2 1 >/dev/console 2>&1
co:235:respawn:/usr/lib/saf/ttymon -q -h -p ...
```

Rôle des scripts de démarrage

- Positionnement du nom de la machine
- Vérification des systèmes de fichiers (fsck)
- Montage des systèmes de fichiers
- Configuration des interfaces réseau
- Activation du swap
- Sauvegarde des sessions des éditeurs
- Démarrage des 'démons'

Scripts de démarrage

- Sous BSD :
 - /etc/rc
 - /etc/rc.local
- Sous System V :
 - définis par /etc/inittab
 - fréquemment situés dans le répertoire /etc/init.dou/sbin/init.d
 - liens depuis les répertoires /etc/rcN.d ou /sbin/rcN.d

Scripts de démarrage System V (1)

- Les scripts /etc/rcN ou /sbin/rcN exécutent les scripts situés dans /etc/rcN.d en séquence
- Exécution des scripts K* lors de la sortie d'un niveau (avec le paramètre 'stop') :

```
for f in /etc/rcN.d/K*; do
  if [ -s $f ]; then
       sh $f stop
  fi
done
```

Puis exécution des scripts S* lors de l'entrée dans un niveau (avec le paramètre 'start') :

Scripts de démarrage System V (2)

- Exemple: lancement de xntp (eXtended Network Time Protocol) en niveau 3 et 5
- Dans /etc/rc.d/init.d, script de référence xntpd
- Dans /etc/rc.d/rcN.d, liens symboliques pour le lancement et l'arrêt :
 - Démarrage en niveau 3 :

```
/etc/rc.d/rc3.d/S80xntpd \rightarrow ../init.d/xntpd
```

— Démarrage en niveau 5 :

```
/etc/rc.d/rc5.d/S80xntpd \rightarrow ../init.d/xntpd
```

— Arrêt en niveau 0 :

```
/etc/rc.d/rc0.d/K20xntpd \rightarrow ../init.d/xntpd
```

— Arrêt en niveau 6 :

```
/etc/rc.d/rc6.d/K20xntpd \rightarrow ../init.d/xntpd
```

- Démarrage manuel :
 - /etc/init.d/xntpd start / stop
 - service xntpd start / stop

Ajout de tâches spécifiques au démarrage

— Sous BSD, ajout dans /etc/rc.local:
 if [-f /usr/local/sbin/serveur]; then
 /usr/local/sbin/serveur
 echo 'serveur started'
 fi

- FreeBSD gère également les répertoires :
 - /usr/local/etc/rc.d
 - /usr/X11R6/etc/rc.d
- Sous System V :
 - ajout dans un script existant
 - création d'un nouveau script et modification de /etc/inittab
 - création d'un script dans /etc/init.d et liens dans /etc/rcN.d
- Sous Linux :
 - Programme chkconfig, qui positionne automatiquement les liens dans /etc/rcN.d, avec un numéro d'ordre pris dans le script.
 - Programme update-rc.d, pour Debian etc.

Configuration des services

- Certains systèmes regroupent la configuration des services lancés au démarrage dans un ou plusieurs fichiers
- Exemples :
 - FreeBSD: /etc/rc.conf, /etc/defaults/rc.conf
 - HP-UX:/etc/rc.config.d/*
 - Linux (Red Hat):/etc/sysconfig/*
 - Linux (Debian):/etc/default/*

Configuration des services - exemples

— FreeBSD:/etc/rc.conf hostname="atlas.ens.uvsq.fr" ifconfig_fxp0="inet 193.51.26.1 netmask 255.255.255.0" defaultrouter="193.51.26.254" syslogd_enable="YES" inetd enable="YES" inetd_flags="-l" named enable="YES" named_flags="-b /etc/namedb/named.conf" — RedHat Linux: /etc/sysconfig/network NETWORKING=yes HOSTNAME=bigdaddy.csi.uvsq.fr DOMAINNAME=csi.uvsq.fr GATEWAY=193.51.26.254 GATEWAYDEV=eth0

Démarrage + configuration (Linux)

— Script de démarrage /etc/init.d/xntpd (très simplifié ...)

```
#!/bin/sh
  # Provides:
                       xntp
  # Required-Start:
                       network
  # Required-Stop: network
  # chkconfig 35 80 20
   . /etc/sysconfig/xntp
  case $1 in
    start)
      /usr/sbin/xntpd -h $NTPSERVER
    stop)
      killall xntp
  esac
— Script de configuration /etc/sysconfig/xntpd
```

Administration Système - Franck Talbart, Rémy Card, Frédéric Gilbert -

NTPSERVER=coucou.uvsq.fr

Initramfs

- Le problème
 - Beaucoup d'inconnus pour une distribution
 - Quel système de fichiers ? Quel RAID ?
 - Comment monter un système de fichiers exotique?
 - Implémenter tous les besoins dans le noyau : explosion de la taille et des combinaisons
 - Les distributions grand public ne prennent pas tout en charge ...

Initramfs

- Objectif
 - Initramfs s'intercale entre le noyau et le système d'init
 - Monte un système de fichiers racine
 - Bien plus facile à modifier en espace utilisateur
- Sous le capot
 - Archive compressé au format cpio
 - Mini système Linux chargé en mémoire
 - Contient une arborescence de fichiers
 - ... et les modules noyaux nécessaire

Systemd

- Principes
 - Remplacement progressif du démon init, au grand dam de certains
 - Meilleure gestion des dépendances
 - Chargement parallèle
 - Support des snapshots et leurs restaurations
 - Projet démarré en 2010
- Démocratisation
 - Fedora, Debian...

Systemd

- Compatible avec les scripts d'init SysV, peut remplacer sysvinit
- Utilisation de D-Bus pour démarrer les services
- Utilise cgroups
- Exemple de script, nestor.service :

```
[Unit]
  Description=nestor Service
  [Service]
  ExecStart=/opt/nestor_rpi_engine/server_nestor/bin/server_nestor 8000
  Restart=on-abort
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
— myenv.conf :
```

[Service]

Environment="SERVER_NESTOR_ROOT_DIR=/opt/nestor_rpi_engine/server_nesto

D-Bus et cgroups

- D-Bus
 - Communication inter processus
 - Peut démarrer un service suite à un évènement
 - Devenu commun suite à l'adoption de systemd
 - Utilisé par Pidgin, Nautilus, ...
- Cgroups
 - Fonctionnalité du noyau
 - Limite l'utilisation des ressources (cpu, mémoire, disque dur, ...)

Arrêt du système

- Commandes particulières :
 - arrêt des processus utilisateur
 - arrêt des démons
 - réécriture du buffer cache
 - démontage des systèmes de fichiers
 - arrêt ou redémarrage

Arrêt du système sous BSD

- Arrêt brutal : halt
- Redémarrage brutal : reboot
- Arrêt ou redémarrage propre : shutdown
 - +minutes ou now
 - −h pour arréter
 - ¬r pour redémarrer
 - par défaut : passage en mode mono-utilisateur
- Redémarrage rapide: shutdown -f, fasthalt, fastboot
- Passage brutal en mode mono-utilisateur : kill -TERM 1

Arrêt du système sous System V

- Changement de niveau: telinit niveau ou (brutal) init niveau
- Arrêt brutal: telinit 0
- Redémarrage brutal:telinit 6
- Arrêt ou redémarrage propre : shutdown
 - -gsecondes (secondes sous HP-UX)
 - -i0 (-h sous HP-UX) pour arrêter
 - −i6 (−r sous HP-UX) pour redémarrer
 - −iS pour passer en mode mono-utilisateur
 - y pour éviter une demande de confirmation

LA GESTION DES TERMINAUX

See, you not only have to be a good coder to create a system like Linux, you have to be a sneaky bastard too.

Linus Torvalds

Gestion des terminaux

- Deux types de terminaux :
 - terminaux connectés directement au système
 - terminaux virtuels, utilisés par X-Window et les connexions par réseau
- Terminaux connectés :
 - activation d'un processus de connexion
 - mise à disponibilité des informations de contrôle
- Terminaux virtuels :
 - mise à disponibilité des informations de contrôle

Détail d'une connexion

- Lecture du nom d'utilisateur par getty
- Exécution du programme login par getty
- Lecture du mot de passe et validation par login
- Vérification du terminal de login dans /etc/securetty en cas de login root
- Vérification de la présence du fichier /etc/nologin
- Affichage de /etc/motd par login et blocage des logins le cas échéant
- Positionnement de la variable d'environnement TERM et exécution du shell par login
- Exécution des fichiers d'initialisation par le shell

Fichiers de configuration

Système	Activation (où)	Type de termi-	Paramètres (ver-	Gestionnaire
		nal (pour chaque	sion simplifiée du	(programme)
		/dev/ttyXX)	termcap, pour getty	
			etc.)	
HP-UX	inittab	ttytype	gettydefs	getty
IRIX	inittab	ttytype	gettydefs	getty
OSF/1	inittab	inittab	gettydefs	getty
Linux	inittab	ttytype	-	mingetty
*BSD	ttys	ttys	gettytab	getty
SunOS	ttytab	ttytab	gettytab	getty
Solaris	₋sactab	₋sactab	₋pmtab	ttymon

/etc/ttytab et /etc/ttys

- Systèmes basés sur 4.3BSD
- Description des terminaux directement connectés :
 - port
 - type du terminal
 - programme à exécuter
- Syntaxe de chaque ligne :

```
port programme type_terminal on|off [secure]
```

— Exemple (/etc/ttytab sous SunOS):

```
console '/usr/etc/getty std.9600' sun on secure
ttya '/usr/etc/getty std.19200' vt100 on
ttyb '/usr/etc/getty std.9600' unknown off
```

— Après un changement de configuration : kill -HUP 1

/etc/gettytab

- Définition des informations de contrôle des ports
- Association de noms symboliques à la configuration des ports
- Syntaxe similaire à printcap et termcap
- Exemple :

```
default:\
   :lm=\r\n%h login\72 :sp#9600:

2|std.9600|9600-baud:\
   :sp#9600:
h|std.19200|19200-baud:\
   :sp#19200:
```

/etc/inittab

- Systèmes basés sur System V
- Le programme getty peut être lancé par init
- Exemple :

```
co:234:respawn:/etc/getty console console
t1:234:respawn:/etc/getty ttyS1 19200
t2:234:off:/etc/getty ttyS2 9600
```

/etc/ttytype

- Fichier décrivant le type des terminaux connectés
- Syntaxe de chaque ligne :

```
type_terminal port
```

— Exemple:

```
wyse console
dialup ttyi1
dialup ttyi2
vt320 ttyi2
```

/etc/gettydefs

- Rôle indentique à gettytab ...
- ... mais syntaxe différente
- Syntaxe :

label# initialisation# terminaison# message# suivant

— Exemple :

```
console# B9600 HUPCL # B9600 SANE #login: #console
19200# B19200 HUPCL # B19200 SANE #login: #9600
9600# B9600 HUPCL # B9600 SANE #login: #4800
9600# B9600 HUPCL # B9600 SANE #login: #4800
```

— Après modification :

```
getty -c gettydefs
```

Terminaux sous Solaris 2 (1)

- Gestion absolument différente de celle de tous les autres systèmes!
- 'Service Access Facility'
- Lancement du démon dans /etc/inittab:

```
sc:234:respawn:/usr/lib/saf/sac -t 300
```

— Lancement du gestionnaire de la console dans /etc/inittab:

```
co:234:respawn:/usr/lib/saf/ttymon -g -h \
    -p "'uname -n' console login: " -T sun \
    -d /dev/console -l console -m ldterm,ttcompat
```

Terminaux sous Solaris 2 (2)

- Plusieurs commandes d'administration :
 - sacadm: ajout, suppression, activation, désactivation de gestionnaires de ports
 - pmadm : configuration de gestionnaires de ports
 - ttyadm: configuration des ports série
 - sttydefs: création et modification d'entrées dans /etc/ttydefs
- Fichier /etc/ttydefs: similaire à gettydefs

```
9600f:9600 crtscts hupcl:9600 crtscts hupcl::9600f
```

38400:38400 hupcl:38400 hupcl::19200

19200f:19200 hupcl:19200 hupcl::9600

9600:9600 hupcl:9600 hupcl::4800

Terminaux sous Linux

- 8 consoles virtuelles :
 - 6 consoles texte création par init :

```
1:2345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty6
accessibles par {Ctrl}+{F1 ... F6} depuis une autre console texte, ou
{Ctrl}+{Alt}+{F1 ... F6} depuis une console X
```

— 2 consoles X

Crées lors du lancement de X accessibles par $\{Ctrl\}+\{F7 \dots F8\}$ depuis une console texte, ou $\{Ctrl\}+\{Alt\}+\{F7 \dots F8\}$ depuis une autre console X

Paramètres des terminaux

- Deux bases de données définissent les paramètres des terminaux :
 - /etc/termcap sous BSD
 - /usr/lib/terminfo(ou/usr/share/terminfoou
 /usr/share/lib/terminfo)sous System V
- Ces bases définissent :
 - les paramètres des terminaux (nombre de lignes, de colonnes, ...)
 - les caractères de contrôle

/etc/termcap

- Suite d'entrées
- Syntaxe d'une entrée :

```
nom1|nom2...:paramètres
```

- Syntaxe similaire à printcap
- Exemple :

```
d0|vt100|dec vt100:\
    :co#80:li#24:ho=\E[H:\
    :ku=\EOA:kd=\EOB:
```

terminfo

- Ensemble de fichiers binaires décrivant des terminaux
- Chaque entrée est un fichier situé dans le répertoire de la base (≈ /usr/share/terminfo)
- Compilation d'un fichier de description : tic
- Décompilation d'une entrée compilée : infocmp
- Exemple de description (infocmp /usr/share/terminfo/v/vt100):
 vt100|dec vt100,
 cols#80, lines#24, home=\E[H,
 kcuul=\EOA, kdcudl=\EOB

Caractéristiques du terminal

- Un utilisateur peut utiliser stty pour modifier les caractéristiques de son terminal
- Syntaxe:stty option [valeur] ...
- Principales options :
 - -a : affiche les paramètres courants
 - N : vitesse de la ligne
 - rows N: nombre de colonnes
 - lines N: nombre de lignes
 - erase C: caractère d'effacement de caractère
 - intr C: caractère d'interruption
 - susp C: caractère de suspension
 - oddp, evenp: parité
 - sane : réinitialisation des paramètres (voir aussi commande reset)

X, configuration (1)

- Sur PC : XFree 86, ou maintenant Xorg (potentiellement replacé dans le futur par wayland)
- Fichier de configuration : /etc/XF86config, /etc/xorg.conf
- Paramètres de la carte graphique :

```
Section "Device"

Identifier "Matrox Millennium G400"

Driver "mga"

BoardName "Unknown"
```

EndSection

Signification des principaux paramètres :

- Identifier: clef pour identifier la carte utilisée pour l'affichage
- Driver: identifie le driver utilisé, ici
 /lib/modules/2.4.16/kernel/drivers/char/drm/mga.o
 et
 /usr/X11R6/lib/modules/drivers/mga_drv.o

X, configuration (2)

— Paramètres de l'écran :

```
Section "Monitor"

Identifier "COMPAQ TFT7000"

VendorName "Unknown"

ModelName "Unknown"

HorizSync 31.0 - 80.0

VertRefresh 58 - 85

Option "dpms"
```

EndSection

Signification des principaux paramètres :

- Identifier: clef pour identifier l'écran utilisé pour l'affichage
- HorizSync: fréquences admissibles pour le balayage horizontal, en kHz.
- VertRefresh: fréquences admissibles pour le balayage vertical, en Hz.

Ces deux informations sont à trouver dans la documentation constructeur, ou sur le web, ou par l'expérience...

X, configuration (3)

— Paramètres de l'affichage (association de la carte graphique et de l'écran) :

```
Section "Screen"

Identifier "Screen0"

Device "Matrox Millennium G400"

Monitor "COMPAQ TFT7000"

DefaultDepth 24

Subsection "Display"

Depth 24

Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"

EndSubSection

EndSection

....

Section "ServerLayout"

....

Screen 0 "Screen0" 0 0
```

- Identifier: clé pour identifier l'affichage utilisé composé de l'association de la carte graphique ("Device") et de l'écran ("Monitor")
- DefaultDepth: nombre de plans par défaut pour cet affichage (8, ou maintenant le plus souvent 24 bits).
- Depth + Modes : résolutions admissibles pour cet affichage (il est possible de passer d'une résolution à l'autre en faisant $\{Ctrl\}+\{Alt\}+\{+\}$ et $\{Ctrl\}+\{Alt\}+\{-\}$)

X, lancement

Lancement du serveur

Lancement par la commande xinit.

Souvent encapsulé: startx, x11

Syntaxe: xinit \$clientargs -- \$serverargs

- \$clientargs: les paramètres sont lus dans le fichier (.xinitrc, ou dans /etc/X11/xinit/xinitrc en son absence;
- \$serverargs: les paramètres sont lus dans le fichier / .xserverrc, ou dans /etc/X11/xinit/xserverrc en son absence.
- Lancement des clients

lancement directement ou via fichier xinitro, soit à partir de fichiers

~/.Xclients ou /etc/X11/xinit/Xclients. Par exemple:

- un xterm en mode console (xterm −C)
- lecture des ressources X : xrdb ~/.Xdefaults
- mapping clavier : xmodmap ~/ . Xmodmap
- xclock, xbiff, xeyes...
- Lancement d'un Window Manager (fvwm, kde),...

RÉSEAU ET SERVICES RÉSEAU

If you want to travel around the world and be invited to speak at a lot of different places, just write a Unix operating system.

Linus Torvalds

Configuration réseau

- Unix inclut le support du protocole TCP/IP
- La configuration réseau consiste à :
 - configurer les interfaces réseau;
 - configurer le routage;
 - configurer les services réseau fournis par le système;
 - configurer les services réseau utilisés par le système.

Modèle de référence OSI

Couche Application

Couche Présentation

Standardisation de la représentation des données

Couche Session

Gestion des sessions entre applications

Couche Transport

Détection et correction des erreurs

Couche Réseau

Gestion des connexions sur le réseau

Couche Liaison

Transmission fiable des données sur le lien physique

Couche Physique

Définit les caractéristiques du réseau physique

Architecture de TCP/IP

Couche Application

Couche Transport

Transmission des données de point à point

Couche Internet

Définit les datagrammes et gère le routage

Couche Réseau

Routines d'accès au réseau physique

Encapsulation

Données Couche Application entete TCP Données Couche Transport Données Couche Internet entete TCP entete IP entete TCP Données Couche Réseau entete IP

entete ethernet

Classes d'adresses IP (1)

- Format des adresses IP :
 - 4 octets;
 - numéro de réseau et numéro de machine
- Quatre classes d'adresses IP
- Classes A: premier bit à 0; 8 bits pour le numéro de réseau, 24 bits pour le numéro de machine;
- Classes B : deux premiers bits à 1 0 ; 16 bits pour le numéro de réseau, 16 bits pour le numéro de machine ;
- Classes C : trois premiers bits à 1 1 0 ; 24 bits pour le numéro de réseau, 8 bits pour le numéro de machine ;
- Classes D (adresses multicast): quatre premiers bits à 1 1 1 0;
- Classes E (réservées) : cinq premiers bits à 1 1 1 1 0.

Classes d'adresses IP (2)

- Réseau 0 : route par défaut
- Réseaux 1 à 126 : classes A (16777214 machines maximum)
- Réseau 127 : adresse de loopback
- Réseaux 128 à 191 : classes B (65534 machines maximum)
- Réseaux 192 à 223 : classes C (254 machines maximum)
- Numéros de machines réservés : 0 : adresse du réseau, 255 : adresse de diffusion
- Exemples :
 - 26.104.0.19 : machine 104.0.19 dans le réseau 26
 - 132.227.60.30 : machine 60.30 dans le réseau 132.227
 - 193.51.26.14: machine 14 dans le réseau 193.51.26

Notion de sous-réseau

- La structure standard d'une adresse IP peut être modifiée localement
- Utilisation d'une partie de l'adresse de machine comme numéro de sous-réseau
- Création de sous-réseau pour résoudre des problèmes :
 - topologiques : utilisation de plusieurs réseaux physiques pour la même classe;
 - organisationnels : administration déléguée.
- Création de sous-réseau en appliquant un masque de réseau :
 - si un bit est à 1, le bit correspondant dans l'adresse fait partie de l'adresse de réseau;
 - si un bit est à 0, le bit correspondant dans l'adresse fait partie de l'adresse de machine.

Masque de sous-réseau

- Le masque de sous-réseau définit les bits à prendre en compte dans l'adresse du réseau
- Son interprétation est locale
- Il peut être exprimé sous forme de :
 - une suite de bits;
 - quatre octets;
 - un nombre de bits consécutifs.
- Masques standards :
 - classes A: 255.0.0.0
 - classes B: 255.255.0.0
 - classes C: 255.255.255.0

Exemples

```
— 132.227.60.30/24 (masque 255.255.255.0):
```

- réseau 132.227
- sous-réseau 60
- machine 30
- 134.157.0.129/25 (masque 255.255.255.128):
 - réseau 134.157
 - sous-réseau 1
 - machine 1
- 193.51.24.74/27 (masque 255.255.255.224):
 - réseau 193.51.24
 - sous-réseau 2
 - machine 10

Réseaux privés

- Le RFC (Request For Comment) 1597 définit plusieurs réseaux privés
- Un réseau privé peut être utilisé à l'intérieur d'une organisation ...
- ... mais il n'est pas accessible de l'extérieur
- Réseaux privés définis :
 - classe A: 10.0.0.0
 - classe B: 172.16.0.0
 - classes C: 192.168.0.0

NAT (Network Address Translation)

- Correspondance adresses IP internes / externes
- Ralentit la diminution des adresses IPv4 disponibles
- Configuration avec iptable:

```
iptables -F INPUT; iptables -P INPUT ACCEPT
```

iptables -F OUTPUT; iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -F FORWARD; iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables -t nat -F PREROUTING

iptables -t nat -A PREROUTING -d 195.115.19.35/32 -j DNAT -to-destination 172.16.0.1/32

Interfaces réseau

- Une adresse IP peut être affectée à chaque interface réseau
- Nom des interfaces réseau :
 - Solaris: le0
 - HP-UX: lan0
 - OSF/1:ln0,nu0
 - Linux:eth0
 - FreeBSD : nom spécifique à la cartes (exemples : fxp0, x10)
- Interfaces spécifiques :
 - Interface "loopback": 100
 - Point à point : ppp0
- Le noyau doit contenir :
 - le(s) pilote(s) de la(les) interface(s) réseau;
 - le support des protocoles réseau

Configuration d'une interface réseau (1)

- ifconfig interface [options]
- Options :
 - [inet] adresse
 - netmask masque
 - broadcast adresse
 - ир
 - down
- Exemple:

```
ifconfig fxp0 inet 193.51.24.1 netmask 255.255.255.224 \broadcast 193.51.24.31
```

Configuration d'une interface réseau (2)

- Les interfaces réseau sont généralement configurées lors du démarrage du système par les scripts d'initialisation
- Les scripts utilisent des fichiers de configuration :
 - Linux Red Hat :

```
/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*
```

- Linux Debian:/etc/network/interfaces
- FreeBSD:/etc/rc.conf
- SunOS, Solaris: /etc/hostname.interface
- HP-UX:/etc/rc.config.d/netconf

Exemples (1)

— Linux Red Hat :

```
— /etc/sysconfig/network
  NETWORKING=yes
  FORWARD_IPV4=false
  HOSTNAME=bigdaddy.csi.uvsq.fr
  DOMAINNAME=csi.uvsq.fr
- /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
  DEVICE=eth0
  IPADDR=193.51.26.14
  NETMASK=255.255.255.0
  NETWORK=193.51.26.0
  BROADCAST=193.51.26.255
  GATEWAY=193.51.33.254
  ONBOOT=yes
  PROTO=static
  ou
  PROTO=dhcp
```

Exemples (2)

— Linux Debian :

```
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 193.51.26.14
    network 193.51.26.0
   netmask 255.255.255.0
   broadcast 193.51.26.255
    gateway 193.51.33.254
ou
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

Exemples (3)

- FreeBSD:

- /etc/defaults/rc.conf
network_interfaces="lo0" # List of network interfaces
ifconfig_lo0="inet 127.0.0.1" # loopback device configuration.
- /etc/rc.conf
network_interfaces="fxp0 lo0" # List of network interfaces
ifconfig_fxp0="inet 193.51.24.1 netmask 255.255.255.224"

Exemples (4)

```
— HP-UX :
    /etc/rc.config.d/netconf

HOSTNAME="romuald.isty-info.uvsq.fr"
    OPERATING_SYSTEM=HP-UX
    LOOPBACK_ADDRESS=127.0.0.1
    ...
    INTERFACE_NAME[0]=lan0
    IP_ADDRESS[0]=193.51.33.1
    SUBNET_MASK[0]=255.255.255.0
    BROADCAST_ADDRESS[0]=""
    LANCONFIG_ARGS[0]="ether"
    DHCP_ENABLE[0]=0
```

État des interfaces réseau (1)

ifconfig interface

Exemples:

```
FreeBSD:
    $ /sbin/ifconfig -a
    fxp0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        inet 193.51.24.1 netmask 0xffffffe0 broadcast 193.51.24.31
        ether 00:a0:c9:ee:76:58
        media: autoselect (100baseTX <full-duplex>) status: active
    lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000

- HP-UX:
    $ /usr/sbin/ifconfig lan0
    lan0: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST>
        inet 193.51.33.1 netmask fffffff00 broadcast 193.51.33.255
```

État des interfaces réseau (2)

netstat -i [options]

Exemple:

\$ netstat -in											
	Name	Mtu	Network	Address	Ipkts	Ierrs	Opkts	Oerrs	Coll		
	fxp0	1500	<link/>	00.a0.c9.ee.76.58	599269	1	614046	0	0		
	fxp0	1500	193.51.24/2	27 193.51.24.1	599269	1	614046	0	0		
	100	16384	<link/>		46738	0	46738	0	0		
	100	16384	127	127.0.0.1	46738	0	46738	0	0		

Test de connectivité

- La commande ping peut être utilisée pour tester la connectivité
- Elle utilise le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) pour :
 - envoyer une requête "echo"
 - recevoir la réponse

— Exemple:

```
$ ping soleil.uvsq.fr
PING soleil.uvsq.fr (193.51.24.1): 56 data bytes
64 bytes from 193.51.24.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.638 ms
64 bytes from 193.51.24.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.634 ms
^C
--- soleil.uvsq.fr ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.524/0.557/0.603/0.034 ms
```

— Aussi :

- ping ¬c 1 : une fois seulement (pour scripts)
- ping -f: mode flood, pour "tester" une liaison réseau
- ping -b 193.51.0.0: mode broadcast

Adresses MAC


- Au niveau de la couche Réseau, les communications sont assurées en utilisant les adresses MAC
- L'adresse MAC correspondant à une adresse IP est obtenue par le protocole
 ARP (Address Resolution Protocol) :
 - le système qui veut dialoguer avec un autre diffuse une requête "qui a cette adresse IP?"
 - la machine concernée lui répond
- Les correspondances entre adresses IP et MAC sont maintenues dans un cache

Manipulation du cache ARP

— Liste:arp -a [options] \$ /usr/sbin/arp -an (193.51.33.32) at 0:0:a7:2:56:ee ether (193.51.33.2) at 8:0:9:c4:12:fc ether (193.51.33.5) at 8:0:9:e:41:8a ether (193.51.33.41) at 0:0:a7:3:78:24 ether (193.51.33.42) at 0:0:a7:3:78:41 ether (193.51.33.106) at (incomplete) — Suppression: arp -d nom/adresse-IP — Ajout : arp -s nom/adresse-IP adresse-MAC [option] arp -f *nom-de-fichier*

Quid du routeur

- 3 périphériques différents : routeur, hub et switch
- routeur : transfert des paquets via PLUSIEURS réseaux
- switch : transferts des paquets sur un même réseau, d'un port vers un autre
- hub : tout ce qui vient d'un port est transféré sur tous les autres



Routage IP

- Un système peut accéder directement aux machines connectées sur le même réseau (sous-réseau)
- Pour accéder aux machines situées sur un autre réseau, il doit disposer d'une table de routage
- Une table de routage est constituée d'entrées spécifiant :
 - l'adresse de destination
 - l'adresse du routeur à qui transmettre les paquets
- Plusieurs types de routages :
 - statique (route)
 - dynamique (routed, gated)

Table de routage

- La configuration d'une interface réseau crée une entrée permettant d'accéder au réseau local
- Les autres entrées doivent être configurées par l'administrateur
- Affichage de la table de routage : netstat -r
- Exemple simple :

```
$ netstat -rn
Routing tables
```

Destination	Gateway	Flags	Refs	Use	Interface	Pmtu
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	0	119	100	4608
193.51.33.1	127.0.0.1	UH	5	87257	100	4608
default	193.51.33.254	UG	45	1917378	lan0	1500
193.51.33	193.51.33.1	U	110	3898293	lan0	1500

Exemple complexe

\$ netstat -rn Routing tables Internet: Destination Netif Expire Gateway Flags Refs Use default. 193.51.24.30 UGSc 58 3409277 fxp0 127 127.0.0.1 100 URc 0 127.0.0.1 127.0.0.1 100 UH 1 4103 193.51.24/27 link#1 0 fxp0 UC 193.51.24.1 0:a0:c9:ee:76:58 UHLW 3 4567301 100 193.51.24.2 0:30:94:e2:be:a0 UHLW 16111 fxp0 521 193.51.24.64/27 193.51.24.30 UGC 12597 fxp0 ()193.51.25 193.51.24.2 UGC 14244 fxp0 193.51.26 193.51.24.3 UGc 2. 15604 fxp0 193.51.27 193.51.24.30 20814 UGC ()fxp0 193.51.28 193.51.24.30 fxp0 18496 UGC 1 193.51.29 193.51.24.9 UGC 10858 fxp0 0

Routage statique

- L'administrateur définit les entrées de la table de routage
- Ajout :

```
route add destination adresse metric
```

— Suppression :

```
route delete destination adresse
```

— Exemple :

```
# route add default 193.51.33.254 1
```

- Généralement, le routage par défaut est positionné par les scripts d'initialisation
- Rejet : possibilité d'une route pour rejeter les paquets venant d'une machine route add -host adresse_ip reject

La route est alors affichée avec le flag ! H.

Exemples

```
— Linux Red Hat: /etc/sysconfig/network
  GATEWAY=193.51.26.254
  GATEWAYDEV=eth0
— FreeBSD:/etc/rc.conf
  defaultrouter="193.51.26.254" # Set to default gateway (or NO).
  — HP-UX:/etc/rc.config.d/netconf
  ROUTE DESTINATION[0]=default
  ROUTE MASK[0]=""
  ROUTE GATEWAY[0]=193.51.33.254
  ROUTE COUNT [0]=1
```

Routage dynamique

- Dans un environnement complexe, la mise en œuvre du routage statique est souvent difficile
- La mise en place d'un mécanisme de routage dynamique permet de faciliter les mises à jour
- Chaque routeur diffuse la liste des réseaux sur lesquels il est connecté
- Chaque routeur met à jour sa table de routage à partir des informations reçues depuis les autres
- Démons de routage : routed, gated

Suivi du routage

- La commande traceroute permet de connaître le routage vers une destination
- Exemple:

```
$ traceroute ftp.lip6.fr
traceroute to nephtys.lip6.fr (195.83.118.1), 30 hops max, 20 byte pack
 1 r-isty-info.reseau.uvsq.fr (193.51.33.254)
                                                     3 ms
                                                              2 ms
                                                                      1 m:
 2 r-uvsq.reseau.uvsq.fr (193.51.24.30)
                                                     2 ms
                                                              8 ms
                                                                      6 m:
 3 195.83.240.221 (195.83.240.221)
                                                    14 ms
                                                             11 ms
                                                                      8 m:
 4 boulognel.rerif.ft.net (193.48.53.177)
                                                             10 ms
                                                    13 ms
                                                                     14 m:
 5 stlambert1.rerif.ft.net (193.48.53.137)
                                                    12 ms
                                                             10 ms
                                                                     21 m:
 6 stamand1.rerif.ft.net (193.48.53.101)
                                                    17 ms
                                                             11 ms
                                                                     17 m:
 7 nio-i.cssi.renater.fr (193.51.206.145)
                                                    30 ms
                                                             28 ms
                                                                     22 m
 8 nio-n1.cssi.renater.fr (193.51.206.9)
                                                    26 ms
                                                             22 ms
                                                                     36 m:
 9 jussieu.cssi.renater.fr (194.214.109.6)
                                                    29 ms
                                                             38 ms
                                                                     17 m:
10 univ-jussieu.cssi.renater.fr (194.214.109.22)
                                                             29 ms
                                                    14 ms
                                                                     18 m:
11 r-intercon.reseau.jussieu.fr (134.157.254.123) 14 ms
                                                             22 ms
                                                                     17 m:
                                                             28 ms
12 nephtys.lip6.fr (195.83.118.1)
                                                    24 ms
                                                                     26 m
```

Nommage des machines

- Les protocoles réseau utilisent des adresses IP pour désigner les machines
- Mais il est plus parlant d'utiliser des noms associés aux machines
- La correspondance entre adresses et noms peut être réalisée par :
 - /etc/hosts:

```
127.0.0.1 localhost
193.51.24.1 soleil.uvsq.fr soleil
193.51.24.5 lune.uvsq.fr lune
193.51.24.11 venus.uvsq.fr venus
193.51.24.15 pluton.uvsq.fr pluton
```

- une base locale: Yellow Pages de Sun (yp), netinfo,...
- le DNS

Possibilités mentionnées dans le /etc/nsswitch.conf, par exemple :

hosts:files dns

Services réseau

- Les services réseau sont assurés par des serveurs (démons)
- Chaque serveur est en attente de connexion sur un port
- La liste des protocoles réseau est contenue dans /etc/protocols
- La liste des services (avec le(s) port(s) associé(s)) est contenue dans /etc/services
- Certains services sont lancés au démarrage du système (exemples : named, nfsd, sendmail)
- D'autres services sont lancés par le "serveur internet" inetd

/etc/protocols

```
ip
        0
             ΤP
                        # internet protocol v4, pseudo protocol number
icmp
             TCMP
                         # internet control message protocol
                        # internet group management protocol
igmp
        2
             IGMP
             GGP
                         # gateway-gateway protocol
qqp
        6
             TCP
                         # transmission control protocol
tcp
             EGP
                         # exterior gateway protocol
egp
        12
             PUP
                        # PARC universal packet protocol
pup
udp
        17
             UDP
                        # user datagram protocol
        20
hmp
                        # host monitoring protocol
             HMP
xns-idp 22
                        # Xerox NS TDP
             XNS-IDP
rdp
        2.7
             RDP
                        # reliable data protocol
iso-tp4 29
             ISO-TP4
                        # ISO Transport Protocol Class 4
ipv6
             IPv6
                        # Internet Protocol, version 6
        41
        50
             ESP
esp
                        # IPSEC esp
ah
        51
             AΗ
                        # IPSEC ah
icmpv6
        58
             ICMPV6
                        # Internet Control Message Protocol version 6
iso-ip
        80
             ISO-IP
                        # ISO Internet Protocol
```

/etc/services

tcpmux	1/tcp		# TCP port service multiplexer
echo	7/tcp		
echo	7/udp		
discard	9/tcp	sink null	
discard	9/udp	sink null	
systat	11/tcp	users	
daytime	13/tcp		
daytime	13/udp		
netstat	15/tcp		
• • •			
ftp-data	20/tcp		
ftp	21/tcp		
fsp	21/udp	fspd	
ssh	22/tcp		# SSH Remote Login Protocol
ssh	22/udp		# SSH Remote Login Protocol
telnet	23/tcp		
• • •			

Netcat

- Couteau suisse du TCP/IP
- Chat Client / Serveur

```
Serveur 1:
$ nc -lp 1337
Serveur 2:
$ telnet 127.0.0.1 1337
```

Transfert de fichiers

```
Serveur 1:
$ nc -lp 1234 > monfichier.zip
Serveur 2:
$ nc -w 1 server1.example.com 1234 < monfichier.zip</pre>
```

Netcat (2)

Scanneur de port

```
$ nc -v -w 1 monserveur.talbart.fr -z 1-8010
DNS fwd/rev mismatch: monserveur.ddns.net != 52.256.94.
talbart2.ddns.net [93.55.242.52] 8010 (?) : Connection
talbart2.ddns.net [93.55.242.52] 8004 (?) : Connection
talbart2.ddns.net [93.55.242.52] 8003 (?) : Connection
talbart2.ddns.net [93.55.242.52] 8002 (?) : Connection
talbart2.ddns.net [93.55.242.52] 8001 (?) open
talbart2.ddns.net [93.55.242.52] 8000 (?) open
talbart2.ddns.net [93.55.242.52] 7999 (?) : Connection
```

— Etc (création de backdoor)...

Nmap

```
— Scanneur de port (+ OS + uptime)
  # nmap -0 -v scanme.nmap.org
  Starting Nmap ( http://nmap.org )
  Nmap scan report for scanme.nmap.org (74.207.244.221)
  Not shown: 994 closed ports
  PORT STATE
                    SERVICE
  22/tcp open ssh
  80/tcp open
                   http
  646/tcp filtered ldp
  1720/tcp filtered H.323/Q.931
  9929/tcp open
                   nping-echo
  31337/tcp open Elite
  Device type: general purpose
```

Running: Linux 2.6.X

OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.39

OS details: Linux 2.6.39

Uptime guess: 1.674 days (since Fri Sep 9 12:03:04 2011

Network Distance: 10 hops

TCP Sequence Prediction: Difficulty=205 (Good luck!)

IP ID Sequence Generation: All zeros

Read data files from: /usr/local/bin/../share/nmap

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.58 secon

Raw packets sent: 1063 (47.432KB) | Rcvd: 103

Nouvelles commandes de remplacement

- arp : ip n (ip neighbor)
- ifconfig: ip a (ip addr), ip link, ip -s (ip -stats)
- netstat : ss, ip route (for netstat-r), ip -s link (for netstat -i), ip maddr (for netstat-g)
- route : ip r (ip route)

Nouvelles commandes de remplacement

```
portable-franck$ sudo ip rule
0: from all lookup local
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default
portable-franck$ sudo ip route list
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto static metric 1024
169.254.0.0/16 dev wlan0 scope link metric 1000
192.168.0.0/24 via 192.168.1.253 dev wlan0 proto dhcp metric 10
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.6
portable-franck$ sudo ip route list table main
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto static metric 1024
169.254.0.0/16 dev wlan0 scope link metric 1000
192.168.0.0/24 via 192.168.1.253 dev wlan0 proto dhcp metric 10
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.6
```

Le serveur inetd

- Rôle de inetd
 - inetd est démarré par les scripts d'initialisation
 - il lit le fichier /etc/inetd.conf
 - il se place en attente sur les ports spécifiés
 - lorsqu'une requête sur un port est reçue, inetd lance le serveur correspondant
- Format des lignes de /etc/inetd.conf:
 - nom de service
 - type de service (stream ou dgram)
 - nom de protocole (tcp ou udp)
 - attente ou non (wait ou nowait)
 - nom d'utilisateur
 - nom et arguments du serveur à lancer

Le serveur xinetd (1)

xinetd est le successeur de inetd, cumulant les fonctions de inetd (association du lancement d'un programme à une requète de service réseau), et de tcp wrapper (sécurisation par des autorisations).

— Configuration globale : fichier /etc/xinetd.conf, contenant des paramétrages communs à tous les services :

Le serveur xinet (2)

— Configuration de chaque service :

Répertoire /etc/xinetd.d, contenant un fichier de configuration par service ouvert, décrivant le programme à lancer et les paramètres de sécurité.

Mise en place de NFS

- NFS : Network File System
- initialement développé par Sun
- implémenté sur la majorité des systèmes Unix
- Principe:
 - un serveur exporte une hiérarchie de fichiers
 - des clients accèdent à cette hiérarchie par une opération de montage
 - les accès aux fichiers sont transmis au serveur par le protocole NFS

Configuration d'un serveur NFS

- Plusieurs services :
 - mountd: serveur de montage
 - nfsd:serveur d'entrées/sorties
 - lockd: serveur de verrous
 - statd: serveur de surveillance
- Le fichier /etc/exports définit les hiérarchies exportées : répertoire -[options]
- La syntaxe de /etc/exports peut différer selon les systèmes
- Après modification de /etc/exports :
 - exportfs -a
 ou
 - kill -HUP pid_de_mountd
- Pour savoir ce qu'une machine exporte :

showmount -e machine

Options d'exportation

- ro: exportation en lecture seule
- rw=liste : liste des clients autorisés à accéder en lecture/écriture
- access=liste : liste des clients autorisés
- network=réseau : accès autorisé à toutes les machines du réseau spécifié
- alldirs: tous les sous-répertoires de la hiérarchie sont exportés (montage possible)
- anon=uid : numéro d'utilisateur utilisé pour traiter les requêtes émanant d'un utilisateur non identifié (par défaut : nobody)
- root=liste : liste des clients autorisés à accéder aux fichiers avec un accès root
- maproot=uid : uid utilisé pour les accès effectués par root

Exemples

Configuration d'un client NFS

- L'accès à un répertoire distant est effectué via une opération de montage
- Une fois la hiérarchie montée, l'accès aux fichiers est transparent
- Montage manuel :

```
mount -t nfs -o rw, nosuid romuald.isty-info.uvsq.fr:/var/mail /var/mail
```

— Montage à chaque démarrage via mention dans /etc/fstab :


```
romuald.isty-info.uvsq.fr:/var/mail /var/mail nfs rw,nosuid 0 0 romuald.isty-info.uvsq.fr:/public /public nfs rw,nosuid 0 0 romuald.isty-info.uvsq.fr:/users /users nfs rw,nosuid 0 0
```

- Gestion de l'absence de réponse du serveur : simple renvoi d'erreur avec l'option soft (risques de corruption de donnée), blocage avec l'option hard (bloquant mais sûr, donc préférable).
- Montage automatique lors de l'accès au point de montage en utilisant automount (SunOS, ...), autofs (Linux, ...)

DNS - Principes

- Le DNS (Domain Name Server) est l'annuaire utilisé pour faire le lien entre des noms de machines et leurs adresses IP
- Le DNS utilise des noms qualifiés
- La base gérée par le DNS est :
 - répartie ;
 - hiérarchisée;
 - avec une faible fréquence de changement;
 - accessible en lecture seule.

DNS - Hiérarchie



Zones DNS

- Une zone représente un domaine (exemples : fr, uvsq.fr, isty-info.uvsq.fr)
- Une zone parente peut déléguer une zone fille à un ou plusieurs serveurs de noms
- Chaque zone est gérée par un serveur maître et plusieurs serveurs secondaires
- Le contenu de la zone n'est modifié que sur le serveur maître; il est recopié sur les serveurs secondaires
- Tous les serveurs ont le même statut pour la consultation
- La recherche est hiérarchique

Recherche d'adresse


Recherche de l'adresse de romuald.isty-info.uvsq.fr

- 1. Demande aux serveurs de . les adresses des serveurs de noms de fr
- 2. Demande aux serveurs de fr les adresses des serveurs de noms de uvsq.fr
- 3. Demande aux serveurs de uvsq.fr les adresses des serveurs de noms de isty-info.uvsq.fr
- 4. Demande aux serveurs de isty-info.uvsq.fr l'adresse de romuald.isty-info.uvsq.fr
- Pour diminuer le nombre de requêtes, les serveurs gardent un cache des résultats antérieurs

Types d'enregistrements

- Le DNS permet d'associer des enregistrements à des noms de machines ou de domaines
- Principaux types d'enregistrements :
 - A : adresse IP (Authority)
 - AAAA : adresse IPv6
 - CNAME : nom canonique pour un alias (Canonical Name)
 - HINFO: informations sur le système (Host Info), peu utilisé
 - MX : relais de courrier électronique (Mail eXchange)
 - NS: serveur de noms (Name Server), pour déléguer une zone
 - PTR : pointeur (vers un autre nom)
 - WKS: services fournis (Well Known Services), obsolète
 - RP : e-mail du responsable de la zone (Responsible Person)
 - SOA: description de la zone (Start Of Authority), voir plus loin...

Résolution d'adresse en nom



Utilisation du DNS

- Le DNS est bâti selon un schéma client-serveur
- Le client fait partie de la bibliothèque C (gethostbyname, gethostbyaddr)
- Il s'adresse aux serveurs spécifiés par /etc/resolv.conf
- Exemple :

```
domain csi.uvsq.fr
search csi.uvsq.fr ens.uvsq.fr uvsq.fr
nameserver 193.51.24.1 # soleil.uvsq.fr
nameserver 193.51.26.1 # atlas.ens.uvsq.fr
nameserver 193.51.25.1 # quillotin.prism.uvsq.fr
```

Interrogation du DNS

— Plusieurs commandes: nslookup (obsolète), host, dig

— Exemple nslookup:
 \$ nslookup
 Default Server: soleil.uvsq.fr
 Address: 193.51.24.1

> romuald.isty-info.uvsq.fr

Name: romuald.isty-info.uvsq.fr
Address: 193.51.33.1

> set q=ptr
 > 1.33.51.193.in-addr.arpa

1.33.51.193.in-addr.arpa name = romuald.isty-info.uvsq.fr

Interrogation du DNS (2)

— Exemple dig: \$ dig inria.fr ; <<>> DiG 9.3.0 <<>> inria.fr ;; global options: printcmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64986 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;inria.fr. Α ΙN ;; AUTHORITY SECTION: inria.fr. 7200 ΙN SOA dns.inria.fr. \ hostmaster.sophia.inria.fr. \ 2006111400 21600 3600 3600000 7200

Interrogation du DNS (3)

— Exemple dig pour rechercher un enregistrement particulier :

```
$ dig inria.fr -t MX
; <<>> DiG 9.3.0 <<>> inria.fr
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64986
;; flags: gr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;inria.fr.
                                        Α
                                IN
;; ANSWER SECTION:
inria.fr.
                        55492
                                                50 concorde.inria.fr.
                                IN
                                        MX
inria.fr.
                        55492
                                                 50 discorde.inria.fr.
                                ΤN
                                        ΜX
```

Mise en place d'un serveur de noms

- La mise en place d'un serveur de noms consiste à configurer et à activer le serveur named
- Pour être serveur primaire d'une zone, il faut obtenir la délégation dans la zone de niveau supérieur
- Un serveur peut être :
 - uniquement cache;
 - primaire et/ou secondaire.
- Configuration de named :
 - /etc/named.boot:named version 4
 - /etc/named.conf:named version 8
 (version actuelle 9.4)

Serveur de noms cache

- Un serveur cache transmet les requêtes à un autre serveur
- Le résultat des requêtes est sauvegardé dans le cache des deux serveurs

```
options {
        directory "/etc/namedb";
//
    forward only;
        forwarders {
                193.51.24.1;
        };
};
zone "." {
        type hint;
        file "named.root";
};
zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
        type master;
        file "localhost.rev"; };
```

Liste des serveurs racine

- Un serveur de noms doit connaître la liste des serveurs de la racine pour les contacter
- Sa configuration inclut cette liste (named.root, root.cache):

```
This file holds the information on root name servers needed to
       initialize cache of Internet domain name servers
                         3600000
                                      NS
                                            A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.
                         3600000
                                            198.41.0.4
                         3600000
                                      NS
                                            B.ROOT-SERVERS.NET.
                         3600000
                                            128.9.0.107
B.ROOT-SERVERS.NET.
                         3600000
                                      NS
                                            C.ROOT-SERVERS.NET.
                                            192.33.4.12
                         3600000
C.ROOT-SERVERS.NET.
```

Administration Système - Franck Talbart, Rémy Card, Frédéric Gilbert -

Serveur primaire et/ou secondaire

- Un serveur peut être primaire pour certaines zones et secondaires pour d'autres
- Chaque zone doit être définie dans /etc/named.conf
- Pour une zone primaire :
 - nom de zone
 - type (master)
 - nom de fichier
- Pour une zone secondaire :
 - nom de zone
 - type (slave)
 - nom de fichier
 - adresse IP du serveur primaire

Exemple (1)

Exemple (2)

```
zone "uvsq.fr" {
        type master;
        file "prim/uvsq/uvsq";
};
zone "isty-info.uvsq.fr" {
        type master;
        file "prim/uvsq/isty-info";
};
zone "33.51.193.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "prim/uvsq/33.isty-info";
};
```

Exemple (3)

```
zone "prism.uvsq.fr" {
        type slave;
        file "second/uvsq/prism";
        masters {
                193.51.25.1;
        };
};
zone "25.51.193.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "second/uvsq/25.prism";
        masters {
                193.51.25.1;
        };
};
```

Sécurité

— Sur un master :

```
allow_transfers{193.51.25.2}
```

On n'autorise en principe que les serveurs secondaires à faire des transferts de zone

— Sur un slave:

```
allow_query{any}
allow_recursion{193.51.25.0/24}
```

On autorise toutes les machines à faire une requête, mais seulement les machines du réseau "local" à faire une requête récursive, i.e. pour laquelle le serveur peut répercuter la demande sur les serveurs de la zone supérieure (sinon, c'est un "open DNS server").

Définition d'une zone

- Start of Authority (SOA): paramètres de la zone
 - nom du serveur primaire
 - adresse électronique du contact
 - numéro de version (aussi appelé numéro de série)
 - délai de rafraîchissement
 - délai avant un nouvel essai
 - délai d'expiration
 - Time To Live minimum
- Enregistrements

Exemple ("file "prim/uvsq/isty-info"")

```
(d
        ΙN
                SOA
                        soleil.uvsq.fr.
                                             hostmaster.soleil.uvsq.fr. (
                                200003162
                                             ; Version
                                21600
                                             ; Refresh (6h)
                                3600
                                             ; Retry
                                                      (1h)
                                2592000
                                             ; Expire (30j)
                                259200 )
                                             ; Minimum TTL (3j)
; Serveurs primaire et secondaires
                ΤN
                        NS
                                soleil.uvsq.fr.
                ΙN
                        NS
                                atlas.ens.uvsq.fr
                                quillotin.prism.uvsq.fr
                ΙN
                        NS
; Relais de courrier pour la zone
                                100 soleil.uvsq.fr.
                ΙN
                        MX
                                200 shiva.jussieu.fr.
                ΤN
                        ΜX
```

Exemple ("file "prim/uvsq/isty-info"")

```
; Designation des noeuds de la zone isty-info.uvsq.fr.
mailhost
                 ΙN
                         CNAME
                                  romuald
; Les serveurs
                                  193.51.33.1
romuald
                 ΤN
                         A
                                  100 soleil.uvsq.fr.
                 ΙN
                         MΧ
                                  200 shiva.jussieu.fr.
                 ΤN
                         ΜX
                                  romuald
                 ΙN
                         CNAME
WWW
athanase
                 ΙN
                         Α
                                  193.51.33.2
                                  100 soleil.uvsq.fr.
                 ΙN
                         MX
                                  200 shiva.jussieu.fr.
                 ΙN
                         MX
```

Exemple ("file "prim/uvsq/33.isty-info"")

```
hostmaster.soleil.uvsq.fr. (
(d
        ΙN
                SOA
                        soleil.uvsq.fr.
                                200003162
                                             ; Version
                                21600
                                             ; Refresh (6h)
                                3600
                                             ; Retry (1h)
                                2592000
                                             ; Expire (30j)
                                             ; Minimum TTL (3j)
                                259200 )
; Serveurs primaire et secondaire
                        NS
                                soleil.uvsq.fr.
                TN
                ΙN
                        NS
                                atlas.ens.uvsq.fr
                ΙN
                        NS
                                quillotin.prism.uvsq.fr
; Designation des noeuds de la zone 33.51.193.in-addr.arpa.
                        fr-uvsq-10.uvsq.fr.
                PTR
0
        TN
 les serveurs
                        romuald.isty-info.uvsq.fr.
        TN
                PTR
                        athanase.isty-info.uvsq.fr.
        ΙN
                PTR
```

Attribution dynamique d'adresse IP

- Certains éléments d'un réseau n'ont pas d'adresse IP fixée
- Exemples:
 - terminaux X-Window
 - stations sans disques
 - appareils nomades (portables, mobiles, ...)
- Plusieurs protocoles d'attribution d'adresse IP :
 - RARP
 - BOOTP
 - DHCP

BOOTP

— Le serveur bootpd peut être lancé : — au démarrage : bootptd -s — par inetd (ou xinetd): bootps dgram udp wait root /usr/libexec/bootpd bootpd — Le fichier /etc/bootptab définit les paramètres de boot : adresse MAC — adresse IP — masque de réseau — routeur — serveur(s) de noms — fichier à charger — etc

Exemple (1)

```
# Les valeurs par defaut
.default:
                         :sm=255.255.255.0:
                         :qw=193.51.26.254:\
                         :ht=ethernet:\
                         :dn=ens.uvsq.fr:\
                         :ds=193.51.26.1, 193.51.24.1:\
                         :ts=ntp1.uvsq.fr, ntp2.uvsq.fr:\
                         :hn:
# Terminaux X Tektronics (salles de DEUG)
                         :tc=.default:\
.tek:
                         :hd=/usr/local/boot:\
                         :bf=tekxp.new/boot/os.500:
# Terminaux X NCD de la salle 101
                         :tc=.default:\
.ncd-xpl:
                         :bf=Xncdxpl:\
                         :hd=/usr/local/boot/ncd/bin:\
                         :ht=ether
```

Exemple (2)

```
# Salle 203 Tx Tektronics a partir de 138
                         :tc=.tek:ha=08001108efff:
dijon:
                         :tc=.tek:ha=08001108efea:
auxerre:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed4d:
sens:
                         :tc=.tek:ha=08001108eff3:
avallon:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed4c:
beaune:
                         :tc=.tek:ha=08001108efec:
nevers:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed54:
chateau-chinon:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed1f:
macon:
                         :tc=.tek:ha=08001108f008:
autun:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed5b:
louhans:
charolles:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed22:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed4f:
clamecy:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed4a:
cosne:
chalon-sur-saone:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed58:
                         :tc=.tek:ha=08001108ed2a:
montbard:
                         :tc=.tek:ha=08001108efe8:
tournus:
```

DHCP

- Dynamic Host Configuration Protocol
- Compatible de manière ascendante avec BOOTP
- Affectation dynamique d'adresses :
 - des plages d'adresses peuvent être définies
 - les adresses sont affectées dans l'ordre des demandes
 - ou avec des adresses fixes en utilisant une table de correspondance avec les adresses MAC
- Gestion d'un délai de validité des adresses
- Lancement d'un démon dhcpd (service dhcpd start)
- Configuration dans /etc/dhcpd.conf
- Base de donnée des concessions dans /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

DHCP, configuration

```
server-identifier dhcp.inria.fr;
allow unknown-clients;
option domain-name "inria.fr";
option smtp-server nez-perce.inria.fr, concorde.inria.fr;
shared-network INRIA-DHCP-NET {
  # reseau interne
  subnet 128.93.0.0 netmask 255.255.192.0 {
    option routers 128.93.1.100;
    option broadcast-address 128.93.63.255;
    option domain-name-servers 128.93.1.23, 128.93.1.9, 192.93.2.78;
    option netbios-name-servers 128.93.50.1, 128.93.50.2;
   pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 128.93.62.1 128.93.62.254;
        deny unknown-clients;
        deny dynamic bootp clients;
```

DHCP, configuration (suite)

```
# reseau invités, en fait les machine obtiennent une adresse privee
  subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    allow unknown-clients;
    option routers 10.10.10.254;
    option broadcast-address 10.10.10.255;
    option domain-name-servers 10.10.10.254;
    pool {
        deny known clients;
        range 10.10.10.1 10.10.10.253;
        default-lease-time 43200;
        max-lease-time 43200;
host client1 {
    fixed-address client1.inria.fr;
    hardware ethernet 00:80:C8:87:09:E9;
    option dhcp-client-identifier 01:00:80:C8:87:09:E9;
host client2 {
```

DHCP, négociation

- Le client DHCP émet, par broadcast sur le réseau local, une trame de découverte DHCP, "DHCP Discovery"
- Un serveur DHCP reçoit ce broadcast. S'il est capable de satisfaire la demande, il répond en émettant une trame "DHCP Offer", incluant les paramètres requis par le client DHCP
- Le client reçoit l'offre, et peut décider d'accepter ou d'attendre éventuellement d'autres propositions de serveurs DHCP.
 Il signifie son accord au serveur DHCP dont il retient l'offre, par une trame de broadcast "DHCP Request"
- Si le serveur sélectionné par le client DHCP est capable de satisfaire les options souhaitées, il acquitte la demande en émettant une trame "DHCP Ack"; il lui confirme l'adresse IP et les paramètres associés, et enregistre le "Binding" dans sa base d'information.

X Display Manager (XDM)

- Gère les connexions depuis les serveurs X :
 - locaux
 - distants (terminaux X)
- Bannière de connexion :
 - authentification
 - exécution de fichiers de commandes
- /usr/lib/X11/xdm/xdm-config
 - définition des paramètres associés à chaque serveur X
- /usr/lib/X11/xdm/Xservers:
 - liste des serveurs X utilisant XDM
 - à modifier uniquement si le terminal X n'utilise pas XDMCP (XDM Control Protocol)

Configuration de XDM (1)

- Fichier /usr/lib/X11/xdm/xdm-config
- Paramètres de configuration :
 - globaux
 - spécifiques à chaque serveur X
- Paramètres spécifiques à chaque serveur X
 - DisplayManager.serveur.paramètre:valeur
 - resources: fichier de ressources à charger par xrdb
 - setup : programme exécuté avant l'authentification (sous root)
 - startup : programme exécuté après l'authentification (sous root)
 - session : programme exécuté après l'authentification
 - reset : programme exécuté à la fin de la session (sous root)

Configuration de XDM (2)

— Exemple :

```
DisplayManager.accessFile: /usr/lib/X11/xdm/Xaccess
DisplayManager.servers: /usr/lib/X11/xdm/Xservers
DisplayManager.errorLogFile:/usr/lib/X11/xdm/xdm-errors
DisplayManager.pidFile: /usr/lib/X11/xdm/xdm-pid
DisplayManager*resources: /usr/lib/X11/xdm/Xresources
DisplayManager.TX_0.setup: /usr/lib/X11/xdm/Xsetup_TX
DisplayManager*startup: /usr/lib/X11/xdm/Xsession
```

Ressources de XDM

- Définies dans le fichier Xresources
- Influent sur le comportement de xdm
- Exemple :

```
xlogin*login.translations: #override \
   Ctrl<Key>R: abort-display()\n \
   <Key>F1: set-session-argument(failsafe)
finish-field()\n \
   <Key>Return: set-session-argument() finish-field()\n xlogin*borderWidth: 3
xlogin*greeting: 'Bienvenue sur le serveur'
xlogin*namePrompt: 'Serveur Login : '
```

Programme d'initialisation

- Défini par le champ setup
- Exécuté :
 - après la ré-initialisation du serveur X
 - avant l'affichage de la fenêtre d'authentification
- Exécuté avec les droits de root (attention aux trous de sécurité!)
- Ne peut pas recevoir d'entrée du clavier
- Exemple:

```
#!/bin/sh
xconsole -geometry 480x130-0-0 -notify -verbose &
```

Initialisation après connexion

- Programme défini par le champ startup
- Exécuté après l'authentification, avec les droits de root
- XDM s'interrompt si son code de retour est non nul
- Exemple :

```
#!/bin/sh
if [ -f /etc/nologin ]; then
    xmessage -file /etc/nologin -timeout 30 -center
    exit 1
fi
sessreg -a -l $DISPLAY -x /usr/lib/X11/xdm/Xservers \
    $LOGNAME
exit 0
```

Lancement de la session

- Programme défini par le champ session
- Exécuté après l'authentification, avec les droits de l'utilisateur
- Sa fin provoque la terminaison de XDM
- Ce programme, ou script, doit lancer les clients X initiaux
- Généralement :
 - traitement du cas 'failsafe'
 - exécution d'un script spécifique à l'utilisateur

Exemple

```
#!/bin/sh
if [ $# -eq 1 ]; then
   if [ $1 = failsafe ]; then
        exec xterm
   fi
fi
startup=$HOME/.xsession
resources=$HOME/.Xresources
if [ -x '$startup' ]; then
   exec '$startup'
else
   [ -f '$resources' ] && xrdb -load '$resources'
   xterm &
   xman &
   exec twm
fi
```

Programme de ré-initialisation


- Défini par le champ reset
- Exécuté à la fin de la session, avec les droits de root
- Exemple :

```
#!/bin/sh
sessreg -d -l $DISPLAY -x /usr/lib/X11/xdm/Xservers \
    $LOGNAME
```

Courrier électronique

- Trois types de programmes :
 - MTA (*Mail Transport Agent*): acheminement du mail entre machines (exemples: sendmail, postfix, exim)
 - LDA (Local Delivery Agent): dépose du mail dans la boîte aux lettres de l'utilisateur (exemples: sendmail, mail.local, procmail)
 - MUA (*Mail User Agent*): lecture du courrier local et envoi via un MTA (exemples : elm, mail, mutt; Mozilla Thunderbird, Outlook, ...)
- Accès au courrier :
 - accès direct à un fichier contenant le courrier (par ex. /var/mail)
 - accès par réseau : protocoles POP, IMAP, etc.
- Transmission de courrier entre machines : protocole SMTP (et SSMTP, ...)
- Entrée et sortie d'un site :
 - MX : désigné par le DNS comme machine à utiliser comme MTA en entrée du domaine
 - passerelle : machine utilisée par toutes les autres comme MTA pour sortir

Courrier électronique



sendmail

- MTA écrit à Berkeley, puis inclus dans la plupart des systèmes Unix
- Rôle de sendmail:
 - routage du courrier entre MUA et programmes de livraison (locale ou non)
 - réception et livraison de courriers reçus depuis le réseau
 - gestion d'alias de courrier, permettant de créer des listes de diffusion
- Configuration très puissante (/etc/sendmail.cf)...
- ...mais illisible
- Utilisation de kits de haut niveau :
 - macros M4
 - kit Jussieu

POP et IMAP

- POP (Post Office Protocol)
 - Permet d'accéder à sa boite aux lettres sur un serveur distant
 - Port spécifique (110, et 995 avec le mode sécurisé POPS)
 - Avec une authentification (nom + mot de passe)
 - Les messages peuvent rester sur le serveur (option "leave on server"),
 mais pas trop longtemps
 - Outils: serveurs pop3d (vieux), qpopper, dovecot, client fetchmail
- IMAP (Internet Message Access Protocol)
 - Permet d'accéder à sa boite aux lettres sur un serveur distant
 - Port spécifique (143, et 993 avec le mode sécurisé IMAPS)
 - Avec une authentification (nom + mot de passe)
 - Les messages restent sur le serveur ainsi que les folders (sous-répertoires dans /var/spool/mail)
 - Outils: serveurs wu-imap (Washington University, limité), Cyrus Imap, dovecot.

Serveur Web: Apache

- Le serveur Web sous Unix
- Deux versions (Apache 1 et Apache 2), très différentes
- Lancement :
 - /etc/init.d/httpd {stop|start}
- Configuration:
 - /etc/httpd/conf/http.conf (ou http2.conf)
 - Plusieurs sites: plusieurs fichiers de configuration, lancement de httpd -f <site>.conf
- Localisation des données :
 - En standard, dans /var/www/html
 - /var/www/html/hello-world.html vu à http://localhost/hello-world.html

Serveur Web: Apache, configuration

/etc/httpd/conf/http2.conf (extraits):

ServerType standalone

Le serveur s'executera seul, sans recourir au super-serveur xinetd.

ServerRoot /etc/httpd

Répertoire de configuration (conf globale et confs spécifiques).

PidFile /var/run/httpd.pid

Fichier stockant le PID de httpd (premier process)

DocumentRoot /var/www/html

Racine des documents (index.html etc.) pour ce site.

Port 80

Port sur lequel apache écoute, 80 par défaut (peut être 8080,...)

User apache, Group apache

Utilisateur et groupe propriétaire des process httpd.

Serveur Web: Apache, configuration

UserDir public_html Répertoire par défaut pour le site personnel des utilisateurs $(\sim \text{joe/public_html/index.html vu à l'URL})$ http://www.mydomain.fr/ \sim joe/). DirectoryIndex index.html index.php index.htm Les fichiers pris comme point d'entrée dans un répertoire, dans l'ordre AccessFileName .htaccess Le fichier précisant les conditions d'accès (.htaccess est le nom par défaut). Et d'autres : temps de timeout, durée des sessions, nombre max de connexions, nombre min et max de processus, ... Et l'inclusion des configurations spécifiques :

Include /etc/httpd/conf.d/*.conf

Serveur Web: Apache + PHP/MySQL

— Configuration PHP : Dans /etc/httpd/conf.d/, fichier 70_mod_php.conf: LoadModule php4_module extramodules/mod_php4.so AddType application/x-httpd-php .php — "I ancement" PHP: /var/www/html/hello-world.php vu à l'URL http://localhost/hello-world.php — Configuration MySQL : Dans /etc/httpd/conf.d/, fichier 12_mod_auth_mysql.conf: LoadModule mysql_auth_module extramodules/mod_auth_mysql.so

Serveur Web : Apache + PHP/MySQL

— Lancement:/etc/init.d/mysql {stop|start} — Initialisation : # mysql_install_db 2 utilisateurs: root@localhost, @localhost \$ mysql mysql> show databases; mysql> use mysql; mysql> show tables; mysql> describe user; mysql> select host, user, password from user; # mysqladmin -u root password xxxxx # mysql access denied for user root@localhost # mysql -u root -p mysql Enter password : xxxxx Welcome to the MySQL monitor mysql> select host, user, password from user;

Serveur Web: Apache, sécurisation

— httpd.conf: <Directory /> order deny, allow deny from all Options None AllowOverride None </Directory> <Directory /var/www/html> Options Indexes Includes FollowSymLinks AllowOverride All # on autorise l'"écrasement" par les .htaccess order allow, deny allow from all </Directory> - .htaccess: Options -FollowSymLinks -Indexes deny from 123.45.67.0/255.255.255.0

Serveur Web: Apache, sécurisation

— Liste des options :

```
All | None: toutes / aucune option(s) permise(s)

ExecCGI: exécution de scripts autorisée (CGI: Common Getaway
Interface - perl, python, php...)

FollowSymLinks: le serveur suivra les liens symboliques
Includes: permet l'utilisation de CSS (Cascading Style Sheets)
IncludesNOEXEC: idem sauf les directives #exec et #include
Indexes: autorise l'affichage du contenu d'un répertoire
AllowOverride: prise en compte du fichier.htaccess
```

Serveur Web: Apache, authentification

Création d'un fichier de mots de passe cryptés

```
# cd /var/www/html
# htpasswd -c .priv_passwd admin
   (saisie d'un mot de passe)
# htpasswd .priv_passwd webmaster
# htpasswd .priv_passwd joe
# ...
```

— Utilisation pour authentification : dans le . htaccess

```
AuthUserFile /var/www/html/.priv_passwd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Acces prive"
AuthType Basic

<limit GET>
require valid-user
```

En pratique, .priv_passwd dans un répertoire séparé regroupant les fichiers de mots de passe

Serveur Web: Apache, authentification

— Authentification indirecte (LDAP, Kerberos, ...):

Un petit mot sur Nginx et Lighttpd

- Nginx
 - Développement commencé en 2002
 - Requêtes découpés en micro taches
 - Excellentes performances et faible empreinte mémoire
 - A utiliser pour les services nécessitant un fort trafic
- Lighttpd
 - Léger et flexible
 - Rapide
 - Faible empreinte mémoire

SÉCURITÉ ET CRYPTOGRAPHIE

I think people can generally trust me, but they can trust me exactly because they know they don't have to.

Linus Torvalds

Objectifs théoriques

- authentifier les utilisateurs, gérer leurs autorisations
- assurer la confidentialité et l'intégrité des données et des communications
- assurer la disponibilité des services

On distingue:

- Sûreté : protection contre les actions non intentionnelles
- Sécurité : protection contre les actions intentionnelles malveillantes

Sécurité réseau

- Une machine accessible par réseau est plus exposée aux atteintes à la sécurité
- Plusieurs types d'attaques :
 - atteinte à la confidentialité
 - disponibilité des données
 - intégrité des données
- Quelques pistes:
 - authentification des utilisateurs
 - sécurité des commandes "r"
 - surveillance automatisée
 - contrôles d'accès

Authentification des utilisateurs

- Exiger de bons mots de passe :
 - passwd+, npasswd
 - Crack
 - Utilisation de générateurs de mots de passe
- Utiliser les fichiers shadow :
 - mots de passe chiffrés non lisibles
 - possibilité d'expiration de comptes
- Installer un système de mot de passe à usage unique (OTP, One Time Password).
 - Exemple : OPIE (One-time Password In Everything), skey
- Utiliser un service d'authentification dédié (Kerberos, LDAP, LDAP+Kerberos)

Les PAMs

- Objectif: les PAM (Pluggable Authentication Module), moyen générique d'authentifier des utilisateurs, indépendamment de chaque application.
 Uniformisation ou changement global (Kerberos, LDAP,...).
- Configuration : fichier /etc/pam.conf (Solaris, ...), fichiers dans
 /etc/pam.d (Linux,...)

Une ligne = 3 champs :

- Type de module: auth pour l'authentification, account pour l'accès au compte, password pour la gestion des mots de passe, et session pour l'ouverture d'une session;
- Drapeau de contrôle: required si la réussite est requise, requisite pour arrêt immédiat en cas d'échec, optional pour action sans condition, et sufficient pour acceptation immédiate.
- *Nom du module* : librairie partagée, dans /lib/security.

Les PAMs

— Quelques PAM à connaître

- pam_unix: authentification unix standard
- pam_pwdb : module de base équivalent à pam_unix.
- pam_nologin : permet de désactiver les comptes si le fichier /etc/nologin existe
- pam_securetty: pour root, vérifie que le terminal utilisé est listé dans /etc/securetty
- pam_console: permet de spécifier les droits d'accès à la console, en utilisant le fichier /etc/security/console.perms
- pam_cracklib : permet de vérifier, en particulier au moment du changement, qu'un mot de passe n'est pas dans un dictionnaire et éventuellement qu'il vérifie certains critères (longueur,...).

Les PAMs

— Exemple : la PAM login en mode Kerberos

```
#%PAM-1.0
auth
           required
                        /lib/security/pam_securetty.so
auth
           required
                        /lib/security/pam nologin.so
auth
           sufficient
                        /lib/security/pam_unix.so
           sufficient
auth
                        /lib/security/pam_krb5afs.so try_first_pass \
                        tokens debug
                        /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok
aut.h
           required
                        /lib/security/pam_pwdb.so
           required
account
                        /lib/security/pam_cracklib.so
password
           required
           required
                        /lib/security/pam pwdb.so shadow nullok \
password
                        use authtok
session
           optional
                        /lib/security/pam_console.so
session
           optional
                        /lib/security/pam krb5afs.so
           required
                        /lib/security/pam_pwdb.so
session
```

Sécurité des commandes "r"

- Suppression des entrées "dangereuses" dans /etc/inetd.conf
 - services non utilisés
 - services peu sécurisés
- Vérification des fichiers d'équivalence
 - /etc/hosts.equiv
 - .rhosts
- Utilisation de ssh
 - remplacement des commandes standard (rcp, rlogin, rsh)
 - versions sécurisées : authentification et chiffrement
 - transmission chiffrée du protocole X

Surveillance automatisée

- Logiciels de surveillance :
 - tcpdump et sa surcouche graphique Ethereal, remplacée par WireShark
 - Tripwire
 - COPS
 - SATAN
 - NESSUS
- mais aussi, petits outils standards:
 - comptabilité
 - find

Contrôles d'accès

- Limitation de l'accès aux services
 - TCP wrappers
 - filtres sur les routeurs
- Mise en place d'une machine coupe-feu :
 - serveur de noms pour l'extérieur
 - routage des courriers électroniques
 - services proxy

TCP Wrappers

Compatibilité ascendante avec xinetd qui prend en compte ces deux fichiers

*.isty-info.uvsq.fr

in.telnetd:

Autres pistes


- Bannir des IP
 - fail2ban
 - SSH, HTTP, FTP...
- Firewall :
 - iptables
- Man in the middle:
 - Echange de clés via moyen de confiance
 - Authentification avec mot de passe
- SSL / TLS

Cryptographie et certificats

- Cryptographie
- Signature électronique
- Certificats électroniques
 - Infrastructures de gestion de clé
 - Législation sur la signature électronique

Le cryptage symétrique

 utilisation d'une clé secrète de chiffrement partagée par l'expéditeur et le destinataire pour chiffrer un message



Le cryptage symétrique

Les algorithmes

Algorithme	longueur de la clef
DES	56 bits
Triple DES	128, 156 bits
IDEA	128 bits
RC4	variable
Blowfish	1-448 bits
AES	128, 192, 256 bits

Inconvénients

- Premiers codes avec des clefs courtes (implémentations cablées)
- Nécessité d'un canal sûr pour transmettre la clef
- Nécessite d'une clef différente par destinataire

La cryptographie à clef publique : cryptage asymétrique

Histoire


- Diffie et Hellman, 1976
- Le plus utilisé : RSA, 1977

— Principe

- Création par une personne d'un couple clef publique / clef privée, nombres liés par une opération mathématique
- Tout message encrypté avec la clef publique, ne peut être décrypté qu'avec la clef privée
- Et réciproquement : tout message encrypté avec la clef privée, ne peut être décrypté qu'avec la clef publique


La cryptographie à clef publique : cryptage

 Un expéditeur encrypte un message avec la clef publique du destinataire, qui est le seul à pouvoir le décrypter avec sa clef privée



La cryptographie à clef publique : signature

— Un expéditeur calcule une empreinte de son message (MD5, etc.) et l'encrypte avec sa clef privée; le destinataire doit utiliser la clef publique de l'expéditeur pour décrypter l'empreinte, et compare l'empreinte du message initial avec le résultat.




La cryptographie à clef publique

- Cas des messages vers plusieurs destinataires
 - Cryptage : pour éviter de crypter n fois le message (temps cpu), on
 l'encrypte avec une clef de session, et c'est cette clef (plus courte) que
 l'on encrypte avec la clef publique de chaque destinataire.
 - Signature : rien de changé (empreinte cryptée une seule fois indépendamment du nombre de destinataires).
- Cryptage et signature
 - un expéditeur encrypte un message avec la clef publique du destinataire
 - l'expéditeur calcule ensuite une empreinte du résultat et la crypte avec sa clef privée
 - le destinataire s'assure de l'origine du message en comparant son empreinte avec celle résultant du décryptage de celle envoyée, à l'aide de la clef publique de l'expéditeur
 - il peut lire le message en clair en le décryptant avec sa propre clef privée.

La cryptographie à clef publique

- Le point noir : comment être sûr de l'origine d'une clef publique ?
- Exemple d'exploitation, the "man in the middle attack": C transmet sa clef publique à A, ce dernier pensant recevoir celle de B . . .



Certificats électroniques


- Utilité : certifier qu'une clef publique est bien celle d'une personne identifiée
- Contient les informations suivantes :
 - Clef publique
 - Nom du propriétaire de la clef (peut être une personne, mais aussi une machine, un logiciel)
 - La durée de validité du certificat
 - D'autres informations (attributs)
- Certifié par une Autorité de Certification, qui certifie que dans un certificat
 le nom du titulaire est bien celui du propriétaire de la clé publique
- Cette certification prend la forme d'une signature du certificat avec la clef privée de l'AC.

Cette signature sera donc vérifiée en décodant le certificat (une empreinte) avec la clef publique de l'AC, qui doit être mise à disposition... dans le certificat de l'AC.

Certificats électroniques : utilisation

- Le certificat est un fichier (format X509), stocké dans l'espace de données de l'utilisateur, et lu par le navigateur / MUA
- Une AC est validée après chargement par ce navigateur / MUA du certificat de l'AC.
- Chiffrement / signature et séquestre des clefs
 - chiffrement : un document chiffré doit pouvoir être déchiffré, même en cas de perte de la clé privée permettant de déchiffrer → il faut un service de recouvrement des clés privées, i.e. que les clés privées associées aux certificats soient conservées par un tiers.
 - signature : la loi impose que la clé privée soit sous le contrôle exclusif du titulaire, cette clé privée ne peut donc être conservée par un tiers pour un service de recouvrement.

Certificats, création/gestion : l'Infrastructure de Gestion de Clefs



SSH

- SSH = Secure SHell
- Remplace les commandes en r (rlogin, rsh, ...), telnet, ftp, pour lesquelles l'authentification passe en clair (essayer topdump -A)
- Deux versions du protocole :
 - Version 1 : surtout SSH 1.5 et 1.99
 - Version 2 : open source (OpenSSH), plus sécurisée.
- Fonctionnalités :
 - chiffrement fort (3DES, BlowFish)
 - transfert X11 (X11 forwarding)
 - transfert de port (tunnel SSH)
 - authentification forte (par mot de passe transmis crypté, kerberos, jeu de clefs publique/privée au niveau machine et au niveau utilisateur)

SSH - architecture

— Binaires etc :

Partie utilisateur, requête de connexion : /usr/bin/ssh, slogin, scp, ...

Partie serveur, acceptation des connexions : /usr/sbin/sshd

Lancement: service sshd start

Configuration

Serveur: /etc/ssh/sshd_config

Client:/etc/ssh/ssh_config

Clefs machine:

/etc/ssh/ssh_host_key +
/etc/ssh/ssh_host_key.pub

À comparer avec les clefs déjà connues :

 \sim /.ssh/known_hosts

SSH - config serveur

— /etc/ssh/sshd_config (extraits) Port 22 HostKey /etc/ssh/ssh_host_key RandomSeed /etc/ssh/ssh_random_seed PermitRootLogin no X11Forwarding yes RSAAuthentication yes PasswordAuthentication no PermitEmptyPasswords no UseLogin no AllowHosts *.inria.fr DenyHosts *.evil.org evil.org KerberosAuthentication no AFSTokenPassing yes

SSH - config client

— /etc/ssh/ssh_config (extraits) # This is ssh client systemwide configuration file. This file provide: # defaults for users, and the values can be changed in per-user configu # files or on the command line. Host * ForwardAgent yes ForwardX11 yes KerberosAuthentication no KerberosTqtPassing yes RSAAuthentication yes PasswordAuthentication no FallBackToRsh yes UseRsh no BatchMode no IdentityFile ~/.ssh/id_rsa Port 22 Cipher idea

SSH - les clefs

— Génération des clefs : \$ ssh-keygen -t rsa1 (compatible SSH1) \$ ssh-keygen -t dsa(SSH2) Génère des fichiers : \sim /.ssh/id_rsa (clef privée, protégée par les droits Unix et une passphrase) \sim /.ssh/id_rsa.pub (clef publique) Connexions autorisées : — Activation de la clef : \$ ssh-agent bash \$ ssh-add -i ~/.ssh/id_rsa Need passphrase for /home/joe/.ssh/id_rsa

Enter passphrase:

(joe@localhost).

SSH - le tunnel SSH

- On raccorde un port standard sur un serveur, à un port temporaire sur le client, SSH faisant le lien (crypté) entre les deux.
- Exemple avec la connexion à un serveur POP :

```
$ ssh -N -f -L 2110:pop.outside.com:110 joe@ssh-server.outside.
$ ssh -N -f -L 2110:pop.inria.fr:110 joe@localhost
```

- -N: établissement d'un tunnel
- - L: syntaxe "port-local: serveur-distand: port-distant"
- −f : passe en background après connexion
- On connectera son MUA au port 2110 de localhost au lieu du port 110 de pop.inria.fr (exemple 2).
- Autre utilité : contourner un parfeu draconien . . .

SSH - le tunnel SSH inversé

- On peut inverser un tunnel SSH. Il n'est plus nécessaire de modifier la configuration du réseau distant.
- Exemple :

```
distant$ ssh -NR 22222:localhost:22 user@local local$ ssh -p 22222 user@127.0.0.1
```

 Autossh permet de créer un script de démarrage pour que le tunnel soit recréé systématiquement.

Kerberos

- Un mécanisme d'authentification à clef secrète
- Développé au MIT. Version actuelle : Kerberos v.5.
- Gestion par un serveur d'authentification / gestion des clefs, le KDC (Key Distribution Center)
- Supporté par de nombreux systèmes : Unix, Unix/AFS, Windows (2000, XP, Server), . . .
- Configuration sur le KDC : /etc/krb5.conf

Kerberos: authentification

- En s'identifiant sur un client, pour utiliser un serveur, un utilisateur saisit son nom et un mot de passe.
- Le client calcule (hash) une clef privée à partir du mot de passe.
- Le client envoie une demande de requête de service au KDC
- Le KDC envoie au client :
 - Une clef de session encodée avec la clef privée du client
 - Un "Ticket Granting Ticket" (TGT) encrypté avec la clef de session. Le TGT contient notamment l'identité de l'utilisateur et du client.

Kerberos : accès à un service

- Lorsque l'utilisateur requiert un service (exemple : NFS kerberisé), il envoie une requête au KDC, avec :
 - son TGT
 - son identité encryptée avec la clef de session
- Le KDC compare l'id du client avec celle dans le TGT, et envoie alors un ticket et une clef de session propres à la connexion client/serveur demandée, et encryptés avec la première clef de session.
- Le client contacte ensuite le serveur en envoyant le ticket et son identité encryptée avec la clef de session client/serveur.
- Le serveur confirme son identité en renvoyant un acquittement encrypté avec la clef de session, et accepte de fournir le service demandé au client.
- Pour mieux comprendre : lire le *Dialogue de Charon* (en anglais), http://web.mit.edu/Kerberos/dialogue.html

LDAP

- Annuaire d'organisation, qui reprend le modèle de X500
- Modèle client-serveur, port 389 (les clients incluent la plupart des MUA, etc.),
 avec notion de serveurs maître / esclaves avec réplication.
 - Les requêtes client peuvent inclure modification, suppression, etc.
- Interaction avec sendmail, les mécanismes d'authentification classiques (Kerberos,...)
- Support SSL/TLS, certificats,...
- Un enregistrement = un ensemble de champs de la forme attribut=valeur; les enregistrements sont organisés de manière arborescente.
- Chaque entrée est distinguée par un DN (Distinguished Name), par exemple : cn=qilbert, o=inria
- Requête : serveur + DN, par exemple :
 ldap://ldap.inria.fr/o=inria,cn=qilbert

LDAP

— Attributs courants :

- Attribut objectClass, donnant le rattachement à un schéma, dcObject, organizationalUnit, person, organizationalPerson, inetOrgPerson, inetLocalMailRecipient,...

- cn: Canonical Name

- o : Organisation

- c : Country (pays)

- uid, mail, userPassword, ...

LDAP

— Import / export : format LDIF (Lightweight Directory Interchange Format)

```
dn: dc=inria, dc=fr
objectclass: dcObject
objectclass: organization
o: T.N.R.T.A.
dc: inria
dn: ou=people, dc=inria, dc=fr
objectclass: organisationalUnit
ou: people
dn: uid=gilbert,ou=people,dc=inria,dc=fr
objectclass: top
objectclass: person
uid: gilbert
cn: Frederic Gilbert
givenname: Frederic
sn: Gilbert
o: T.N.R.T.A.
userPassword: {SSHA}D3DT4BJyKicf+PJ1+eqkWMNRG/B28xt+
mail: frederic.qilbert@inria.fr
```

LDAP - Installation

- OpenLDAP, /etc/init.d/ldap start
- Configuration:/etc/openldap/slapd.conf

```
# inclusion du schema
include /etc/openldap/schema/core.schema
include /etc/openldap/schema/misc.schema
include /etc/openldap/schema/cosine.schema
include /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/openldap/schema/nis.schema
include /etc/openldap/schema/nis.schema
# specifications de la base
database ldbm
suffix "dc=metaparadigm,dc=com"
rootdn "cn=Manager,dc=metaparadigm,dc=com "
rootpw {crypt}mvRCcD3ajNmf2
directory /opt/openldap/var/openldap-ldbm
index objectClass eq
```

LDAP - Ajout et requêtes

— Ajout : # ldapadd -D cn=Manager, dc=inria, dc=fr -W < init.ldif Enter LDAP Password: xxxxx adding new entry "dc=inria,dc=fr" adding new entry "ou=people, dc=inria, dc=fr" adding new entry "uid=gilbert, ou=people, dc=inria, dc=fr" — Requêtes : filtres de recherche - (& (cn=Frederic Gilbert) (objectClass=posixAccount)) - (& (objectClass=inetOrgPerson) (! (o=Microsoft*))) - (| (cn=Frederic*) (cn=Fred*)) - Outil en ligne de commande, ldapsearch: # ldapsearch -LLL -h ldap1-prd -b dc=inria,dc=fr \ '(&(|(givenname=Frederic)(givenname=Fred))(objectClass=inetOrgPers cn mail dn: uid=gilbert, ou=people, dc=inria, dc=fr mail: frederic.gilbert@inria.fr

cn: Frederic Gilbert

LA JOURNALISATION (LES "LOGS")

How should I know if it works? That's what beta testers are for. I only coded it.

Linus Torvalds

Journalisation

- De nombreux démons doivent transmettre une trace de leur exécution
- Les messages sont centralisés par un démon : syslogd
- Avantages :
 - une seule configuration
 - uniformité des messages
 - peu de code de trace dans chacun des démons
- Fichier de configuration : /etc/syslog.conf
- Chaque message est caractérisé par :
 - un type (ou "facilité", facility en anglais)
 - une sévérité

Types de messages

- kern Messages du noyau
- syslog Messages de syslogd lui-même
- mail Messages du système de messagerie
- lpr Messages du système d'impression
- auth Messages d'authentification
- daemon Messages des démons
- news Messages du système de news
- cron Messages de cron
- user Messages des applications utilisateur
- local0, ..., local7 Réservé pour utilisation locale

Sévérités

- emerg Crash imminent
- alert Erreur très grave
- crit Erreur grave
- error Erreur sans gravité
- warning Avertissements
- notice Messages normaux
- info Simples informations
- debug Messages de mise au point

Configuration de syslogd

- Chaque ligne de /etc/syslog.conf contient :
 - une liste de priorités (types de messages et sévérités)
 - une action à effectuer
- L'action peut spécifier :
 - un nom de fichier (/ . . .)
 - une machine à qui transmettre le message (@machine)
 demande à ce que le syslog distant accepte les messages venant de machines
 distantes : lancement avec l'option -r
 - une liste d'utilisateurs
 - pipe nommé
- Pour tester : outil logger
 logger -p mail.info "message d'essai"
- Rotation des logs : rotate-log, logrotate

Exemple de configuration

```
/dev/console
*.err; kern.debug; auth.notice; mail.crit
*.notice; kern.debug; lpr.info; mail.crit; news.err /var/log/messages
*.info;daemon.none;mail.none
                                                  /var/log/messages
                                                  /var/log/mail.log
mail.debug
daemon.err
                                                  /var/log/daemon.err
daemon.info
                                                  /var/log/daemon.info
daemon.notice
                                                  /var/log/daemon.notice
lpr.info
                                                  /var/log/lpd-errs
                                                  /var/cron/log
cron.*
auth.*
                                                  /var/log/auth.log
*.alert
                                                  root
*.emerq
local2.*
                                                  /var/log/poppassd.log
local4.*
                                                  @soleil.uvsq.fr
                                                   |/etc/mail-to-root
*.emerg
```

Exemple de fichiers résultants (1)

/var/log/messages

```
Feb 14 16:10:00 atlas CRON[49500]: (root) CMD (/usr/libexec/atrun)
Feb 14 16:11:56 loiret printer: paper out
Feb 14 16:12:43 atlas sshd[49743]: connect from bigdaddy.csi.uvsq.fr
Feb 14 16:12:46 loiret printer: error cleared
Feb 14 16:15:00 atlas CRON[49819]: (root) CMD (/usr/libexec/atrun)
Feb 14 16:16:13 atlas mountd[151]: mount request from 193.51.26.61
for non existent path /usr/lib/X11/ncd
Feb 14 16:16:14 atlas mountd[151]: mount request denied from
193.51.26.61 for /
```

Exemples de fichiers résultants (2)

/var/log/daemon.info

Feb 14 16:18:54 atlas inetd[188]: tftp from 193.51.26.59

Feb 14 16:18:55 atlas mountd[151]: mount request denied from 193.51.26.59 for /

Feb 14 16:18:55 atlas inetd[188]: tftp from 193.51.26.59

Feb 14 16:18:55 atlas mountd[151]: mount request denied from 193.51.26.59 for /

Feb 14 16:18:55 atlas inetd[188]: tftp from 193.51.26.59

Feb 14 16:18:57 atlas inetd[188]: pop3 from 193.51.26.3

Feb 14 16:19:02 atlas inetd[188]: pop3 from 193.51.26.9

Feb 14 16:19:15 atlas last message repeated 3 times

Comptabilité utilisateur

- La comptabilité (en anglais, *accounting*) consiste à sauvegarder :
 - les traces de connexions
 - les commandes exécutées
- Plusieurs fichiers sont utilisés :
 - utmp: Connexions en cours
 - wtmp : Connexions ayant eu lieu
 - acct, pacct : Commandes exécutées

Comptabilité BSD

- Activation: accton fichier
- Examen:
 - who : Connexions en cours (lit utmp)
 - last: Connexions passées (lit wtmp)
 - lastcomm : Commandes exécutées
- Consommation CPU:sa [options]
 - -m : Synthèse par utilisateur
 - ¬s : Synthèse par commande + purge
- Connexions: ac [options] [utilisateurs]
 - ¬p : Synthèse par utilisateur
 - −d : Synthèse par jour

Exemples (1)

last

```
ttyp1 atlas
                                                  still logged in
root
                               Mon Feb 14 16:36
        ttyp1 193.51.25.3
                               Mon Feb 14 16:13 - 16:19 (00:05)
fradang
                                                  still logged in
jmorea
        ttyp0 jungle
                               Mon Feb 14 15:33
        ttyp0 193.51.25.115
                               Mon Feb 14 14:07 - 14:15 (00:08)
vdc
darje
        ttyp2
               bourgogne
                               Mon Feb 14 13:53 - 15:14 (01:21)
                               Mon Feb 14 13:47 - 13:47 (00:00)
darje
        ttyp2
               bourgogne
jmorea
                               Mon Feb 14 12:26 - 15:21 (02:55)
        ttyp1
               jungle
        ttyp0 193.51.25.3
dntt
                               Mon Feb 14 11:54 - 13:54 (01:59)
        ttyp0 193.51.25.3
dntt
                               Mon Feb 14 11:25 - 11:26 (00:01)
        ftp
               164.138.210.210 Sun Feb 13 23:13 - 23:33 (00:19)
jburet
               193.51.26.17
                               Sun Feb 13 18:40 - 18:41 (00:00)
amaran
        ftp
```

Exemples (2)

```
# lastcomm
              fschlo
                                       0.00 secs Mon Feb 14 16:32
sh
        -F
              fschlo
                                       0.00 secs Mon Feb 14 16:32
sh
sh
        -F
              fschlo
                                       0.00 secs Mon Feb 14 16:32
                           ttyp5
              abidaud
                                       0.00 secs Mon Feb 14 16:32
bash
        -F
              abidaud
                           ttyp5
                                       0.00 secs Mon Feb 14 16:32
rm
ls
              abidaud
                           ttyp5
                                       0.00 secs Mon Feb 14 16:31
```

 ksh
 -S
 cat
 0.00 secs Mon Feb 14 16:30

 pstat
 cat
 0.12 secs Mon Feb 14 16:30

 rshd
 -S
 root
 0.00 secs Mon Feb 14 16:30

0.02 secs Mon Feb 14 16:30

xdm -SF lsavar __ 0.05 secs Mon Feb 14 12:35

bash -X lsavar ttyp1 0.03 secs Mon Feb 14 12:39

. . .

rshd

-S

root

(S = superuser, F = forked, D = décédé avec core, X = terminé par un signal)

Exemples (3)

```
# sa -m
      77740306 5707.10cpu 113984412tio 23383018084k*sec
root
               17191.37cpu 179112687tio 320990375k*sec
        395414
card
. . .
# sa -s
 695190 6364383.82re
                    18439.48cp
                                   34avio
                                            382k
  2.063
         19440.61re
                    14199.00cp 8484avio
                                              2k
                                                   ftp
  6039
                      473.90cp 547avio
                                            518k
        2446.77re
                                                   pwd_mkdb
 38562
            86.21re
                                    2avio
                                             951k
                      472.61cp
                                                   cat
 38392 6683.32re
                      377.77cp
                                    3avio
                                             449k
                                                   dialog
   223 354.57re
                      314.74cp 1394avio
                                             11k
                                                   rcp
```

Administration Système - Franck Talbart, Rémy Card, Frédéric Gilbert -

Exemples (4)

```
# ac -p
        cty
                              3.21
        card
                             59.17
        sapin
                             1.59
                            23.13
        cat
        ftp
                            955.11
        total
                           1042.20
# ac -d
                   109.55
Feb 10 total
Feb 11
        total
                   140.15
                    71.94
Feb 12 total
Feb 13
       total
                    39.11
Feb 14
                    37.76
       total
```

Comptabilité System V (1)

- Utilitaires présents dans /usr/lib/acct
- Activation:/usr/lib/acct/startup
- Désactivation:/usr/lib/acct/shutacct
- Traitement:/usr/lib/acct/runacct
 - Doit être exécuté périodiquement (1 fois par jour via cron)
 - Traite les fichiers de comptabilité
 - Remet à zéro les fichiers de comptabilité
 - Produit des rapports synthétiques dans /var/adm/acct

Comptabilité System V (2)

— Utilisation des disques :

/usr/lib/acct/dodisk

- résultat dans /var/adm/acct/nite/disktacct
- Vérification des fichiers de comptabilité :

/usr/lib/acct/ckpacct

- doit être exécuté fréquemment (par cron)
- vérification de la taille des fichiers
- décomposition en plusieurs si besoin
- suspension de la comptabilité si saturation de /var

Types de comptabilité

— Solaris 2 : System V

- HP-UX : System V

— IRIX : System V

— SunOS : System V + commandes BSD

— OSF/1:System V (/usr/sbin/acct)

- FreeBSD: BSD

— Linux : BSD

LES SAUVEGARDES

Only wimps use tape backup : real men just upload their important stuff on ftp, and let the rest of the world mirror it.

Linus Torvalds

Sauvegardes

- Principe : sauvegarde périodique des fichiers modifiés
- Restaurations :
 - mise à jour du système
 - crash disque
 - erreur utilisateur
- Supports de sauvegarde :
 - disquettes
 - cartouches magnétiques
 - WORM
 - disques magnétiques, magnéto-optiques
 - CD, DVD (voir dar, Partimage)
 - Produits: EMC Networker, ...(robots, gestion client/serveur).
 - Sur disques : baies RAID, NAS, etc.

Politique de sauvegarde

- Sauvegardes complètes
- Sauvegardes incrémentales :
 - sauvegarde des fichiers modifiés
 - la restauration peut nécessiter plusieurs cartouches
- Exemples de politiques de sauvegarde :
 - sauvegarde complète chaque jour
 - sauvegarde complète chaque semaine, incrémentale chaque jour
 - tours de Hanoï
- Sauvegardes sur disques : sauvegardes incrémentales au niveau bloc, possibilité de faire une sauvegarde totale puis un nombre illimité d'incrémentales.

Outils de sauvegarde

- dump et restore (ufsdump et ufsrestore sous Solaris 2)
 - rapide (interprétation de la structure du système de fichiers)
 - traitement de tous les types de fichiers
 - traitement des trous
 - sauvegarde de systèmes de fichiers complets (sauf sous SunOS, Solaris 2, et Linux)
 - format non normalisé
- tar et cpio
 - sauvegarde d'arborescences
 - formats normalisés

Fonctionnement de dump

- Quatre passes
 - recherche des fichiers à sauvegarder
 - recherche des répertoires à sauvegarder
 - sauvegarde des répertoires
 - sauvegarde des fichiers
- Format utilisé :
 - en-tête (description de la sauvegarde)
 - liste des i-nœuds sauvegardés
 - i-nœuds et contenus des répertoires
 - i-nœuds et contenus des fichiers

Fonctionnement de dump

— Syntaxe :

dump [options] fichier_spécial

- Options :
 - 0, 1, 2, ..., 9 Niveau de sauvegarde
 - b blocage Facteur de blocage
 - s taille Taille de la bande en pieds
 - f fichier Périphérique de sauvegarde
 - d densité Densité en BPI
 - u mise à jour du fichier /etc/dumpdates

Exemple

```
# dump OufB /dev/st0 120000 /dev/hda2
DUMP: Date of this level 0 dump: Mon Dec 9 00:37:55 1996
DUMP: Date of last level 0 dump: the epoch
DUMP: Dumping /dev/hda2 (/) to /dev/st0
DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
DUMP: mapping (Pass II) [directories]
DUMP: estimated 95430 tape blocks.
DUMP: dumping (Pass III) [directories]
DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
DUMP: 61.01% done, finished in 0:03
DUMP: DUMP: 95731 tape blocks
DUMP: level 0 dump on Mon Dec 9 00:37:55 1996
DUMP: DUMP IS DONE
```

Restauration

- Syntaxe:
 restore [options] [fichiers]
- Options :
 - b blocage Facteur de blocage
 - i Restauration interactive
 - r Restauration complète
 - x Restauration des fichiers spécifiés
 - t Liste des fichiers sauvegardés
 - f fichier Périphérique de sauvegarde
 - ∨ Mode verbeux

Exemple (1)

```
# restore rvf /dev/st0
Verify tape and initialize maps
Tape block size is 32
       date: Mon Dec 9 00:37:55 1996
Dump
Dumped from: the epoch
Level 0 dump of / on bbj:/dev/hda2
Label: none
Begin level 0 restore
Initialize symbol table.
Extract directories from tape
Calculate extraction list.
Make node ./dev
Make node ./etc
```

Exemple (2)

```
Extract new leaves.

Check pointing the restore

Create symbolic link ./bin->/usr/bin

extract file ./usr/share/zoneinfo/posix/Asia/Ishigaki
...

Set directory mode, owner, and times.

Check the symbol table.

Check pointing the restore
```

Restauration interactive

- Commandes de pseudo-navigation dans l'archive
- Commandes
 - help
 - add [fichiers]
 - cd répertoire
 - ls
 - delete [fichiers]
 - extract
 - quit

Exemple (3)

```
# restore ivf /dev/st0
Verify tape and initialize maps
restore > 1s
. :
   2 *./
                        11883 1/
                                                  579
                                                       loq
   2 *../
                                                   11 lost+found/
                        11893 2/
       .Maelstrom-data 23846 3/
                                                 8258 mnt/
  592
      .Xauthority
                       4256 4/
                                                21737 msdos/
  593
       .bash_history
                           12
                              bin
                                                  522
                                                       opt
  594
       .bashrc
                        1977 boot/
                                                23970 proc/
  582
      .gcalrc
                       23745 cdrom/
                                                15812 sbin/
  595
       .profile
                        3953 dev/
                                                  633
                                                       src
```

Exemple (4)

```
restore > add etc
Make node ./etc
Make node ./etc/vga
restore > extract
You have not read any tapes yet.
Unless you know which volume your file(s) are on you should start
with the last volume and work towards towards the first.
Specify next volume #: 1
extract file ./etc/vga/libvga.config
Create symbolic link ./etc/utmp->/var/run/utmp
Add links
Set directory mode, owner, and times.
set owner/mode for '.'' [yn] n
```

Utilisation de tar

- tar [options] [fichiers]
- Options
 - Création d'archive
 - x Extraction de fichier
 - t Liste des fichiers
 - f fichier Périphérique de sauvegarde
 - b blocage Facteur de blocage
 - ∨ Mode verbeux
- Options de GNU-tar (Linux, BSD)
 - Z, z Compression (gzip), ¬ (bzip2)
 - M Multi-volumes
 - p Préservation des droits Unix

Exemple (1)

— Création :

```
# tar cvf /dev/st0 /etc
tar: Removing leading / from absolute path names in the
archive
etc/
etc/mtab
etc/mail.rc
etc/group
etc/passwd
etc/HOSTNAME
...
```

Exemple (2)

— Liste :

Exemple (3)

— Extraction :

```
# tar xvf /dev/st0
etc/
etc/mtab
etc/mail.rc
etc/group
etc/passwd
etc/HOSTNAME
etc/brc
```

Exemple (4)

— Dans un fichier :

```
# tar cvf /tmp/home.tar /home
  home/
  home/joe
  home/joe/.cshrc
  # tar xvf /tmp/home.tar
  home/
  home/joe
  home/joe/.cshrc
— Dans un fichier compressé :
  # tar zcvf /tmp/home.tar.gz /home
  # tar zxvf /tmp/home.tar.gz
```

Exemple (5)

Création et extraction simultanées :

```
tar cpf - . | (cd /ailleurs ; tar xpf -)
```

Création et extraction simultanées à distance :

```
tar cpf - . | rsh otherhost "(cd /ailleurs ; tar xpf -)"
tar cpf - . | ssh -x otherhost "(cd /ailleurs ; tar xpf -)"
```

LES PROCESSUS PÉRIODIQUES

Intelligence is the ability to avoid doing work, yet getting the work done.

Linus Torvalds

Processus périodiques

- Exécution de processus :
 - de manière périodique
 - à date et heure fixes
- Deux mécanismes :
 - cron
 - at, batch
- Traitements périodiques :
 - cron est lancé au démarrage
 - il lance les processus définis dans les crontab
- Synchronisation après arrêt :
 - anacron : Anacronistic Cron (Linux)

Crontab

- Modèle BSD : un seul fichier
 - /etc/crontab
 - /usr/lib/crontab
- Modèle System V : une crontab par utilisateur
 - /var/spool/cron/
 - /var/cron/
 - manipulation par la commande crontab
- Modèle Linux (certaines distributions) :
 - scripts dans répertoires /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly, /etc/cron.monthly.
 - entrées dans la crontab globale pré-positionnées pour exécuter ces scripts
- Liste des utilisateurs autorisés : cron.allow
- Liste des utilisateurs non autorisés : cron.deny

Format d'une crontab

- Format de chaque ligne :1. minute (0 . . . 59)
 - 2. heure (0 ... 23)
 - 3. jour du mois (1 . . . 31)
 - 4. mois (1 ... 12; jan ... dec)
 - 5. jour de la semaine (0, 1 ... 7; sun, mon ... sun)
 - 6. nom d'utilisateur (si crontab globale)
 - 7. commande à exécuter
- Valeurs :
 - *: toutes
 - v1,v2,v3,...: liste de valeurs
 - v1-v2 : intervalle de valeurs
 - */v1 : toutes les valeurs divisibles par v1 (récent)

Exemple

```
15 03 * * * find / -name .nfs\* -mtime +7
     -exec rm -f {} \; -o -fstype nfs -prune
05 04 * * 6 /usr/local/etc/newsyslog >/dev/null 2>&1
15 \ 04 \ * \ * \ * \ find / var/preserve/ - mtime + 7 - a
     -\text{exec rm } -\text{f } \{\} \setminus;
00 * * * * /usr/lib/acct/ckpacct
00 07 * * 1-6 /usr/lib/acct/dodisk
15 \ 07 \ \star \ \star \ 1-6 \ /usr/lib/acct/runacct
     2>/usr/adm/acct/nite/fd2log
30 07 01 * * /usr/lib/acct/monacct
00,20,40 * * * * /usr/local/etc/check_daemon rpc.mountd -n
00,15,30,45 * * * * /usr/local/etc/check_daemon in.named
01,16,31,46 * * * * /usr/local/etc/check_daemon
     /usr/local/bin/xntpd
```

Exécution à dates fixes

— Lancement :

```
at [options] heure [date] [commande]
batch [options] [commande]
Par exemple:
at 17:45 12/31/2007
at teatime tomorrow
```

— File d'attente :

atq

Suppression dans la file d'attente

```
atrm numéro | -
```

- Exécution des travaux :
 - intégré dans cron (exemple : SunOS)
 - exécuté par atrun, lui-même lancé par cron (exemple : *BSD, Linux)

L'IMPRESSION

I'm always right. This time I'm just even more right than usual.

Linus Torvalds

Gestion des imprimantes

- Deux modèles
- BSD:
 - lpr
 - lpd
 - lpc
- System V
 - lр
 - lpsched
 - lpadmin
 - lpshut
 - ...
- Des successeurs :
 - lprng
 - cups

Impression BSD

- Imprimantes gérées par le démon lpd
- Impression par la commande lpr
- Impression d'un fichier :
 - lpr fichier
 - transmission du fichier à lpd par lpr
 - Traitement par lpd
- Sélection de l'imprimante :
 - option de lpr
 - -Pimprimante

Fonctionnement de lpd

- Fichier de configuration : /etc/printcap
- Attente de requête d'impression
- Deux possibilités :
 - imprimante distante : transmission à une autre machine
 - imprimante locale : mise en file d'attente
- File d'attente locale :
 - fichier de contrôle (cf*)
 - fichier de données (df*)

Le fichier /etc/printcap

- Définition des imprimantes
- Chaque imprimante est définie par une suite de champs
- Principaux champs :
 - sd=répertoire : répertoire contenant la file d'attente
 - lp=fichier_spécial: périphérique de l'imprimante
 - lf=fichier: fichier contenant les traces des erreurs
 - af=fichier : fichier de comptabilité (pac)
 - rm=machine,
 rp=imprimante:localisation de l'imprimante
 - if=programme,
 nf=programme,
 of=programme:filtres

Exemples (1)

```
laser_pourrie:\
    :lp=/dev/ttya:sd=/var/spool/laser_pourrie:sh:\
    :lf=/var/log/laser_pourrie:\
    :af=/var/adm/laser_pourrie:\
    :br#9600:rw:fc#0000374:fs#0000003:xc#0:\
    :xs#0040040:mx#0:sf:sb:\
    :if=/usr/local/lib/filtre:

laser:\
    :lp=:rm=laser310:sd=/var/spool/laser:sh:\
    :lf=/var/log/laser:af=/var/adm/laser:
```

Exemples (2)

— Imprimante locale, raccordée au serveur srvimpr.uvsq.fr

```
# nom court de l'imprimante locale
10929b:\
    # nom du répertoire de la file d'attente (sd=spool directory)
    :sd=/var/spool/lpd/10929b:\
    # la taille maximum du fichier est illimitée (car 0)
    :mx#0:\
    # pas de page de séparation
    :sh:\
    # nom du fichier spécial pour printer locale
    :lp=/dev/lp0:\
    # nom du fichier de traitement du fichier
    :if=/var/spool/lpd/10929b/filter:
```

Exemples (3)

— Imprimante distante

Gestion de la file d'attente

- Affichage: lpq

— Suppression:lprm

— Gestion par l'administrateur : 1pc

- gestion interactive
- plusieurs commandes

La commande lpc (1)

- Commande de base : help
- Activation :
 - enable imprimante|all
 - disable imprimante|all
- Démarrage :
 - start imprimante|all
 - stop imprimante|all
- Activation et démarrage :
 - up imprimante|all
 - down imprimante|all [message]

La commande lpc (2)

- Arrêt de l'impression : abort imprimante | all
- Suppression de la file d'attente : clean imprimante | all
- Passage en tête :
 - topq imprimante numéro
 - topq imprimante utilisateur
- Etat:status [imprimante]

Impression System V

- Impression gérées par lpsched
- Impression par la commande lp
- Plusieurs commandes d'administration :
 - dans /usr/lib
 - dans /usr/sbin (Solaris 2)
- Deux types de destinations :
 - imprimantes
 - classes
 - paramètre de lp:-d destination

Configuration des imprimantes

- Une commande : lpadmin
- Options :
 - -pimprimante : imprimante à configurer
 - -vfichier_spécial : périphérique auquel est connecté l'imprimante
 - -eimprimante: copie de l'interface
 - mmodèle : copie de l'interface depuis le modèle spécifié
 - -iprogramme : spécification de l'interface
 - -cclasse:classe
 - -ddestination: sélection de l'imprimante par défaut
 - -xdestination:suppression
 - -rclasse : suppression de la classe

Gestion de la file d'attente

- Suppression :
 - cancel numéro
 - cancel destination
- Désactivation :
 - reject [-rmessage] destination
 - disable [-rmessage] destination
- Activation :
 - accept destination
 - enable destination
- Etat: lpstat -pdestination

CUPS (1)

- Common Unix Printing System, surtout commun à Linux
- Plutôt orienté "end user" : interface graphique, pour éviter la complexité du printcap
- Basé sur un ensemble de "locations" avec des droits spécifiques
- Fichier de configuration, /etc/cupsd/cupsd.conf

```
ServerName cupserver
ServerAdmin root@cupserver
AccessLog /var/log/cups/access_log
ErrorLog /var/log/cups/error_log
LogLevel info
MaxClients 100
BrowseAddress @IF(dc0)

<Location />
Order Deny, Allow
Deny From All
Allow From 192.168.0.*
</Location>
```

CUPS (2)

— "Locations", ou chemin d'accès pour différents types d'objets ou d'opérations :

/	toutes les opérations (statut des jobs, imprimantes,)
/admin	toutes les opérations d'administration (ajout/suppression im-
	primante,)
/admin/conf	à la configuration de CUPS (cupsd.conf,)
/classes	toutes les classes
/classes/name	nom des classes
/jobs	les jobs
/jobs/id	leurs numéros d'identifiant
/printers	les imprimantes
/printers/name	leurs noms
/printers/name.ppd	les fichiers de description d'imprimantes

Types de systèmes d'impression

— Solaris 2 : System V

- HP-UX : System V

— IRIX : System V

— SunOS : BSD

— OSF/1 : BSD (+ commandes System V)

— *BSD : BSD

— Linux : BSD, CUPS

DÉPANNAGE, RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Talk is cheap. Show me the code.

Linus Torvalds

Pannes et dépannage : Écrasement du MBR

- Qu'est-ce que c'est? le Master Boot Record, localisé dans les premiers secteurs du disque dur, conditionne le démarrage de la machine.
 C'est notamment le siège de Lilo.
- En quel cas est-il écrasé ? lors d'un appel de lilo avec de mauvais paramètres, lors d'une réinstallation de Windows en double boot, ...
- Comment réparer ? RedHat
 - booter sur un support externe (CD 1 de la RedHat en mode linux rescue)
 - monter la partition / du disque de la machine après avoir créé un device approprié :

```
mknod hda
mkdir /mnt2
mount /dev/hda1 /mnt2
```

- lancer Lilo en indiquant que la "racine" à considérer est le disque interne :

```
lilo -v -r /mnt2
```

Pannes et dépannage : Écrasement du MBR

- Comment réparer ? Mandrake
 - booter sur un support externe (CD 1 de la Mandrake en mode linux rescue, demander un shell)
 - lancer la commande drvinst qui identifie les éléménts matériels, charge les drivers et crée les devices
 - monter la partition / du disque de la machine :

```
mkdir /mnt2
mount /dev/hda1 /mnt2
```

- changer le répertoire root de la machine :

```
chroot /mnt2
```

- lancer Lilo qui va agir sur cette "racine" :

```
lilo -v
```

Pannes et dépannage : Blocs défectueux

Blocs défectueux

Type d'erreur : une erreur peut être "soft" ou "hard". Une erreur "soft" peut généralement être corrigée en ré-écrivant le bloc concerné :

- Identifier le numéro du bloc défectueux sur la partition, n (on peut utiliser les logs, ou le programme badblocks)
- Lire le contenu de ce bloc (on admet une taille de bloc de 1024 octets):
 dd if=/dev/hda1 of=/tmp/bloc.dat bs=1024 skip=n-1
 count=1 conv=noerror
- Ré-écrire le contenu du bloc :

```
dd if=/tmp/bloc.dat of=/dev/hda1 bs=1024 seek=n-1
count=1 conv=noerror
```

Super-bloc défectueux

Si fsck ne passe plus, executer e2fsck -b 8193 /dev/hda3 Éventuellement ré-essayer en augmentant le nombre de 8192 à chaque fois, ou en affichant les superblocs en faisant mke2fs -n.

Pannes et dépannage : Tracage des processus

- Tracer les processus
 - Sun:truss
 - Linux:strace

La commande strace permet d'imprimer les appels système au fur et à mesure de l'exécution d'un programme.

- Au lancement d'un programme :

```
strace -o /tmp/outfile -f ./programme
```

- Sur un processus existant :

```
strace -o /tmp/outfile -f -p 13657
```

L'option "-f" permet de tracer également les processus fils issus de l'appel système fork().

— Visualiser les librairies partagées : ldd -r programme

Le répertoire /proc

- Le répertoire /proc contient une image, sous forme d'arborescence et de fichiers,
 de la mémoire noyau et de la mémoire utilisateur.
- C'est un répertoire virtuel (type procfs), point d'entrée vers des zones mémoire du noyau
- On y trouve notamment :
 - un répertoire d'informations par processus en cours (programme exécuté, descripteurs ouverts,...)
 - des informations sur l'état du système (paramétrages réseaux dans net, modules chargés, montages,...)
 - des répertoires pour les périphériques de la machine, classés par type (bus pci, scsi,...).
- Utilisation en écriture :
 - echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

LE CLOUD COMPUTING

- Le concept remonte aux années 1950...
 - mainframes
 - "the cloud"
 - Hébergeurs web
- Principes
 - Adaptation à la demande
 - Ouverture
 - Mutualisation et scalabilité
 - Paiement au prorata

- Différences avec un réseau informatique
 - Les tâches sont effectuées différemment
 - Notions d'élasticité
 - Pas d'investissements dans l'infrastructures
- Livraison de :
 - Logiciels
 - L'infrastucture
 - Le stockage
- Certains parlent de techniques marketing...
 - Richard Stallman

- Trois formes de cloud :
 - Cloud public
 - Cloud privé
 - Cloud hybride

- Services principaux
 - laas : infrastructure as a service
 - PaaS : platform as a service
 - SaaS: software as a service
- Autres
 - Data as a service
 - MPaaS: Business Process as a service
 - Daas : Desktop as a Service
 - NaaS: Network as a Service
 - STaaS : Storage as a Service

- Avantages
 - Solution économique
 - Evolutivité / élasticité
- Inconvénients
 - Quid de la sécurité du cloud?
 - Dépendance sur la qualité du réseau
 - Complexité architecturale
 - Plus de garantie sur la confidentialité

- Principaux acteurs
 - Amazon
 - Citrix
 - Gandi
 - Google
 - IBM
 - Etc...

- Amazon Web Services (AWS)
 - Démarrage en 2006
 - 330 000 développeurs
- Grands clients
 - NASA
 - Netflix
 - CIA
- Architectures
 - Protocole HTTP
 - Architecture REST
 - Protocole SOAP
- Plusieurs services
 - Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Block Store
 (EBS), Amazon Simple Storage Service (S3), ...

- Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
 - Elasticité des serveurs
 - 40 000 serveurs
- Virtualisation Xen
 - Small Instance
 - Large Instance
 - Extra Large Instance
 - High-CPU Instance
 - High Memory Instance
 - ...