Machete de Valor Ganado: Indicadores Clave

Qué mide cada indicador, cómo se calcula y cómo se lee · ejemplo real: Home Banking Digital, corte del Día 15 (Clase 06)

Indicador	Qué analiza	Ecuación	Desfavorable (ej. 0,8 · < 0)	En plan (1 · 0)	Favorable (ej. 1,2 · > 0)	HBD Día 15
PV · Valor planificado	¿Cuánto trabajo debería estar hecho a esta fecha?	**Σ costo × % plan (Curva S)**	*Es la línea base: no se interpreta sola, se compara con EV y AC.*			**38.800**
EV · Valor ganado	¿Cuánto vale el trabajo realmente hecho?	**Σ costo × % real**	*Se lee contra PV (plazo) y contra AC (costo).*			**35.600**
AC · Costo real	¿Cuánto se gastó de verdad?	**Σ costos registrados**	*Siempre con la misma fecha de corte que PV y EV.*			**42.000**
BAC · Presupuesto total	¿Cuánto se aprobó para todo el trabajo?	**Σ estimaciones, sin reservas**	*Es la meta de costo de todo el proyecto.*			**50.000**
CV · Variación de costo	¿Gasté más o menos de lo que vale lo hecho?	**EV − AC**	< 0: sobrecosto	= 0: en presupuesto	> 0: ahorro	**− 6.400**
SV · Variación de cronograma	¿Hice más o menos trabajo que el planificado?	**EV − PV**	< 0: atraso (en dinero)	= 0: según plan	> 0: adelanto	**− 3.200**
CPI · Índice de costo	¿Cuánto valor obtengo por cada $ gastado?	**EV / AC**	0,8: $0,80 de valor por $1; se paga 25 % de más	1: cada $ rinde lo previsto	1,2: $1,20 por $1; ahorro	**0,85**
SPI · Índice de cronograma	¿A qué ritmo avanzo respecto del plan?	**EV / PV**	0,8: 80 % del ritmo planificado	1: al ritmo del plan	1,2: 20 % más rápido	**0,92**
EAC · Estimación a la conclusión	¿Cuánto va a costar todo al final?	**BAC / CPI**	CPI 0,8: EAC = 1,25 × BAC	CPI 1: EAC = BAC	CPI 1,2: EAC ≈ 0,83 × BAC	**58.989**
ETC · Estimación hasta concluir	¿Cuánto falta gastar desde hoy?	**EAC − AC = (BAC − EV) / CPI**	ETC > BAC − AC: faltan fondos	ETC = BAC − AC: alcanza justo	ETC < BAC − AC: sobra	**16.989**
VAC · Variación a la conclusión	¿Con cuánto de más o de menos cierra?	**BAC − EAC**	< 0: cierra excedido	= 0: cierra en el BAC	> 0: cierra con ahorro	**− 8.989**
TCPI · Índice por completar	¿Qué eficiencia necesito de acá al final para cerrar en el BAC?	**(BAC − EV) / (BAC − AC)**	1,2: hay que mejorar 20 %; si da < 0, la meta es inalcanzable	1: sostener el plan	0,8: hay margen; alcanza con 80 %	**1,80**

Regla rápida: índices > 1 y variaciones > 0 son favorables. Excepción: el TCPI, donde > 1 exige mejorar. El SPI no mide días: el atraso real se lee en el camino crítico.