

Dobrar o mundo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 3 — os treze nós que pegam no que já está na tela e **mexem nele**


No tutorial 1 você pôs objetos na tela. No 2 você fez eles andarem. Este é sobre a terceira pergunta: **e se eu quiser dobrar, torcer, espelhar ou inclinar o que já está lá?**

São treze nós, e todos fazem a mesma coisa em espírito: recebem uma folha de objetos e devolvem a mesma folha *noutro sítio*. O que muda entre eles é **a forma de mexer**.




Twist

torce em volta de um eixo



Bend

dobra num arco



Bezier Warp

arqueia as bordas

Estas imagens não são desenhos. Cada uma é a saída de verdade do nó, cozinhada pelo mesmo motor que roda no app. A grade cinza é o que entrou; a colorida é o que saiu. Se um nó parar de fazer efeito, a figura **se recusa a ser gerada**.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env  
PH2D_GPU_COOK_DEMO=111 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com um **pano de pontinhos à direita do centro**, sendo atirado à volta de um ponto onde não há nada. A etiqueta **«a origem do mundo»** marca esse ponto.

△ Se a tela ficar vazia, ou se o pano já estiver a torcer-se calmamente sobre si mesmo, você está numa cena errada: confira que copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=111`.

2 · A pergunta que todo deformador faz: *em torno de quê?*

Torcer é sempre torcer **em volta de alguma coisa**. Dobrar é dobrar em volta de um vinco. Aumentar é aumentar a partir de um ponto. Essa coisa tem um nome no app: **Pivot**.

A cena que abriu está com o pivô no **lugar errado de propósito** — no centro do mundo, que fica *fora* do pano. É por isso que o pano é atirado em vez de torcido.

- 1 **Aproxime o zoom** com a roda do mouse sobre o grafo, até ler as letras dentro dos cartões.
 - Dentro de cada cartão aparecem os **controles**: nome à esquerda, número à direita, e uma barra mostrando o quanto ele está alto.
 - Há **três tipos de linha**, e cada uma responde a um gesto diferente: um **número** arrasta-se (ou clica-se para digitar), um **liga/desliga** alterna com um clique, e uma **palavra entre duas setinhas** é uma escolha — as setinhas andam uma opção, e clicar na palavra abre a lista inteira.
- 2 No cartão **Twist**, ache a linha Pivot. Ela mostra uma **palavra** (Point) entre duas setinhas, e não um número. **Clique na palavra**, no meio da linha.
 - Abre uma **lista com as três opções**. Escolha Centroid: o pano passa a **torcer-se sobre si próprio** — sem você ter digitado coordenada nenhuma.
 - △ Se clicar não abrir lista nenhuma, você pegou no cabeçalho colorido do cartão — ele é para arrastar o cartão. Desça uma linha.
- 3 **Abra a lista outra vez** e escolha World Origin.
 - O defeito volta: o pano é atirado à volta de um ponto vazio. Volte a Centroid quando tiver visto.
 - As **setinhas** das pontas da linha fazem o mesmo sem abrir lista: elas andam uma opção para trás e uma para a frente.

As três respostas, e quando cada uma serve. **World Origin** é o centro do mundo — serve quando você quer que várias coisas girem *em conjunto*, à volta do mesmo lugar. **Point** é um par de números que você digita nas linhas Pivot X e Pivot Y — serve quando o eixo é um lugar fixo da cena. **Centroid** é o *meio do que está a passar por ali, agora* — serve quando você quer que a coisa se torça sobre si mesma, e ela continua certa mesmo que você mova o pano depois.

Esse mesmo controle, com essas mesmas três palavras, está no **Twist**, no **Bend**, no **Kaleidoscope** e no **Transform**. Aprendeu num, sabe nos quatro.

3 • Inclinar: o *itálico* de uma folha



O cartão **Transform** é o canivete do grupo: ele faz num nó só o que o Move, o Scale e o Rotate fazem separados — e mais uma coisa que nenhum deles faz.

- 1 No cartão **Transform**, **arraste a linha Skew X** para a direita.
 - O pano **inclina-se**, como uma letra em itálico: a parte de cima desliza para um lado e a de baixo para o outro.
- 2 **Arraste Skew Y**.
 - A mesma coisa, no outro eixo — agora é o lado direito que sobe.
- 3 **Arraste Scale**.
 - O pano cresce e encolhe **a partir do meio dele**, e não a partir do canto da tela — porque a linha Pivot deste cartão está em Centroid.

O número do Skew é a inclinação, não um ângulo. 1 é 45 graus: cada unidade que você sobe, a folha desliza uma unidade de lado. 0 é o ponto neutro — a folha fica exatamente como estava.

4 • Espelhar, e o que acontece com a conta

O **Mirror** é o único do grupo que **devolve mais objetos do que recebeu**: ele fica com a folha original e com o reflexo dela.



- 1 No cartão **Mirror**, arraste **Axis Offset**.
→ Os dois panos **afastam-se** um do outro: o eixo do espelho desliza, e o reflexo vai atrás dele.
- 2 Clique na palavra da linha **Axis** e escolha a outra opção.
→ A direção do espelho troca, e o par passa a ficar lado a lado em vez de um sobre o outro.
- 3 Clique em **Flip Orientation** (é um liga/desliga).
→ Se os objetos tiverem uma direção própria, o reflexo passa a ficar virado ao contrário, como num espelho de verdade.
⚠ Nesta cena os pontinhos são redondos, então este controle não muda nada que se veja. Ele é para quando os objetos são setas, letras ou figuras.

5 • Deixe a cena contável

Doze mil e oitocentos pontinhos são bonitos e não deixam ver *o que* acontece com cada um. Diminua antes de estudar.

- 1 Clique (sem arrastar) na linha **Rows** do cartão **Grid**, digite 9 e aperte **Enter**. Faça o mesmo em **Columns**.
→ Sobram **81** pontos de cada lado do espelho, e agora dá para seguir um deles com o olho enquanto você arrasta os controles.







2 Arraste Gap X e Gap Y até o pano ocupar de novo o mesmo espaço.

3 Volte ao passo 2 e refaça a troca do Pivot, agora com poucos pontos.

→ Com 81 pontos dá para ver que em Centroid o ponto do meio do pano **fica parado** — é ele o eixo.

6 · Os treze nós, e o que cada um faz

Todos recebem uma folha e devolvem a folha mexida. A grelha cinzenta de cada figura é o que entrou.



Três deles não movem objeto nenhum — eles mexem no objeto. O **Rotate** e o **Look At** viram cada objeto no lugar; o **Scale** aumenta cada um. É por isso que nas figuras deles a grelha não muda e os **traços** mudam: cada tracinho é um objeto, e ele diz para onde o objeto aponta e quão grande ele é.

4-Point Warp e Bezier Warp são dois nós, e não um com um botão

Os dois pegam a folha pelas bordas. A diferença é que o **4-Point Warp** só tem os quatro **cantos**: as bordas dele ficam sempre **retas**. O **Bezier Warp** tem os cantos e duas alças por borda, então as bordas **arqueiam** — que é o que a figura dele mostra no topo. Se você quer uma bandeira, é o segundo.

7 · O que cada botão faz

A faixa é o que o **arrasto** alcança. Quando um controle aceita mais do que isso pela caixa de digitar, o teto está escrito ao lado.

Move

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Move X	-1000 a 1000 (digitável até 209715187.5)	px
Move Y	-1000 a 1000 (digitável até 209715187.5)	px
Space	World · Local	

Rotate

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-180 a 180	graus

Scale

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Scale	0 a 5	
Uniform	liga / desliga	

Só noutro modo: **Scale Y** aparece quando **Uniform** é 0 · **Separate Y Mask** aparece quando **Uniform** é 0.

Transform

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Scale	0 a 5	
Offset X	-1000 a 1000	px
Offset Y	-1000 a 1000	px
Uniform	liga / desliga	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Skew X	-2 a 2	
Skew Y	-2 a 2	

Só noutro modo: **Pivot X** aparece quando **Pivot** é Point · **Pivot Y** aparece quando **Pivot** é Point · **Scale Y** aparece quando **Uniform** é 0.

Mirror

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
----------	-------	---------

Axis	Vertical · Horizontal	
Axis Offset	-40000 a 40000	px
Flip Orientation	liga / desliga	
Reindex	liga / desliga	
Keep	Both · Reflection Only	
Look At		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Offset	-180 a 180	graus
Target X	-2000 a 2000	px
Target Y	-2000 a 2000	px
Aim At	Point · Object · Cursor	
Strength	0 a 1	
Só noutro modo: Object aparece quando Aim At é Object.		
Bend		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-270 a 270	deg
Direction	-180 a 180	graus
Mode	Unlimited · Limited · Within Box	
Limit Lower	-1 a 1	
Limit Upper	-1 a 1	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-1000 a 1000	px
Pivot Y	-1000 a 1000	px
Twist		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-720 a 720	deg
Radius (0 = auto)	0 a 40	
Profile	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-1000 a 1000	px
Pivot Y	-1000 a 1000	px
Spherize		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Radius	10 a 2000 (digitável até 104857593.75)	px
Radius Y (0 = round)	0 a 40	
Offset X	-1000 a 1000	px

Offset Y	-1000 a 1000	px
Four Point Warp		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Top-Left X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Left Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Right X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Right Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Right X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Right Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Left X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Left Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bezier Warp		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Top-Left X	-10 a 10	
Top-Left Y	-10 a 10	
Top-Right X	-10 a 10	
Top-Right Y	-10 a 10	
Bottom-Right X	-10 a 10	
Bottom-Right Y	-10 a 10	
Bottom-Left X	-10 a 10	
Bottom-Left Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	

Kaleidoscope		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Segments	1 a 64 (digitável até 256)	
Reflect	Rotational · Mirrored	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-2000 a 2000	px
Pivot Y	-2000 a 2000	px
Reindex	liga / desliga	

Spline Wrap		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Height	0 a 4	
Mode	Fit Spline · Keep Length	
Offset	-1 a 1	
From	0 a 1	
To	0 a 1	
Follow Curve	liga / desliga	
Axis	-180 a 180	graus
Size Start	0 a 4	
Size End	0 a 4	
Size Profile	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
P0 X	-1000 a 1000	px
P0 Y	-1000 a 1000	px
P1 X	-1000 a 1000	px
P1 Y	-1000 a 1000	px
P2 X	-1000 a 1000	px
P2 Y	-1000 a 1000	px
P3 X	-1000 a 1000	px
P3 Y	-1000 a 1000	px

8 · Onde isto roda

Este app tem dois caminhos para cozinhar uma cena: a **placa de vídeo**, que faz milhões de objetos sem piscar, e o **processador**, que é o caminho de referência e é muito mais lento. Quem escolhe é o app, e a regra é simples: **a fila inteira vai para a placa, ou nenhum vai**. Um único nó que não saiba rodar lá derruba a cadeia toda.

Por isso a resposta que interessa não é «quantos milissegundos custa este nó», é **quantos deles ficam na placa**:

NÓ	RODA NA PLACA?
----	----------------

Move · Rotate · Scale · Transform · Mirror · Bend · Twist · Spherize · 4-Point Warp · Bezier Warp · Kaleidoscope

sim, sempre

Look At

sim — enquanto o alvo vier por um fio. Digitar um `Target X` tira-o de lá

Spline Wrap

não, nunca

Doze dos treze. O **Spline Wrap** é o único que fica de fora, e por uma razão concreta: ele sabe embrulhar a folha numa *forma que você desenhou*, e a placa ainda não tem como receber um desenho. Enquanto isso não existir, pô-lo a rodar lá daria a curva *errada* em silêncio — e uma imagem errada sem aviso é pior que uma cena lenta.

9 · Vá além

- 1 Ponha dois deformadores em fila.** Arraste um Bend da paleta (tecla `A`) e ligue-o entre o Mirror e o Twist. Torça e dobre ao mesmo tempo.
- 2 Troque o Twist por um Kaleidoscope.** Ele multiplica a folha em volta do pivô — e usa as mesmas três palavras no Pivot que você já aprendeu.
- 3 Anime o pivô com um fio.** Ponha um LFO na paleta, puxe um fio da saída dele e **largue-o em cima do corpo do cartão Twist** — não num pino redondo, no meio do cartão. Abre uma lista com os pinos *e os controles* dele: escolha Pivot `X`.
→ A linha Pivot `X` deixa de arrastar (o número passa a vir de fora) e o eixo da torção passeia pelo pano.
△ Com um controle puxado por fio, este nó sai da placa e volta para o processador — numa cena grande isso se sente.

10 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
A tela abre vazia	a cena errada — confira o <code>=111</code> do comando
O pano já nasce torcido sobre si mesmo	o Pivot do Twist não está em Point; a cena abre com o defeito de propósito
Pivot <code>X</code> e Pivot <code>Y</code> somem do cartão	o Pivot saiu de Point — eles só existem nesse modo, porque nos outros dois ninguém os lê
Um controle que não arrasta	ou ele é uma escolha (uma palavra entre setinhas — clique nela), ou está sendo puxado por um fio: aí o número vem de fora
Uma linha com uma setinha	é uma seção dobrada: clique para abrir (o Bezier Warp tem cinco: uma para os cantos e uma por borda)
O Flip Orientation do Mirror não muda nada	os pontinhos desta cena são redondos; ele só se vê em objetos que têm um lado

A cena engasga com muitos objetos

o **Spline Wrap** é o único dos treze que nunca roda na placa; com ele na cadeia, tudo volta para o processador. O **Look At** roda — mas só enquanto o alvo dele vier por fio: digitar um **Target** X tira o nó da placa também

PH2D · Motion Nodes · ciclo 3 «Transformes & Deformadores» · gerado de docs/Motion Nodes/tutoriais/src/03_transformes.html · figuras e tabela derivadas do app por dump_deformadores_figures · a cena é PH2D_GPU_COOK_DEMO=111.