Operazioni tra numeri binari senza segno

Unità di Apprendimento 3 · Lezione 1

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSI)

Classe 3ª · Istituto Tecnico – Informatica

Prof. Dicara

In questa lezione impareremo

- le operazioni di **complemento a 1** e **a 2**
- le operazioni di **aritmetica binaria**: addizione
- che cosa sono **carry** (riporto) e **overflow**

> Filo conduttore: *come fa un processore a fare i conti usando solo 0 e 1, con un numero limitato di bit?*

Mappa della lezione

Parte	Argomento
A	Aritmetica binaria: le operazioni sui byte
B	Addizione, riporto, flag di carry e di overflow
C	Prodotto e divisione (anche per potenze di 2)
D	Complemento a 1
E	Complemento a 2 e sottrazione

Parte A

Aritmetica binaria

Aritmetica binaria

Negli strumenti che elaborano dati binari è necessario eseguire le **operazioni algebriche sui singoli byte binari**; in particolare:

- le **quattro operazioni classiche** della matematica (somma, differenza, prodotto, divisione);
- l'operazione di **complemento**, tipica dei sistemi binari.

Numeri senza segno: in questa lezione tutti i bit servono a rappresentare il **valore**; non c'è nessun bit di segno, quindi i numeri sono sempre **≥ 0**. Con *n* bit si rappresentano i valori da **0** a **$2^n - 1$**.

Bit	4	8	16	32
Valore massimo	15	255	65 535	4 294 967 295

Ripasso: potenze di 2 e conversioni

Posizione	7	6	5	4	3	2	1	0
Peso	128	64	32	16	8	4	2	1

Esempio: `0110 1101` = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = **109**.

Da decimale a binario (divisioni successive per 2): 25 → 25 : 2 = 12 r **1**; 12 : 2 = 6 r **0**; 6 : 2 = 3 r **0**; 3 : 2 = 1 r **1**; 1 : 2 = 0 r **1** → si leggono i resti dal basso: **11001**.

Parte B

L'addizione

Addizione: la tabella

Le quattro possibili combinazioni della somma tra due bit:

+	b_1		b_2			addizione
	0	+	0	=	0	
	0	+	1	=	1	
	1	+	0	=	1	
	1	+	1	=	0	riporto = 1

Le prime tre non danno problemi; l'ultima (1 + 1) produce **0 con riporto 1**.

1 + 1 = 0 con riporto 1

1	+	1	=	0	riporto = 1

Il risultato della somma tra due bit di valore unitario è un bit di valore **0**. Contemporaneamente si genera un **riporto** (*carry*), che viene indicato in un particolare bit dei microprocessori: il **bit di carry**.

> **Analogia con il decimale:** 9 + 1 = 10 → scrivo 0 e "riporto" 1 alla colonna successiva. In base 2 succede già con 1 + 1, perché le cifre disponibili sono solo 0 e 1.

Somma di due bit con riporto: la regola completa

In ogni colonna si sommano **tre** bit: i due bit dei numeri e il **riporto** della colonna precedente.

Bit A	Bit B	Riporto in	Somma	Riporto out
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

È la tabella del **full adder** (sommatore completo), il circuito che sta dentro l'unità aritmetica della CPU.

Esempi di somma in binario

ESEMPIO

BINARIO		DECIMALE	
riporti		riporti	
	1 0 0 +		4 +
	1 1 =		3 =
	———		———
	1 1 1		7

BINARIO		DECIMALE	
riporti	1 1	riporti	
	1 1 0 +		6 +
	1 1 =		3 =
	———		———
	1 0 0 1		9

BINARIO		DECIMALE	
riporti	1 1 1	riporti	
	1 1 1 0 +		1 4 +
	1 1 =		3 =
	———		———
	1 0 0 0 1		1 7

Somma	In decimale	Risultato
`100 + 11`	4 + 3	`111` = 7
`110 + 11`	6 + 3	`1001` = 9
`1110 + 11`	14 + 3	`10001` = 17

Somma passo passo: 1011 + 0110

```
riporti:   1 1 1 0
             1 0 1 1      (11)
           + 0 1 1 0      (6)
           ---------
           1 0 0 0 1      (17)
```

1. colonna 0: 1 + 0 = **1**, riporto 0;
2. colonna 1: 1 + 1 = **0**, riporto **1**;
3. colonna 2: 0 + 1 + 1 (riporto) = **0**, riporto **1**;
4. colonna 3: 1 + 0 + 1 (riporto) = **0**, riporto **1**;
5. il riporto finale diventa il **quinto bit**: **1**.

Risultato: `10001` = 17 ✓

Il carry su 8 bit

Vediamo come viene generato un **carry** operando su **8 bit (un byte)**.

Quando il risultato dei due addendi è **maggiore di 255** (massimo rappresentabile con 8 bit) si deve generare un **riporto verso il bit più significativo** (l'eventuale *nono bit*).

binario	
riporto	1 1 1 1
	1 1 1 0 1 0 0 0 +
	0 1 1 0 1 1 1 0 =
	————————————
	0 1 0 1 0 1 1 0

decimale		
riporto		
	2 3 2 +	
	1 1 0 =	
	———————	
	8 6	**atteso 342!**

232 + 110 su 8 bit

$$256_{10} + 86_{10} = 342_{10}$$

```
riporti:  1 1 1 1
            1 1 1 0 1 0 0 0     (232)
          + 0 1 1 0 1 1 1 0     (110)
          ------------------
          1 0 1 0 1 0 1 1 0     (342 su 9 bit)
          ↑
       carry = 1  →  nel registro a 8 bit resta  0101 0110 = 86
```

Il registro contiene **86**, ma il risultato corretto è 342 = **256 + 86**. Il **carry = 1** segnala che il risultato **non sta in 8 bit**: è proprio "atteso 342!" nell'immagine.

> **Come si usa il carry:** per sommare numeri a 16 o 32 bit con un processore a 8 bit si somma prima il byte basso, poi si somma il byte alto **più il carry** (istruzione `ADC`, *add with carry*).

Carry o overflow?

Quando i microprocessori eseguono somme che generano un riporto pongono a **1** un particolare bit (**flag**):

- il **flag di carry (CF)**: segnala che l'ultima operazione ha generato un **riporto**;
- il **flag di overflow (OF)**: segnala che il risultato dell'ultima operazione è **maggiore del massimo valore** che il registro di destinazione può contenere.

Nel caso di operazioni con **numeri senza segno** i due flag hanno lo **stesso significato**.

> **Precisazione:** nei processori reali (per esempio x86) per i numeri **senza segno** è il flag **CF** a indicare il superamento del massimo; il flag **OF** ha senso per i numeri **con segno** (Lezione 2), dove si calcola in modo diverso.

Esempi di overflow su 8 bit

Operazione	Risultato vero	Su 8 bit	Carry
100 + 100	200	200	**0** (ok)
200 + 100	300	44	**1** (overflow)
255 + 1	256	0	**1** (overflow)
128 + 128	256	0	**1** (overflow)

`200 + 100` = `1100 1000 + 0110 0100` = `1 0010 1100` → il registro mantiene `0010 1100` = 44.

> **Esempio concreto (contatori):** un contatore a 8 bit che arriva a 255 e viene incrementato **ricomincia da 0**: è lo stesso fenomeno del contachilometri che "gira".

Parte C

Prodotto e divisione

Prodotto di due bit

La tabella della verità riporta le quattro combinazioni del **prodotto** tra due bit:

X	b_1		b_2		prodotto
	0	x	0	=	0
	0	x	1	=	0
	1	x	0	=	0
	1	x	1	=	1

Il prodotto vale **1 solo se entrambi i bit valgono 1**.

Prodotto per 2

Nel caso del prodotto per 2 non è necessario effettuare la moltiplicazione: è sufficiente **aggiungere uno zero a destra** (shift a sinistra di 1 posizione).

b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	
	1	0	1	1	×
			1	0	=
				0	+
1	0	1	1	–	=
1	0	1	1	0	

`1011 × 10` = `10110`: cioè 11 × 2 = 22.

Prodotto per 2: altri esempi

```
  1011011  x
       10
 ---------
        0
  1011011-
 ---------
  10110110
```

```
    11011  x
       10
 ---------
        0
    11011-
 ---------
    110110
```

Numero	× 2	Decimale
`1011011` (91)	`10110110`	182
`11011` (27)	`110110`	54

Analogia decimale: moltiplicare per 10 significa aggiungere uno zero a destra (47 → 470). In base 2 lo stesso vale per il 2.

Prodotto per 4 (e per 2^n)

Aggiungiamo **2 zeri a destra** (shift a sinistra di 2).

b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	
		1	0	1	1	x
			1	0	0	=
					0	+
				0	–	=
1	0	1	1	–	–	=
1	0	1	1	0	0	

```
   11011  x
     100
---------
      00
   11011--
---------
 1101100
```

```
 1011011  x
     100
---------
      00
 1011011--
---------
 101101100
```

Divisione per potenze di 2

Nel caso della divisione per 2 non serve dividere: basta **togliere uno 0 a destra**, oppure, in ogni caso, **il bit meno significativo** (shift a destra).

b_4	b_3	b_2	b_1	b_0							
	1	0	1	1	:	1	0	=	1	0	1
				1	resto						

b_4	b_3	b_2	b_1	b_0							
1	1	0	1	1	:	1	0	=	1	1	0	1
				1	resto						

b_4	b_3	b_2	b_1	b_0							
1	0	1	1	0	:	1	0	=	1	0	1	1
				0	resto						

Il bit eliminato è il **resto** (0 o 1)

Divisione per 2: esempi

Numero	Binario	÷ 2	Quoziente	Resto
11	`1011`	`101`	5	**1**
27	`11011`	`1101`	13	**1**
22	`10110`	`1011`	11	**0**

Regola generale: dividere per 2^n = togliere gli ultimi **n** bit. I bit tolti formano il **resto**; gli altri il **quoziente**.

> **Utile per:** sapere se un numero è **pari** (ultimo bit = 0) o **dispari** (ultimo bit = 1).

Parte D

Il complemento a 1

L'operazione "tipica": il complemento

Oltre alle quattro operazioni della matematica, nei sistemi binari abbiamo un'operazione **tipica**: l'**operazione di complemento**.

Ne descriveremo due casi:

- **complemento a 1**;
- **complemento a 2**.

> **A cosa serve?** Come vedremo nella Lezione 2, serve a **rappresentare i numeri negativi** e a trasformare la **sottrazione in una somma**, così il processore ha bisogno solo di un sommatore.

Il complemento a 1: definizione

COMPLEMENTO A 1

Il **complemento a 1** di un numero binario si ottiene scambiando gli 1 con gli 0 e viceversa.

Il **complemento a 1** di un numero binario si ottiene **scambiando gli 1 con gli 0 e viceversa**: è l'operazione **NOT** applicata a ogni bit.

Esempio: `0110 1101` → `1001 0010`.

Notazioni per il complemento a 1

Esistono più modalità di scrittura di un numero in complemento a 1:

- **CA1(A)** oppure **CP1(A)** o semplicemente **C1(A)**;
- in elettronica si usa la **barra** sopra la lettera (A negato).



> **In programmazione:** in C, Java, Python l'operatore `~` calcola il complemento a 1 (su un numero di bit fissato).

Complemento a 1: esempi

Eseguiamo il calcolo come indicato dalla definizione.

$$CA1(01110) = 10001$$
$$CA1(10001) = 01110$$
$$CA1(01101101) = 10010010$$

Per completezza scriviamo il **pedice** (che indica la base/rappresentazione):

$$CA1(01101100) = 10010011_{CA1}$$

$$CA1(11101101) = 00010010_{C1}$$

Proprietà: il complemento del complemento restituisce il numero di partenza: CA1(CA1(A)) = A.

Complemento a 1 e somma

Il complemento a 1 di un numero a n bit vale: **$CA1(X) = (2^n - 1) - X$**.

Con $n = 8$: $2^8 - 1 = 255$, quindi CA1(X) = 255 − X.

X	Binario	CA1(X)	Verifica 255 − X
109	`0110 1101`	`1001 0010` (146)	255 − 109 = **146** ✓
236	`1110 1100`	`0001 0011` (19)	255 − 236 = **19** ✓

Quindi **X + CA1(X)** è sempre `1111 1111`: tutti 1.

Parte E

Il complemento a 2

Il complemento a 2: definizione

COMPLEMENTO A 2

Dato un numero binario X di N bit si definisce **complemento a 2** di tale numero il numero Y che si ottiene effettuando l'operazione $2^N - X$.

Definizione. Dato un numero binario X di **N bit**, il suo **complemento a 2** è il numero **$Y = 2^N - X$**.

È il "numero che sommato a X dà 2^N": cioè Y è il numero che, sommato a X, produce un riporto e rimane **zero**.

Complemento a 2: esempi dalla definizione

ESEMPI

Determiniamo il complemento a 2 dei numeri che seguono:

- 10100, dalla definizione si ottiene: (essendo $2^5 = (32)_{10} = 100000$)
  100000 – 10100 = 01100;
- 01101001, dalla definizione si ottiene:
  100000000 – 01101001 = 10010111.

- **10100** (5 bit): $2^5 = 32 =$ `100000`; `100000 - 10100 = 01100` (32 − 20 = 12 ✓);
- **01101001** (8 bit): `100000000 - 01101001 = 10010111` (256 − 105 = 151 ✓).

Metodo veloce: NOT più 1

Un metodo veloce per ottenere il complemento a 2 è **scambiare gli 1 con gli 0 e sommare 1** al risultato. Cioè: **CA2(X) = CA1(X) + 1**.

ESEMPI

- **CA2**(10100):
  CA1(10100) + 00001 = 01011 + 00001 = 01100_{CA2}

- **CA2**(01101001):
  CA1(01101001) + 00000001 = 10010110 + 00000001 = 10010111_{CA2}

Perché funziona? CA1(X) = $(2^n - 1) - X$; aggiungendo 1 si ottiene $2^n - X$, cioè proprio la definizione.

Metodo pratico (da destra)

Esiste anche un metodo pratico per effettuare il **complemento a 2 di un numero X**:
si riscrivono i bit del numero stesso a partire dal bit meno significativo lasciando inalterati tutti gli zeri fino a quando si incontra il primo 1,
si ricopia anch'esso e quindi si invertono i bit successivi (0 in 1, 1 in 0).

Regola: partendo dal bit **meno significativo**:

1. si **ricopiano** tutti gli **zeri** fino al primo **1**;
2. si **ricopia anche il primo 1**;
3. si **invertono** tutti i bit successivi (0 → 1, 1 → 0).

Metodo pratico: esempi

$$CA2(100101) = 011011_{CA2}$$

$$CA2(10010100) = 01101100_{CA2}$$

Numero	Ricopio (da destra, fino al primo 1)	Inverto il resto	CA2
`100101` (37)	`1`	`10010` → `01101`	`011011` (27 = 64 − 37)
`10010100` (148)	`100`	`10010` → `01101`	`01101100` (108 = 256 − 148)

I bit ricopiati (rossi nell'immagine) arrivano **fino al primo 1 incluso**, i bit verdi sono **invertiti**.

Riepilogo: i punti chiave

- **Senza segno:** con *n* bit si rappresentano i valori da 0 a $2^n - 1$.
- **Somma:** colonna per colonna con riporto; il riporto oltre l'ultimo bit è il **carry**.
- **Carry/overflow:** segnala che il risultato supera il massimo del registro (255 su 8 bit).
- **Prodotto per 2^n:** aggiungere *n* zeri a destra (shift a sinistra).
- **Divisione per 2^n:** togliere gli ultimi *n* bit (shift a destra); i bit tolti sono il resto.
- **Prodotto tra bit** = AND logico.
- **CA1:** invertire tutti i bit.
- **CA2:** CA1 + 1, oppure "ricopio fino al primo 1 e poi inverto".
- **Sottrazione** = somma del complemento a 2.

Verifica: esercizi

1. Calcola in binario: `10110 + 01101` e dì in decimale quanto fa.
2. Esegui su 8 bit `250 + 10`. Qual è il risultato nel registro? Il carry vale?
3. Calcola `1101 × 1000` e `101100 : 100` usando gli shift.
4. Scrivi il **complemento a 1** di `10010110` e di `01111111`.
5. Calcola il **complemento a 2** di `00101000` e di `10000000` (8 bit) con il metodo "NOT + 1".
6. Verifica con il metodo pratico (ricopio fino al primo 1) il CA2 di `01101000`.
7. Calcola **90 − 35** su 8 bit sommando il complemento a 2 di 35.
8. Quanti valori diversi si rappresentano con 12 bit senza segno? Qual è il massimo?

Verifica: soluzioni

1. `10110 + 01101 = 100011` → 22 + 13 = **35**.
2. `250 + 10 = 260` → nel registro **4** (`0000 0100`), **carry = 1** (260 − 256 = 4).
3. `1101 × 1000 = 1101000` (13 × 8 = 104); `101100 : 100` → tolgo 2 bit → `1011` (44 : 4 = 11), resto `00`.
4. CA1(`10010110`) = **`01101001`**; CA1(`01111111`) = **`10000000`**.
5. `00101000` → NOT `11010111` → +1 = **`11011000`**; `10000000` → NOT `01111111` → +1 = **`10000000`** (il CA2 di 128 su 8 bit è lui stesso).
6. `01101000`: da destra `000` (zeri ricopiati), `1` (primo 1 ricopiato), poi inverto `0110` → `1001` → CA2 = **`10011000`**.
7. 35 = `00100011`; CA2 = `11011101`; `01011010 + 11011101 = 1 00110111` → scarto il riporto → `00110111` = **55** ✓.
8. 2^{12} = **4096** valori, da 0 a **4095**.

Grazie per l'attenzione

Domande?