### Primo principio della Termodinamica

- Video introduzione
- Equilibrio termico
- Definizione di temperatura
- Esperimento di Joule
- Primo principio della Termodinamica
- Trasmissione del calore

Antonio Pierro @antonio\_pierro\_ (https://twitter.com/antonio\_pierro\_)

Per consigli, suggerimenti, eventuali errori o altro potete scrivere una email a antonio.pierro[at]gmail.com

#### Video Introduzione

FISICA calore e termodinamica



#### Sistema termodinamico e ambiente

- Il sistema termodinamico è una porzione di spazio materiale che può essere costituita da una o più parti, per esempio il volume di un gas o un liquido in equilibrio con il suo vapore.
- L'ambiente è quell'insieme con cui il sistema termodinamico può interagire, per esempio un fluido in cui è immerso il sistema.

### Sistema aperto/chiuso

- Se tra il sistema termodinamico e l'ambiente:
  - avvengono scambi di energia e di materia, il sistema è detto aperto.
  - avvengono solo scambi di energia, il sistema si dice chiuso.
  - non avvengo scambi di energia e di materia, il sistema si dice isolato.

#### Variabili di stato

- Per i sistemi a molte particelle non è possibile dare posizione e velocità di ogni particella contemporaneamente.
- Si descrive il sistema mediante pochi parametri legati ai valori medi delle grandezze dinamiche:
  - Volume  $(m^3)$
  - Pressione (Pascal o Pa): dovuta agli urti delle particelle sulle pareti.
  - Temperatura (Kelvin o K): legata al valore medio delle energie cinetiche delle particelle.

### Equilibrio termodinamico

- L'equilibrio termodinamico è il risultato di tre tipi di equilibrio:
  - equilibrio meccanico: inteso come equilibrio di forze e momenti, secondo quanto studiato in Meccanica.
  - equilibrio chimico: quando non avvengono traformazioni chimiche.
  - equilibrio termico: quando la temperatura è costante ovunque.

### Equilibrio termico tra due sistemi

• Dati due sistemi termodinamici A e B, aventi rispettivamente temperatura  $T_A$  e  $T_B$ , si dicono in equilibrio termico se hanno la stessa temperatura:


$$T_A = T_B$$

• Se il sistema A è in equilibrio termico con C e se il sistema B è in equilibrio termico con C, allora A è in equilibrio termico con B:

$$T_A = T_C e T_B = T_C \Rightarrow T_A = T_B$$

### Temperatura 1/3

- Il punto triplo dell'acqua è quel particolare stato in cui ghiacchio, acqua e vapore sono in equilibrio.
- Al punto triplo dell'acqua assegniamo arbitrariamente la temperatura di 273 Kelvin.



### Temperatura 2/3

- Si osserva che un aumento di temperatura determina la dilatazione termica dei solidi e dei liquidi.
- Dilatazione lineare:

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

dove  $\alpha$  è il coefficiente di dilatazione lineare.

 $L_0$  è la lunghezza iniziale.

 $\Delta T$  è la variazione di temperatura.



### Temperatura 3/3

- Sia X una grandezza fisica che varia con la temperatura (volume, lunghezza, pressione, ecc.).
- Il dispositivo che misura questa caratteristica X sarà chiamato termometro.
- Per definizione un termometro che misura il punto triplo dell'acqua dà il valore  $X_{pt}$ :

$$\theta(X_{pt}) = \alpha X_{pt} = 273K$$


• La temperatura T del sistema sarà quindi:

$$T = 273 \frac{\dot{X}}{X_{pt}} K$$

### Esperimento di Joule

- Consideriamo un sistema termodinamico costituito da una certa quantità d'acqua e un mulinello racchiuso entro pareti adiabatiche (nessuno scambio di calore con l'esterno).
- L'acqua, agitata dal mulinello, viene riscaldata per attrito.
- Per l'energia potenziale possiamo scrivere la seguente relazione:

$$\Delta E_p = -mgh = -W = \Delta U$$



### Primo principio della Termodinamica 1/2

• Dati due stati A e B, la variazione di energia interna  $\Delta U = U(A) - U(B) \ \ \text{è pari alla differenza del calore}$  assorbito e dal lavoro compiuto.

$$\Delta U = Q - W$$

Questa relazione viene assunta come postulato basato sull'esperienza.

 Questa relazione contiene come caso particolare quello dell'esperimento di Joule.

### Primo principio della Termodinamica 2/2

- Il termine energia interna U indica l'energia legata a proprietà interne al sistema, come moto molecolare o forze intermolecolari che dipendono dalla temperatura del sistema.
- Il primo principio della Termodinamica mette in evidenza l'esistenza di un meccanismo di scambio di energia che è riconducibile a fenomeni meccanici microscopici e a cui diamo il nome di calore.
- Joule trovò il seguente risultato: 1 Caloria = 4.186 Joule

#### Trasformazione ciclica o chiusa

 Se un sistema termodinamico esegue una qualsiasi trasformazione che lo riporti allo stato iniziale (trasformazione ciclica o chiusa) si ha:

$$\Delta U = 0 \Rightarrow Q = W$$

 Se nella trasformazione ciclica il sistema assorbe calore, esso fornisce lavoro (macchina termica):

• Se il sistema cede calore, esso deve subire un lavoro:

$$Q < 0 \text{ e } W < 0$$

#### Trasformazioni infinitesime

 Per risolvere un problema specifico può essere utile considerare trasformazioni termodinamiche nelle quali le variabili cambiano di quantità infinitesime:

$$dQ = dU - dW$$


• Per una trasformazione finita, integrando, si ha:

$$\Delta U = \int_A^B dU = U_B - U_A, \quad Q_{AB} = \int_A^B dQ$$

# Convenzione sui segni 1/2

Flusso di energia	Segno
Calore che entra in un sistema dall'esterno	Q > 0
Lavoro che è compiuto da un sistema sull'esterno	L > 0
Calore che esce da un sistema verso l'esterno	Q < 0
Lavoro che è compiuto sul sistema dall'esterno	L < 0

# Convenzione sui segni 2/2



#### Trasformazione reversibile


- Una trasformazione si dice reversibile se in ogni punto i parametri di stato sono definiti.
- Una trasformazione reversibile può essere arrestata in qualunque stato intermedio e, variando di poco le condizioni esterne, si può invertire il verso della trasformazione.

#### Trasformazione irreversibile

- Una trasformazione si dice irreversibile quando i parametri di stato non sono definiti punto per punto.
- Una trasformazione irreversibile può avvenire in una sola direzione e, una volta raggiunto lo stato finale, non è possibile tornare allo stato iniziale.
- Sono presenti forze dissipative.

## Trasformazione reversibile (esempio)

- La trasformazione A-B è reversibile se rimuoviamo una alla volta le sfere di piombo.
- In questo caso il sistema è, istante per istante, in equilibrio con l'ambiente.
- È possibile ripercorrere la trasformazione all'indietro variando di un infinitesimo un parametro di stato.



## Trasformazione irreversibile (esempio)


- Un corpo con velocità iniziale  $\vec{v}$  viene frenato dall'attrito con il piano su cui si muove fino a fermarsi.
- L'energia cinetica diminuisce e contemporaneamente si osserva un aumento di temperatura delle superfici a contatto.
- Successivamente i corpi riscaldatisi cedono calore all'ambiente e alla fine la loro temperatura risulta essere pari alla temperatura ambiente.
- Complessivamente sparisce l'energia cinetica, ma viene ceduto calore all'ambiente in quantità uguale.

### Propagazione del calore

- Il trasferimento del calore tra sistemi può avvenire nei seguenti modi:
  - Conduzione
  - Convezione
  - Irraggiamento

#### Conduzione

• Tra corpi a contatto si ha una trasmissione, per urti, di energia cinetica tra le molecole appartenenti alle superfici a contatto.



### Conduzione, legge di Fourier 1/2


• Il flusso di calore  $\frac{dQ}{dt}$  scambiato fra due pareti solide di confine a diversa temperatura può essere calcolato attraverso la legge di Fourier:

$$d\Phi = \frac{dQ}{dt} = -k \vec{\nabla} T \vec{dS} = -k dS \vec{\nabla} T \vec{n}$$
 dove  $\vec{n}$  è il versore normale all'area infinitesima dS, T è la

temperatura e K la costante di conducibilità termica.

## Conduzione, legge di Fourier 2/2

• Si osserva che la quantità di calore Q trasmessa attraverso la barra nell'intervallo di tempo  $\Delta t$  è:




- direttamente proporzionale alla differenza di temperatura dT, all'area A della sezione trasversale e
- inversamente proporzionale alla lunghezza L:


$$d\Phi_x = -kA \frac{dT}{dx} \Rightarrow \frac{\Phi_x}{A} \int_0^L dx = -\int_{T_1}^{T_2} kdT \Rightarrow \Phi_x = \frac{Ak}{L} (T_1 - T_2)$$

#### Convezione

 Aumentando di temperatura, il fluido a contatto con la fonte di calore si espande e diminuisce di densità, generando moti convettivi in cui il fluido caldo sale verso l'alto e quello freddo scende verso il basso.




- Brezza di mare:
  - durante il giorno dal mare verso la costa,
  - durante la notte dalla costa verso il mare.



## Irraggiamento

- Al contrario della conduzione e della convezione, non c'è contatto diretto e non necessita di un mezzo per propagarsi.
- La trasmissione di energia avviene attraverso l'emissione e l'assorbimento di radiazione elettromagnetica.



## Irraggiamento - legge di Stefan-Boltzmann


 Ogni corpo assorbe e irraggia onde elettromagnetiche, che si propagano anche nel vuoto, secondo la legge di Stefan-Boltzmann:

$$\frac{dE}{dT} = \epsilon \sigma S T^4$$

• dove  $\frac{dE}{dt}$  è l'energia dissipata per unità di tempo,  $\epsilon$  è l'emissività del corpo,  $\sigma$  è la costante di Stefan ed S è l'area della superficie irraggiante.

# Diagramma P-V


- In Cinematica abbiamo definito il diagramma orario per rappresentare le caratteristiche principali del moto di un corpo.
- In Termodinamica allo stesso scopo è usato il diagramma PV, uno spazio in cui sull'asse delle ascisse è posto il volume del sistema e sull'asse delle ordinate la pressione.



• Ciascuna delle curve mette in relazione il volume e la pressione a temperatura costante ed è detta isoterma.

#### Gas ideale

- Un gas ideale o perfetto ha le seguenti caratteristiche:
  - Le sue particelle hanno volume nullo,
  - Le forze attrattive tra le particelle sono nulle,
  - Le collisioni tra le particelle del gas o tra le particelle del gas e le pareti del recipiente sono perfettamente elastiche.
    - È evidente che non esiste un gas perfetto nella realtà.




## Legge dei gas perfetti o ideali

• Un gas ideale rispetta la legge dei gas perfetti:

$$p * V = n * R * T$$

in cui p è la pressione,
V è il volume,
n è il numero di moli (n \* N<sub>A</sub> è il numero di molecole presenti),
R è la costante dei gas perfetti (circa 8,314 J/K·mol),
T è la temporatura in gradi Kolvin

T è la temperatura in gradi Kelvin.



## Le tre leggi empiriche della Chimica

La legge dei gas perfetti riassume le tre leggi empiriche della Chimica:


Legge di Boyle	$V \propto \frac{1}{P}$	n e T costanti
Legge di Gay-Lussac	$V \propto T$	n e P costanti
Legge d'Avogadro	$V \propto n$	T e P costanti

### Equazione di van der Waals

• È una buona approssimazione per i gas reali:

$$(V-b)(P+\frac{a}{V^2}) = RT$$

dove a e b sono due costanti caratteristiche che dipendono dal gas in esame.



#### Scambio di calore

• Il calore dQ, che si deve fornire o sottrarre per variare di una quantità dT la temperatura di una sostanza di massa m, è pari a

$$dQ = c * m * dT \Rightarrow Q = m \int_{T_A}^{T_B} c dT$$

- Il calore specifico di una sostanza, **c**, è definito come la quantità di calore necessaria per aumentare (o diminuire) la temperatura di una unità di massa di 1 K (o equivalentemente di 1°C).
- Il prodotto C = m \* c è detto capacità termica del corpo.

### Calore specifico

- Il calore specifico di una sostanza dipende dalla trasformazione fisica a cui tale sostanza è sottoposta, e in particolare dalla grandezza fisica x conservata nella trasformazione.
- Nel caso di un sistema gassoso si definiscono i calori specifici a volume o a pressione costante:

$$c_v = \frac{1}{n} \left(\frac{dQ}{dT}\right)_{V=costante}, \quad c_p = \frac{1}{n} \left(\frac{dQ}{dT}\right)_{P=costante}$$

e integrando:

$$Q = n \int_{T_A}^{T_B} c_{\nu} dT, \quad Q = n \int_{T_A}^{T_B} c_{p} dT$$

## Calore specifico per un gas ideale

• In un gas ideale i calori specifici o sono costanti o dipendono soltanto dalla temperatura; vale per essi la relazione di Mayer:

$$c_p - c_v = R$$

• Per i calori specifici dei gas ideali, si trovano sperimentalmente i seguenti risultati:

gas monoatomici	$c_v = \frac{3}{2} R$	$c_p = \frac{5}{2} R$
gas biatomici	$c_v = \frac{5}{2} R$	$c_p = \frac{7}{2} R$

### Dimostrazione della relazione di Mayer 1/2

• Per il primo principio della Termodinamica:

$$dQ = dU + dW \Rightarrow dQ = nC_V dT + PdV$$

• Differenziamo l'equazione dei gas perfetti:

$$PV = nRT \Rightarrow P * dV + V * dP = n * R * T$$

• Sostituendo:

$$nC_V dT + n * R * T - V * dP = dQ$$
  
$$\Rightarrow n(C_V + R)dT - VdP = dQ$$

### Dimostrazione della relazione di Mayer 2/2

• Si consideri una trasformazione isobara (pressione costante):

$$n(C_V + R)dT = dQ$$

• Si consideri il calore specifico a pressione costante:

$$n * C_P = (\frac{dQ}{dT})_{P=cost}$$

Avendo fatto una trasformazione isobara:

$$n(C_V + R)dT = dQ \Rightarrow n(C_V + R) = \frac{dQ}{dt} = n * C_P$$
$$C_V + R = C_P \Rightarrow C_V - C_P = R$$

#### Cambiamenti di fase


- Il cambiamento di fase è un processo isotermico in cui il sistema cambia fase (per esempio dalla fase solida alla fase liquida).
- Questi cambiamenti avvengono con scambio di calore tra sistema e ambiente, data dalla formula:

$$Q = m\lambda$$

• m è la massa che cambia di fase e  $\lambda$  è il calore latente dello specifico cambiamento di fase, pari al calore che occorre cedere o sottrarre all'unità di massa della sostanza per farle cambiare di fase.

### II lavoro in Termodinamica 1/2

 Si consideria un sistema gassoso contenuto in un cilindro di sezione S delimitato da un pistone mobile, come mostrato in figura.



- Se Pè la pressione esercitata dal gas sul pistone allora:  $dW = F * dh = P * S * dh; \quad dV = S * dh \Rightarrow dW = P * dV$
- Si noti che se il lavoro viene fatto dall'esterno (cioè spostando il pistone verso il basso), allora dV < 0 e quindi il lavoro dW è negativo.

### Il lavoro in Termodinamica 2/2


Possiamo scrivere il primo principio come:

$$dQ = dU + dW \Rightarrow dQ = dU + P * dV$$

• Per una trasformazione finita:

$$dW = P * dV \Rightarrow$$


$$L = \int_{\Gamma} P * dV$$



• Si noti che il lavoro compiuto durante la trasformazione  $\Gamma$  è dato dall'area della figura tratteggiata e che in generale dipende dalla trasformazione.

#### Il lavoro in una trasformazione ciclica

- Si calcoli ora il lavoro compiuto durante una trasformazione ciclica Γ.
- Sia la trasformazione ciclica composta di due trasformazioni  $\Gamma_1$  e  $\Gamma_2$  che congiungono gli stati  $\Psi_0$  e  $\Psi_1$



• Il lavoro compiuto dal sistema durante la trasformazione ciclica è dunque:

$$W_{\Gamma} = \int_{\Gamma_1} P * dV + \int_{-\Gamma_2} P * dV = \int_{\Gamma_1} P * dV - \int_{\Gamma_2} P * dV$$

che rappresenta l'area grigio chiaro del disegno.

# Trasformazioni di un gas

Trasformazione	Grandezza costante
Isobara	Pressione
Isocara	Volume
Isoterma	Temperatura
Adiabatica	Calore

## Trasformazione isobara (gas ideale)

$$P = \text{costante} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

## Trasformazione isocora (gas ideale)

$$V = \text{costante} \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

## Trasformazione isoterma (gas ideale)

 $T = \text{costante} \Rightarrow P * V = \text{costante}$ 

## Trasformazione adiabatica (gas ideale)

- Per il primo principio della Termodinamica:  $dU = dQ dW, \quad dQ = 0 \Rightarrow dU = -dW \Rightarrow C_V dT = pdV$
- Si dimostra che per un gas ideale vale la seguente relazione:

$$P * V^{\gamma} = \text{costante}, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}$$