


Nr	Tätigkeit	Vorgänger	Τ,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


### ► Tätigkeiten und Ereignisse

➤ Suche alle Tätigkeiten ohne Vorgänger ('-'). Alle diese Tätigkeiten beginnen im ersten Knoten (Start).



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


- Schreibe die Tätigkeit (in Kurzform), sowie die fortlaufende Nummer in den Knoten, wo eine Tätigkeit abgeschlossen wird (Ereignis).
- ► Füge den jew. Pfeil zum Nachfolger hinzu und schreibe T<sub>o</sub>, T<sub>w</sub> und T<sub>p</sub> über den Pfeil. Berechne anschließend T<sub>m</sub> und schreibe diesen Wert unter den Pfeil.
- $T_m = \frac{T_o + 4T_w + T_p}{6}$



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


- Schreibe die T\u00e4tigkeit (in Kurzform), sowie die fortlaufende Nummer in den Knoten, wo eine T\u00e4tigkeit abgeschlossen wird (Ereignis).
- ► Füge den jew. Pfeil zum Nachfolger hinzu und schreibe T<sub>o</sub>, T<sub>w</sub> und T<sub>p</sub> über den Pfeil. Berechne anschließend T<sub>m</sub> und schreibe diesen Wert unter den Pfeil.
- $ightharpoonup T_m = \frac{T_o + 4T_w + T_p}{6}$
- ▶ Hat eine Tätigkeit mehrere Vorgänger, füge ein Startergeignis ein, an dem diese synchron starten. Verbinde den Vorgänger mit dem Startknoten. Diese Pfeile haben keine






Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

- Schreibe die Tätigkeit (in Kurzform), sowie die fortlaufende Nummer in den Knoten, wo eine Tätigkeit abgeschlossen wird (Ereignis).
- ► Füge den jew. Pfeil zum Nachfolger hinzu und schreibe T<sub>o</sub>, T<sub>w</sub> und T<sub>p</sub> über den Pfeil. Berechne anschließend T<sub>m</sub> und schreibe diesen Wert unter den Pfeil.
- $T_m = \frac{T_o + 4T_w + T_p}{6}$




Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41.0	

- Schreibe die T\u00e4tigkeit (in Kurzform), sowie die fortlaufende Nummer in den Knoten, wo eine T\u00e4tigkeit abgeschlossen wird (Ereignis).
- ► Füge den jew. Pfeil zum Nachfolger hinzu und schreibe T<sub>o</sub>, T<sub>w</sub> und T<sub>p</sub> über den Pfeil. Berechne anschließend T<sub>m</sub> und schreibe diesen Wert unter den Pfeil.
- $ightharpoonup T_m = \frac{T_o + 4T_w + T_p}{6}$
- ▶ Hat eine Tätigkeit keinen Nachfolger, so ist diese ggf. mit anderen Ereignissen zu Synchronisieren. Diese Pfeile haben keine Tätigkeit, also keine Dauer.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_{\rho}$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


- Schreibe die T\u00e4tigkeit (in Kurzform), sowie die fortlaufende Nummer in den Knoten, wo eine T\u00e4tigkeit abgeschlossen wird (Ereignis).
- ► Füge den jew. Pfeil zum Nachfolger hinzu und schreibe T<sub>o</sub>, T<sub>w</sub> und T<sub>p</sub> über den Pfeil. Berechne anschließend T<sub>m</sub> und schreibe diesen Wert unter den Pfeil.
- $T_m = \frac{T_o + 4T_w + T_p}{6}$



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


- Schreibe die T\u00e4tigkeit (in Kurzform), sowie die fortlaufende Nummer in den Knoten, wo eine T\u00e4tigkeit abgeschlossen wird (Ereignis).
- ► Füge den jew. Pfeil zum Nachfolger hinzu und schreibe T<sub>o</sub>, T<sub>w</sub> und T<sub>p</sub> über den Pfeil. Berechne anschließend T<sub>m</sub> und schreibe diesen Wert unter den Pfeil.
- $ightharpoonup T_m = \frac{T_o + 4T_w + T_p}{6}$
- ► Hat eine Tätigkeit mehrere Vorgänger, füge ein Startergeignis ein, an dem diese synchron starten. Verbinde den Vorgänger mit dem Startknoten. Diese Pfeile haben keine





Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


- Schreibe die Tätigkeit (in Kurzform), sowie die fortlaufende Nummer in den Knoten, wo eine Tätigkeit abgeschlossen wird (Ereignis).
- ► Füge den jew. Pfeil zum Nachfolger hinzu und schreibe T<sub>o</sub>, T<sub>w</sub> und T<sub>p</sub> über den Pfeil. Berechne anschließend T<sub>m</sub> und schreibe diesen Wert unter den Pfeil.
- $T_m = \frac{T_o + 4T_w + T_p}{6}$



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ► Vorwärtsrechnung


▶ Der Netzplan beginnt bei T<sub>F</sub> = 0. Schreibe dies über den Startknoten.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ► Vorwärtsrechnung


Bei der Vorwärtsberechnung wird T<sub>m</sub> zu T<sub>F</sub> addiert. Schreibe dies über den Knoten an dem die Tätigkeit endet.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ▶ Vorwärtsrechnung


- Bei der Vorwärtsberechnung wird T<sub>m</sub> zu T<sub>F</sub> addiert. Schreibe dies über den Knoten an dem die Tätigkeit endet.
- Bei der Vorwärtsberechnung wird mit dem größeren Wert weitergearbeitet, wenn ein Knoten mehrere Vorgänger hat.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ▶ Vorwärtsrechnung


- Bei der Vorwärtsberechnung wird T<sub>m</sub> zu T<sub>F</sub> addiert. Schreibe dies über den Knoten an dem die Tätigkeit endet.
- Bei der Vorwärtsberechnung wird mit dem größeren Wert weitergearbeitet, wenn ein Knoten mehrere Vorgänger hat.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ▶ Vorwärtsrechnung


Bei der Vorwärtsberechnung wird T<sub>m</sub> zu T<sub>F</sub> addiert. Schreibe dies über den Knoten an dem die Tätigkeit endet.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

#### ▶ Vorwärtsrechnung


- Bei der Vorwärtsberechnung wird T<sub>m</sub> zu T<sub>F</sub> addiert. Schreibe dies über den Knoten an dem die Tätigkeit endet.
- Bei der Vorwärtsberechnung wird mit dem größeren Wert weitergearbeitet, wenn ein Knoten mehrere Vorgänger hat.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ▶ Vorwärtsrechnung


Bei der Vorwärtsberechnung wird T<sub>m</sub> zu T<sub>F</sub> addiert. Schreibe dies über den Knoten an dem die Tätigkeit endet.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ► Vorwärtsrechnung


Bei der Vorwärtsberechnung wird T<sub>m</sub> zu T<sub>F</sub> addiert. Schreibe dies über den Knoten an dem die Tätigkeit endet.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


#### ▶ Vorwärtsrechnung

- Bei der Vorwärtsberechnung wird T<sub>m</sub> zu T<sub>F</sub> addiert. Schreibe dies über den Knoten an dem die Tätigkeit endet.
- Am letzten Knoten wird der Wert für T<sub>S</sub> von T<sub>F</sub> übernommen und unter den Knoten geschrieben.




Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ► Rückwärtsrechnung




Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

### ► Rückwärtsrechnung



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


### ► Rückwärtsrechnung



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


#### ► Rückwärtsrechnung

- Nun folgt die Rückwärtsberechnung. Hierbei wird T<sub>m</sub> von T<sub>S</sub> abgezogen und unter den vorherigen Knoten geschrieben.
- ▶ Wenn ein Knoten mehrere Nachfolger hat, wird mit dem kleinsten Wert der T<sub>S</sub> − T<sub>m</sub> weitergearbeitet.




Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

#### ► Rückwärtsrechnung



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


#### ► Rückwärtsrechnung



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


#### ► Rückwärtsrechnung

- Nun folgt die Rückwärtsberechnung. Hierbei wird T<sub>m</sub> von T<sub>S</sub> abgezogen und unter den vorherigen Knoten geschrieben.
- ▶ Wenn ein Knoten mehrere Nachfolger hat, wird mit dem kleinsten Wert der T<sub>S</sub> − T<sub>m</sub> weitergearbeitet.




Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

#### ► Rückwärtsrechnung



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	T,	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	


#### ► Rückwärtsrechnung



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

#### ► Kritischer Pfad

▶ Berechne die Pufferwerte  $P = T_S - T_F$ . Alle mit P = 0 liegen auf dem kritischen Pfad.



Nr	Tätigkeit	Vorgänger	$T_o$	$T_w$	$T_p$	$T_m$	Kurz
1	Requirements	-	1	2	3	2,0	RQ
2	Studie	-	1	1	4	1,5	Studie
3	Sytsementwurf	1; 2	3	4	5	4,0	SE
4	HW-Entwurf	3	2	3	4	3,0	HW
5	Funktionsmuster	3	1	2	3	2,0	FM
6	SW-Entwurf	3	2	3	7	3,5	SW
7	Programmierung	6	4	6	8	6,0	Pgm
8	SW-Test	7	4	5	6	5,0	SWT
9	Prototyp-Entwicklung	4	4	5	6	5,0	Proto
10	HW-Test	9	3	4	5	4,0	HWT
11	Integration	8; 10	1	2	3	2,0	Int
12	Sytsem-Test	11	2	3	4	3,0	Test
	Gesamtaufwand			40		41,0	

#### ► Kritischer Pfad

- ▶ Berechne die Pufferwerte P = T<sub>S</sub> T<sub>F</sub>. Alle mit P = 0 liegen auf dem kritischen Pfad.
- Zeichne den kritischen Pfad ein (hier: rot markiert).