	,		1.	
А	рé	'n	Иı	ce
, ,	$\mathbf{p}$	111	uı	~

Ferramentas para modelagem molecular e parâmetros de simulação

# Porcupine

Diego Enry Barreto Gomes<sup>1</sup>; Roberto D. Lins<sup>2,3</sup>; Thereza A. Soares<sup>2,3</sup>; Pedro G. Pascutti<sup>1</sup>
(1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. (2) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE – Brasil (3) Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA – EUA. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br

#### Descrição

O programa **porcupine** foi desenvolvido para auxiliar a visualização dos componentes principais de uma simulação de dinâmica molecular (dinâmica essencial) ao projetar no espaço, os autovetores de movimento de acordo com a amplitude calculada por PCA. O programa lê um arquivo no formato PDB contendo os pontos extremos do modo de vibração calculado, opcionalmente filtra vetores de baixa amplitude, e escreve um arquivo de saída no formato VMD contendo setas com direção e tamanho proporcionais à direção e amplitude do modo de vibração.

#### Exemplo de uso.

- 1) Realizando o cálculo de dinâmica essencial com o GROMACS
  - g\_covar -f trajetória.xtc -s topologia.tpr -o autovalores.xvg -v autovetores.trr
- 2) Projeção dos pontos extremos do movimento em uma trajetória no formato PDB, usando o GROMACS
  - g anaeig -v eigenvec.trr -f trajetória.xtc -first 1 -last 1 -extr extremos.pdb -nframes 2
- 3) Geração das setas para visualização dos autovetores usando o programa **porcupine** 
  - porcupine -i extremos.pdb -o setas.vmd -f 1.0 -c
- 4) Visualização no programa VMD

vmd -e setas.vmd




Ilustração de uso do programa porcupine. (A) Interface de comando. (B) Exemplo de saída no renderizada no programa VMD, as setas indicam a direção e amplitude do autovetor. (C) O uso avançado do programa permite distinguir vetores de diferentes amplitudes em cores diferentes, ex em vermelho os vetores com grande amplitude e em azul os vetores de menor amplitude.

# Trj2pdb

Diego Enry Barreto Gomes<sup>1</sup>; Thereza A. Soares<sup>2,3</sup>; Pedro G. Pascutti<sup>1</sup>; Tjerk P. Straatma<sup>3</sup> (1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. (2) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE – Brasil (3) Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA – EUA. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br

## Descrição

O **trj2pdb** é um programa desenvolvido para converter trajetórias de simulação de dinâmica molecular no formato TRJ, adotado pelo programa NWCHEM, para trajetórias no formato PDB, universalmente aceito pelos programas de analise de simulação. Além da função de conversão, o **trj2pdb** permite ajustar a freqüência de escrita da trajetória e remover moléculas do solvente.

# Exemplo de uso

Tela de execução do programa **trj2pdb** apresentando a instrução de uso.

# Nanopore

Diego Enry Barreto Gomes<sup>1</sup>; Thereza A. Soares<sup>2,3</sup>; Pedro G. Pascutti<sup>1</sup>; Tjerk P. Straatma<sup>3</sup> (1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. (2) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE – Brasil (3) Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA – EUA. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br


## Descrição

O programa **nanopore** escreve um arranjo de átomos no formato PDB, orientado no eixo Z, em diferentes condições e formas. O programa pode desenhar cubos ou cilindros de dimensões e espaço entre os pontos definidos pelo usuário. Além disso podem ser produzidas frações de ½ e ¼ de cilindro. Os arranjos produzidos podem ser usados em simulações de mecânica molecular ao incorporar atributos atômicos aos pontos (GOMES, 2008; GOMES, 2010).

# Exemplo de uso

#Execute nanopore #Indicar espacejamento entre dois pontos. % ./nanopore #Esta distância pode determinar o raio do arranjo circular. #Selecionar entre as formas disponíveis Please enter the distance between groups (Angstron) Select the shape " % 10 1 - cubic box ' 2 - generic XYZ box " # Indicar a extensão da rede de pontos. Se "cubic box" for 3 - cylinder" # selecionada, apenas uma dimensão é #requerida. Se "generic 4 - tube + half tube + quarter tube " # XYZ" é selecionado, as três dimensões serão necessárias. Neste # exemplo X e Y são escalonados para o raio selecionado e suas % 4 # dimensões definidas pela distancia entre os #pontos. Enter the Z dimension in Angstrons (integer value)

Demonstração da execução do nanopore.



Arranjos produzidos pelo programa **nanopore** com espacejamento entre os pontos de 10Å. (A) ¼ de cilindro; (B) ½ cilindro; (C) cilindro.

# Hbmap2grace


Diego Enry B. Gomes<sup>1</sup>, Alan Wilter da Silva<sup>2</sup>, Roberto D. Lins<sup>3</sup>, Pedro G. Pascutti<sup>1</sup>, Thereza A. Soares<sup>3</sup>

(1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. (2) EMBL - EBI, Wellcome Trust Genome Campus, Cambridge - Inglaterra. (3) Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA – EUA. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br


#### Descrição

O programa hbmap2grace calcula a frequência das ligações hidrogênio dos arquivo **hbmap.xpm** e relaciona com a tabela de pares contida no arquivo **hbond.log**, ambos gerados pelo programa **g\_hbond** do GROMACS. O programa também permite selecionar conjuntos de ligações interessantes, agregar ligações, uma mesma marcação (*label*) para um aceitador com todos doadores, e reapresentar em escala temporal as ligações selecionadas.

## Exemplo de uso



Tela de ajuda do programa **hbmap2grace** (A) e arquivos de teste, distribuídos com o programa. (B) Mapa de ligações hidrogênio gerado a partir do arquivo **hbmap.xpm**, convertida em imagem pelo programa **xpm2ps** (GROMACS). C) Lista de ligações hidrogênio derivada de um arquivo **hbond.log**.



Resultado do programa **hbmap2grace**. À esquerda o programa em execução usando os arquivos de entrada mostrados na figura anterior. Logo que o programa inicia já são apresentadas as frequências das ligações hidrogênio, indexadas para seleção pelo usuário. As ligações podem ser agregadas numa mesma representação se for usada a mesma marcação (*label*). À direita o produto do programa apresentado como gráfico no programa **xmgrace**, os símbolos "+" representam a ocorrência de ligação na escala de tempo do eixo horizontal. No eixo vertical estão os números indicando as ligações selecionadas no exemplo a esquerda.

#### SurfinMD


Diego Enry Barreto Gomes<sup>1</sup>, Gabriel Limaverde Soares Costa Sousa<sup>1,3</sup>, Alan Wilter Sousa da Silva<sup>2</sup>, Pedro Geraldo Pascutti<sup>1</sup>

(1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. (2) EMBL - EBI, Wellcome Trust Genome Campus, Cambridge - Inglaterra (3) Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br

## Descrição

O programa **SurfinMD** usa o algoritmo de Connolly¹ para calcular a superfície molecular. Como padrão, o programa calcula a superfície acessível ao solvente, utilizando uma esfera de prova com raio de 1.4Å, compatível com o diâmetro do solvente água. O programa é capaz de identificar a região excluída do solvente na interface entra duas moleculas (ex. enzima-inibidor). A área da superfície pode ser calculada para arquivos no formato PDB, como trajetórias de simulações de dinâmica molecular ou estruturas de Ressonância Magnética Nuclear de proteínas. A área total calculada é dividida em hidrofóbica e hidrofílica, de acordo com a característica em pH 7.0 do resíduo de aminoácido, quando presente (arquivo surf.dat). Outros resíduos que não aminoácidos presentes no banco de dados do programa são excluídos desta definição. Além disso o programa discrimina a área média para cada resíduo acompanhada do desvio padrão (arquivo **rsurf.dat**). Os arquivos de saída são simples e compatíveis com o programa **xmgrace**.

#### Exemplo de uso




Sistema de teste distribuído junto ao programa **SurfinMD**. Protease do vírus HIV-1 complexada com o ligante DMP (PDB 1BVE, estrutura número 1). À esquerda a proteína é apresentada no modelo *Cartoon* e colorida de acordo com a sequência. O ligante DMP, posicionado no sitio ativo da enzima é apresentado pelo modelo de bastões. À direita uma aproximação do sitio ativo onde a superfície molecular dos átomos a 4.0Å do DMP é apresentada como uma rede de pontos conectados (modelo *Mesh*).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Connolly,M.L. "solvent-accessible surfaces of proteins and nucleic-acids" (1983) Science, 221, 709–713

***************************************	**********								
#Program: SurfinMD - version 1.85f2 # #Program: SurfinMD - version 1.85f2 # # Diago E.B. Gomes(1), Gobriel Limoverde SCS(1,3) # # Alan Wilter SS (2), Pedro G. Poscuti(1) # # 1) Universidade Federal do Rio de Janeiro # # 2) EMBL - EEI, Wellcome Trust Genome Campus # # 3) Instituto Nacional do Cancer # # mailto: diago@biof.urfy.br #	######################################								
***************************************	# mailto: diego@biof.ufrj.br #								
	***************************************								
Usage:	model	1 Total =	661.14362	Hydrophobic =	234.44025	Hydrophilic =	96.992592		
	mode L	2 Total =	628.13232	Hydrophobic =	240.05519	Hydrophilic =	90.353325		
surfinmd -r ref.pdb -i in.pdb -o surf.dat -or rsurf.dat -p 1.4 -d 1.0 -a 6	mode l	3 Total =	694.43530	Hydrophobic =	265.93298	Hydrophilic =	106.72389		
Diameter and the second section of the second	model	4 Total =	670.68768	Hydrophobic =	269.95331	Hydrophilic =	79.265175		
Please review all usage options [defaul]	mode l	5 Total =	699.53461	Hydrophobic =	291.40411	Hydrophilic =	100.73895		
-h = Display this help	mode l	6 Total =	698.33350	Hydrophobic =	287.01297	Hydrophilic =	95.645233		
-r = Reference Structure [ref.pdb]	mode l	7 Total =	736.87122	Hydrophobic =	317.93936	Hydrophilic =	100.39503		
-i = Input file [traj.pdb]	model	8 Total =	680.43219	Hydrophobic =	276.11438	Hydrophilic =	96.479385		
-o = Output surface [surf.dat]	model	9 Total =	727.37067	Hydrophobic =	298.02753	Hydrophilic =	84.102051		
-or = Output surface/residue [rsurf.dat]	mode l	10 Total =	648.90814	Hydrophobic =	252.24219	Hydrophilic =	76.719124		
-p = probe radius [1.4]	mode l	11 Total =	726.03766	Hydrophobic =	289.67581	Hydrophilic =	91.279015		
-d = probe density [1.0 A^2]	mode l	12 Total =	692.09900	Hydrophobic =	270.38342	Hydrophilic =	90.178917		
-a = attention number [6]	mode l	13 Total =	675.29828	Hydrophobic =	272.61984	Hydrophilic =	83.015640		
-ext = (Rvdw + ext ) [n]	mode l	14 Total =	684.70221	Hydrophobic =	261.58954	Hydrophilic =	103.58489		
-scal = (Rvdw * scal) [n]	mode l	15 Total =	656.32068	Hydrophobic =	263.88284	Hydrophilic =	80.889679		
Tempo de execução = 5.6838050 segundos Tempo por frame = 0.37692035 segundos									

Telas de execução do **SurfinMD**. À esquerda o exemplo de uso do programa. À direita uma demonstração de execução para o sistema 1BVE.



Resultado do programa **SurfinMD**. A saída do programa consiste em dois arquivos. À esquerda um gráfico produzido com o arquivo **surf.dat**, contém a área total, hidrofóbica e hidrofílica para cada quadro apresentado. À direita, o resultado do arquivo **rsurf.dat**, contendo a área média e o desvio padrão discriminada por resíduo. Pela clareza, apenas algumas áreas são apresentadas no gráfico.


## Rsurf2grace

Diego Enry Barreto Gomes<sup>1</sup>, Priscila da Silva Figueiredo Celestino<sup>1</sup>, Pedro Geraldo Pascutti<sup>1</sup> (1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br

#### Descrição

A informação de área de interface molecular produzida pelo programa **SurfinMD** é de grande valia para interpretação de interações moleculares e planejamento de fármacos, sendo usada amplamente em Teses e trabalhos do nosso grupo e colaboradores. O processamento dos dados da área de interface molecular, entretanto, tem sido um processo lento e tedioso. Para eliminar estes fatores limitantes o programa **rsurf2grace** foi desenvolvido como complemento ao **SurfinMD**, automatizando o pós-processamento do arquivo de interfaces intermoleculares (**rsurf.dat**) e produzindo gráficos apenas com as informações de área consideradas relevantes pelo usuário.

Tela de execução do programa rsurf2grace apresentando a instrução de uso.



À esquerda o conteúdo parcial do arquivo **rsurf.dat** produzido pelo programa **SurfinMD**, contendo a média e o desvio padrão da área de contato proteína-ligante, discriminada por resíduo. O programa **rsurf2grace** processa os dados apresentando graficamente (por arquivo compatível com o **Xmgrace**) apenas a informação comumente procurada pelos usuários: resíduos com área de interação acima de um critério de corte. À direita, o gráfico automaticamente gerado, contendo apenas as áreas de interação maiores que  $10.0\text{Å}^2$ , entre a protease do HIV e o ligante DMP (PDB 1BVE, estruturas 1 à 20).

Protocolo para construção de silica amorfa funcionalizada.

Diego E.B. Gomes¹, Roberto D. Lins², Thereza A. Soares², Pedro G. Pascutti¹
(1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. (2) Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA - EUA. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br - Brasil. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br

# Requisitos para completar o protocolo com sucesso

1) Programas externos

a) VMD 1.8.7 (Visual Molecular Dynamics)

b) NAMD-Lite
c) NAMD

2) Run input file for NAMD-Lite
a) opt.namdlite

```
b) md.namdlite
    c) quick.opt.namdlite
    d) sio.buckingham.inp
2) Nossos programas
    a) pdb2psf
3) Nossos scripts para o VMD
    a) step1.tcl
    b) count and label 2breakbonds.tcl
# Tipos de átomos
SI = Silício
Ob = Oxigênio "bulk"
Os = Oxigênio de superfície
Hs = Hidrogênio de superfície
# Cargas. Note a carga do SI.
SI = 0.900 "bulk"; superfície ligado a silanol isolado ou vicinal
SI = 0.910 superfície ligado a silanol geminal (dois OH)
Ob = -0.450 "bulk"
Os = -0.660 superfície, ligado a hidrogênio
Hs = 0.430 superfície, ligado ao oxigênio
# Step 1: building de first structure
# Open VMD : inorganic builder: Amorphous SIO
\# Add exclusion: VMD Selection: z > 10.0 or z < -10.0: Build device
# close VMD
# Set unit cell dimensions on "script1.tcl" then run the script
vmd -dispdev text ASiO2.psf ASiO2.pdb -e script1.tcl >script1.log
# NOTA: O espaço entre as superfícies pode ser facilmente modificado
aumentando o vetor Z.
export PATH=$PATH:/var/lmdm/dgomes/silica/programas/bin/
export vmdscripts=/var/lmdm/dgomes/silica/programas/vmdscripts/
# Podemos usar as cargas de Wensink2000.pdf
#Properties of Adsorbed Water Layers and the Effect of Adsorbed Layers on
Interparticle Forces by Liquid Bridging
#E. J. W. Wensink, A. C. Hoffmann, M. E. F. Apol, and H. J. C. Berendsen
#Langmuir, 2000, 16 (19), 7392-7400
#DOI: 10.1021/la000009e
\# Os = -0.71
```

```
# Hs = 0.40
# SIs = 0.31
# So que esse paper eh para silica cristalina e nao conta os efeitos de
usar grupos geminais nem vicinais
# Eu proponho fazer assim:
# 1) Isolada
\# \text{ Os} = -0.71
# Hs = 0.40
# SIs = 0.31
# 2) Geminal
\# Os = -0.71 duas vezes
\# Hs = 0.40 duas vezes
\# SIs = 0.62
Outro metodo eh fazer como Cruz-Chu, mas vai dar muito trabalho e eu nao
tenho o menor tempo agora.
qnet = qsio + qneighbour
******************
Enquanto eu nao faco isso, na minimizacao vamos considerar
SI = 0.9
0b = 0.45
Os = -0.24
Hs = 0.24
********************
e a carga do grupo funcional, atomo = 1 vai ser 0.24
# As cargas para o 4C COOH.pdb foram tiradas do GLU
# Step 1: building de first structure
# Open VMD : inorganic builder: Amorphous SIO
\# Add exclusion: VMD Selection: z > 10 or z < -10 : Build device
#execute the step1.tcl script then close vmd.
#NOTE
# BEFORE executing the script, remember to correctly set the unit cell
dimensions
#/NOTE
source script1 v5.tcl
# Functions of step1.tcl
# 1) Fix atom properties: names, type, charge, mass.
# 2) Find shell/interior atoms
# 3) Assign "beta 1" to fix interior atoms
\# 4) Neutralize the system by randomly removing Dangling atoms ( Silicon <
numbonds 3 or Oxygen numbonds < 2)
# 5) Write output files
# quick and dirty:
# vmd -dispdev text ASiO2.psf ASiO2.pdb < script1 v6beta.tcl >
script1 v6.log
#Step 2: Optimization the structure using NAMD-Lite
# TIP: open the previous log to get the cellBasisVectors :)
mdsim opt.namdlite
mdsim md.namdlite
mdsim quick.opt.namdlite
# Open in VMD and check for periodic disasters ! Manually fix then.
vmd -dispdev text step1.psf step3.coor < fixpbc.tcl > fixpbc.log
```

```
# !! Check if any atom has escaped the surface or whatever weird stuff may
have happened.
# Move step3.pdb to step3.b4.fix.pdb
# Save fixed file as step3.pdb
# PART 2: PREPARE THE SURFACE
# b4 breakbonds
!pdb2psf -i step3.pdb -bonds -d 2.0 -o step4.psf
pdb2psf -i step3.pdb -bonds -d 2.0 -o step4.psf
b4 breakbonds -i step3.pdb -p step4.psf -o step4.pdb
# Execute VMD to measure exposed surface, estimate number of bonds to
delete, and label atoms on the VERY surface.
vmd -dispdev text -pdb step4.pdb -e count and label 2breakbonds.tcl >
count and label 2breakbonds.log
cp ok2breakbonds.pdb step5.pdb
pdb2psf -i step5.pdb -bonds -d 2.0 -o step5.psf
#check count and label 2breakbonds.log for number of bonds to delete.
breakbonds -i step5.pdb -p step5.psf -o step6.psf <<EOF</pre>
928
EOF
# POR FAVOR USAR A VERSAO pdb2psf v9beta2
                                         BETA DOIIS!!!
# Eu coloquei a opcao de ler os ATOMTYPES a partir do .psf e esqueci de
criar uma condicao para o caso do arquivo .psf so conter as BONDS
pdb2psf -i step5.pdb -p step6.psf -o step7.psf -angles
#Attention here, it's really 5 to 7.
cp step5.pdb step7.pdb
../programas/fixcharges.part2.sh step7.psf step8.psf
cp step7.pdb step8.pdb
cp step8.pdb step8 fixed.pdb
# Optimize to remove bad contacts.
/usr/local/bin/charmrun ++local /usr/local/bin/namd2 +p2 step8.em.namd
&>step8.em.log&
*** Adicionar os hidrogenios com o silica protonate
# Olhe o /DATA1/doutorado/programas/2009/silica/add group v3/test2
*****************
* É necessário colocar o campo CRYST no arquivo de entrada. *
* Copie de algum .pdb anterior, pode ser até o step1.pdb
* os vetores da caixa periódica não se alteram.
***********
# Adicionar H ou OH na silica, e manter não-fixos os átomos adicionados.
silica_protonate -i step8.coor -p step8.psf -o step9.pdb -op tmp.step9.psf
## POR FAVOR USAR A VERSAO pdb2psf v9beta2 BETA DOIIS!!!
## Eu coloquei a opcao de ler os ATOMTYPES a partir do .psf e esqueci de
criar uma condicao para o caso do arquivo .psf so conter as BONDS
# quickly use gromacs to fix residue number.
editconf -f step9.pdb -o step9.pdb
pdb2psf -i step9.pdb -p tmp.step9.psf -o step9.psf
```

# step3.pdb will be created.

```
#corrigir as cargas para o forcefield.
silica fix charges -i step9.psf -o step10.psf
 cp step9.pdb step10.pdb
cp step10.pdb step10_fixed.pdb
[PARTE 3]
a) Otimizar bonds
/usr/local/bin/charmrun /usr/local/bin/namd2 step10.em.namd ++local +p4 &>
step10.em.log &
b) Otimizar angulos
pdb2psf -i step10.coor -p step10.psf -o step11.psf -angles -psftype
/usr/local/bin/charmrun /usr/local/bin/namd2 step11.em.namd +p4 ++local &>
step11.em.log &
c) Otimizar diedros
# nao precisa mais fazer o fix.charges, o pdb2psf preserva as cargas do psf
anterior com a opcao -psftype
pdb2psf -i step11.coor -p step11.psf -o step12.psf -dihedrals -psftype
/usr/local/bin/charmrun ++local /usr/local/bin/namd2 step12.em.namd +p4 &>
step12.em.log &
d) Pequena simulação de DM para conferir:
/usr/local/bin/charmrun ++local /usr/local/bin/namd2 step13.em.namd +p4 &>
step13.em.log &
[PARTE 4]
#Adicionar água. O VMD não consegue lidar com a lista de angulos da silica,
portanto vamos ajuda-lo mantendo apenas as "bonds"
 cp step12.psf step13.psf
pdb2psf -i step13.coor -p step13.psf -o step14.psf -psftype
#abra o VMD e salve um .pdb. Isso é necessário para assinalar o numero do
segmento em todos os atomos. Caso contrario a solvatacao falha.
vmd -dispdev text -psf step14.psf -pdb step13.coor <step14.tcl</pre>
#execute o programa silica charges (NAO é o silica fix charges !!!!)
silica charges (nas simulacoes em "oph.silica" eu esqueci de fazer isso
aqui e fiz no "step15"
#ele usa o arquivo step14.psf e produz o arquivo "saida.psf". Copie o
saida.psf de volta para step14.psf
# NOTA
# Mais a frente este numero de segmento vai nos criar um problema.
[Simulacoes da superficie SEM GRUPO FUNCIONAL]
Para ficar facil o copy&paste dos comandos:
silica charges
                  (step14.psf)
ln -s saida.psf step15.psf
ln -s step14.pdb step15.pdb
#Continue do va até [Simula√ßoes FMS] e prossiga a partir de:
pdb2psf -i step15.pdb -p step15.psf -o step16.psf -dihedrals -psftype
# poderia ateh pular o passo step17 mas já que mudamos um pouquinho as
```

#### [Simulações FMS]

#Preparamos uma série de grupos funcionais para serem adicionados rapidamente a SIO. Processamos os arquivos para que o Carbono 1 seja aquele que se ligar ao Oxigenio livre na superficie da sílica.

cargas melhor faze-lo for the sake of conciseness
[FIM - Simulacoes da superficie SEM GRUPO FUNCIONAL]

```
$HOME/silica/grupos funcionais/
# NOTA por enquanto so o 4CCOO.charmm.pdb, 4CCOOH.charmm.pdb e o
4CNH3.charmm.pdb estao prontinhos.
# As cargas na penultima coluna e os nomes atomos certinhos.
Antes de solvatar precisamos adicionar o grupo funcional passar por uma
nova etapa de otimização.
vmd -dispdev text -psf step14.psf -pdb step14.pdb <delete random H v3.tcl
add function -i h.pdb -p h.psf -o step15.pdb -op step15.psf -fgroup
4CC00.charmm.pdb
# NOTA
# As vezes os hidrogenios deletados estao em átomos de oxigênio na
superfície porém virados para baixo, em cavidades.
# Nesses casos (raros) use o VMD para mover tanto o grupo funcional quanto
o oxigênio ligado para longe dessa cavidade.
# Depois disso o vai conseguir minimizar e simular a dinamica sem dar erro.
#produce a .psf with angles and dihedrals (ja vai dar para pular o passo
16, as cargas já foram incluídas.
pdb2psf -i step15.pdb -p step15.psf -o step16.psf -dihedrals -psftype
ln -s step16.psf step17.psf
cp step15.pdb step17.pdb
# optimize
/usr/local/bin/charmrun ++local /usr/local/bin/namd2 +p4 step17.em.namd
&>step17.em.log&
[Simulacoes FMS - passo 2]
O VMD (mais especificamente o modulo "psfgen" usado pelo SOLVATE) nao lida
direito com os nomes de atomos estranhos que colocamos para a silica, alem
disso ele se complica se o "segid" nao esta corretamente escrito no
arquivo.
No passo a seguir vamos zerar a configuração do "numero dos atomos". Eu não
sei usar o VMD para reiniciar a numeracao dos atomos, portanto sem mais
demoras, vamos usar o gromacs para nos ajudar aqui e depois o vmd para
gerar um novo .psf.
Aqui acontece o seguinte:
1) O editconf renumera os atomos e "ResID"
2) O VMD designa o "seqid" e escreve novos arquivos .psf e .pdb contendo
essa informacao.
cp step17.coor step18.pdb
editconf -f step18.pdb -o step19.pdb
vmd -dispdev text -e step19.tcl
vmd -dispdev text -e step20.tcl
../../programas/silica readpsfinfo/readpsfinfo <<EOF
step16.psf
step21.psf
EOF
cp step21.pdb mergedstructure.pdb
ln -s mergedstructure.psf min.nvt.psf
ln -s mergedstructure.pdb min.nvt.pdb
ln -s mergedstructure.pdb fixed.pdb
Edite o tamanho da celula no eixo Z e de uma folga para as aguas.
cellBasisVector1 57.306999 -0.100018 0.000000
cellBasisVector2
                   0.000000 57.306912 0.101530
#cellBasisVector3 0.000000 0.000000 58.172912
cellBasisVector3 0.000000 0.000000 93.537
```

```
agora e partir para o abraco
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2 min.nvt.namd
>min.nvt.log &&
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2 heat.nvt.namd >
heat.nvt.log &&
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2 md.npt.namd >
md.npt.log &&
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2
md.npt.part0002.namd > md.npt.part0002.log &&
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2
md.npt.part0003.namd > md.npt.part0003.log &&
exit 0
*****************
*****************
*****************
[Simulacao com a OPH E grupo funcional]
*****************
# Preparando o sistema SEM íons. A idéia é abusar do efeito eletrostático
# Mentirinha tá, sobraram oxigênios e a gente arranjou uma desculpa p n ter
que inventar um jeito do annealing não fazer "cagada" ex. SI-ligadoa 5
oxigênios.
# As coisas em .tcl que aparecem aqui são para fazer PARA FAZER NA MAO !!!
#abre os arquivos
mol new step17.psf
mol addfile step17.pdb
mol new system.psf
mol addfile center.pdb
set sel [atomselect top all]
\# Orienta a OPH com o sitio virado para cima em Z>0
set M [transaxis x -90]
$sel move $M
set M [transaxis y -90]
$sel move $M
# Agora anote o minmax da OPH. E mova a enzima para que o mínimo fique a
20A da ORIGEM (0.0 0.0 0.0)
measure minmax $sel
\{-26.968000411987305 -48.54399871826172 -22.760000228881836\}
{27.618000030517578 48.37799835205078 24.302000045776367}
#aqui é s\sqrt{2} somar o mínimo em Z (-22.76) com + 20.
$sel moveby {0.0 0.0 42.76}
#escreve o arquivo final.
source set unitcell.tcl
set unitcell 114.613 114.613
                            58.173 top 90.00 90.00 90.00
$sel writepdb oph.over.silica.pdb
# fim do .tcl
 cp step17.coor step18.pdb
 editconf -f step18.pdb -o step19.pdb
 vmd -dispdev text -e step19.tcl
```

vmd -f step20.psf step20.pdb -f system.psf oph.over.silica.pdb

# Abra o vmd

set all [atomselect 0 all]

```
set sio [atomselect 0 "resname SIO"]
 $sio set segid U0
 set fms [atomselect 0 "resname FMS"]
 $fms set segid F1
 $all writepsf step20.fixed.psf
 $all writepdb step20.fixed.pdb
vmd -f step20.fixed.psf step20.fixed.pdb -f system.psf oph.over.silica.pdb
1) use o modulo Merge structures e junte no arquivo "tudo.psf , tudo.pdb"
Ok, o VMD estraga com as coordenadas de tudo que eu adicionei p silica.
ignora o "tudo.pdb" e faz isso:
cat step20.fixed.pdb oph.over.silica.pdb > merged.pdb
2) Abra o merged e junte direito os atomos, removendo END e colocando CRYST
apenas no inicio
3) Solvate
vmd -dispdev text -e step20.FMS.tcl
4) Agora preciso das ligacoes e dos nomes e cargas originais.
#### Abra o "step19.pdb" e copie o numero dos RESIDUOS em cima do
"step17.psf"
#### Salve como "step17.fixed.psf"
readpsfinfo <<EOF
step17.fixed.psf
step21.psf
EOF
# Faltam algumas coisinhas que o VMD estraga.
cat mergedstructure.psf | sed s/"HSD CG CPH "/"HSD CG CPH1"/ | sed
s/"HSD CE1 CPH "/"HSD CE1 CPH2"/ | sed s/"HSD CD2 CPH "/"HSD CD2
CPH1"/ > mergedstructure.fixed.psf
# fixe todo mundo menos o solvente
vmd -dispdev text fixnonwater.tcl
# Otimiza !!!
namd2 +p2 silica.oph.em.namd
# Agora é s√≥ alegria !
cp step21.pdb mergedstructure.pdb
ln -s mergedstructure.psf min.nvt.psf
ln -s mergedstructure.pdb min.nvt.pdb
#ln -s mergedstructure.pdb fixed.pdb
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2 min.nvt.namd
>min.nvt.log &&
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2 heat.nvt.namd >
heat.nvt.log &&
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2 md.npt.namd >
md.npt.log &&
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2
md.npt.part0002.namd > md.npt.part0002.log &&
/usr/local/bin/charmrun ++local +p4 /usr/local/bin/namd2
md.npt.part0003.namd > md.npt.part0003.log &&
```

# DONE !

#### Parâmetros de simulação para construção de silica amorfa funcionalizada.

Diego E.B. Gomes<sup>1</sup>, Roberto D. Lins<sup>2</sup>, Thereza A. Soares<sup>2</sup>, Pedro G. Pascutti<sup>1</sup>

(1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. (2) Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA – EUA. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br – Brasil. Distribuído via requisição por e-mail: diego@biof.ufrj.br

```
# Arquivo step1.tcl
#just in case
source /home/dgomes/vmdscripts/set_unitcell.tcl
#surface
set_unitcell 57.307 57.307 58.173 top 89.90 90.00 90.10
#set unitcell 171.920 171.920 58.173 top 89.90 90.00 90.10
#create selections
  set all
          [atomselect top all]
  set oxygen [atomselect top "name O or type O or element O"]
  set silicon [atomselect top "name SI or name Si or type SI or type Si or element Si"]
  set num_oxygen [$oxygen num]
  set num silicon [$silicon num]
#correcting name
  $oxygen set type O
  $silicon set type SI
#setting charge for the BKS force field
  $oxygen set charge -1.2
  $silicon set charge 2.4
#correcting mass
  $oxygen set mass 15.9994
  $silicon set mass 28.0855
#find shell atoms
  set gridsz 1
                           ; # grid spacing
  set radius 6
                           ; # sphere radius
  set dist 6
                          ; # distance from surface
  set shellatoms [measure surface $all $gridsz $radius $dist]
                [atomselect top [concat "index" $shellatoms]]
  set shell
                [atomselect top [concat "not index" $shellatoms]]
  set interior
  set num_shell
                  [$shell num]
  set num_interior [$interior num]
#create the shell and interior selections
  puts "Found $num_shell shell atoms"
  puts "Found $num interior interior atoms"
#fixing selection !keep this order !
  set fix $interior
  set free $shell
  $fix set beta 1
  $free set beta 0
#create list of the dangling atoms on the surface
  set dsi [atomselect top "numbonds < 3 and beta 0 and (name SI or name Si or type SI or type Si or element Si)"]
  set dox [atomselect top "numbonds < 2 and beta 0 and (name O or type O or element O)"]
#check electroneutrality
  set evenodd [expr $num oxygen %2]
  if { $evenodd == 1 } { set num_oxygen [expr $num_oxygen -1 ] }
  set difference [ expr $num_silicon - ($num_oxygen/2) ]; # TCL rounds up the difference
#adds set selections to exclude from output file.
  if { $difference > 0} {
    puts "Delete $difference Si"
    set list to delete [$dsi get index]
       for \{\text{set i 0}\}\ \{\$i < \$difference}\}\ \{\text{incr i}\}\ \{
         set random [expr int(rand()*[$dsi num])]; # generate random number within number of dangling silicon atoms
         set deletethis [atomselect top "index [lindex $list_to_delete $random]"]; # get the index number of the atom to be deleted
         puts "Deleting atom index [$deletethis list]"
         $deletethis set beta 9 ;# we assign "9" to bfactor, so latter we won't write this kind of atom to output file.
       if { $evenodd == 1 } {
         set list_to_delete [$dox get index]; #list of dox
         set random [expr int(rand()*[$dox num])]; #random number within number of dangling silicon atoms
         set deletethis [atomselect top "index [lindex $list to delete $random]"]; # get the index number of the atom to be deleted
         puts "Deleting atom index [$deletethis list] (one extra Oxygen to make it even)"
         $deletethis set beta 9 ;# we assign "9" to bfactor, so latter we won't write this kind of atom to output file.
```

```
if { $difference < 0} {
    puts "Delete [expr (-1)*($difference)*2] O"
    set difference [expr ((-1)*($difference)*2)]; #remove double the of atoms just for oxygen
    set list_to_delete [$dox get index] ; #list of dox
      for \{\text{set i }0\} \{\text{$i < \$difference}\} \{\text{incr i}\} \{
        set random [expr int(rand()*[$dox num])]; #random number within number of dangling silicon atoms
        set deletethis [atomselect top "index [lindex $list_to_delete $random]"]; # get the index number of the atom to be deleted
        puts "Deleting atom index [$deletethis list]"
        $deletethis set beta 9 ;# we assign "9" to bfactor, so latter we won't write this kind of atom to output file.
      if { $evenodd == 1 } {
        set list to delete [$dox get index]; #list of dox
        set random [expr int(rand()*[$dox num])]; #random number within number of dangling silicon atoms
        set deletethis [atomselect top "index [lindex $list_to_delete $random]"]; # get the index number of the atom to be deleted
        puts "Deleting atom index [$deletethis list] (one extra Oxygen to make it even)"
        $deletethis set beta 9 ;# we assign "9" to bfactor, so latter we won't write this kind of atom to output file.
  if \{ \text{ $difference == 0} \} 
  puts "Great cut! Your molecule is neutral"
# create output selection, excluding atoms labeled with beta 9
  set output [atomselect top "not beta 9"]
#writing output
  \$output writepsf step1.psf
  $output writepdb step1.pdb
  $output writepdb step1_fixed.pdb
# Arquivo sio.buckingham.inp, , para simulação com NAMD-Lite
set echo=false end
          eps sigma
                        eps(1:4) sigma(1:4)
          (kcal/mol) (A)
! I got this values from Table 2
! Cruz-Chu et al
! Water-Silica Force Field for Simulating Nanodevices
! J.Phys. Chem. B, Vol 110, No. 43, 2006
                 0.15 4.295 0.15 4.295
NONBonded O
NONBonded SI
                  0.30 3.5 0.30 3.5
set echo=true end
# Arquivo sio.h.inp, para simulação com NAMD
! from supplementary material of:
! Lorenz, C. D.; Crozier, P. S.; Anderson, J. A. & Travesset, A.
! Molecular Dynamics of Ionic Transport and Electrokinetic Effects in Realistic Silica Channels
! The Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 10222-10232
! and inorganic builder:
!silicon section (experimental alek@ks.uiuc.edu)
! ATOMS
! Bulk silicon
! Bulk oxygen
               Ob
! Silanol silicon SI
! Silanol oxygen Os
! Silanol Hydrogen Hs
! Water oxygen Ow
! Water hydrogen Hw
BONDS
SI Ob 885.10 1.61
SI Os 428.00 1.42
```

```
Os Hs 545.00 0.96
SI O 885.10 1.61
ANGLES
              4.66 174.22
SI
    Ob
          SI
               159.57 110.93
Ob
     SI
          Ob
Ob
     SI
          Os
               153.26 111.09
     SI
              89.62 116.26
Os
         Os
SI
    Os
              57.50 106.00
         Hs
              4.66 174.22
SI
    0
         SI
O
    SI
         O
              159.57 110.93
Ob
    SI
         SI
              0.0 0.0
              0.0 0.0
SI
    SI
        SI
DIHEDRALS
              1.3300 1 180.00 ! ALLOW ALC
!H O SI O
              0.1800 2 180.00! ALLOW ALC
!H O SI O
!H O SI O
              0.3200 3 180.00! ALLOW ALC
Hs Os SI Ob
                1.3300 1 180.00 ! ALLOW ALC
Hs Os SI Ob
                0.1800 2 180.00 ! ALLOW ALC
                0.3200 3 180.00 ! ALLOW ALC
Hs Os SI Ob
              0.0000 1 180.00 ! ALLOW ALC
!SI O SI O
!SI Ob SI Ob
               0.0000 1 180.00 ! ALLOW ALC
                0.0000 1 180.00 ! ALLOW ALC
!Ob SI Os Hs
!SI Ob SI Os
               0.0000 1 180.00 ! ALLOW ALC
!Os SI Os Hs
               0.0000 1 180.00 ! ALLOW ALC
NONBONDED
!atom ignored epsilon Rmin/2 ignored eps,1-4
    0.0 -0.3000
                  2.1475
                          0.0 -0.3000 2.1475
SI
                                -0.1500
Ob
     0.0
         -0.1500
                   1.7500
                           0.0
                                         1.7500
Os
     0.0
         -0.1500
                   1.7700
                           0.0
                                -0.1500
                                         1.7700
     0.0
          -0.0460
                   0.2245
                           0.0
                                -0.0430
                                         0.2245
O
    0.0
         -0.1500
                   1.7500
                          0.0
                                -0.1500
                                         1.7500
HBOND CUTHB 0.5 ! If you want to do hbond analysis (only), then use
        ! READ PARAM APPEND CARD
        ! to append hbond parameters from the file: par_hbond.inp
END
# Arquivo quick.opt.namdlite
# protocol params
numsteps
cgmin on
# initial config
coordinates step1.pdb
bincoordinates
                 step2.coor
temperature 300
seed
         12345
# output params
outputname step3
binaryoutput yes
dcdfile
         step3.dcd
dcdfreq
# integrator params
timestep
# force field params
structure
          step1.psf
parameters
          sio.buckingham.inp
exclude
          scaled1-4
1-4scaling
          1.0
switching
           on
switchdist
          8.0
cutoff
         12.0
buckingham = on # replaces van der Waals interaction potential with Buckingham
buckparam = bks # uses BKS parameterizations, other possible values are ttam and fb
bucksafe = on
                # sets up a safety switch eliminating the artificial well in the potential
```

```
# mobile atom selection:
\# z > 5 \text{ or } z < -5
fixedAtoms
               step1_fixed.pdb
fixedAtomsFile
fixed Atoms Col \\
cellBasisVector1 57.306999 -0.100018 0.000000
cellBasisVector1 0.000000 0.000000 58.172912
           0.0
cellOrigin
                  0.0
                         0.0
# Arquivo opt.namdlite
# protocol params
numsteps
cgmin on
# initial config
coordinates step1.pdb
temperature 300
        12345
seed
# output params
outputname step1
binaryoutput yes
dcdfile
        step1.dcd
dcdfreq
# integrator params
timestep
         1.0
# force field params
structure
         step1.psf
parameters
         sio.buckingham.inp
exclude
         scaled1-4
1-4scaling
         1.0
switching
         on
switchdist
         8.0
        12.0
cutoff
buckingham = on # replaces van der Waals interaction potential with Buckingham
buckparam = bks # uses BKS parameterizations, other possible values are ttam and fb
bucksafe = on
              # sets up a safety switch eliminating the artificial well in the potential
# mobile atom selection:
\# z > 5 \text{ or } z < -5
fixedAtoms
fixed Atoms File \\
               step1_fixed.pdb
fixed Atoms Col \\
cellBasisVector1 57.306999 -0.100018 0.000000
cellOrigin
           0.0
                  0.0
                         0.0
# Arquivo md.namdlite
# protocol params
numsteps
          30000
#cgmin on
# initial config
coordinates step1.pdb
bincoordinates
               step1.coor
temperature 300
        12345
seed
# output params
outputname step2
binaryoutput yes
dcdfile
        step2.dcd
dcdfreq
         10
```

```
# integrator params
timestep
           1.0
# force field params
           step 1.psf \\
structure
parameters
            sio.buckingham.inp
           scaled1-4
exclude
1-4scaling
            1.0
switching
            on
switchdist
           8.0
cutoff
          12.0
buckingham = on
                 # replaces van der Waals interaction potential with Buckingham
buckparam = bks
                 # uses BKS parameterizations, other possible values are ttam and fb
bucksafe = on
                 # sets up a safety switch eliminating the artificial well in the potential
# mobile atom selection:
\# z > 5 \text{ or } z < -5
fixedAtoms
fixed Atoms File\\
                  step1\_fixed.pdb
fixedAtomsCol
                   В
cellBasisVector1 57.306999 -0.100018 0.000000
cellBasisVector1
                0.000000 57.306912 0.101530
cellBasisVector1
                0.000000 0.000000 58.172912
cellOrigin
              0.0
                      0.0
                              0.0
# Arquivo min.ptn.fixed.namd
# input
coordinates
                 ionized.pdb
               ionized.psf
structure
                 par_all27_prot_lipid_na.inp
parameters
parameters
                 par.LCX.inp
paratypecharmm
                    on
# output
set output
                ionized
outputname
                 $output
dcdfile
               ${output}.dcd
xstFile
               ${output}.xst
dcdfreq
               500
               500
xstFreq
binaryoutput
                 no
binaryrestart
                yes
outputEnergies
                  1000
restartfreq
                1000
# mobile atom selection:
# not water and not name CLA
fixed Atoms\\
                 on
                  ionized_fixed.pdb
fixedAtomsFile
fixed Atoms Col \\
# Basic dynamics
exclude
                scaled1-4
1-4scaling
                1
COMmotion
dielectric
               1.0
# Simulation space partitioning
switching
                on
switchdist
               10
cutoff
pairlistdist
               12
# Multiple timestepping
firsttimestep
                0
timestep
```

stepspercycle

```
nonbondedFreq
fullElectFrequency
                    4
# pme parameters
# ldbUnloadPME
                  yes
#PME
               on
#PMETolerance
                    10e-6
#PMEInterpOrder
#PMEGridspacing
                    1
                  12
#PMEPencils
PME
PMEGridSizeX
                     128
PMEGridSizeY
                     128
PMEGridSizeZ\\
                    128
dcdUnitCell
                  yes
# Temperature control
set temperature
                  $temperature; # initial temperature
temperature
# Pressure coupling !dgomes
useGroupPressure
                             yes
useFlexibleCell
                            yes
#useConstantRatio
                              yes
                              yes # XY is constant
#useConstantArea
# Berendsen Pressure Coupling
#BerendsenPressure
                              on
#BerendsenPressureTarget
                                 1.01325
\#Berendsen Pressure Compressibility\\
                                     4.57E-5
\#Berendsen Pressure Relaxation Time
                                     10.0
#BerendsenPressureFreq
#Langevin Temperature
langevin
                on
langevinDamping
                     10
langevinTemp
                   298.15
langevinHydrogen
#Langevin Pressure stuff
langevinPiston
langevinPistonTarget 1.01325
langevinPistonPeriod 200
langevinPistonDecay
                     10
langevinPistonTemp
                     298.15
#reading from .xst file
cellBasisVector1 128.000000 0.0000000
                                          0.000000
cellBasisVector2
                0.000000 128.000000
                                          0.000000
cellBasisVector3 0.000000
                             0.000000 128.000000
cellOrigin
              0.0
                       0.0
                                0.0
# wrap stuff
wrapAll
                on
wrapNearest
                  on
# shake
rigidbonds
                       # SHAKE
               all
rigidtolerance
                0.00001
                          # SHAKE
rigiditerations
                400
                         # SHAKE
# dgomes
margin 5
# Scripting
# run one step to go into scripting mode
\ minimize \ 0
# turn off until later
langevinPiston off
minimize
               10000
```

```
# Arquivo heat.npt.namd
# input
coordinates
                 ionized.pdb
structure
                ionized.psf
parameters
                 par_all27_prot_lipid_na.inp
                 par.LCX.inp
parameters
paratypecharmm
                    on
bincoordinates
                  heat.backbone.fixed.restart.coor
binvelocities
                 heat.backbone.fixed.restart.vel
                   heat.backbone.fixed.restart.xsc
extendedsystem
# output
                heat.backbone.fixed.npt
set output
outputname
                  $output
               ${output}.dcd
dcdfile
xstFile
               ${output}.xst
dcdfreq
                500
                500
xstFreq
binaryoutput
                  no
binaryrestart
                 yes
outputEnergies
                   1000
restartfreq
                1000
# mobile atom selection:
# not water and not name CLA
fixed Atoms \\
                  yes
fixed Atoms File\\
                   backbone_fixed.pdb
fixed Atoms Col \\
                   O
# Basic dynamics
                scaled1-4
exclude
1-4scaling
COMmotion
                   no
dielectric
               1.0
# Simulation space partitioning
switching
                on
                9
switchdist
               10
cutoff
pairlistdist
               12
# Multiple timestepping
firsttimestep
timestep
                  20
stepspercycle
nonbondedFreq
fullElectFrequency
                    4
# pme parameters
# ldbUnloadPME
                  yes
#PME
              on
#PMETolerance
                   10e-6
#PMEInterpOrder
                   4
#PMEGridspacing
#PMEPencils
PME
PMEGridSizeX
                    128
PMEGridSizeY
                    128
PMEGridSizeZ\\
                    128
dcdUnitCell
# Temperature control
#set temperature
#temperature
                   $temperature; # initial temperature
# Pressure coupling !dgomes
useGroupPressure
                             yes
#useFlexibleCell
                             yes
#useConstantRatio
                             yes
```

yes # XY is constant

#useConstantArea

```
# Berendsen Pressure Coupling
#BerendsenPressure
                               1.01325
\#BerendsenPressureTarget
#BerendsenPressureCompressibility
                                  4.57E-5
#BerendsenPressureRelaxationTime
                                   10.0
#BerendsenPressureFreq
#Langevin Temperature
langevin
langevinDamping
                   10
langevinTemp
                  298.15
langevinHydrogen
#Langevin Pressure stuff
langevinPiston
langevinPistonTarget 1.01325
langevinPistonPeriod 200
langevinPistonDecay
langevinPistonTemp
                    298.15
#reading from .xst file
#cellBasisVector1 128.000000 0.000000
                                        0.000000
#cellBasisVector2 0.000000 128.000000
                                        0.000000
                            0.000000 \quad 128.000000
#cellBasisVector3 0.000000
#cellOrigin
               0.0
                      0.0
                              0.0
# wrap stuff
wrapAll
               on
wrapNearest
                 on
# shake
rigidbonds
                     # SHAKE
rigidtolerance
               0.00001 # SHAKE
rigiditerations
              400
                       # SHAKE
# dgomes
margin 5
# run one step to go into scripting mode
minimize 0
# turn off until later
langevinPiston on
         10000
run
# Arquivo md.namd
# input
coordinates
                ionized.pdb
structure
               ionized.psf
                par_ali27_prot_lipid_na.inp
parameters
parameters
                par.LCX.inp
paratypecharmm
bincoordinates
                 heat.backbone.fixed.npt.restart.coor
                heat.backbone.fixed.npt.restart.vel
binvelocities
                  heat.backbone.fixe \bar{d}.npt.restart.xsc\\
extendedsystem
# output
               md.part0001
set output
outputname
                 $output
dcdfile
              ${output}.dcd
xstFile
              ${output}.xst
               5000
dcdfreq
xstFreq
               5000
binaryoutput
                 no
binaryrestart
                yes
outputEnergies
                 1000
```

# mobile atom selection:

5000

restartfreq

```
fixedAtoms
fixed Atoms File\\
                   backbone_fixed.pdb
fixedAtomsCol
                    O
# Basic dynamics
exclude
                scaled1-4
1-4scaling
COMmotion
                    no
                1.0
dielectric
# Simulation space partitioning
switching
                 on
                 Q
switchdist
cutoff
               10
pairlistdist
                12
# Multiple timestepping
firsttimestep
timestep
                  20
stepspercycle
nonbondedFreq
                    2
fullElectFrequency
                    4
# pme parameters
# ldbUnloadPME
                  yes
#PME
#PMETolerance
                    10e-6
#PMEInterpOrder
                    4
#PMEGridspacing
                  12
#PMEPencils
PME
PMEGridSizeX
                     128
PMEGridSizeY
                     128
PMEGridSizeZ
                    128
dcdUnitCell
                  yes
# Temperature control
#set temperature
                   $temperature; # initial temperature
#temperature
# Pressure coupling !dgomes
useGroupPressure
                             yes
#useFlexibleCell
                             yes
#useConstantRatio
                              yes
                              yes # XY is constant
#useConstantArea
# Berendsen Pressure Coupling
#BerendsenPressure
                               on
                                 1.01325
#BerendsenPressureTarget
#BerendsenPressureCompressibility
                                     4.57E-5
\#Berendsen Pressure Relaxation Time\\
                                     10.0
#BerendsenPressureFreq
#Langevin Temperature
langevin
langevinDamping
                     10
langevinTemp
                   298.15
langevinHydrogen
#Langevin Pressure stuff
langevinPiston
langevinPistonTarget 1.01325
langevinPistonPeriod 200
langevinPistonDecay
                     10
langevinPistonTemp
                     298.15
#reading from .xst file
#cellBasisVector1 128.000000 0.000000
                                           0.000000
#cellBasisVector2 0.000000 128.000000
                                           0.000000
#cellBasisVector3 0.000000
                              0.000000 128.000000
#cellOrigin
                0.0
                        0.0
                                 0.0
```

# wrap stuff

# not water and not name CLA

wrapAll on wrapNearest on

# shake

rigidbonds all # SHAKE rigidtolerance 0.00001 # SHAKE rigiditerations 400 # SHAKE

# dgomes #margin 5 #nao usar margin na simulacao, so na minimizacao

# Scripting # run one step to go into scripting mode minimize 0

# turn off until later langevinPiston on run 10000000