Aula 13 - TCP: Controle de Congestionamento

Diego Passos

Universidade Federal Fluminense

Redes de Computadores I

Material adaptado a partir dos slides originais de J.F Kurose and K.W. Ross.

Revisão da Última Aula...

- TCP: Timeout.
 - Estimado dinamicamente.
 - Amostras a cada ACK recebido.
 - Média Movente Exponencialmente Ponderada.
 - Estima-se também o desvio das amostras.
 - Timeout: RTT estimado mais 4X o desvio.
- TCP: Confiabilidade.
 - Baseado em pipeline.
 - ACKs cumulativos.
 - Temporizador único.
- TCP infere perdas por:
 - Estouro do temporizador.
 - ACKs duplicados.
 - Fast Retransmit.

• TCP: Retransmissões.

- Apenas do segmento "perdido".
- Mais antigo ainda pendente.
- TCP: ACKs.
 - Podem ser atrasados.
 - Sempre indicam próximo # de sequência esperado.

Controle de fluxo:

- Transmissor não sobrecarregará receptor.
- Receptor anuncia quantidade de buffer disponível.
- Janela do transmissor não excede este valor.

Gerenciamento de conexão:

- 3-way handshake: abertura de conexão.
 - Parâmetros, e.g., # de seq.
- Fechamento de conexão: bit FIN.

Controle de Congestionamento em Redes


Princípios de Controle de Congestionamento

Congestionamento:


- Informalmente: "fontes demais gerando tráfego demais para a rede".
- Diferente do controle de fluxo.
- Manifestações:
 - Pacotes perdidos (overflow de buffers nos roteadores).
 - Longos atrasos (enfileiramento nos buffers dos roteadores).
- Um dos 10 problemas mais importantes em redes!

Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 1

- Dois transmissores, dois receptores.
- Um roteador, buffers infinitos.
- Capacidade do enlace de saída:
 R.
- Sem retransmissões.




Vazão máxima por conexão: R/2.



Atrasos altos à medida que taxa de chegada λ_{in} , se aproxima da capacidade.


Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (I)


- Um roteador, buffer finito.
- Transmissor retransmite pacotes após timeout.
 - Entrada da camada de aplicação do transmissor = saída da camada de aplicação do receptor: $\lambda_{in} = \lambda_{out}$.
 - Mas a camada de transporte inclui retransmissões: $\lambda_{in} \geq \lambda_{in}$.



Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (II)

- Idealização: conhecimento perfeito.
 - Transmissor só transmite quando sabe que há espaço disponível no buffer do roteador.






Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (III)

Idealização: perdas conhecidas.


- Pacotes podem ser perdidos, descartados devido a buffers cheios.
- Transmissor só retransmite quando sabe que pacote foi perdido.




Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (IV)

• Idealização: perdas conhecidas.

- Pacotes podem ser perdidos, descartados devido a buffers cheios.
- Transmissor só retransmite quando sabe que pacote foi perdido.







Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (V)

• Realistico: duplicatas.

- Pacotes podem ser perdidos, descartados devido a buffers cheios.
- Temporizador pode expirar prematuramente, enviando várias cópias que são entregues.






Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (VI)

• Realistico: duplicatas.

- Pacotes podem ser perdidos, descartados devido a buffers cheios.
- Temporizador pode expirar prematuramente, enviando várias cópias que são entregues.




"Custos" do congestionamento:


- Mais trabalho (retransmissões) para um dado "goodput".
- Retransmissões desnecessárias: enlace carrega múltiplas cópias do mesmo pacote.
 - Reduz goodput.


Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 3

- Quatro transmissores.
- Caminhos de múltiplos saltos.
- Temporizadores/retransmissões.
- **Pergunta:** o que acontece quando λ_{in} , λ_{in} aumentam?
- Resposta: todos os pacotes azuis são descartados, vazão do fluxo azul cai a zero.



Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 3 (II)





- Outro "custo" do congestionamento:
 - Quando pacote é descartado, qualquer capacidade de transmissão já utilizada é desperdiçada!

Abordagens para Controle de Congestionamento

Duas linhas gerais:

Fim-a-fim

- Sem feedback explícito da rede.
- Congestionamento inferido a partir de atrasos, perdas observados pelos sistemas finais.
- Abordagem usada pelo TCP.

Asistido pela rede


- Roteadores proveem feedback.
 - Um único bit indicando congestionamento (SNA, DECbit, ECN do TCP/IP, ATM).
 - Informação explícita da taxa a ser utilizada.

Estudo de Caso: Controle de Congestionamento do ABR no ATM (I)

- ABR: Available Bit Rate:
 - "Serviço elástico".
 - Se o caminho está "desocupado":
 - Transmissor deve usar capacidade disponível.
 - Se caminho está congestionado:
 - Transmissor reduz taxa para o mínimo garantido.

- Células RM (Resource Management):
 - Enviadas pelo transmissor entrelaçadas com as de dados.
 - Dois bits na célula RM são marcados pelos comutadores ("assistido pela rede"):
 - Bit NI: não aumente a taxa (congestionamento moderado).
 - **Bit CI**: indicador de congestionamento.
 - Células RM são devolvidas ao transmissor pelo receptor, mantendo-se os bits intactos.


Estudo de Caso: Controle de Congestionamento do ABR no ATM (II)



- Campo ER (Explicit Rate) de dois bytes na célula RM.
 - Comutador congestionado pode reduzir valor do ER.
 - Taxa de transmissão do transmissor será taxa suportada no gargalo.
- Bit EFCI nas células de dados: colocado em 1 por comutadores congestionados.
 - Se célula de dados precedendo RM tem bit EFCI igual a 1, receptor marca o bit CI na célula RM enviada de volta.

Controle de Congestionamento do TCP

Controle de Congestionamento do TCP



Taxa de transmissão do TCP:

 Aproximadamente, envia cwnd bytes e espera RTT pelos ACKs, e então envia mais dados.

$$taxa = \frac{cwnd}{RTT} B/s$$


Transmissor limita taxa de transmissão:

 $UltimoByteEnviado - UltimoByteConfirmado \leq cwnd$

 cwnd é dinâmica, função do congestionamento percebido da rede.

Slow Start


- Quando a conexão começa, aumente a taxa exponencialmente até que cwnd ≥ ssthresh.
 - Inicialmente, **cwnd = 1 MSS**.
 - Dobra a cada RTT.
 - Equivalente a aumentar em 1 MSS a cada ACK recebido.
- Resumo: taxa inicial é baixa, mas aumenta rapidamente.



Controle de Congestionamento do TCP: Congestion Avoidance

- Ocorre quando cwnd ≥ sstresh.
- **Abordagem:** transmissor aumenta taxa de transmissão (tamanho da janela), prospectando capacidade utilizável até que perda ocorra.
 - Incremento aditivo: aumenta a cwnd em 1 MSS a cada RTT até que perda seja detectada.
 - Decremento multiplicativo: corta cwnd pela metade após evento de perda.
- Fase mais conservadora que o slow start.

AIMD saw tooth behavior: probing for bandwidth




TCP: Detectando e Reagindo a Perdas

- Perda indicada por estouro de temporizador:
 - **cwnd** volta para 1 MSS.
 - Janela cresce exponencialmente (slow start) até limiar, depois cresce linearmente (AIMD).
- Perda indicada por 3 ACKs duplicados (TCP Reno):
 - ACKs duplicados indicam que a rede ainda é capaz de entregar alguns segmentos.
 - **cwnd** é cortada pela metade e depois cresce linearmente.
 - Mecanismo de Fast Recovery.
- TCP Tahoe sempre volta janela a 1 MSS (tanto em estouro de temporizador, quanto para 3 ACKs duplicados).
 - i.e., não existe fast recovery.

TCP: Alternando entre Slow Start e Congestion Avoidance


- Pergunta: quando o crescimento exponencial deve alternar para linear?
- Resposta: quando a cwnd chega à metade do seu valor antes do timeout.



• Implementação:


- Variável ssthresh.
- Em um evento de perda, ssthresh recebe metade da cwnd imediatamente antes da perda.

Controle de Congestionamento do TCP Reno: Sumário



Vazão do TCP

- Calcular a vazão média como função do tamanho da janela, RTT?
 - Ignorar slow start, assumir que sempre há dados a enviar.
- W: tamanho da janela (medida em bytes) quando a perda ocorre.
 - Tamanho médio da janela (bytes em trânsito) é $\frac{3W}{4}$
 - Vazão média é $\frac{3}{4} \times \frac{W}{RTT}$.



Futuro do TCP: Canais "Longos" e de Alta Capacidade


- Exemplo: segmentos de 1500 bytes, RTT de 100 ms, deseja-se vazão de 10 Gb/s.
- Requer W = 83333 segmentos em trânsito.
- Vazão TCP em termos da probabilidade de perda de segmentos L [Mathis 1997]:

$$T_{TCP} = \frac{1,22 \cdot MSS}{RTT \cdot \sqrt{L}}$$

- Para alcançar uma vazão de 10 Gb/s é necessária uma perda $L = 2x10^{-10}$.
 - Extremamente baixa!
- Novas versões do TCP para canais/redes de alta velocidade.


TCP: Justiça

• **Objetivo:** se k conexões TCP dividem o mesmo enlace de gargalo de capacidade R, cada conexão deveria obter uma taxa média de $\frac{R}{K}$.



Por que o TCP é Justo?

- Duas conexões competindo:
 - Crescimento aditivo sempre aumenta janela em 1 MSS.
 - Decremento multiplicativo reduz pela metade.



Justiça: Mais

• Justiça e UDP:

- Aplicações multimidia muitas vezes não usam TCP.
 - Não querem que taxa seja reduzida pelo controle de congestionamento.
- Ao invés disso, usam UDP.
 - Transmitem a uma taxa constante, toleram perdas.

Justiça, conexões TCP paralelas:

- Aplicação pode abrir múltiplas conexões simultâneas entre par de hosts.
- Browsers fazem isso muitas vezes.
- e.g., enlace com capacidade R e 9 conexões TCP existentes.
 - Nova aplicação abre 1 conexão TCP, recebe vazão de $\frac{R}{10}$.
 - Nova aplicação abre 11 conexões TCP, recebe vazão de $\frac{11R}{20} > \frac{R}{2}$.

Resumo da Aula (I)...

Controle de Congestionamento:

- Evitar congestionamento da rede.
- Limitar taxa de transmissão das fontes.
- ≠ controle de fluxo.

Custos do congestionamento:

- Atrasos altos.
- Retransmissões.
- Queda no goodput.
- Desperdício de recursos.

• Duas abordagens:

- Fim-a-fim (inferido pelos hosts).
- Assistido pela rede: explicitamente avisado.

Controle de congestionamento do TCP:

- Fim-a-fim.
- Dividido em fases: Slow Start, Congestion Avoidance.
- Inferido via perdas.

• Slow Start:

- Taxa começa lenta, mas aumenta exponencialmente.
- Aumento de 1 MSS a cada ACK.
- Executado até que cwnd ≥ ssthresh.

Congestion Avoidance: AIMD.

- Incremento Aditivo: 1 MSS por RTT.
- Decremento multiplicativo: divide pela metade em caso de perda.

Resumo da Aula (II)...

Em caso de perda:

- ssthresh = cwnd/2.
- cwnd = 1 MSS.
- Volta-se ao Slow Start.

• Fast Recovery:

- Otimização do TCP Reno (vs. Tahoe).
- Perda por ACK duplicado.
- Tenta se manter no CA.

Vazão do TCP:

- Eficiência menor que 100%.
- Pior para enlaces com alta capacidade e alto RTT.

• TCP: justiça.

- Objetivo: divisão justa da vazão.
- Sob certas condições, TCP alcança.
- UDP, conexões múltiplas podem interferir.

Sumário do Capítulo 3

- Princípios por trás dos serviços da camada de transporte.
 - Multiplexação, demultiplexação.
 - Transferência confiável de dados.
 - Controle de fluxo.
 - Controle de congestionamento.
- Instanciação, implementação na Internet.
 - UDP.
 - TCP.

Próxima Aula...

- Começamos um novo capítulo: camada de rede.
- Último do período.
- Particularmente, na próxima aula:
 - Conceitos básicos da camada de rede.
 - Redes de datagramas vs. circuitos virtuais.