Aula 18 - Camada de Enlace: Introdução e Correção de Erros

Diego Passos

Universidade Federal Fluminense

Redes de Computadores


Introdução e Serviços

Introdução

- Terminologia:
 - Roteadores e hosts: nós.
 - Canais de comunicação conectando nós adjacentes: enlaces ou links.
 - Sem fio.
 - Cabeados.
 - Pacote do nível 2: **quadro**, encapsula o datagrama.

Responsabilidade

Transferência dos datagramas entre nós conectados fisicamente por um enlace.




Contextualização

- Datagramas são transmitidos por diferentes enlaces e protocolos.
 - e.g., Ethernet, ADSL, 802.11, Frame Relay, ...
- Protocolos têm suas diferenças.
 - Podem ou n\u00e3o prover certos servi\u00e7os.
 - e.g., transmissão confiável.

- Analogia de transporte de pessoas:
 - Viagem de Niterói para Gramado.
 - Taxi até o aeroporto.
 - Avião até Porto Alegre.
 - Ônibus até Gramado.
- Turista = datagrama.
- Trechos da viagem = enlaces.
- Meio de transporte = protocolo.
- Agência de viagem = algoritmo de roteamento.

Serviços da Camada de Enlace (I)

- Encapsulamento.
 - Encapsula datagrama em um **quadro**.
 - Adiciona informações relevantes à camada de enlace.
 - Header (cabeçalho), trailer.



- Acesso ao enlace.
 - Meio dedicado vs. compartilhado.
 - Se múltiplos nós competem, necessitam coordenação.

Serviços da Camada de Enlace (II)

- Endereçamento.
 - Endereço MAC.
 - Identifica origem, destino no cabeçalho do quadro.
 - Em algumas redes, pode haver mais elementos endereçados.
 - Diferente do endereçamento da camada de rede.
 - e.g., endereço IP.
- Entrega confiável de dados.
 - Já estudado em Redes I (camada de transporte, TCP).
 - Pouco usado em enlaces com poucos erros: fibras ópticas, alguns tipos de par-trançado.
 - Importante para enlaces sem fio: altas taxas de erro.
 - Por que implementar no nível de enlace e fim a fim?


Serviços da Camada de Enlace (III)

- Detecção de erros.
 - Erros causados por atenuação de sinal, ruído.
 - Receptor deve ser capaz de detectá-los.
 - Pede retransmissão ou descarta o quadro.
- Correção de erros.
 - Passo além do anterior.
 - Receptor identifica e corrige erros.
 - Sem necessitar de retransmissões.


- Controle de fluxo.
 - Evitar afogar o receptor.
 - Também discutido no contexto do TCP.
 - Mas aqui, entre dois nós adjacentes.
- Transmissão full-duplex ou half-duplex.
 - Duplex = transmissões em ambos os sentidos.
 - Half-duplex = um de cada vez.
 - Full-duplex = simultaneamente.

Onde a Camada de Enlace é Implementada?

- Presente em todos os nós.
- Implementada no adaptador de rede.
 - Ou placa de rede.
 - Ou NIC.
- Exemplos de adaptadores de rede:
 - Placa Ethernet, placa 802.11.
 - Implementam tanto a camada de enlace, quanto camada física.
- Adaptadores se conectam a barramentos.
 - PCI, USB, ...
- Implementação pode também envolver software, firmware.



Comunicação entre Adaptadores




- Transmissor:
 - Encapsula datagrama em quadro.
 - Adiciona informações para verificação/correção de erros, controle de fluxo, transmissão confiável, ...

- Receptor:
 - Verifica/recupera erros, transmissão confiável de dados, ...
 - Extrai datagrama, repassa para camadas superiores.

Detecção e Correção de Erros


Detecção de Erros

- EDC: bits de detecção e correção de erros.
 - Redundância.
- D: dados protegidos pela redundância.
 - Pode incluir campos de cabeçalho.
- Detecção de erros é probabilística.
 - Pode falhar, mas geralmente com probabilidade baixa.
 - Quanto mais bits no EDC, menor a probabilidade.




Paridade


• Um único bit de paridade:



• Paridade par vs. paridade impar.

• Paridade bi-dimensional:





Paridade: Detecção vs. Correção

- Ambas a paridade simples e a bi-dimensional garantem a **detecção** de certos tipos de erro.
 - Paridade simples detecta erros quando há um número ímpar de bits errados.
 - Paridade bi-dimensional consegue, adicionalmente, detectar alguns casos de erros com número par de bits errados.
- Mas funcionalidade da paridade simples para neste ponto.
 - *i.e.*, não é possível saber qual ou quais bits estão errados.
- Já a paridade bi-dimensional tem a capacidade de **corrigir** certos tipos de erro.
 - Quais?
- Se há um único bit errado, receptor **sabe** exatamente **onde** está o erro e **pode corrigi-lo**.
 - Sem necessidade de retransmissão.
 - Capacidade conhecida como **FEC** (Forward Error Correction).

Internet Checksum (Revisão)

- **Objetivo:** detectar "erros" (e.g., bits com valor trocado) no pacote transmitido.
 - Usado por protocolos de transporte.

Transmissor


- Trata mensagem como sequência de números de 16 bits.
- Números são somados em complemento a 1.
 - Vai-um é somado de volta ao número.
 - Ao final, bits são invertidos.
- Resultado é armazenado na mensagem.

Receptor

- Computa o checksum da mensagem recebida.
- Compara o valor computado com o valor encontrado na mensagem.
 - Diferentes? Erro detectado.
 - Iguais? Nenhum erro **detectado** (mas não há mesmo erros?).

Internet Checksum: Exemplos

• Experimente o cálculo do checksum de algumas mensagens (strings):




- Sugestão: calcule o checksum de "casa".
 - Resultado: 0x3d29.
 - Em ASCII: $0x3D \rightarrow$ "=".
 - Em ASCII: 0x29 → ")".
- Pergunta: qual é o checksum de "casa)="?

Internet Checksum: Detecção vs. Correção

- Checksum só é capaz de **detectar** erros.
- Mas não é capaz de corrigir erros.
- Caso típico:
 - Mensagem chega ao receptor.
 - Receptor calcula o checksum.
 - Valor calculado é comparado ao recebido.
 - Valores são diferentes ⇒ mensagem é completamente descartada.

Internet Checksum: Falso Negativo

- Checksum pode n\u00e3o detectar certos erros.
 - *i.e.*, pode considerar certa uma mensagem com erros.
- Em outras palavras: mensagem errada pode ter o mesmo checksum da mensagem certa!
- Exemplo (com pequenas strings):
 - "testar" 0xb3b6
 - "tfssar" 0xb3b6
 - "settar" 0xb3b6
 - "reutar" 0xb3b6
 - ...



Internet Checksum: Falso Positivo

- Valor do checksum é transmitido junto do resto da mensagem.
- **Pergunta:** se a mensagem pode ser corrompida, por que o checksum não pode?
- **Resposta:** ele pode!
- O que acontece quando o valor do checksum é corrompido?
- Primeira possibilidade: apenas o valor do checksum muda.
 - Exemplo: mensagem "testar" e checksum 0xb3b7.
 - Dados estão corretos, mas checksum não bate: mensagem correta é descartada!

- Segunda possibilidade: tanto o valor do checksum, quanto mensagem são corrompidos.
 - Mais provável: checksum não irá bater, mensagem será (corretamente) descartada.
 - Menos provável: checksum irá bater, mensagem será (erroneamente) aceita!
 - Exemplo: mensagem "tertar", checksum 0xb3b7.

Cyclic redundancy check (CRC)

- Método mais poderoso de detecção de erro.
 - Resultado de uma "conta", como o Checksum.
 - Mas posição dos bits tem maior influência no resultado final.
 - Menos provável que certos erros comuns não sejam detectados.

Ideia

- Trata msg M como um polinômio D.
- Bits são coeficientes:

$$M = 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0$$

 $D = x^4 + x^3 \quad + x^1$

- Escolhe um polinômio gerador G (grau r).
- Encontra um polinômio **R** de grau menor que r, tal que: $G|(D \cdot x^r + R)$

Aspectos práticos

• Durante a divisão, operações sobre os coeficientes são feitas em módulo 2.

$$1 - 1 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = 1$$

- Coeficientes de R são adicionados à mensagem como o CRC (sempre r bits).
- Receptor trata msg recebida (incluindo CRC) como polinômio e testa divisibilidade.

CRC: Exemplo

- Considere:
 - M = 101110.
 - $G = x^3 + 1$.
 - $D = x^5 + x^3 + x^2 + x \implies D \cdot x^3 = x^8 + x^6 + x^5 + x^4$.
- Pensando em polinômios:

 \bullet $R = x + 1 \implies CRC = 011.$

CRC: Exemplo (II)

• Alternativa: pensando diretamente nos bits

Transmissor

	Msg						CRC			
	1	0	1	1	1	0	0	0	0	
\oplus	1	0	0	1						
	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
\oplus			1	0	0	1				
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
\oplus					1	0	0	1		
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
\oplus						1	0	0	1	
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Receptor

	Msg						CRC			
	1	0	1	1	1	0	0	1	1	
\oplus	1	0	0	1						
	0	0	1	0	1	0	0	1	1	
\oplus			1	0	0	1				
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
\oplus					1	0	0	1		
	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
\oplus						1	 0	0	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CRC: Uso

- Computacionalmente simples.
- Efetivo em detectar erros comuns.
- Parametrizável.
 - Número de bits (grau do polinômio gerador).
 - Polinômio gerador em si.
- **Ampla adotação** em protocolos da camada de enlace.
 - Ethernet, 802.11 (Wi-Fi), ...


- **Escolha do polinômio** gerador é importante.
 - Alguns são melhores que outros.
- Para evitar escolhas ruins, há CRCs padronizados.
 - CRC16—IBM, **CRC32**, CRC32—C, CRC40—GSM, ...

CRC: Probabilidade de Falha

- CRC pode falhar?
 - Sim! Mesmos casos vistos para o Checksum, se aplicam.
 - Em particular, duas mensagens diferentes podem ter o mesmo CRC.
 - Estamos "resumindo" mensagem em poucos (e.g. 32) bits.
 - Há mais combinações de mensagens que valores de CRC.
- O quão provável é isso?
 - Assumindo uma "boa" função de espalhamento, probabilidade de colisão:


$$\approx 1 - e^{\frac{-2}{2N}}$$

• *N*: # de diferentes valores de CRC.



CRC: Exemplo de Colisão

- Alguns pequenos exemplos de colisão do CRC32:
 - "plumless" 0x4ddb0c25.
 - "buckeroo" 0x4ddb0c25.



CRC vs. Checksum (I)

- CRC é mais eficiente em detectar erros.
 - Justifica seu emprego comum em protocolos da camada de enlace.
- Mas por que, então, o checksum é usado nas camadas superiores?

CRC vs. Checksum (II)

- CRC é mais eficiente em detectar erros.
 - Justifica seu emprego comum em protocolos da camada de enlace.
- Mas por que, então, o checksum é usado nas camadas superiores?
 - Cálculo do CRC é mais complexo computacionalmente.
 - Já o checksum é rápido.
 - Lembre-se:
 - Camada de enlace é normalmente implementada em hardware especializado.
 - Camadas de rede, transporte são geralmente implementadas em software.
 - Conclusão: implementação do CRC é "mais viável" na camada de enlace.
 - Ainda relevante hoje?