# Aula 11 - TCP: Controle de Congestionamento

Diego Passos

Universidade Federal Fluminense

Redes de Computadores

Material adaptado a partir dos slides originais de J.F Kurose and K.W. Ross.

Controle de Congestionamento em Redes


## Princípios de Controle de Congestionamento

#### Congestionamento:


- Informalmente: "fontes demais gerando tráfego demais para a rede".
- Diferente do controle de fluxo.
- Manifestações:
  - Pacotes perdidos (overflow de buffers nos roteadores).
  - Longos atrasos (enfileiramento nos buffers dos roteadores).
- Um dos 10 problemas mais importantes em redes!

# Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 1

- Dois transmissores, dois receptores.
- Um roteador, buffers infinitos.
- Capacidade do enlace de saída:
  R.
- Sem retransmissões.




Vazão máxima por conexão: R/2.



Atrasos altos à medida que taxa de chegada  $\lambda_{in}$ , se aproxima da capacidade.


# Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (I)


- Um roteador, buffer finito.
- Transmissor retransmite pacotes após timeout.
  - Entrada da camada de aplicação do transmissor = saída da camada de aplicação do receptor:  $\lambda_{in} = \lambda_{out}$ .
  - Mas a camada de transporte inclui retransmissões:  $\lambda_{in} \geq \lambda_{in}$ .



## Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (II)


- Idealização: conhecimento perfeito.
  - Transmissor só transmite quando sabe que há espaço disponível no buffer do roteador.





# Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (III)


- Idealização: perdas conhecidas.
  - Pacotes podem ser perdidos, descartados devido a buffers cheios.
  - Transmissor só retransmite quando sabe que pacote foi perdido.




# Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (IV)

#### • Idealização: perdas conhecidas.

- Pacotes podem ser perdidos, descartados devido a buffers cheios.
- Transmissor só retransmite quando sabe que pacote foi perdido.







# Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (V)

#### • Realistico: duplicatas.

- Pacotes podem ser perdidos, descartados devido a buffers cheios.
- Temporizador pode expirar prematuramente, enviando várias cópias que são entregues.






# Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 2 (VI)

#### Realistico: duplicatas.

- Pacotes podem ser perdidos, descartados devido a buffers cheios.
- Temporizador pode expirar prematuramente, enviando várias cópias que são entregues.




#### "Custos" do congestionamento:


- Mais trabalho (retransmissões) para um dado "goodput".
- Retransmissões desnecessárias: enlace carrega múltiplas cópias do mesmo pacote.
  - Reduz goodput.


# Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 3

- Quatro transmissores.
- Caminhos de múltiplos saltos.
- Temporizadores/retransmissões.
- **Pergunta:** o que acontece quando  $\lambda_{in}$ ,  $\lambda_{in}$  aumentam?
- Resposta: todos os pacotes azuis são descartados, vazão do fluxo azul cai a zero.



# Causas/Custos do Congestionamento: Cenário 3 (II)





- Outro "custo" do congestionamento:
  - Quando pacote é descartado, qualquer capacidade de transmissão já utilizada é desperdiçada!

## Abordagens para Controle de Congestionamento

Duas linhas gerais:

#### Fim-a-fim

- Sem feedback explícito da rede.
- Congestionamento inferido a partir de atrasos, perdas observados pelos sistemas finais.
- Abordagem usada pelo TCP.

#### Asistido pela rede


- Roteadores proveem feedback.
  - Um único bit indicando congestionamento (SNA, DECbit, ECN do TCP/IP, ATM).
  - Informação explícita da taxa a ser utilizada.

## Estudo de Caso: Controle de Congestionamento do ABR no ATM (I)

- ABR: Available Bit Rate:
  - "Serviço elástico".
  - Se o caminho está "desocupado":
    - Transmissor deve usar capacidade disponível.
  - Se caminho está congestionado:
    - Transmissor reduz taxa para o mínimo garantido.

- Células RM (Resource Management):
  - Enviadas pelo transmissor entrelaçadas com as de dados.
  - Dois bits na célula RM são marcados pelos comutadores ("assistido pela rede"):
    - Bit NI: não aumente a taxa (congestionamento moderado).
    - **Bit CI**: indicador de congestionamento.
  - Células RM são devolvidas ao transmissor pelo receptor, mantendo-se os bits intactos.


# Estudo de Caso: Controle de Congestionamento do ABR no ATM (II)



- Campo ER (Explicit Rate) de dois bytes na célula RM.
  - Comutador congestionado pode reduzir valor do ER.
  - Taxa de transmissão do transmissor será taxa suportada no gargalo.
- Bit EFCI nas células de dados: colocado em 1 por comutadores congestionados.
  - Se célula de dados precedendo RM tem bit EFCI igual a 1, receptor marca o bit CI na célula RM enviada de volta.

Controle de Congestionamento do TCP

### Controle de Congestionamento do TCP



Transmissor limita taxa de transmissão:

UltimoByteEnviado − UltimoByteConfirmado ≤ cwnd


• **cwnd** é dinâmica, função do congestionamento percebido da rede.

- Taxa de transmissão do TCP:
  - Aproximadamente, envia cwnd bytes e espera RTT pelos ACKs, e então envia mais dados.

$$taxa = \frac{cwnd}{RTT} B/s$$

#### Slow Start


- Quando a conexão começa, aumente a taxa exponencialmente até que cwnd ≥ ssthresh.
  - Inicialmente, cwnd = 1 MSS.
  - Dobra a cada RTT.
  - Equivalente a aumentar em 1 MSS a cada ACK recebido.
- Resumo: taxa inicial é baixa, mas aumenta rapidamente.



## Controle de Congestionamento do TCP: Congestion Avoidance

- Ocorre quando cwnd ≥ sstresh.
- **Abordagem:** transmissor aumenta taxa de transmissão (tamanho da janela), prospectando capacidade utilizável até que perda ocorra.
  - Incremento aditivo: aumenta a cwnd em 1 MSS a cada RTT até que perda seja detectada.
  - Decremento multiplicativo: corta cwnd pela metade após evento de perda.
- Fase mais conservadora que o slow start.

AIMD saw tooth behavior: probing for bandwidth




### TCP: Detectando e Reagindo a Perdas

- Perda indicada por estouro de temporizador:
  - **cwnd** volta para 1 MSS.
  - Janela cresce exponencialmente (slow start) até limiar, depois cresce linearmente (AIMD).
- Perda indicada por 3 ACKs duplicados (TCP Reno):
  - ACKs duplicados indicam que a rede ainda é capaz de entregar alguns segmentos.
  - cwnd é cortada pela metade e depois cresce linearmente.
  - Mecanismo de **Fast Recovery**.
- TCP Tahoe sempre volta janela a 1 MSS (tanto em estouro de temporizador, quanto para 3 ACKs duplicados).
  - i.e., não existe fast recovery.

## TCP: Alternando entre Slow Start e Congestion Avoidance


- Pergunta: quando o crescimento exponencial deve alternar para linear?
- Resposta: quando a cwnd chega à metade do seu valor antes do timeout.



#### • Implementação:


- Variável ssthresh.
- Em um evento de perda, **ssthresh** recebe metade da **cwnd** imediatamente antes da perda.

# Controle de Congestionamento do TCP Reno: Sumário



#### Vazão do TCP

- Calcular a vazão média como função do tamanho da janela, RTT?
  - Ignorar slow start, assumir que sempre há dados a enviar.
- W: tamanho da janela (medida em bytes) quando a perda ocorre.
  - Tamanho médio da janela (bytes em trânsito) é  $\frac{3W}{4}$
  - Vazão média é  $\frac{3}{4} \times \frac{W}{RTT}$ .



## Futuro do TCP: Canais "Longos" e de Alta Capacidade


- Exemplo: segmentos de 1500 bytes, RTT de 100 ms, deseja-se vazão de 10 Gb/s.
- Requer W = 83333 segmentos em trânsito.
- Vazão TCP em termos da probabilidade de perda de segmentos L [Mathis 1997]:

$$T_{TCP} = \frac{1,22 \cdot MSS}{RTT \cdot \sqrt{L}}$$

- Para alcançar uma vazão de 10 Gb/s é necessária uma perda  $L = 2x10^{-10}$ .
  - Extremamente baixa!
- Novas versões do TCP para canais/redes de alta velocidade.


### TCP: Justiça

• **Objetivo:** se k conexões TCP dividem o mesmo enlace de gargalo de capacidade R, cada conexão deveria obter uma taxa média de  $\frac{R}{K}$ .



## Por que o TCP é Justo?

- Duas conexões competindo:
  - Crescimento aditivo sempre aumenta janela em 1 MSS.
  - Decremento multiplicativo reduz pela metade.



### Justiça: Mais

#### Justiça e UDP:

- Aplicações multimidia muitas vezes não usam TCP.
  - Não querem que taxa seja reduzida pelo controle de congestionamento.
- Ao invés disso, usam UDP.
  - Transmitem a uma taxa constante, toleram perdas.

#### Justiça, conexões TCP paralelas:

- Aplicação pode abrir múltiplas conexões simultâneas entre par de hosts.
- Browsers fazem isso muitas vezes.
- e.g., enlace com capacidade R e 9 conexões TCP existentes.
  - Nova aplicação abre 1 conexão TCP, recebe vazão de  $\frac{R}{10}$ .
  - Nova aplicação abre 11 conexões TCP, recebe vazão de  $\frac{11R}{20} > \frac{R}{2}$ .