#### Aula 11 - IEEE 802.11

Diego Passos

Universidade Federal Fluminense

Redes de Computadores II

# Na Última Aula (I)...

- Enlaces sem fio: mais propensos a erros.
  - Sinais recebidos com baixa potência.
  - Altos níveis de **ruído**, **interferência**.
  - Múltiplos percursos de propagação.
  - Tudo isso colabora para queda no **SNR**.
    - Resulta em queda da BER.
    - Solução: adaptação automática entre múltiplas taxas.
  - Outros problemas: terminais escondidos.
- CDMA: outra técnica comum para acesso múltiplo.
  - Usuários podem transmitir ao mesmo tempo, na mesma frequência.
  - Códigos ortogonais garantem que não haverá colisão.


# Na Última Aula (II)...

- IEEE 802.11: padrão para **redes locais sem fio** (WLANs).
  - Evolução através de **emendas**, taxas de transmissão mais altas.
  - CSMA/CA para acesso múltiplo.
    - Detecção de colisões é impossível.
    - Solução: tentar ao máximo evitá-las.
    - Utilizar acks para verificar se transmissão foi bem sucedida.
  - **Modos** infraestruturado e *ad hoc*.
  - Componentes da arquitetura:
    - **AP** = estação base.
    - **BSS** = área de cobertura do AP, célula.
  - Nem todos os canais são ortogonais.
  - Associação: entrada do host na rede.

## Evitando Colisões (Mais): RTS/CTS

- Ideia: permitir que transmissor "reserve" o canal para transmitir dados.
  - Ao invés de acessar aleatoriamente.
  - Evita colisões de quadros longos.
- Transmissor começa enviando um quadro **pequeno** de request-to-send (RTS).
  - RTSs ainda podem colidir, mas são pequenos ("baratos" para retransmitir).
- AP envia (broadcast) um CTS como resposta.
  - Clear-to-send.
  - (Idealmente) ouvido por todos os nós.
    - Que passam a saber que o meio está reservado por determinado período.
      - Informado nos quadros RTS/CTS.
- Transmissor envia dados, enquanto outras estações aguardam.
- Sempre funciona?

#### Evitando Colisões: Troca de RTS/CTS



#### RTS/CTS: Falhas

- Várias possibilidades.
- Um exemplo:
  - Terminal oculto n\u00e3o ouve/compreende CTS:
    - Por exemplo, por interferência passsageira.
  - Enquanto estação transmite quadro de dados, terminal oculto começa sua transmissão.
    - Dados, RTS, ...
  - Colisão ocorre, mesmo com a "reserva" prévia do meio.


#### RTS/CTS: Overhead

- RTS/CTS pode reduzir colisões e seus impactos.
  - Principalmente em presença de terminais escondidos.
- Mas há um custo:
  - Gasta-se tempo transmitindo quadros RTS/CTS.
  - Aumenta latência total para transmissão de um quadro.
  - **Reduz vazão** efetiva.
- Geralmente, RTS/CTS n\u00e3o vale a pena para quadros "pequenos".
  - Mais barato transmiti-los e ver o que acontece.
  - Retransmitir, se necessário.
  - Limiar de RTS/CTS.

#### RTS/CTS: Vale a Pena?


- Mecanismo nem sempre efetivo.
- Mesmo quando efetivo, adiciona overhead.
- Vale a pena?
  - Depende!
  - Pode valer se:
    - Se rede sofre muito por colisões.
    - Se pacotes que colidem são tipicamente "grandes".
    - Se terminais ocultos s\u00e3o tipicamente causa das colis\u00f3es.
  - No entanto:
    - Equipamentos geralmente vêm, por padrão, com RTS/CTS "desabilitado".
    - i.e., limiar do RTS/CTS > MTU do IP.

# O Problema do Terminal Exposto (I)




- Cenário:
  - Dois APs, no raio de alcance um do outro.
  - Mas: cada AP está fora do raio de alcance do cliente do outro BSS.
- Suponha que ambos os APs tenham quadros para transmitir a seus clientes.
- Transmissões podem ocorrer simutaneamente?

## O Problema do Terminal Exposto (II)





- Não: CSMA/CA (geralmente) não permite.
  - Suponha que o AP da esquerda comece sua transmissão primeiro.
  - Detecção de portadora fará AP da direita entrar em backoff.
- RTS/CTS também não resolve:
  - Ao receber o RTS do AP da esquerda, AP da direita também entra em backoff.

# Quadros do IEEE 802.11: Endereçamento (I)




#### Quadros do IEEE 802.11: Endereçamento (II)






802.11 frame


# Quadros do IEEE 802.11 (Mais)





#### IEEE 802.11: Mobilidade Dentro da Mesma Sub-rede


- Padrão prevê *handoff* do cliente entre APs de uma mesma rede.
  - Mesmo ESSID.
  - Através de um quadro de reassociação.
  - "Estado do cliente" é transferido entre APs.
- H1 permanece na mesma sub-rede.
  - Endereço IP pode continuar o mesmo.
- Ponto de vista do switch: a qual AP H1 está associado?
  - Auto-aprendizado (Capítulo 5).
  - Switch recebe quadro originado em H1.
  - Armazena a informação da porta.
- Importante: decisão de mobilidade é do cliente!



# Adaptação Automática de Taxa (I)

#### Adaptação automática de taxa:

- Estação base e hosts dinamicamente alteram taxa de transmissão.
- Forma de compensar variações no SNR (e.g., devido a mobilidade).
- 1. SNR diminui e BER aumenta a medida que host se distancia do AP.
- 2. Quando o BER se torna muito alto, escolhe-se taxa mais baixa (mas com BER menor).




- - · QAM16 (4 Mbps)

BPSK (1 Mbps)

# Adaptação Automática de Taxa (II)

- Na prática, mecanismos de adaptação de taxa não medem diretamente SNR.
- SNR é inferido indiretamente através de parâmetros como a **perda de quadros**.
  - Aumento na perda pode indicar redução no SNR.
  - (Mas nem sempre!)
- Exemplo de mecanismo comum: ARF.
  - Auto-Rate Fallback.
  - Dez quadros transmitidos com sucesso em sequência: aumente a taxa.
  - Dois quadros perdidos consecutivamente: reduza a taxa.



QAM256 (8 Mbps)

QAM16 (4 Mbps)

BPSK (1 Mbps)

## Economia de Energia no IEEE 802.11 (I)


- Por quê?
  - Dispositivos sem fio são (muitas vezes) alimentados por bateria.
    - Celulares, tables, laptops, ...
  - Baterias têm capacidade limitada.
  - Em certos dispositivos, interface sem fio é um dos componentes que mais consomem energia.
    - Mesmo quando apenas ouvindo o meio.
  - Logo, grande potencial de economia.
- IEEE 802.11 se preocupa com consumo energético em vários contextos.

#### Economia de Energia no IEEE 802.11 (II)

- Gerenciamento de Energia:
  - Host informa ao AP: "vou dormir até o próximo beacon".
    - AP sabe que n\u00e3o deve transmitir quadros para o host.
    - Host acorda antes do próximo beacon.
  - Quadro de beacon:
    - Contém lista de hosts para os quais AP possui dados a transmitir.
    - Nó permanece acordado se está lista.
    - Caso contrário, pode voltar a dormir até próximo beacon.


## Economia de Energia no IEEE 802.11 (III)

- Detecção Virtual de Portadora:
  - Objetivo: economizar energia durante a detecção de portadora.
  - NAV: Network Allocation Vector.
- Funcionamento:
  - Quadros contém campo de duração: tempo necessário para aquela transmissão (incluindo ack).
  - Sempre que estação recebe quadro, lê campo de duração.
  - Configura temporizador (NAV) para o valor adequado.
    - Durante aquele período, não há necessidade de realizar a detecção física da portadora.
- Também utilizado com RTS/CTS.



## IEEE 802.11: Eficiência (I)

- O IEEE 802.11 prevê várias taxas.
  - Possivelmente, escolha de um algoritmo de adaptação de taxa.
- Suponha que uma taxa nominal de 11 Mb/s tenha sido escolhida.
  - Qual é a vazão efetiva do enlace?
- Protocolo adiciona uma série de overheads:
  - Cabeçalhos, preâmbulos.
  - IFS, Acks, RTS/CTS.
- Taxa de transmissão líquida pode ser bem mais baixa.




#### IEEE 802.11: Eficiência (II)

- Outros fatores:
  - Perdas de quadros:
    - Uma parcela representativa das transmissões pode falhar.
    - Tempo de transmissão desperdiçado.
      - E completamente, já que não há detecção simultânea de colisões, por exemplo.
    - Pior: quanto maior o número de retransmissões de um quadro, maiores os tempos esperados de backoff.
      - Exponencialmente!
  - Taxas de transmissão básicas:
    - Geralmente baixas.
    - Usadas para transmissão de quadros de controle, gerência.
      - Associação, beacons, probes, ..., RTS, CTS, muitas vezes Acks.
    - Estes quadros são pequenos, mas transmitidos a taxas baixas.
      - Ou seja, consomem muito tempo!
    - Corolário: quanto mais alta a taxa de transmissão selecionada, menos eficiente é o padrão!


#### Redes Wi-Fi Densas (I)

- Múltiplos APs espalhados por um ambiente.
  - Conectados por um sistema de distribuição.
  - Aumentam **capacidade** da rede.
  - Planejamento com canais ortogonais.




#### Redes Wi-Fi Densas (II)

- Idealmente, clientes se espalhariam de maneira uniforme.
  - Número de clientes **associados** a cada AP seria relativamente equilibrado.
  - Balanceamento de carga.



#### Redes Wi-Fi Densas (III)

- Mas na prática...
  - Decisão de associação é prerrogativa do cliente.
  - Associações ocorrem de forma **descoordenada**, desbalanceada.
  - Alguns APs quase sem carga, outros **sobrecarregados**.




#### Redes Wi-Fi Densas: Outras Questões

- Além do balanceamento de carga:
  - Seleção (possivelmente dinâmica) de canais.
    - Como atribuir canais ortogonais aos APs vizinhos?
    - Considerando ainda que:
      - Há geralmente outras redes próximas não controladas.
      - Redes diferentes ocupam canais de formas diferentes.
      - Possível uso de um controlador.
  - Uso de **micro-células**.
    - Propositalmente reduzir alcance do AP.
      - Diminuindo potência de transmissão.
    - Aumenta o reuso espacial.
      - Mais APs não interferentes em uma mesma região.
      - Maior capacidade.
- Instabilidade na associação dos clientes.
  - Problema do "ping-pong" [Balbi et al. 2016].


# Redes Wi-Fi Densas: Ping-Pong (I)

- Cliente pode estar na região de alcance de **múltiplos** APs.
- Critério de seleção do "melhor" AP **não é padronizado**.
  - Deixado a cargo da implementação.




# Redes Wi-Fi Densas: Ping-Pong (II)

- Mesmo associado, cliente continua avaliando alternativas.
  - Através de beacons, anúncios dos APs.
- Meio sem fio sofre de alta variabilidade.
  - "Melhor AP" pode variar com o tempo  $\Rightarrow$  handoff.




## Redes Wi-Fi Densas: Ping-Pong (III)

- Processo continua, novas trocas podem ocorrer.
- Devido à variabilidade, pode haver **alternância frequente** de associações.
  - e.g., handoffs a cada 30 segundos.



# Redes Wi-Fi Densas: Ping-Pong (IV)

• Dependendo do cenário, pode envolver mais que dois APs.



#### Resumo da Aula (I)...

- RTS/CTS: mecanismo de **reserva virtual**.
  - RTS: Request-To-Send.
  - CTS: Clear-To-Send.
    - Enviado pelo receptor, autorizando.
  - Pode **reduzir quantidade e efeito** de colisões.
    - Principalmente em casos de terminais escondidos.
    - 0
  - Nem sempre efetivo.
  - Introduz overheads.
  - Limiar de RTS/CTS.
- Problema do terminal exposto:
  - Transmissões simultâneas que não causariam colisão são suprimidas pelo CSMA/CA.
  - Não resolvido pelo RTS/CTS.

- IEEE 802.11: endereços.
  - Quatro campos previstos no cabeçalho.
  - Origem e destino daquela transmissão sem fio.
  - Mas também BSSID, destinatário final, ...
- IEEE 802.11: mobilidade.
  - Suportada pelo padrão entre APs de um mesmo ESSID.
  - Decisão do cliente.
- Adaptação automática de taxa.
  - Geralmente baseada em quadros perdidos.
  - Reduz taxas para enlaces "piores".
- IEEE 802.11: economia de energia.
  - Detecção virtual de portadora.
  - Duty cycle entre beacons.

#### Resumo da Aula (II)...

- IEEE 802.11: eficiência.
  - Várias fontes de overhead.
  - Eficiência mais baixa para taxas mais altas.
  - Perdas de quadros também contribuem.
- Redes densas:
  - Muitos clientes, muitos APs.
  - Balanceamento de carga.
  - Escolha dinâmica de canais.
  - Planejamento.
  - Micro-células.
  - Instabilidade de associação.

#### Leitura e Exercícios Sugeridos

- IEEE 802.11:
  - Páginas 385 a 399 do Kurose (Seção 6.3).
  - Exercícios de fixação 5 a 10 do capítulo 6 do Kurose.
  - Problemas 6 e 7 do Kurose.

#### Próxima Aula...

- Mudaremos o foco da nossa discussão para as redes sem fio de múltiplos saltos.
- Veremos alguns tipos e aplicações destas redes:
  - Redes ad hoc móveis
  - Redes em malha sem fio.
  - Redes de sensores.
  - Redes Veiculares.
- Também falaremos brevemente sobre alguns desafios nestas redes:
  - Roteamento.
  - Economia de energia.