Conciliación bancaria

Guía de uso

Cómo cruzar los movimientos del banco con las facturas del SII: qué se cobró, qué se pagó y qué no tiene respaldo.

Contenido

1 Conceptos básicos
2 Primera vez: configuración inicial
3 Importar archivos
4 Uso diario
5 La bandeja de sugerencias
6 Conciliar a mano
7 Usuarios y permisos
8 Preguntas frecuentes
9 Limitaciones actuales

2 de noviembre de 2026

Índice general

1 Conceptos básicos 2

2 Primera vez: configuración inicial 2

3 Importar archivos 3

4 Uso diario 3

5 La bandeja de sugerencias 4

6 Conciliar a mano 4

7 Usuarios y permisos 5

8 Preguntas frecuentes 5

9 Limitaciones actuales 5

1. Conceptos básicos

Para qué sirve: cruzar los *movimientos de la cuenta del banco* con las *facturas del SII* (ventas por cobrar y compras por pagar), y dejar claro qué falta por cobrar, qué falta por pagar y qué movimientos no tienen respaldo.

Término	Qué es
Empresa	La razón social que opera la cuenta bancaria: la dueña de las cartolas y del RCV. **No es un cliente.** Si hay más de una razón social, se crea una empresa por cada una y se cambia entre ellas desde el menú superior.
Movimiento	Una fila de la cartola: un abono (entra plata) o un cargo (sale plata).
Documento	Una factura o nota del RCV del SII. Las **ventas** son lo que le cobras a clientes y las **compras** lo que le pagas a proveedores.
Contraparte	Un cliente, proveedor o persona. Se crean solas al importar el RCV.
Conciliar	Decir «este movimiento corresponde a esta factura» (o a una categoría si no hay factura).
Categoría	Destino de un movimiento sin factura: combustible, retiro del dueño, traspaso entre cuentas propias, sueldos, etc.
Motor	Revisa los movimientos pendientes y propone con qué factura o categoría van.

2. Primera vez: configuración inicial

Conviene seguir este orden. **Importa primero el RCV y configura las contrapartes, y después las cartolas.** Así el motor ya sabe qué hacer con COPEC y con las transferencias al dueño cuando llegue a los movimientos.

1. **Entra** con el usuario administrador.
2. **Crea la empresa.** Si todavía no hay ninguna, la aplicación lo pide al entrar: escribe el RUT y la razón social. Se crea con las categorías iniciales (traspasos, retiro del dueño, remuneraciones, comisiones, impuestos, combustible, gastos e ingresos sin documento).
3. **Importa el RCV** de compras y de ventas (sección 3).
4. **Configura las contrapartes** en *Configuración* → *Contrapartes*:
   - **Proveedores que se concilian por categoría**, como COPEC: búscalo y en «Se concilia como» elige **Categoría: Combustible y peajes**. Sus cargos se conciliarán solos y sus facturas dejarán de contarse como deuda por pagar.
   - **El dueño: Nueva persona o contraparte** → nombre completo tal como está en el banco, tipo **Persona**, categoría **Retiro del dueño**.
   - **Personas a las que se transfiere seguido** (sueldos, honorarios): lo mismo, con su categoría.
   - Escribe el nombre completo. Si la cartola dice `TEF A VALENZUELA CISTERNAS LUIS HUM`, registra `VALENZUELA CISTERNAS LUIS HUMBERTO`. El banco corta el texto a unos 35 caracteres y el motor reconoce el inicio.
5. **(Opcional) Reglas** en *Configuración* → *Reglas* para movimientos repetidos sin factura. Ejemplo: «la glosa contiene MOVISTAR» + «Cargos» → **Gastos sin documento**.
6. **Importa las cartolas** (sección 3). Al terminar, el motor corre solo y deja lista la bandeja.

Los usuarios se agregan en *Configuración* → *Usuarios* (sección 7).

3. Importar archivos

Entra a **Importar** y arrastra los archivos (o usa «Elegir archivos»). Puedes subir varios a la vez.

Archivo	Cómo obtenerlo	Formato
Cartola	Portal empresas de BancoEstado, «Cartola Histórica de Chequera Electrónica»	Excel (`.xlsx`)
RCV de ventas y de compras	Portal del SII, Registro de Compras y Ventas, detalle del período	CSV

> **No les cambies el nombre**
> Los CSV del SII (`RCV_COMPRA_REGISTRO_<rut>_<aaaamm>.csv`) traen el RUT y el período en el nombre, y la aplicación los usa para validar.

Qué verifica la importación

- **Archivo ya subido:** se rechaza.
- **RUT distinto al de la empresa:** se rechaza.
- **Cartola alterada:** si el saldo no cuadra al peso en alguna fila, se rechaza.
- **Movimientos o documentos repetidos** (por ejemplo, dos cartolas que se traslapan): se descartan solos, y el resultado dice cuántos eran nuevos.
- **Falta una cartola:** si te saltas la N.º 32 entre la 31 y la 33, lo avisa con una advertencia amarilla.
- **RCV de compras «Reclamado» o «No incluir»:** se rechaza. El «Pendiente» se acepta con una advertencia.

La cuenta bancaria se crea sola con la primera cartola. Las notas de crédito de **ventas** se descuentan solas de su factura.

> **Cada cuánto**
> Sube la cartola nueva cuando quieras revisar (semanal o mensual) y el RCV cada mes. Para conciliar pagos de facturas del mes anterior, el RCV de ese mes también tiene que estar cargado: un pago de septiembre cuya factura es de agosto necesita el RCV de agosto.

4. Uso diario

Después de importar:

1. **Resumen**: muestra el avance, cuántos movimientos faltan y el saldo por cobrar y por pagar. Con **Buscar coincidencias** vuelves a correr el motor.
2. **Bandeja**: revisa lo que el motor no se atrevió a conciliar solo (sección 5).
3. *Movimientos* → *Por conciliar*: lo que quedó sin propuesta, uno a uno (sección 6).
4. **Documentos**: consulta qué facturas siguen pendientes de cobro o de pago.

Qué hace el motor solo

El motor concilia **sin preguntarte** lo que tiene una confianza de **90 % o más**: COPEC contra su categoría, tus traspasos, el retiro del dueño, lo que cubren tus reglas, y los pagos donde el nombre y el

monto calzan sin dudas. El resto queda como sugerencia.

5. La bandeja de sugerencias

Cada tarjeta muestra, a la izquierda, el movimiento del banco y, a la derecha, lo que propone el motor, con el motivo y el porcentaje de confianza.

Botón	Qué hace
Aceptar	Concilia con la propuesta marcada.
Elegir entre opciones	Si hay varias, marca la que corresponde con el círculo y luego **Aceptar**.
Rechazar	Descarta la propuesta; no vuelve a aparecer para ese movimiento.
Otra	Abre la conciliación manual.
Aceptar las visibles	Acepta todas las que estás viendo de una vez (pide confirmación).

Cómo leer el porcentaje

- **Verde (90 % o más):** casi seguro. El motor lo concilia solo.
- **Azul (60 a 90 %):** probable; conviene mirarlo un segundo.
- **Amarillo o gris (menos de 60 %):** dudoso. Suele ser «solo coincide el monto», por ejemplo un depósito sin nombre. Revísalo con cuidado.

Usa los filtros **Probables** y **Dudosas** para no aceptar a ciegas las dudosas con **Aceptar las visibles**.

> **El sistema aprende**
> Cada vez que concilias un pago con una factura, queda guardado qué texto del banco corresponde a qué cliente. Con el uso, hay más conciliaciones automáticas.

6. Conciliar a mano

En **Movimientos**, haz clic en cualquier fila. Se abre «Conciliar movimiento»:

- **Una factura:** marca la factura de la lista. Vienen ordenadas por monto exacto y parecido de nombre; con el buscador puedes encontrar otra por razón social, RUT o folio.
- **Varias facturas con un solo pago:** marca varias. Cada una trae su monto a aplicar.
- **Pago parcial o abono:** baja el monto de la factura. El movimiento queda *Parcial* hasta completar.
- **Sin factura** (comisión, retiro, traspaso): elige una **categoría** en «Sin documento».
- **Factura más categoría:** si el movimiento es mayor que las facturas, el resto va a una categoría.
- **Ignorar:** para un movimiento que no hay que conciliar (duplicado, de prueba). Se puede revertir.
- **Deshacer:** si ya estaba conciliado, el botón **Deshacer** en la misma ventana devuelve todo a como estaba. Nada se borra: queda registrado quién hizo qué.

El botón **Conciliar** solo se activa si lo que aplicas no supera el monto disponible. Un abono se aplica a ventas y un cargo a compras.

Notas de crédito de compras

El SII no informa de qué factura es la nota de crédito de **compras**. En *Documentos* → *Compras*, abre la nota de crédito y elige a qué factura del mismo proveedor aplicarla.

7. Usuarios y permisos

Solo un administrador entra a *Configuración* → *Usuarios*.

Rol	Qué puede hacer
Lector	Consultar todo.
Operador	Lo anterior, más importar, conciliar, aceptar o rechazar sugerencias y manejar reglas y personas.
Administrador	Lo anterior, más cuentas, categorías, asignar categorías a contrapartes y usuarios de la empresa.

El **administrador general** crea usuarios nuevos y puede restablecer contraseñas. Cada usuario cambia la suya desde su nombre, arriba a la derecha → **Cambiar contraseña**. Mínimo 10 caracteres. La sesión dura 8 horas.

8. Preguntas frecuentes

¿Por qué un movimiento no tiene sugerencia? Casi siempre es una persona no registrada, o una factura que no está cargada (falta el RCV de ese mes). Registra a la persona en **Contrapartes** o carga el RCV faltante, y luego usa **Buscar coincidencias**.

Cambié una categoría o agregué una regla, ¿se aplica a lo ya importado? Sí, pero hay que correr **Buscar coincidencias**. Lo ya conciliado no se toca.

¿Qué pasa con las facturas de COPEC? Aparecen como *Por categoría*, no como pendientes. Siguen en la base de datos pero no cuentan como deuda por pagar.

Se me conciliaron mal varios movimientos. Ábrelos desde *Movimientos* → *Conciliados* y usa **Deshacer**. Después revisa la contraparte o la regla que causó el error.

¿Se guardan mis archivos? No. Se leen en el momento y solo se guardan los datos y una huella para detectar repetidos.

Importé una cartola dos veces. La segunda se rechaza. Si fue una cartola distinta que se traslapa, los movimientos repetidos se descartan solos.

9. Limitaciones actuales

- Solo **BancoEstado** (cartola Excel). Banco de Chile requiere un lector nuevo y cartolas de ejemplo.
- Los depósitos en efectivo y con documentos no traen el nombre de quien paga: solo se pueden proponer por monto, así que quedan para revisión.
- Las boletas de honorarios y la liquidación de Transbank aún no se importan.
- La descarga del banco y del SII es manual: no hay conexión automática todavía.