


Título do Curso:



Conteúdo do curso

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS GNU/LINUX

- ▼ Tópico 1: Introdução ao sistema operacional GNU/Linux.
- Tópico 2: Introdução ao Shell e comandos básicos.
- Tópico 3: Manipulação de conteúdos com comandos no Shell.
- Tópico 4: Comandos para gerenciamento do sistema e do Hardware.
- Tópico 5: Editor de Texto VI.
- Tópico 6: Administração de usuários e grupos.
- Tópico 7: Gerenciamento de permissões.
- Tópico 8: Gerenciamento de processos.
- Tópico 9: Sistemas de arquivos e particionamento.
- Tópico 10: Expressões regulares.
- Tópico 11: Introdução ao Shell Script.
- Tópico 12: Gerenciamento de Pacotes.
- Tópico 13: Agendamento de tarefas (cron) e Backup.





Tópico 4

Comandos para gerenciamento do Sistema e do Hardware



Comandos para gerenciamento

do Sistema e do Hardware

 Neste slide teremos comandos que nos auxiliam na administração do sistema e dispositivos de Hardware.

```
Initializing USB Mass Storage driver...

scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: Kingston Model: DataTraveler 2.0 Rev: PMAP
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
usb-storage: device scan complete
SCSI device sda: 7823360 512-byte hdwr sectors (4006 MB)
sda: Write Protect is off
```



Comandos para coletar informações do sistema

Tópico 4: Comandos para gerenciamento do sistema e do Hardware.

Informações do sistema Comando "uname"



- uname → Exibe informações sobre o sistema instalado, incluindo a versão do Kernel:
 - Ex.: uname -a
 - O parâmetro "-a" (all) exibe todas as informações disponíveis.
 - Entretanto, o "uname" não exibe qual distribuição e sua versão (na maioria dos casos). Para identificar a distribuição, por padrão há um arquivo dentro de "/etc". Seguem alguns exemplos:

```
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 4.18.0-147.el8.x86_64 #1 SMP Wed Dec 4 21:51:45 UTC 2019 x86_64 x86_64 x
86_64 GNU/Linux
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 8.1.1911 (Core)
[root@localhost ~]#
```

```
root@debian:~# uname –a
Linux debian 4.19.0–8–amd64 #1 SMP Debian 4.19.98–1 (2020–01–26) x86_64 GNU/Linux
root@debian:~#
root@debian:~# cat /etc/debian_version
10.3
root@debian:~# _
```

Informações do sistema Comando "uptime"



- uptime \rightarrow Exibe um resumo de informações sobre o sistema como:
 - Hora atual;
 - Tempo que o sistema está em execução ("up", "no ar");
 - Quantidade de usuários logados;
 - "Load Average", que mostra quantos processos em média estão aguardando (na fila) para serem executados, sendo que as separações por "vírgula" representam os intervalos de tempo de 1, 5 e 15 minutos.

```
[root@mail ~]# uptime
08:46:31 up 1 min, 1 user, load average: 0.60, 0.18, 0.06
```

• O exemplo a seguir, mostra um servidor que está ligado a 198 dias, 22 horas e 27 minutos:

```
root@bridge:~# uptime
17:03:23 up 198 days, 22:27, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
```

Informações de memória Comando "free"



- free \rightarrow Exibe informações sobre a utilização da memória RAM e SWAP.
 - Ex.: free -m
 - O parâmetro "-m" exibe a utilização em MB, da mesma forma que "-g" ou "-k" podem ser utilizados para exibição em GB e KB respectivamente.

```
root@mail ~]# free -m
              total
                                                 shared
                                                            buffers
                           used
                                       free
                                                                          cached
                503
                            356
                                        146
                                                                  28
                                                                             279
Mem:
-/+ buffers/cache:
                                        455
                             47
                996
                              0
                                        996
Ծառը:
```

OBS.: A coluna "shared" n\u00e4o deve ser considerada.

```
shared memory column should be ignored; it is obsolete.
```

- Podemos executar o "free -s 10", para atualizar o status do consumo de memória a cada 10 segundos.
- Para obter mais informações sobre o uso da memória, podemos acessar o arquivo "/proc/meminfo".
 Ex.: cat /proc/meminfo





- df → Exibe informações sobre o espaço livre/utilizado em disco:
 - Ex.: df -h
 - O parâmetro "-h" exibe de forma "inteligível" (humam readable).

```
root@darkstar:"# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
_dev/hda2 16276168 3350884 12925284 21% /

root@darkstar:"# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
_dev/hda2 16G 3.2G 13G 21% /
```

- du -> Exibe o tamanho ocupado em disco de arquivos ou diretórios:
 - Ex.: du -hs /etc
 - O parâmetro "-s" exibe o tamanho total ocupado pelo diretório "/etc";
 - O parâmetro "-h" exibe de forma "inteligível" (humam readable).

```
root@darkstar:~# du -hs /lib
100M /lib root@darkstar:~# du -hs /usr/share/doc/Linux-HOWTOs/
32M /usr/share/doc/Linux-HOWTOs/
```

Informações sobre arquivos Comando "file"



- file → Exibe o tipo de um determinado arquivo (se o mesmo é texto, imagem, arquivo compactado, entre outros).
 - Ex.: file <nome do arquivo>
 - O exemplo a seguir nos mostra o comando "file" verificando um pacote RPM:

```
[root@mail CentOS]# file httpd-2.2.3-31.el5.centos.i386.rpm
httpd-2.2.3-31.el5.centos.i386.rpm: RPM v3 bin i386 httpd-2.2.3-31.el5.centos
```

Comando "file" verificando um arquivo compactado com o compressor GZIP:

```
[root@mail CentOS]# file /root/backup.tar.gz
/root/backup.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, last modified: Wed Mar 21
09:47:46 2012
```

Comando "file" verificando um arquivo de formato "texto puro":

```
[root@mail CentOS]# file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text
```

Informações do sistema Acessos (Logons)



• w Exibe a saída do comando "uptime" e informações sobre os usuários conectados, como tempo ocioso e processo que este usuário está executando.

• who \rightarrow Exibe quais usuários estão logados no sistema, qual o "terminal" este usuário está conectado, data e hora do Logon, e por fim, o IP de origem desta conexão (caso seja uma conexão remota).

```
Ex.: [root@mail ~]# who root tty1 2012-03-21 06:56 root tty2 2012-03-21 07:07 root@bridge:~# who root pts/0 Nov 23 16:59 (201.58.123.25)
```

• whoami -> Exibe qual o nome do usuário logado no terminal atual:

```
• Ex.: [root@mail ~]# whoami
```

Configurações de rede Conceitos



- No GNU/Linux, as configurações de rede podem ser realizadas de 3 formas:
 - Configurar IP estático/fixo, nos arquivos de configurações de rede.
 - Esta opção é mais comum em Servidores, em que o IP fixo é fundamental para o pleno funcionamento.
 - Definir um IP manualmente, que permanecerá até o próximo reboot.
 - Esta opção é muito usada para realizar testes e/ou manutenções no ambiente (por ser temporário).
 - Solicitar um IP através do cliente DHCP (caso tenha um servidor DHCP na rede).
 - Geralmente a mais utilizada em Desktops (assim como em sistemas Windows), devido a flexibilidade e mobilidade.
- Para solicitar um IP via DHCP, temos os comandos "ifdown" + "ifup" ou o "dhclient":
 - Ex.: ifdown <interface> (para desabilitar) + ifup <interface> (para habilitar).
 - Ex.: dhclient ou dhclient <interface>
 - Para identificar as suas interfaces de rede, execute "ifconfig" ou "ip addr" conforme slides a seguir.

Informações de rede Comando "ifconfig"



13

- ifconfig → Permite verificar o IP atual ou configurar um IP para um determinado adaptador de rede:
 - Ex.: ifconfig <interface>
 - O comando acima apenas verifica o IP de uma determinada interface;

- Ex.: ifconfig <interface> [X.X.X.X] netmask [Y.Y.Y.Y]
 - O comando acima atribui um IP a uma determinada interface;

```
debian:~# ifconfig eth3 172.16.0.10 netmask 255.255.255.0
```

```
debian:~# ifconfig eth3
eth3 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 08:00:27:42:42:02
inet end.: 172.16.0.10 Bcast:172.16.0.255 Masc:255.255.255.0
```

Informações de rede Comando "route"



14

- route → Permite visualizar ou modificar rotas ou o "Default Gateway":
 - Ex.: route add default gw [X.X.X.X]
 - Define o "Default Gateway";

```
root@darkstar:~# route add default gw 192.168.1.1
root@darkstar:~#
```

- Ex.: route -n
 - Apenas exibe as rotas existentes;

```
root@darkstar:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination
               Gateway
                                Genmask
                                                Flags Metric Ref
                                                                     Use Iface
                                255.255.255.0
192.168.1.0
                0.0.0.0
                                                                       0 eth0
127.0.0.0
               0.0.0.0
                                255.0.0.0
                                                                       0 lo
0.0.0.0
               192.168.1.1
                                0.0.0.0
                                                                       0 eth0
root@darkstar:~#
```

• OBS.: As configurações realizadas através dos comandos "ifconfig" e "route" são voláteis, ou seja, serão aplicados até o computador ser reiniciado.

Informações de rede Comando "ip"



- O comando "ip" possui diversas opções (chamadas de objetos), que permite ver e alterar configurações de rede, roteamento e tunelamento.
- Apenas para se ter uma ideia da quantidade de opções, segue um print do manual do comando "ip" (resultado do "man ip") com os objetos e opções disponíveis:

```
IP(8)

NAME

ip - show / manipulate routing, network devices, interfaces and tunnels

SYNOPSIS

ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }

ip [ -force ] -batch filename

OBJECT := { link | address | addrlabel | route | rule | neigh | ntable | tunnel | tuntap | maddress | mroute | mrule | monitor | xfrm | netns | 12tp | tcp_metrics | token | macsec }

OPTIONS := { -V[ersion] | -h[uman-readable] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] | -iec | -f[amily] { inet | inet6 | ipx | dnet | link } | -4 | -6 | -I | -D | -B | -6 | -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -o[neline] | -rc[vbuf] [size] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -n[etns] name | -a[ll] | -c[olor] | -br[ief] | -j[son] | -p[retty] }
```

OBS.: Este comando não possui a opção "--help".
As opções são: ip address help man ip

Informações de rede Comando "ip address"



- A principal utilidade do comando é definir um endereço IP. Segue exemplo:
 - Listando as interfaces. Ex.: ip address ou ip addr list ou ip addr

```
[root@localhost ~]# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
        link/ether 08:00:27:f8:ef:33 brd ff:ff:ff:ff:ff
```

Definindo endereço IP na interface "enp0s3". Ex.: ip address add x.x.x.x/mask dev <interface>

```
[root@localhost ~]# ip address add 10.0.0.23/24 dev enp0s3
```

• Listando somente a interface "enp0s3" e seu IP. Ex.: ip address list enp0s3 ou ip addr list enp0s3

```
[root@localhost ~1# ip addr list enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    link/ether 08:00:27:f8:ef:33 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.23/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Informações de rede Comando "ip address"



- A remoção de um endereço IP possui sintaxe similar, tendo duas possibilidades:
 - Remover todos os endereços de uma interface (caso tenha mais de um IP):
 - Ex.: ip address flush dev enp0s3
 - Remover apenas um endereço da interface "enp0s3":
 - Ex.: ip address del x.x.x.x/mask dev <interface>

Informações de rede Comando "ip route"



- route → Permite visualizar ou modificar rotas ou o "Default Gateway":
 - Ex.: route add default via [X.X.X.X] dev <interface>
 - Define o "Default Gateway";

[root@localhost ~1# ip route add default via 10.0.0.1 dev emp0s3

- Ex.: ip route
 - Apenas exibe as rotas existentes;

```
[root@localhost ~]# ip route
default via 10.0.0.1 dev enp0s3
10.0.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.0.23
```

• OBS.: As configurações realizadas através dos comandos "ip address" e "ip route" são voláteis, ou seja, serão aplicados até o computador ser reiniciado.

Comandos para coletar e definir configurações de hardware

Tópico 4: Comandos para gerenciamento do sistema e do Hardware.

Informações sobre Hardware Comando "dmesg"



dmesg → exibe todo o Hardware reconhecido/carregado pelo kernel durante a

inicialização. Ex.: [root@mail ~1# dmesg

```
Linux version 2.6.18-164.el5 (mockbuild@builder16.centos.org) (gcc version 4.1.2
 20080704 (Red Hat 4.1.2-46)) #1 SMP Thu Sep 3 03:33:56 EDT 2009
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000010000 - 00000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000001fff0000 - 0000000020000000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 000000100000000 (reserved)
OMB HIGHMEM a∨ailable.
511MB LOWMEM available.
Memory for crash kernel (0x0 to 0x0) notwithin permissible range
disabling kdump
Using x86 segment limits to approximate NX protection
On node 0 totalpages: 131056
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
DMI 2.5 present.
Jsing APIC driver default
```

- Comando muito útil, pois possibilita uma análise passo a passo da identificação do Hardware durante a inicialização do kernel, auxiliando a resolução de problemas (troubleshooting).
- Nas distribuições antigas, as mensagens eram armazenadas no arquivo "/var/log/dmesg".

Informações sobre Hardware Listando dispositivos



- Ispci → exibe informações do chipset e dispositivos PCI:
 - Ex.: Ispci

```
root@darkstar:"# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natomal (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB Controller: Apple Computer Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (
```

Isusb → exibe informações sobre dispositivos USB conectados:

```
• Ex.: |susb | debian: "# | lsusb | Bus | 001 | Device | 003: | ID | 13fe: 1f00 | Bus | 001 | Device | 002: | ID | 80ee: 0021 | Bus | 001 | Device | 001: | ID | 0000: 0000
```

Informações sobre Hardware Exemplo prático



22

• Exemplo prático: Ao inserir um Pen Drive, o Hardware será identificado automaticamente, porém, para obter mais detalhes, podemos verificar:

1 – Quais os dispositivos USB jáconectados antes de inserir o Pen Drive:

```
root@darkstar:~# Isusb
Bus 1 Device 2: ID 80ee:0021
Bus 1 Device 1: ID 0000:0000
```

2 – Após conectar, qual número foi atribuído para identificar o dispositivo:

```
root@darkstar:~# lsusb
Bus 1 Device 3: ID 13fe:1f00
Bus 1 Device 2: ID 80ee:0021
Bus 1 Device 1: ID 0000:0000
```

3 – Verificar com o "dmesg", o local para acessar o dispositivo (neste caso, "/dev/sda"):

```
Initializing USB Mass Storage driver...

scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: Kingston Model: DataTraveler 2.0 Rev: PMAP
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
usb-storage: device scan complete
SCSI device sda: 7823360 512-byte hdwr sectors (4006 MB)
sda: Write Protect is off
```

Informações sobre Hardware Módulos/Drivers



- Para instalar/desinstalar dispositivos que o sistema não reconheça automaticamente, devemos realizar o download do módulo (driver) do dispositivo a ser instalado e utilizar os comandos abaixo:
- Ismod → exibe os módulos (drivers) carregados no sistema:
 - Ex.: Ismod
- insmod → Instala/carrega um novo módulo no Kernel.
 - Ex.: insmod [arquivo] <opções>
- rmmod → Remove um módulo (devemos ter cautela na realização do mesmo, tendo em vista que ao remover um módulo, "desativamos" o hardware associado ao módulo);
 - Ex.: rmmod <nome_do_modulo>

Informações sobre Hardware Diretório "/proc"



- O diretório "/proc" é um diretório virtual do sistema Linux com algumas características importantes:
 - É um diretório utilizado exclusivamente pelo *kernel* para gerenciamento do sistema e seus recursos;
 - Existe apenas enquanto o computador está ligado;
 - Possui diversos arquivos com o tamanho de 0 bytes, porém, podemos encontrar conteúdos nestes arquivos;
 - O maior arquivo deste diretório se chama "kcore", que possui tamanho próximo ao disponível na memória RAM;
 - Não podemos gravar ou criar arquivos neste diretório.

```
root@darkstar:"# mkdir /proc/teste
mkdir: cannot create directory `/proc/teste': No such file or directory
root@darkstar:"# touch /proc/arquivo
touch: cannot touch `/proc/arquivo': No such file or directory
root@darkstar:"# ls /
bin/ dev/ home/ media/ opt/ root/ srv/ tmp/ var/
boot/ etc/ lib/ mnt/ proc/ sbin/ sys/ usr/
```





- Através do diretório "/proc", podemos:
 - Obter informações do processador → Ex.: cat /proc/cpuinfo

```
[root@localhost ~1# cat /proc/cpuinfo
processor
               : GenuineIntel
vendor id
cpu family
mode l
               : 158
model name
           : Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU 0 3.60GHz
stepping
            : 13
           : 3600.006
cpu MHz
cache size : 12288 KB
physical id
siblings
core id
cpu cores
apicid
initial apicid
               : 0
՝ քա
                : yes
fpu_exception
                : yes
cpuid level
                : 22
                : yes
                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge
f lags
```

Informações sobre Hardware Diretório "/proc"



26

- Através do diretório "/proc", podemos:
 - Listar os dispositivos IDE conectados → Ex.: ls -l /proc/ide

```
debian:"# ls -l /proc/ide/
total 2
-r--r--r-- 1 root root 0 2012-03-21 15:03 drivers
lrwxrwxrwx 1 root root 8 2012-03-21 15:03 hda -> ide0/hda
lrwxrwxrwx 1 root root 8 2012-03-21 15:03 hdc -> ide1/hdc
dr-xr-xr-x 3 root root 0 2012-03-21 15:03 ide0
dr-xr-xr-x 3 root root 0 2012-03-21 15:03 ide1
```

Informações sobre dispositivos SCSI, SATA ou SAS → Ex.: cat /proc/scsi/scsi

```
[root@localhost ~1# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: ATA Model: VBOX HARDDISK Rev: 1.0
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
```





 Além das opções descritas no slide anterior, temos um comando específico para listar todos os dispositivos de armazenamento conectados em nosso computador (veremos mais detalhes sobre este comando no slide sobre particionamento):

• Ex.: fdisk -l

```
debian:~# fdisk -l
Disk /dev/hda: 10.4 GB, 10485760000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1274 cylinders
Units = cilindros of 16065 \times 512 = 8225280 bytes
Dispositivo Boot
                     Start
                                   End
                                            Blocks
                                                     Id System
/dev/hda1
                                  79
                                          634536
                                                   82 Linux swap / Solaris
                      80
                                1274
                                                   83
/dev/hda2 *
                                         9598837+
                                                      Linux
Disk /dev/sda: 4005 MB, 4005560320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486 cylinders
Units = cilindros of 16065 \times 512 = 8225280 bytes
Dispositivo Boot
                     Start
                                   End
                                            Blocks
                                                     Id System
/dev/sda1
                                 487
                                         3911648+
```



No próximo slide...

• Tópico 5: Editor de Texto VI.



Referências

- BONAN, Adilson Rodrigues. LINUX Fundamentos, Prática & Certificação LPI. Editora: Alta Books. RJ. 2010;
- PEREIRA, Guilherme Rodrigues. Slides para aula expositiva. Centro Universitário UNA.
- SILVA, Gleydson Mazioli. Guia Foca GNU/Linux. Disponível em: https://guiafoca.org/



Obrigado!

- Guilherme Rodrigues
- contato@dgpti.com.br
- www.dgpti.com.br