Sistemas Distribuidos y Paralelos

Fernando R. Rannou Departamento de Ingeniería Informática Universidad de Santiago de Chile

September 6, 2023


Diseño de algoritmos paralelos

- Diseñar algoritmos paralelos requiere considerar aspectos tales como:
 - Tamaño esperado del problema
 - 2 Plataforma computacional: topología, red de conexión, etc
 - 3 Software disponible para implementación, etc.
- En programación secuencial estos apsectos no siempre son relevantes
- Diseñar y programar algoritmos paralelos eficientes requiere práctica;
 no existe receta única
- Sin embargo, hay algunos elementos que un diseñador debiera considerar; lan Foster llama a estos aspectos Diseño Metodológico.

Diseño metodológico

lan Foster propone las siguientes etapas:

- Particionamiento
- 2 Comunicación
- Aglomeración
- Mapeo



Diseño metodológico

Particionamiento

- La computación y/o el dato es divido en tareas más pequeñas.
- La idea es explorar oportunidades de paralelización.
- Aspectos prácticos como número de procesadores no son considerados en esta etapa.

Comunicación

 Se determina la comunicación necesaria para coordinar la ejecución de las múltiples tareas.

Aglomeración

- La partición y la comunicación resultantes son evaluados respecto de los requerimientos de rendimiento y costos de implementación.
- Es posible re-agrupar (aglomerar) tareas en tareas más grandes para mejorar el rendimiento global y reducir costos

Diseño metodológico

Mapeo

- Las tareas y los datos son asignados a los procesadores de tal forma de maximizar la utilización de los procesadores y minimizar los costos de comunicación
- El mapeo puede ser estático o dinámico

Particionamiento


- El problema se descompone en computaciones más simples, por ejemplo:
 - particionando la computación misma (sobre los mismos datos)
 - particionando los datos
 - particionando computación y datos (preferido)
- Idealmente, queremos un gran número de tareas muy pequeñas
- La idea es explorar las oportunidades de paralelización de mi aplicación
- El resultado es una descomposición de granularidad fina (fined-grained)

Descomposición del dominio

- Consiste dividir los "datos", ojala en trozos de igual tamaño
- Luego dividimos la "computación" de tal forma de adaptarse a la división de los datos
- Particionamos los datos que más frecuentemente son accesados por la computación
- Dependiendo de la aplicación, podriamos tener
 - Descomposición de estructuras de datos
 - Descomposición del dominio espacial (parecido al de datos)
 - Descomposición del dominio temporal

Descomposición de estructura de datos


- En aplicaciones de computación científica típicamente particionamos las matrices u otros arreglos n-dimensionales
- Ejemplo: supongamos que estamos realizando un procesamiento de imágenes tridimensionales




 En esta etapa elegimos la descomposición más agresiva, es decir la última

Descomposición dominio espacial

- A veces conviene estudiar el particionamiento a nivel de la aplicación misma y no de las estructuras de datos
- Ejemplo: solución de una ecuación diferencial mediante elementos finitos






• Sin embargo, este particionamiento inducirá un particionamiento en las matrices resultantes

Descomposición dominio espacial (cont)


• Particionamiento sin traslape



	Pl						P2	P3			logical boundary				
	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	6	7	8	9	10
1	х	х	х												
2	х	х	x	x	х						х	х			
3	х	х	x		х										
4		х		х	х							х	х		
5		х	х	х	х								х		
1						х	х				х			х	х
2						х	х								х
1						Г		х	х						х
2								х	х	х				х	х
3									\boldsymbol{x}	х			х	х	
6		х				х					х	х		х	
7		х		x							х	х	х	х	
8				х	х					х		х	х	х	
9						х			х	х	х	х	х	х	х
0						х	х	х	х					х	х

Descomposition temporal

- Considere el siguiente ejemplo: Simulación de un experimento de medicina nuclear
- Suponga deseamos "scannear" un cilindro con radioactivad en diferentes compartimientos durante 1 hora



- Una partición espacial, por ejemplo por compartimiento, sería errónea.
- Una partición temporal es correcta


Descomposition temporal (cont)

• La radioactividad en los compartimientos decae según la ley:

$$A(t) = A_0 \exp \left\{ -\lambda (t - t_0) \right\}$$

donde A_0 es la actividad inicial en tiempo t_0 , y λ es una constante inversamente proporcional a la vida media del isótopo


ullet Luego, una descomposición temporal en n etapas produce los siguientes intervalos de tiempo



$$t_i = i \times \frac{(t - t_0)}{n}$$

Descomposición funcional


- Una descomposición funcional divide el problema en módulos funcionales conceptualmente distintos
- El esfuerzo de paralelización se centra en la computación y no en los datos
- **Ejemplo 1**: Búsqueda de soluciones en un árbol
 - Inicialmente se crea un tarea para el nodo raíz
 - Un tarea evalúa su nodo y si no es solución crea una o varias tareas (sub-árboles)
 - Además, se crea un canal de comunicación para cada nueva tarea, para el retorno de soluciones



```
funtion FindSolution(T) {
   if (IsSolution(T)) {
     value = evaluate(T);
     return(value);
   }
   foreach child T(i) of T
     FindSolution(T(i));
}
```

Descomposición funcional (cont)

- Ejemplo 2: Modelo computacional del clima
- Cada tarea representa un "código" completamente distinto
- Una vez dividido el problema funcionalmente, se analizan los requerimientos de datos y las inter-relaciones con los otros módulos
- Si las tareas son disjuntas, entonces no hay comunicación



Comunicación

- Una aplicación paralela generalmente implica un cierto nivel de comunicación entre sus tareas:
 - Altamente acopladas: alto nivel de comunicación; Por ejemplo, existe comunicación cada 10-100 instrucciones
 - Medianamente acopladas: Ejemplo: se envía o recibe mensajes cada 1000-10000 instrucciones
 - Débilmente acopladas: las tareas casi no se comunican; algunos llaman a este tipo de tareas Embarasozamente paralelas (embarransingly parallel).
- Independiente del acoplamiento, la partición implicará un cierto requerimiento de flujo de información entre las tareas
- En esta etapa se especifica dicho flujo

Tareas y canales

- Podemos formalizar la necesidad de comunicación entre dos tareas como la existencia de un canal unidireccional de comunicación
- La tarea que envía la información se denomina productor o fuente
- La tarea que recibe la información, consumidor o destino
- Dicho canal puede o no puede implementarse en la práctica
- Un canal real implica un costo de comunicación y por lo tanto una demora en la computación
- Evitamos introducir canales y operaciones de comunicación innecesarios
- Intentamos explotar operaciones de comunicación concurrentes

Taxonomía de comunicación

Podemos caracterizar la comunicación con los siguientes 4 ejes:

- Local/Global:
 - En comunicación local, cada tarea se comunica con un número pequeño de otras tareas (generalmente, tareas "vecinas"); en comunicación global cada tarea se comunica con muchas o todas las tareas
- Estructurada/No estructurada: En comunicación estructurada, la tarea y sus vecinos forman una estructura regular de comunicación; en no estructurada, las topologías pueden ser arbitrarias
- Estática/Dinámica:
 La topología e identidad de las tareas no cambia en comunicación estática
- Síncrona/Asíncrona:


 En comunicación síncro
 - En comunicación síncrona las tareas cooperan en forma coordinada y pre-establecida. En comunicación asíncrona, las tareas intercambian información en modo competitivo y aleatoreo

Comunicación local

Esta comunicación surge cuando los canales unen productores y consumidores vecinos

• Ejemplo: iteración de Jacobi en método de diferencias finitas:

$$x_{i,j}^{(t+1)} = \frac{4x_{i,j}^{(t)} + x_{i-1,j}^{(t)} + x_{i+1,j}^{(t)} + x_{i,j-1}^{(t)} + x_{i,j+1}^{(t)}}{8}$$



 Luego, cada tarea es productor y consumidor a la vez, y ejecuta el siguiente algoritmo:


```
for t=0 to T-1 { send x_{i,j}(t) a cada vecino receive x_{i,j}(t), x_{i,j}(t), x_{i,j}(t), x_{i,j}(t), x_{i,j}(t), x_{i,j}(t), x_{i,j}(t), x_{i,j}(t), x_{i,j}(t)
```


Comunicación local (cont)

- En el ejemplo anterior, existe máxima concurrencia en la comunicación
- En la iteración Gauss-Seidel, la actualización de un valor $x_{i,j}$ toma en cuenta las actualizaciones más recientes de sus vecinos:

$$x_{i,j}^{(t+1)} = \frac{4x_{i,j}^{(t)} + x_{i-1,j}^{(t+1)} + x_{i+1,j}^{(t)} + x_{i,j-1}^{(t+1)} + x_{i,j+1}^{(t)}}{8}$$


• La cual reduce el nivel de concurrencia en la comunicación





Comunicación global


- Típicas operaciones globales son broadcast, reducciones y barreras
- No es necesario que todas las tareas participen
- Ejemplo: reducción global de suma $S = \sum_{i=0}^{N-1} x_i$



- Como la tarea que realiza la reducción no puede recibir más que un mensaje a la vez, la operación demora O(N), para N números.
- El algoritmo centralizado no distribuye ni la comunicación ni la computación
- Es decir, es simplemente secuencial

Comunicación y computación distribuida


- Usamos la estrategia *dividir-y-reinar* para encontrar oportunidades de distribución la computación y comunicación
- La técnica consiste en dividir el problema en dos sub-problemas menores
- Si estos sub-problemas no so aún lo suficientemente pequeños, aplicamos la divisón recursivamente.
- En nuestro ejemplo, dividimos la suma en dos: $S = \sum_{i=0}^{2^{n-1}-1} x_i + \sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} x_i$
- Aplicando esta técnica recursivamente, la reducción es $O(\ln N)$



```
function dividir-y-reinar(P) {
  if (base(P)) return(solve(P));
  else {
     (L, R) = particionar(P);
     Ls = dividir-y-reinar(L);
     Rs = dividir-y-reinar(R);
     return( combinar(Ls, Rs) );
}
```

Comunicación dinámica y no estructurada

- Todos los ejemplos anteriores involucran comunicación estática y estructurada:
 - Se crea topología de grilla, árbol, arreglo, etc
 - 2 Los canales y la identificación de las tareas son sie
- Considere la generación de grillas tridimensionales
- En áreas de mayor curvatura, se generan más nodos que en áreas de menor curvatura
- La grilla computacional se puede adaptar a la generación de elementos
- El patrón de comunicación es irregular y cambia con el tiempo




Comunicación asíncrona

- En comunicación asíncrona las tareas que poseen datos requeridos por otras, no saben cuándo estos datos deben ser enviados
- No hay acuerdo previo para el patrón de comunicaciones
- Consumidores deben pedir en forma explícita los datos a los productores
- Ejemplo: repositorio distribuido y compartido por múltiples tareas
 - El repositorio es distribuido entre todas la tareas; las tareas solicitan datos ubicados en otras tareas; además, deben interrumpir periódicamente su procesamiento para servir requerimientos de datos de otras tareas
 - El repositorio es distribuido sobre un subconjunto de tareas que sólo prestan servicios de almacenamiento (lectura/escritura)
 - Si existe memoria compartida, las tareas utilizan mecanismos de sincronización para mantener la consistencia de los datos

Aglomeración

- En las etapas anteriores, el objetivo es crear el máximo número posible de tareas, y así descubrir oportunidades de paralelización
- Durante aglomeración, revisamos el particionamiento y comunicación de tal forma de obtener un algoritmo que se ejecute eficientemente en la infraestructura computacional disponible
- En particular, consideramos si
 - 1 es útil y factible combinar tareas pequeñas en tareas más grandes
 - 2 replicar datos y/o comunicación

Aglomeración (cont)




Aumentando la granularidad


- Un número muy grande de tareas implicaría
 - un excesivo costo de comunicación de datos
 - o costo adicional en el overhead de comunicación
 - un delay en la computación
 - costo adicional para crear los procesos
- Si el número de vecinos de comunicación por tarea es pequeño, el número de operaciones de comunicación puede reducirse incrementando la granularidad, es decir aglomerando varias tareas en una
- El efecto resultante es llamado Efecto Superficie-a-Volumen

Efecto Superficie-a-Volumen

- Los requerimientos de comunicación de una tarea son proporcionales a la "superficie" (perímetro en 2D) de su subdominio
- Los requerimientos de computación son proporcionales al "volumen" (área en 2D) del mismo subdominio


- La cantidad de comunicación por unidad de computación disminuye a medida que la tarea crece
- En (a) $64 \times 4 = 256$ mensajes son enviados. En (b) sólo $4 \times 4 = 16$






Replicando computación

- ¿Qué tan malo es que dos o más tareas realicen la misma computación para un conjunto pequeño de operaciones
- No tanto, especialmente si se reducen las operaciones de comunicación
- Ejemplo: reducción global de suma: con una topología de arreglo o árbol
- ullet El arreglo lineal demora 2(N-1) etapas y el árbol demora $2\log N$



Replicando computación (cont)

- El algoritmo anterior es óptimo en el sentido que no realiza operaciones innecesarias de comunicación ni de computación
- Si replicamos el patrón de comunicación árbol, obtenemos la estructura de comunicación butterfly:



• El cual realiza la reducción en $O(\log N)$ etapas.

Número de tareas


- El propósito de aglomeración es acercar el diseño a una posible implementación, en alguna arquitectura paralela
- En este sentido, disminuir el número de tareas parece algo razonable
- Sin embargo, existe buenas razones para dejar un número grande de tareas:
 - Flexibilidad y portabilidad respecto de la arquitectura paralela
 - 2 Más oportunidad de traslapar cómputo con comunicación
 - Más oportunidades de mapeo a procesadores y por ende mejor balance de carga
- En general, se recomienda que el número de tareas sea al menos un orden de magnitud mayor al número de procesadores

Mapeo

- Durante esta etapa, especificamos dónde se ejecutará cada tarea
- Este problema no existe en uniprocesadores o sistemas multiprocesadores de memoria compartida
- La meta de mapeo es minimizar el tiempo total de ejecución
- Usamos dos estrategias para lograr la meta:
 - Colocamos tareas con computación concurrente en procesadores distintos
 - Asignamos tareas que se comunican frecuentemente en el mismo procesador
- El problema de mapeo es NP-completo, es decir no existe un algoritmo polinomial que resuelva el problema general
- Sin embargo, para aplicaciones sencilla, existen algoritmos eficientes

Mapeo en una grilla

- Continuando con el ejemplo de diferencias finitas, cada tarea realiza la misma cantidad de computación y comunicación
- Luego, mapeamos las tareas explotando el efecto Superfice-a-Volumen




- Substitution la linear segementadas definen las fronteras de los procesadores
- Luego de este mapeo, es posible que sea conveniente re-agrupar tareas que son mapeadas al mismo procesador

Algoritmos de balance de carga

- En aplicaciones complejas, no estructuradas y dinámicas, se usan algoritmos de balance de carga para realizar el mapeo
- En realidad, realizan una tarea similar a la de descomposición
- El algoritmo puede ser:
 - Local: la carga se re-distribuye usando información de la carga actual de los vecinos
 - Global: necesitamos conocer la carga de todas la tareas para reasignar la computación
 - Estática: el mapeo se determina analizando el problema antes que se ejecute y no cambia durante la ejecución
 - Oinámica: se re-asigna la carga cada cierto tiempo


Bisección recursiva

- Intenta particionar el dominio en sub-dominios con costos de computación similares, minimizando los costos de comunicación, es decir el número de canales que cruzan las fronteras
- Bisección recursiva de coordenada generalmente se aplica a grillas irregulares y realiza el particionamiento basándose en las coordenadas de los nodos.
- Bisección recursiva no balanceada realiza la partición en dominios cuyas razones de aspecto son mejores, y así evitar dominios muy "alargados y delgados"



Mapeos cíclicos


- Si los costos de computación varían y existe bastante localidad espacial en los niveles de carga, entonces podemos usar mapeo cíclico y scattered
- Volviendo al ejemplo de diferencias finitas



- ullet Si disponemos de P procesadores, cada procesador recibe cada P tareas de la grilla
- Se debe verificar que la mejora en el balance de carga no haya introducido costos excesivos de computación


Balance ad-hoc

- No existe receta para el balance de carga
- A veces se debe estudiar el problema particular y crear un algoritmo que sólo es aplicable a dicho problema
- Ejemplo: para la simulación de experimentos de medicina nuclear, una partición de intervalos de tiempo iguales produce carga desbalanceada
- La carga se balancea asignando intervalos basados en el área bajo la curva



Scheduling de tareas

 Maestro/trabajadores: una tarea mantiene el conocimiento de los trabajos que deben realizarse. En un sistema push, el maestro asigna tareas a los trabajadores. En un sistema pool los trabajadores solicitan tareas al maestro



- Maestro/trabajador jerárquico El esquema anterior se puede generalizar a varios submaestros que tiene asignado un subconjunto (disjunto) de trabajadores
- Esquemas decentralizados

Ejemplo: Histograma de datos 1D

- Considere un vector A_i , $0 \le i \le N$ tal que $0 \le A_i \le 255$
- Su histograma H_j , $0 \le j \le 255$ se puede calcular con el siguiente código secuencial

```
for (i=0; i < N; i++) {
    H[A[i]]++;
}</pre>
```

- ullet Pero si los datos son reales, no se puede usar A_i para indexar H
- Es necesario especificar bins que almacenen la cantidad de números en un rango expecífico
- Sea minval y maxval los números menor y mayor de los datos, respectivamente, y suponga que deseamos nbins
- El ancho de cada bin es

```
binwidth = (maxval - minval)/nbins
```


Y los valores máximos de cada bin son

```
for (b=0; b < nbins; b++)
   binmaxes[b] = minval + binwidth*(b+1);</pre>
```

- El bin b acumula info de los datos tal que binmaxes[b-1] <= datos < binmaxes[b]
- Note que es necesario tratar el bin 0 en forma particular
- Sea Findbin() la función que retorna el número del bin al que un dato pertenece
- Entonces, habiendo inicializado bincounts[]=0

```
for (i=0; i < N; i++) {
   bin = Findbin(data[i], binmaxes, nbins, minval);
   bincounts[bin]++;
}</pre>
```

- Hay dos tareas en el loop: encontrar el bin, e incrementar en la entrada del histograma
- Si una tarea hace lo primero y otra hace los segundo, sería necesario una comunicación entre ambas



• Para un "i" fijo, estas dos tareas podrían ser agregadas en una sola

- Pero al mapear estas tareas a diferentes procesadores, nos damos cuenta que dos tareas que están trabajando sobre datos que pertenecen al mismo bin, producirán una condición de carrera.
 bin_counts[bin]++
- Un posible solución es particionar bin_counts[], lo cual requerirá comunicación frecuente

- Otra alternativa es mantener copias locales de bin_counts[] en cada tarea
- Agregamos tareas nuevas para actualizar loc_bin_counts[] y nuevos canales de comunicación




FIGURE 2.22

- Luego, los elementos de data[] son asignados en particiones de igual tamaño a las hebras
- Cada hebra construye un histograma parcial en loc_bin_counts[]

- Los histogramas de cada tarea se deben reducir en un solo
- Si el número de tareas es pequeño, la suma puede ser realizada por una sola tarea
- Si el número de tareas es mucho más grande que el número de bins, se puede realizar una reducción global basada en árbol binario

