# Taller de Programación Paralela

Fernando R. Rannou Departamento de Ingeniería Informática Universidad de Santiago de Chile

April 15, 2015







#### Rendimiento computacional secuencial



- Rendimiento computacional secuencial se refiere al costo computacional de un programa que se ejecuta en un procesador
- Los principales costos que se miden son
  - 1. Tiempo
  - 2. **Memoria**
- En la medida que el sistema tenga suficiente memoria para almacenar los datos del problema, el costo no tiene relevancia.
- Dicho de otra forma, si tengo memoria suficiente no gano nada quitándole memoria al sistema.
- Luego, con esta suposición, la única medida de interés en un sistema secuencial es el tiempo de ejecución.
- Soluciones secuenciales pueden ser comparadas usando análsis asimptótico. Por ejemplo, un Quicksort  $O(n^2)$  versus un Quicksort  $O(n \log n)$ .



#### Tiempo de ejecución



Rendimiento

- Sea  $\tau$  el tiempo de ciclo del procesador;  $f=\frac{1}{\tau}$  es la frecuencia del reloj (en Giga Hertz), o simplemente la velocidad del procesador.
- lacktriangle Sea  $I_c$  el número de instrucciones en un programa y
- CPI el número promedio de ciclos por instrucción. Luego

$$T = I_c \times CPI \times \tau$$

es el tiempo de ejecución

Ejemplo: Suponga que un programa tiene  $10^6$  instrucciones, que se ejecutan en un procesador de 2.0 Ghz con un CPI de 14 ciclos por instruccion. Entonces, el tiempo de ejecución teórico es:

$$T = 10^6 \text{ Inst} \times 15 \text{ ciclos/Inst} \times \frac{1}{2 \times 10^9 \text{ ciclos/s}}$$
 
$$T = 7 \times 10^{-3} \text{s}$$

■ Note que  $I_c$  se refiere a instrucciones de máquina!



#### **MIPS**



Rendimiento

■ MIPS (Millions of Instructions per Second): es una unidad de rendimiento que caracteriza la tasa de ejecución de un procesador.

MIPS = 
$$\frac{I_c}{T \times 10^6}$$

MIPS =  $\frac{f}{CPI \times 10^6}$ 

- Note que MIPS es una medida que depende de factores como velocidad del procesador, conjunto de instrucciones, y tamaño del programa.
- Algunos vendedores reportam MIPS *Peak* de sus procesadores; el cual se obtiene eligiendo un programa con un CPI mínimo, sin importar que este programa no sirva para nada!
- MIPS (y MIPS peak) es considerada una medida inútil! No la use jamás para presentar el rendimiento de su máquina.





Rendimiento

■ **MFLOPS** (Millions of Floating-point Operations per Second)

$$MFLOPS = \frac{\mbox{N\'umero de instrucciones de punto flotante en un programa}}{\mbox{Tiempo de ejecuci\'on} \times 10^6}$$

- Una operación punto flotante es una suma, resta, multiplicación o división entre números de precisión simple o doble (float y double en C)
- Se postula que MFLOPS es una medida más justa para medir el rendimiento de un procesador; un mismo programa puede ejecutar un número distinto de instrucciones, pero siempre ejecutará el mismo número de operaciones de tipo flotante
- Si embargo:
  - ◆ No todas las op. punto flotante demoran lo mismo
  - ♦ No siempre se genera el mismo número de op. en distintas arquitecturas
  - ◆ ¿Cómo medir operaciones como sin(), log(), etc?
  - ◆ Operaciones 64bit en procesadores 32bit
- MFLOPS es mejor que MIPS, pero aún muy imperfecta.



# Benchmarks para reportar rendimiento de un computador



- **Dhrystone**: Benchmark sintético de punto-fijo (procesador)
  - ◆ Mezcla de instrucciones de alto nivel sin operaciones flotantes
  - ◆ Varios tipos de instrucciones, tipos de datos y localidad de referencia
  - ◆ No hay llamados al sistema, no hay funciones de librería o llamados a subrutinas.
  - Dhrystone reporta MIPS
- Whestone: Benchmark sintético de punto-flotante (procesador)
  - ◆ Benchmark en FORTRAN; incluye operaciones puto-fijo y flotante
  - Usa acceso a arreglos, llamados a subrutinas, funciones trigonométricas.
  - ◆ Reporta KWhestones/s
- Ambos benchmarks no ayudan a predecir el rendimiento de programas usuarios
- Son sensibles al compilador



#### **Otros benchmarks**



- **TPS**: (Transactions per second), usado para sistemas de transacciones
- KLIPS: (Kilo logic inferences per second), intenta medir el rendimiento de una máquina de inteligencia artificial
- STREAM: benchmark sintético para medir el ancho de banda de memoria (sostenido)



#### **El Benchmark LINPACK**



- LINPACK (Linear Algebra Package) resuelve un sistema denso de ecuaciones lineales
  - ◆ Alto porcentaje de operaciones aritméticas de punto-flotante
  - Usa la librería BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms)
  - Permite al usuario usar matrices de distintos tamaños.
- Para calcular la tasa de ejecución, usa  $2n^3/3 + 2n^2$  operaciones donde n es el orden del sistema
- Actualmente usado para clasificar los computadores más veloces del mundo (www.top500.org)
- No mide el rendimiento completo de un sistema computacional; simplemente mide el rendimiento para resolver un problema particular (no sintético)



# LINPACK (cont)



- Reporta  $R_{\text{max}}$ : GFLOPS sostenido, y  $R_{\text{peak}}$ : GFLOPS teórico.
- $R_{\text{peak}}$ : cuenta el número de sumas y multiplicaciones (precisión completa) que pueden ser terminadas en un tiempo dado.
- Ejemplo: La Cray Y-MP/8 tiene un ciclo de reloj de 6 ns, durante el cual se puede completar una suma y una multiplicación. Luego

$$R_{\text{peak}} = \frac{2 \text{ op.}}{1 \text{ ciclo}} \times \frac{1 \text{ ciclo}}{6 \times 10^{-9} \text{ s}} = 333 \text{ MFLOPS}$$

- Si se usan 8 procesadores,  $R_{\text{peak}} = 2.6 \text{ GFLOPS}$
- $\blacksquare$   $R_{\text{max}}$  reporta el rendimiento para el problema más grande que se pueda correr en el computador.



#### Midiendo el tiempo de una aplicación



Rendimiento

Los siguientes son factores involucrados en la medición del tiempo:

- **Resolución**: Representa la precisión del sistema de medición. Por ejemplo, el *reloj de software* (clock) en un sistema operativo puede tener resolución de 0.001 segundos.
- Exactitud: Representa la cercanía del valor medido al verdadero. Se puede cuantificar en términos del error de la medición.
- **Granularidad**: Es la unidad de software que se quiere medir:
  - 1. granularidad gruesa: programa
  - 2. granularidad media: función
  - 3. granularidad fina: instrucción
- Complejidad: Nos dice cuán difícil es obtener la medición.



# Ejemplo de métodos



Método	Resolución	Exactitud	Granularidad	Complejidad
Reloj de pulsera	0.01 s	0.5 s	proceso	fácil
Comando date	0.02~s	0.2 <i>s</i>	proceso	fácil
Comando time	0.02~s	0.2 <i>s</i>	proceso	fácil
prof y gprof	10~ms	20~ms	funciones	moderada
clock()	10-30 $ms$	15-30 <i>ms</i>	instrucción	moderada
Contadores del				
procesador	0.4-4 $\mu s$	1-8 $\mu s$	instrucción	muy difícil

- La elección de un método dependerá de factores tales como:
  - ◆ Obetivo de la medición
  - Herramientas disponibles
  - ♦ Esfuerzo necesario
  - etc.



#### Tiempo de reloj



Rendimiento

- El tiempo de reloj mide el tiempo total desde que se somete el proceso a ejecución hasta que termina.
- Se puede usar el reloj de pulsera o comandos como time y date

■ El reloj de pulsera y el comando date entregan el tiempo total considerando tiempos de procesador, tiempos de espera, tiempos de I/O, etc.




#### El comando time



Rendimiento

- time retorna el tiempo transcurrido (elapsed time) entre la invocación del proceso hasta el término.
- time retorna tres tiempos:
  - 1. tiempo real (real)
  - 2. tiempo ususario (usr)
  - 3. tiempo sistema (sys)
- El tiempo real es el tiempo transcurrido o total
- El tiempo usuario es el tiempo que el proceso se ejecuta en modo usuario
- El tiempo sistema es el tiempo que el proceso se ejecuta en modo kernel



\$ time sleep 60

real 1m0.006s

user 0m0.000s

sys 0m0.000s



#### **EL llamado al sistema** times()



Rendimiento

```
#include <sys/times.h>
clock_t times(struct tms *buf);
```

times() almacena los tiempos actuales de un proceso en la estructura struct tms apuntada por buf.

```
struct tms {
    clock_t tms_utime; /* user time */
    clock_t tms_stime; /* system time */
    clock_t tms_cutime; /* user time of children */
    clock_t tms_cstime; /* system time of children */
};
```

- El comando time retorna valores entregados por el llamado al sistema times()
  - el tiempo usuario es la suma de tms\_utime y tms\_cutime,
  - el tiempo del sistema la suma de tms\_stime y tms\_cstime.
- clock\_t son *ticks* del system timer
- Para convertir a tiempo, necesitamos conocer el número de ticks por segundo







```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

main() {
    printf("Ticks = %ld\n", sysconf(_SC_CLK_TCK));
}

$ gcc -o tikcs1 ticks1.c
$ ./ticks1
Ticks = 100
```



#### Ejemplo de times()



```
#include <stdlib.h>
#include <sys/times.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
struct tms mytime;
main() {
    ... // aqui va todo el codigo
    times(&mytime);
    printf("User = %f\n", (double) mytime.tms_utime/sysconf(_SC_CLK_TCK));
    printf("Sys = %f\n", (double) mytime.tms_stime/sysconf(_SC_CLK_TCK));
}
$ time ./zoom -i ../../rostro183x150.raw -o junk.raw -f 183 -c 150 -z 64
User = 1.400000
Sys = 2.640000
real
      0m4.231s
        0m1.400s
user
        0m2.724s
sys
```



#### Otro ejemplo



```
include <stdlib.h>
#include <sys/times.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
struct tms mytime;
main() {
    sleep(300);
    times(&mytime);
    printf("User = %f\n", (double) mytime.tms_utime/sysconf(_SC_CLK_TCK));
    printf("Sys = %f\n", (double) mytime.tms_stime/sysconf(_SC_CLK_TCK));
}
$ ./times
User = 0.000000
Sys = 0.000000
```



#### El llamado al sistema clock()



- clock() retorna el tiempo de procesador usado hasta el momento por el proceso
  #include <time.h>
  clock\_t clock(void);
- El valor retornado es de tipo clock\_t; para obtener el tiempo en segundos dividimos por CLOCKS\_PER\_SEC.
- Según POSIX, CLOCKS\_PER\_SEC debe ser 1000000, independientemente de la resolución real del reloj.
- Note que clock() no distingue entre tiempo usuario o del sistema.



#### Otros ticks???



```
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>

main() {
    printf("Ticks = %ld\n", CLOCKS_PER_SEC);
}

$ ./ticks2
Ticks = 1000000
```



#### **Ejemplo de** clock()



```
#include <sys/times.h>
#include <time.h>
clock_t timestart, timeend;
main() {
    timestart = clock(); // registramos el tiempo hasta el momento
    ... // aqui va todo el codigo
    timeend = clock() // registramos el tiempo hasta el final
    printf("Total = %f\n", (double) (timeend-timestart)/(double)CLOCKS_PER_SEC);
}
$ ./zoom -i ../../rostro183x150.raw -o junk.raw -f 183 -c 150 -z 64
Total = 4.040000
```



#### ¿Y cómo medir el rendimiento paralelo?



- El tiempo de ejecución de una aplicación paralela depende de muchos factores que no se encuentran en aplicaciones secuenciales
  - ◆ Latencia de comunicación entre procesadores
  - ◆ Balance de carga entre los nodos
  - Overhead de sincronización
  - Heterogeniedad de los procesadores
  - Adaptación del algoritmo a la topología de red





#### Rendimiento paralelo y Speedup



Rendimiento

- Cuando hablamos de análisis de rendimiento de una aplicación paralela, implicamos un análisis de un programa con respecto a una arquitectura paralela particular.
- Es la combinación de algoritmo y arquitectura la que define el rendimiento del sistema
- La medición del rendimiento de un sistema ha sido opacada por la necesidad de saber "cuánto más rápido corre nuestro programa en el computador paralelo"
- La forma más básica de medir dicho beneficio es el **speedup**:

$$\mathsf{Speedup} = \frac{T_s}{T_p}$$

donde  $T_s$  es el tiempo de ejecución secuencial y  $T_p$  es el tiempo de ejecución paralelo.

- ¿Son  $T_s$  y  $T_p$  resultados del mismo algoritmo?
- ¿Son  $T_s$  y  $T_p$  resultados de la misma arquitectura?
- Existen al menos 5 definiciones de Speedup



#### Speedup asimptótico real



Rendimiento

$$S_{\text{AsimptoticoReal}}(n) = \frac{t_{\text{serial}}^{\text{best}}(n)}{t_{\text{parallel}}^{Q}(n)}$$

donde  $t_{\rm serial}^{\rm best}(n)$  es la complejidad asimptótica del mejor algoritmo secuencial conocido para un problema de tamaño n, y  $t_{\rm parallel}^Q(n)$  es la complejidad del algoritmo paralelo Q asumiendo que dispone de un número infinito de procesadores.

- También conocido como **Speedup analítico**
- Si se usan tiempos reales de ejecución se llama Speedup medido
- Independiente del número de procesadores
- Cambia con el tiempo, a medida que se encuentran mejores algoritmos secuenciales

Ejemplo: Existe un algoritmo paralelo de multiplicación de matrices que demora  $O(\log n)$  en un computador hipercubo de  $n^3/\log n$  procesadores. Se ha demostrado que este tiempo es el mejor, aún cuando se usen más procesadores. ¿Pero cuál es el mejor algoritmo secuencial para multiplicar matrices? Asumiendo  $O(n^\alpha)$ , obtenemos

$$S_{\mathsf{AsimptoticoReal}}(n) = \frac{n^{\alpha}}{\log n}$$

# п

#### Speedup absoluto



$$S_{
m Absoluto} = rac{ ext{tiempo para resolver I usando el mejor algoritmo secuencial y el procesador más veloz}{ ext{tiempo para resolver I usando programa Q y P procesadores}$$

- En primera instancia, esta medida pareciera muy importante, pues mide cuánto más rápido mi solución paralela es respecto de la mejor solución serial (algoritmo + procesador)
- Es posible disponer del mejor algoritmo (hasta ahora conocido) para un problema, pero ¿disponemos del procesador más veloz del mundo?
- Los computadores en la lista de los 100 más veloces del mundo usan procesadores "lentos"; por lo tanto es posible medir speedup absoluto menor que 1.
- Ejemplo: se encuentra en la literatura<sup>1</sup> que un nCube1 de 64 procesadores se demora seis veces más que un Cray2 monoprocesador en realizar una operación de *template matching* sobre una imagen de  $256 \times 256$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>S. Ranka and S. Sahni, Image template matching on MIMD hypercube multicomputers, *J. Parallel and Distributed Computing*, 10, 1990, pp. 79-84



# Speedup real



$$S_{\mathsf{Real}} = \frac{\mathsf{tiempo} \; \mathsf{para} \; \mathsf{resolver} \; \mathsf{I} \; \mathsf{usando} \; \mathsf{el} \; \mathsf{mejor} \; \mathsf{algoritmo} \; \mathsf{secuencial} \; \mathsf{y} \; \mathsf{1} \; \mathsf{procesador}}{\mathsf{tiempo} \; \mathsf{para} \; \mathsf{resolver} \; \mathsf{I} \; \mathsf{usando} \; \mathsf{programa} \; \mathsf{Q} \; \mathsf{y} \; \mathsf{P} \; \mathsf{procesadores}}$$

- Note que:
  - Speedup asimptótico real usa infinitos procesadores
  - lacktriangle Speedup real usa P procesadores
- Es posible calcular el speedup real usando complejidades. Ejemplo: El algoritmo secuencial más veloz para sumar dos matrices de  $n \times n$  es  $O(n^2)$ ; si el programa paralelo toma  $O(n^2/P)$  usando  $P \le n^2$  procesadores con memoria compartida, el **Speedup real analítico** es O(P).
- **Speedup real medido** se obtiene midiendo los tiempos de ejecución del mejor algoritmo secuencial y del programa paralelo.
- Muchas veces es imposible medir el speedup real en un sistema de memoria distribuida, pues la memoria disponible en un nodo no es suficiente.



# Speedup real (cont)



Rendimiento

También es posible calcularlo usando carga de trabajo (incluye comunicación e I/O) En el ejemplo anterior, leer dos matrices y escribir el resultado demora  $3n^2$  operaciones. Si la velocidad del procesador es V, entonces la suma secuencial es  $n^2/V$ . El computador paralelo toma  $2n^2/(VP)$  en sumar, comunicar y overhead. Luego el speedup real es:

$$\frac{3n^2 + n^2/V}{3n^2 + n^2/(VP)} = \frac{3 + 1/V}{3 + 1/(VP)}$$

- A medida que se usa más procesadores, es posible que la solución paralela use más comunicación (y overhead) y el speedup real comenzaría a decaer.
- Además, note que en el caso anterior, si P>2 el speedup aumenta si usamos procesadores más lentos.
- Sin embargo, el tiempo de ejecución paralelo disminuye.

Mejorar el speedup real debiera ser un objetivo secundario a reducir el tiempo de ejecución paralelo



# Speedup relativo



$$S_{\mathsf{Relativo}}(I,P) = \frac{\mathsf{tiempo\ para\ resolver\ I\ usando\ programa\ Q\ y\ 1\ procesador}}{\mathsf{tiempo\ para\ resolver\ I\ usando\ programa\ Q\ y\ P\ procesadores}}$$

- No siempre es posible estar seguro que uno tiene el mejor algoritmo secuencial; speedup relativo usa el mismo programa paralelo Q y un procesador para reportar el tiempo secuencial.
- Sobreestima el speedup cuando el programa secuencial es ineficiente cuando corre en un procesador
- Por limitaciones de memoria, a veces es imposible correr programas en un sólo procesador
- Favorece programas paralelos que son ineficientes cuando se ejecutan en 1 procesador



#### Fallas en Speedup relativo



Rendimiento

- Considere un programa para multiplicar dos matrices de  $n \times n$  en un computador paralelo de P procesadores conectados como periféricos a un procesador maestro (sin I/O). Se sabe que el tiempo para transferir las matrices a los procesadores y recuperar el resultado toma  $3n^2$ .
  - El tiempo para multiplicar las matrices es  $n^3/(VP)$ , donde V es la velocidad de un procesador (en términos de operaciones por segundo) y  $P \le n^2$ . Luego el speedup relativo es

$$S_{\text{relativo}} = \frac{n^3/V}{3n^2 + n^3/(VP)} = \frac{n}{3V + n/P}$$

- Plop! Speedup mejora si usamos procesadores más lentos...
- Suponga que la multiplicación es ineficiente, es decir hace más trabajo de lo necesario.

$$S_{\text{relativo}} = \frac{kn^3/V}{3n^2 + kn^3/(VP)} = \frac{n}{3V/k + n/P}$$

la cual es una función creciente en k