

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA Computación de Alto Rendimiento


COMPUTACION DE ALTO RENDIMIMIENTO

Secciones Críticas y Exclusión Mutua

Problemas asociados a la concurrencia

El problema de la sección Crítica

- Cuando un proceso accede a un dato (o recurso) compartido decimos que éste es un recurso crítico y la parte de programa que lo usa se llama sección crítica SC
- La ejecución de secciones críticas deben ser <u>mutuamente exclusivas: en cualquier instante sólo un</u> <u>proceso puede ejecutar la SC.</u>
- Todos los procesos necesitan de un "permiso" antes de entrar en la SC.



Conceptos asociados al problema de la sección Crítica

- La parte de código antes de la SC se denomina <u>sección</u>
 <u>de entrada</u>.
- La parte código que sigue a la SC se denomina <u>sección</u>
 <u>de salida</u>.
- El problema de la SC consiste en establecer un <u>protocolo</u> de utilización del recurso independiente del orden y la velocidad de ejecución de los procesos.

Soluciones?

- Asumimos que la velocidad relativa de ejecución de un proceso es != 0
- Estructura general de un proceso

```
repeat
sección de entrada
section crítica SC
sección de salida
sección restante SR
forever
```

 Soluciones: debemos describir las secciones de entrada y de salida.

Requisitos para la Exclusión Mutua

- Sólo un proceso debe tener permiso para entrar en la sección crítica por un recurso en un instante dado.
- No puede permitirse el interbloqueo o la inanición.
- Cuando ningún proceso esta en su sección crítica, cualquier proceso que solicite entrar en la suya debe poder hacerlo sin dilación.
- No se deben hacer suposiciones sobre la velocidad relativa de los procesos o el numero de procesadores.
- Un proceso permanece en su sección crítica solo por un tiempo finito.

Tipos de solución

- Soluciones software puras
 - Responsabilidad de cada proceso para llevar la coordinación con los otros.
- Soluciones hardware
 - se asume la existencia de instrucciones especiales a nivel del procesador
- Soluciones a nivel del SO (semáforos)
 - Se disponen de <u>funciones y estructuras</u> de datos a disposición del programador

Soluciones software puras (Lenguajes que implementan concurrencia Ej. ADA, JAVA, etc

- Consideraremos 2 procesos
 - Algoritmos 1 (Decker)
 - Algoritmo 2 no válido
 - Algoritmo 3 válido (algoritmo de Peterson)
- Generalización a n procesos
 - Algoritmo de Lamport ("panadero")
- Notación
 - Dos procesos: P0 y P1
 - Mas generalmente tendremos dos procesos Pi Pj (i != j)

Algoritmo 1 (Decker)

- La variable compartida <u>turno</u> se inicializa a i o a j antes de jecutar Pi
- La SC de Pi se ejecuta si turno = i
- Pi está en espera "activa" si Pj está dentro de su SC. Exclusión mutua ok!
- Existe una alternancia estricta. El ritmo de ejecución depende del mas lento.
- Si un proceso falla dentro o fuera (while) de su SC el <u>otro nunca</u> <u>podrá entrar a su SC. !!!!!!!</u>

```
Process Pi:
repeat
while(turno!=i){};
SC
turno:=j;
SR
forever
```

Algoritmo 2 (Ej. de solución no válida)

- Une variable booleana(0,1)
 por Proceso: flag[0] y flag[1]
 inicializadas a FALSE
- Pi indica que desea entrar en su zona crítica haciendo : flag[i]:=true
- Exclusión mutua ok ?
- Si uno falla fuera de la SC el otro no está bloqueado BIEN !!:
- Consideremos la secuencia:
 - T0: flag[0]:=true
 - T1: flag[1]:=true
- Ambos procesos están en su SC
 NO SIRVE !!!!

```
Process Pi:
repeat
  flag[i]:=true;
while(flag[j]){};
    SC
  flag[i]:=false;
    SR
forever
```

Algoritmo 3 (Peterson)

- Inicio: flag[0]:=flag[1]:=fal se turno:= i o j
- El deseo de entrar en la zona crítica se indica con flag[i]:=true
- flag[i]:= false en la sección de salida.
- Si P0 y P1 intentan simultáneamente entrar en su SC se lo impide la variable <u>turno</u>

```
Process Pi:
repeat
  flag[i]:=true;
  turno:=j;
  do {} while
  (flag[j]and turno=j);
    SC
  flag[i]:=false;
    SR
forever
```

Algoritmo 3: prueba

Exclusion mutua :

- Pi y Pj estarían ambos en su SC si flag[0] = flag[1] = false y solamente si turno != j en ambos (imposible)
- Pi no puede entrar en su SC si se mantiene en el bucle while() con la condición: flag[j] = true and turn = j. (imposible)
- Pj no está interesado en entrar en su SC. Este caso es imposible porque implica flag[j] = false

Solución a n procesos: algoritmo de Lamport (panadería)

- Antes de ejecutar la SC cada proceso recoge un número. Aquel que tenga el número mas pequeño entra en la SC.
- Si Pi y Pj tienen el mismo número:
 - si i<j Pi entrará primero, si no Pj
- Pi pone su número a 0 en la Sec. de Salida
- Notación:
 - (a,b) < (c,d) si a < c o si a = c y b < d
 - max(a0,...ak) es un número b tal que:
 - -b >= ai para i=0,..k

algoritmo de la panadería (cont.)

- Variables globales:
 - choosing: array[0..n-1] of boolean;
 - inicializado a false
 - number: array[0..n-1] of integer;
 - inicializados a 0
- Validez:
 - Si Pi está dentro SC es que Pk ha escogido un number[k]!= 0, y (number[i],i) < (number[k],k)

El algoritmo de la panadería (cont.)

```
Process Pi:
repeat
  choosing[i]:=true;
  number[i]:=max(number[0]..number[n-1])+1;
  choosing[i]:=false;
  for j:=0 to n-1 do {
    while (choosing[j]) {};
    while (number[j]!=0
       and (number[j],j)<(number[i],i)){};
  SC
  number[i]:=0;
  SR
forever
```

Desventajas de las soluciones soft.

- Los Pi que desean entrar en la SC están en Espera Activa, consumen CPU
- Es preferible bloquear (suspender) los procesos que están esperando a entrar en la SC.

Soluciones hardware : desactivación de interrupciones

- Monoprocesador: la exclusión mutua está garantizada mas la eficacia se deteriora: dentro de la SC es imposible entrelazar la ejecución de varios procesos
- Multiprocesador: la exclusión mutua no está garantizada (los mecanismos de interrupción son locales)
- No es una solución aceptable

```
Process Pi:
repeat
disable interrupts
critical section
enable interrupts
remainder section
forever
```

Soluciones hardware: instrucciones particulares

- Normal: El acceso a una misma dirección de memoria no se puede hacer mediante varios procesos.
- Extensiones: Disponibilidad de instrucciones máquina que ejecutan 2 acciones (ej: test & set) sobre la misma variable de manera atómica (indivisible)
- La ejecución de de esta instrucción es mutuamente exclusiva incluso si tenemos varios procesadores
- Necesitamos algoritmos mas complejos para satisfacer las 3 exigencias principales del problema de la sección crítica

Deshabilitar interrupciones

- Monoprocesador. No hay mecanismos de interrupción entre procesadores en el que pueda basarse la exclusión mutua.
- Se añade al kernel la posibilidad de deshabilitar las interrupciones por un proceso.
- Un proceso continuara ejecutándose hasta que solicite un servicio del sistema operativo o hasta que sea interrumpido.
- Para garantizar la exclusión mutua es suficiente con impedir que un proceso sea interrumpido.
- Se limita la capacidad del procesador para intercalar programas.

Instrucciones especiales de máquina

- Multiprocesador compartiendo memoria principal.
- Al acceder a una posición de memoria, se excluye cualquier otro acceso a la misma posición (exclusión mutua).
- Con esta instrucción se facilita la creación de semáforos.

```
Instrucción TEST&SET

booleano TS (int i){
    if (i == 0) {
        i = 1;
        return cierto;
    } else return falso;
}
```

Instrucción test and set

Ejemplo

```
/* program mutualexclusion */
const int nproc = //number of processes;
int cerrojo;
                                                                Ejecución de varios
void main() {
                                                               procesos en paralelo
    cerrojo = 0;
    parallel begin (P(1), P(2), ..., P(n))
                                                                  El único proceso que
                                                                   puede entrar en su
                                                                 sección crítica es aquel
void P(int i) {
                                                                    que encuentre la
    while (true) {
                                                                 variable cerrojo igual a
           while (!testset(cerrojo))
                /* do nothing */;
                                                                    Al salir de la sección
           /* critical section */;
                                                                       crítica vuelve a
            cerrojo = 0; ←
                                                                    establecer el valor de
           /* remainder */;
                                                                         cerrojo a 0
```

Instrucción Exchange

Utilizada en procesadores Intel

```
void exchange (int register, int memory)
{
  int temp;
  temp = memory;
  memory = register;
  register = temp;
}
```

 Se realiza un intercambio entre un registro del procesador y una posición de memoria

Instrucción Exchange

Ejemplo

```
/* program mutualexclusion */
int const n = /* number of processes*/;
int cerrojo;
                                                                   Se inicializa cerrojo a 0
void main()
    cerrojo = 0; ←
    parbegin (P(1), P(2), ..., P(n));
                                                                    El único proceso que
                                                                    puede entrar en su
void P(int i) {
                                                                   sección crítica es aquel
    int llavei = 1;
                                                                     que encuentre la
    while (true) {
                                                                   variable cerrojo igual a
        do exchange (llavei, cerrajo)
                                                                           0
        while (llavei != 0);
        /* critical section */;
                                                                    Al salir de la sección
        cerrojo = 0;
        /* remainder */;
                                                                      crítica vuelve a
                                                                   establecer el valor de
                                                                        cerrojo a 0
```

Ventajas de las Instrucciones Máquina

 Aplicable a uno o varios procesadores y a cualquier número de procesos.

Algoritmo simple.

 Puede utilizarse con múltiples secciones críticas cada una de ellas con una variable distinta.

Inconvenientes de las Instrucciones Máquina

 Existe espera activa: consumo de procesador durante la espera.

 Posible inanición: no existe un método de elección del proceso a entrar.