# МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

УТВЕРЖДЕН ЯЦИТ.00020-03 90 01-ЛУ

### СРЕДСТВО КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ "ВЕРБА-ОW" версия 6.1.2

| Подп. и дата  | Библиотеки<br>Инструкция по встраиванию<br>ЯЦИТ.00020-03 90 01 |
|---------------|--|
| Инв. № дубл.  | Листов 80  |
| Взам. инв. №  |  |
| Подп. и дата  |  |
| Инв. Nº подл. |  |

### **АННОТАЦИЯ**

Данный документ содержит описание интерфейса библиотек WBOTHO и WSIGNO версии 6.1.2. Библиотеки предназначены для шифрования файлов и областей оперативной памяти (WBOTHO), формирования и проверки электронной цифровой подписи (WBOTHO, WSIGNO).

Библиотеки WBOTHO и WSIGNO входят в состав прикладного программного обеспечения (ППО) СКЗИ "Верба-ОW", функционирующего в среде Windows 9x, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, OC Windows Server 2008 на ПЭВМ, совместимых с IBM PC с процессором Intel Pentium и выше.

Документ предназначен для системных программистов как руководство по встраиванию библиотек в различное прикладное программное обеспечение.

## СОДЕРЖАНИЕ

| 1.                  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИБЛИОТЕК ШИФРОВАНИЯ И ПОДПИСИ   |    |  |
|---------------------|--|----|--|
| 2.<br>ПОДПІ         | ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ШИФРОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФ   |    |  |
| 2.1                 | Защита данных с помощью криптографических преобразований   | 7  |  |
| 2.1.1               | Алгоритм криптографического преобразования   | 8  |  |
| 2.1.2               | Пара: открытый и закрытый ключи шифрования   | 8  |  |
| 2.2                 | Электронная цифровая подпись   | 9  |  |
| 3.                  | варианты поставок библиотек шифрования и подписи   | 11 |  |
| 4.                  | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕК WBOTHO, WSIGNO  | 12 |  |
| 4.1                 | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ WBOTHO   | 12 |  |
| 4.2                 | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ WSIGNO   | 12 |  |
| 5.                  | ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ППО СКЗИ "ВЕРБА-OW"  | 14 |  |
| 5.1                 | Идентификация абонента в сети обмена конфиденциальной информацией  | 14 |  |
| 5.2                 | Ключевая информация  |    |  |
| 5.3                 | Ключевая информация на гибком ключевом диске   |    |  |
| 5.4                 | Структура ключевых дисков  |    |  |
| 5.4.1               | Г Структура ключевого диска для подписи  | 16 |  |
| 5.4.2               | Р Структура совмещенного ключевого диска   | 16 |  |
| 5.5                 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НОСИТЕЛЕЙ   | 17 |  |
| Touch-              | Мемоry, смарт-карт, USB ключей   | 17 |  |
| 5.5.1               | ,  |    |  |
| <i>Бер</i><br>5.5.2 | ба-ОW"<br>? Структура ключевых данных на Touch-Memory и смарт-карте                                      |    |  |
| 5.6                 | Хранение закрытых ключей на жестком диске  |    |  |
| 5.7                 | Открытые ключи и справочники   |    |  |
| 5.8                 | ПРАВИЛА УКАЗАНИЯ ПУТИ К КЛЮЧАМ И СПРАВОЧНИКАМ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ  |    |  |
| 6.                  | СОСТАВ БИБЛИОТЕК ШИФРОВАНИЯ И ПОДПИСИ  |    |  |
| 6.1                 | Состав библиотек   |    |  |
| 6.2                 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ  |    |  |
| 6.2.1               |  |    |  |
| 7.                  | ВСТРАИВАНИЕ БИБЛИОТЕК  |    |  |
| 7.1                 | Каталог с СКЗИ   | 24 |  |
| 7.2                 | Подготовка ключевой информации   |    |  |
| 7.2.1               |  |    |  |
| 7.2.2               | •  |    |  |
| 7.3                 | Установка ПО для хранения и доступа к ключевой информации  |    |  |
| 7.3.1               |  |    |  |
| 7.3.2<br>Vista      | библиотека WSIGNO и WBOTHO для Windows NT, Windows 2000, Windws XP, Windows 2003, OC Windows Server 2008 |    |  |
| 7.4                 | ЗАГОЛОВОЧНЫЕ ФАЙЛЫ (INCLUDE)   |    |  |
| 7.5                 | Порядок запуска программ, использующих библиотеки  |    |  |
| 8.                  | ОПИСАНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ФУНКПИЙ БИБЛИОТЕК ШИФРОВАНИЯ И ПОЛ  |    |  |

| 8.1           | Диагностика ошибочных ситуаций  |    |
|---------------|---|----|
| 8.2           | ФУНКЦИИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ С БИБЛИОТЕКОЙ                       | 26 |
| 8.3           | Шифрование файлов   | 27 |
| 8.3.1         |   |    |
| 8.3.2         | Расшифрование файлов  | 28 |
| 8.3.3         | Получение идентификатора ключа абонента, зашифровавшего файл                  | 28 |
| 8.3.4         | Получение списка получателей зашифрованного файла                             | 29 |
| 8.3.5         |   |    |
| 8.3.6         | Расшифрование файлов (расширенное)  | 30 |
| 8.4           | Шифрование блока памяти   | 31 |
| 8.4.1         | 11  |    |
| 8.4.2         | Расшифрование блока памяти  | 32 |
| 8.4.3         | Получение идентификатора абонента, зашифровавшего блок памяти                 | 32 |
| 8.4.4         | Получение списка получателей зашифрованного блока памяти                      | 32 |
| 8.4.5         | Зашифрование блока памяти (расширенное)                                       | 33 |
| 8.4.6         | Расшифрование блока памяти (расширенное)                                      | 34 |
| 8.5           | Получение имитовставки  | 35 |
| 8.5.1         | Получение имитовставки для файла на ключе связи                               | 35 |
| 8.5.2         | Получение имитовставки для файла на пароле                                    | 35 |
| 8.5.3         | Получение имитовставки для файла на главном ключе                             | 35 |
| 8.5.4         | Получение имитовставки для блока памяти на ключе связи                        | 36 |
| 8.5.5         | Получение имитовставки для блока памяти на пароле                             | 36 |
| 8.6           | Формирование случайного числа   | 37 |
| 8.7           | ЗАГРУЗКА И УДАЛЕНИЕ КЛЮЧА ПОДПИСИ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ                       | 37 |
| 8.7.1         | Загрузка ключа подписи в оперативную память                                   | 37 |
| 8.7.2         | Удаление ключа подписи из оперативной памяти                                  | 38 |
| 8.8           | Подпись и проверка подписи файла  | 38 |
| 8.8.1         | Подпись файла с добавлением подписи в конец подписываемого файла              | 38 |
| 8.8.2         | Подпись файла с сохранением ЭЦП в отдельном файле                             | 39 |
| 8.8.3         |   |    |
| 8.8.4         | Проверка подписи, добавленной в конец исходного файла (расширенная)           | 40 |
| 8.8.5         | Проверка подписи, сохраненной в отдельном файлефайственный в отдельном файле  | 41 |
| 8.8.6         | Удаление подписи, добавленной в конец исходного файла                         | 42 |
| 8.8.7         | Получение информации о подписанном файле                                      | 42 |
| 8.9           | Подпись и проверка подписи блока памяти                                       | 43 |
| 8.9.1         |   |    |
| 8.9.2         |   |    |
| 8.9.3         |   |    |
| 8.9.4         | Проверка подписи блока памяти, добавленной в конец исходного блока            | 46 |
| 8.9.5         | · · ·   |    |
| 8.9.6         | 1 1   |    |
| 8.9.7         |   |    |
| 8.9.8<br>X.50 | Проверка подписи под сообщением в формате PKCS#7 с использованием сертификата |    |
| 8.9.9         | Удаление подписи, добавленной в конец блока памяти                            | 50 |
| 8.9.1         |   |    |
| 8.10          | ХЭШИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ И ОБЛАСТЕЙ ПАМЯТИ  |    |
| 8.10.         |   |    |
| 8.10.         |   |    |
| 8.11          | Потоковые функции хэширования   |    |
| 8.11.         |   |    |

| 8.11. | 2 Уничтожение объекта хэширования  | 52         |
|-------|--|------------|
| 8.11. | 3 Хэширование потоковых данных   | 53         |
| 8.11. | 4 Получение значения хэш-функции от потоковых данных                           | 53         |
| 8.11. | 5 Дублирование объекта хэширования   | 54         |
| 8.12  | ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАБОТЕ СКЗИ                              | 54         |
| 8.13  | Удаление файла   | 55         |
| 9.    | ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ                   | 56         |
| 9.1   | Структура сертификата открытого ключа  | 56         |
| 9.2   | Структура справочников   | 56         |
| 9.2.1 | Структура справочника открытых ключей шифрования                               | 56         |
| 9.2.2 | Структура справочника открытых ключей подписи                                  | 56         |
| 9.3   | ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ  | 57         |
| 9.3.1 | Получение атрибутов открытого ключа по его идентификатору                      | 57         |
| 9.3.2 | Получение идентификатора открытого ключа по его текстовым атрибутам            | <i>5</i> 8 |
| 9.3.3 | Получение идентификатора ключа, прогруженного в драйвере                       | <i>5</i> 8 |
| 9.3.4 | Получение идентификатора ключа, хранящегося на сменном носителе                | 58         |
| 9.3.5 | Добавление открытого ключа в справочник  | 59         |
| 9.3.6 | Удаление открытого ключа из справочника по идентификатору                      | 60         |
| 9.3.7 | Удаление открытого ключа из справочника по его порядковому номеру              | 61         |
| 9.3.8 | Удаление имитовставки на открытый ключ по его порядковому номеру в справочнике | 61         |
| 9.3.9 | Получение списка открытых ключей справочника                                   | 62         |
| 9.3.1 | 0 Проверка открытого ключа   | 63         |
| 9.3.1 | I Проверка открытого ключа по порядковому номеру                               | 63         |
| 9.3.1 | 2 Проверка хэш-значения на открытый ключ                                       | 64         |
| 9.3.1 | 3 Выработка имитовставки для справочника                                       | 65         |
| 9.3.1 | 4 Проверка целостности справочника   | 65         |
| 9.3.1 | 5 Считывание открытого ключа из справочника в память                           | 66         |
| 9.3.1 | б Перевод открытого ключа из резервного в действующий                          | 67         |
| 9.3.1 | 7 Проверка целостности открытого ключа   | 67         |
| 9.4   | Дополнительные функции для обеспечения доступа к закрытым ключам на ЖМД        | 68         |
| 9.4.1 | Пользовательские функции   | 68         |
| 9.4.2 | Загрузка ключей  | 68         |
| 9.4.3 | Выгрузка ключей из драйвера  | 68         |
| 9.4.4 | Получение списка ключей, загруженных в драйвер                                 | 69         |
| 10.   | ФУНКЦИИ ГЕНЕРАЦИИ КЛЮЧЕЙ   | 71         |
| 10.1  | Загрузка лицензии  | 71         |
| 10.2  | Выгрузка лицензии  | 71         |
| 10.3  | Генерация ключей   | 71         |
| 10.4  | Генерация ключей, предназначенных для хранения на ЖМД                          | 72         |
| 10.5  | Получение параметров алгоритмов формирования/проверки ЭЦП.                     | 74         |
| ПРИЛО | ОЖЕНИЕ 1. СПИСОК КОДОВ ВОЗВРАТА  | 76         |
| ПРИЛО | ОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ В КОНСОЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИІ              | <b>78</b>  |
| ПЕРЕЧ | ЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ   | 79         |

## 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИБЛИОТЕК ШИФРОВАНИЯ И ПОДПИСИ

Библиотеки WBOTHO, WSIGNO входят в состав ППО СКЗИ "Верба-ОW", функционирующего в среде Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, OC Windows Server 2008 на ПЭВМ, совместимых с IBM PC с процессором Intel Pentium и выше

Алгоритм шифрования выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 28147-89 "СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. ЗАЩИТА КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ".

Цифровая подпись выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 34.10-94 и ГОСТ Р 34.10-2001 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА БАЗЕ АСИММЕТРИЧНОГО КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА".

Функция хэширования выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 34.11-94 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ФУНКЦИЯ ХЭШИРОВАНИЯ".

Размер файла при зашифровании округляется до кратного восьми в большую сторону и увеличивается на (51 +число получателей \* 48) байт. Общий размер зашифрованного файла не должен превышать  $4\Gamma$ б (4294967295 байт).

Размер области памяти при зашифровании увеличивается на (37 + число получателей \* 48) байт.

Размер файла или области памяти увеличивается на 98 байт при первой подписи и на 87 байта при каждой последующей подписи. Общий размер подписанного файла не должен превышать 2Гб (2147483647 байт).

Производительность СКЗИ "Верба-OW" на различных типах ПЭВМ представлена в документе ЯЦИТ.00020-02 30 01 "СКЗИ "Верба-OW". Формуляр".

Ключевая система для шифрования ориентирована на обеспечение возможности парновыборочной связи каждого абонента сети друг с другом с использованием открытого распределения ключей.

Длина ключей шифрования: открытого при использовании алгоритма Диффи-Хеллмана на экспоненциальной логике—1024 бита, на эллиптических кривых — 512 бит; закрытого — 256 бит.

Длина ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП): закрытый ключ – 256 бит; открытый ключ – 1024 бита для алгоритма ГОСТ Р 34.10-94 и 512 бит для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001.

Ключи для шифрования и формирования подписи хранятся на ключевых носителях — дискетах 3.5", носителях (таблетках) Touch-Memory, смарт-картах, а также на USB-носителях (iKey 1000, iKey 3000, eToken R2, eToken Pro, ruToken, Шипка). При работе с СКЗИ используется два вида ключевых носителей:

- ключевой носитель для подписи дискета, таблетка Touch-Memory, смарт-карта с ключами подписи, USB носители;
- совмещенный ключевой носитель дискета, таблетка Touch-Memory, смарт-карта, USB носители с ключами шифрования и подписи одновременно.

Возможно хранение закрытых ключей шифрования и подписи на ЖМД.

Библиотеки ППО СКЗИ "Верба-OW" предоставляют пользователю следующие дополнительные возможности:

- файл может быть подписан 1-255 корреспондентами;
- файл или область памяти могут быть зашифрованы нескольким корреспондентам;
- пользователь (администратор) может корректировать справочники открытых ключей шифрования и подписи.

Развитая система контроля шифратора и обработка ошибочных ситуаций обеспечивают надежную работу библиотеки и анализ неисправностей.

## 2. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ШИФРОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

#### 2.1 ЗАЩИТА ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Защита данных с помощью криптографических преобразований — одно из возможных решений проблемы обеспечения безопасности информации.

СКЗИ "Верба-OW" реализует следующие криптографические преобразования: шифрование, имитозащита и электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

Шифрование данных производится с целью скрыть содержание представляемой ими информации. Зашифрованные данные становятся доступными только для того, кто знает соответствующий ключ, с помощью которого можно расшифровать сообщение, и поэтому похищение зашифрованных данных без знания ключа является бессмысленным занятием.

Имитозащита обеспечивает надежное установление фактов случайного или преднамеренного искажения информации в процессе ее хранения или передачи по каналам связи.

Электронно-цифровая подпись подтверждает авторство и целостность электронной документации.

Криптография обеспечивает надежную защиту данных. Однако необходимо понимать, что ее применение не является абсолютным решением всех проблем защиты информации. Для эффективного решения проблемы защиты информации необходим целый комплекс мер, который включает в себя соответствующие организационно-технические и административные мероприятия, связанные с обеспечением правильности функционирования технических средств обработки и передачи информации, а также установление соответствующих правил для обслуживающего персонала, допущенного к работе с конфиденциальной информацией.

Основными компонентами криптографии являются данные, криптографическое преобразование и ключ:

- *данные* при зашифровании исходными данными будет сообщение, а результирующими зашифрованное сообщение. При расшифровании они меняются местами. Сообщения могут быть различных типов: текст, видеоизображение и т. п.
- криптографическое преобразование под криптографическим преобразованием понимают преобразование данных при помощи алгоритма шифрования или выработки электронноцифровой подписи. Считается, что криптографическое преобразование известно всем, но, не зная ключа, с помощью которого пользователь закрыл сообщение, практически невозможно восстановить содержание сообщения или подделать электронно-цифровую подпись.
- ключ шифрования (ключ связи) конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования данных. В СКЗИ "Верба-ОW" в качестве ключей используются бинарные последовательности определенной длины.

Термин «шифрование» объединяет в себе два процесса: зашифрование и расшифрование информации.

Если зашифрование и расшифрование осуществляются с использованием одного и того же ключа, то такой алгоритм криптографического преобразования называется симметричным, в противном случае — асимметричным.

В СКЗИ «Верба-OW» используется симметричный алгоритм криптографического преобразования (см. подробнее 2.1.1).

Важно исключить доступ к ключам шифрования посторонних лиц, так как любой, кто обладает ключом шифрования, может прочитать зашифрованное Вами сообщение.

В СКЗИ «Верба-ОW» используется механизм открытого распределения ключей, при котором для формирования ключа связи используется пара ключей: открытый и закрытый ключи шифрования (см. подробнее 2.1.2).




Рис. 1. Шифрование данных

#### 2.1.1 Алгоритм криптографического преобразования

В СКЗИ «Верба-OW» используется симметричный алгоритм криптографического преобразования данных, определенный ГОСТ 28147-89. Данный алгоритм предназначен для аппаратной и программной реализации и удовлетворяет необходимым криптографическим требованиям.

ГОСТ 28147-89 предусматривает несколько режимов работы алгоритма криптографического преобразования. В СКЗИ «Верба-ОW» используется алгоритм шифрования, основанный на принципе гаммирования, который подразумевает процесс наложения по определенному закону гаммы шифра на открытые данные (под гаммой понимается псевдослучайная двоичная последовательность, вырабатываемая по заданному алгоритму).

ГОСТ 28147-89 также определяет процесс выработки имитовставки. Имитовставка — это последовательность данных фиксированной длины, которая вырабатывается по определенному правилу из открытых данных и ключа шифрования. Выработка имитовставки обеспечивает защиту информации от случайных или преднамеренных искажений.

Имитовставка передается по каналу связи вместе с зашифрованным сообщением. Поступившие зашифрованные данные расшифровываются, и из полученных блоков данных вырабатывается контрольная имитовставка, которая затем сравнивается с имитовставкой, полученной из канала связи. В случае несовпадения имитовставок все расшифрованные данные считаются ложными.

#### 2.1.2 Пара: открытый и закрытый ключи шифрования

В последнее время широкое распространение получили криптографические системы с открытым распределением ключей. В таких системах каждый пользователь формирует два ключа: открытый и закрытый. Закрытый ключ шифрования должен храниться в тайне. Открытый ключ шифрования не является секретным и может быть опубликован для использования всеми пользователями системы, которые обмениваются сообщениями. Знание открытого ключа шифрования не дает практической возможности определить закрытый ключ.

СКЗИ «Верба-OW» является системой с открытым распределением ключей. Каждый пользователь вырабатывает свой закрытый ключ, из которого затем с помощью некоторой процедуры формируется открытый ключ. Открытые ключи объединяются в справочник.

- В СКЗИ «Верба-ОW» ключ зашифрования совпадает с ключом расшифрования. При зашифровании сообщения і-ым абонентом для j-ого абонента общий секретный ключ связи вырабатывается на основе закрытого ключа шифрования i-ого абонента и открытого ключа шифрования j-ого абонента. Соответственно, для расшифрования этого сообщения j-ым абонентом формируется секретный ключ связи на основе закрытого ключа шифрования j-ого абонента и открытого ключа шифрования i-ого абонента. Таким образом, для обеспечения связи с другими абонентами каждому пользователю необходимо иметь:
  - собственный закрытый ключ шифрования;
  - открытые ключи шифрования пользователей сети конфиденциальной связи, объединенные в справочники.

Примем следующее соглашение. Абонента, который зашифровывает сообщение, будем в дальнейшем называть отправителем; абонента, который расшифровывает закрытое сообщение — получателем.

#### 2.2 ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ

Электронная цифровая подпись — это средство, позволяющее на основе криптографических методов надежно установить авторство и подлинность электронного документа.

Электронная цифровая подпись позволяет заменить при безбумажном документообороте традиционную печать и подпись. При построении цифровой подписи вместо обычной связи между печатью или рукописной подписью и листом бумаги выступает сложная математическая зависимость между электронным документом, закрытым и открытым ключами. Практическая невозможность подделки электронной цифровой подписи опирается на очень большой объем определенных математических вычислений.

Проставление подписи под документом не меняет самого документа, она только дает возможность проверить подлинность и авторство полученной информации.




Рис. 2. Электронная цифровая подпись

В СКЗИ «Верба-ОW» реализована система электронной цифровой подписи на базе криптографического алгоритма, соответствующего ГОСТ Р 34.10-94 и алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001. Выбор алгоритма производится автоматически в зависимости от типа закрытых и открытых ключей.

Закрытый ключ подписи используется для выработки электронной цифровой подписи. Только сохранение пользователем в тайне своего закрытого ключа гарантирует невозможность подделки злоумышленником документа и цифровой подписи от имени заверяющего.

Открытый ключ подписи вычисляется, как значение некоторой функции от закрытого ключа, но знание открытого ключа не дает возможности определить закрытый ключ. Открытый ключ может быть опубликован и используется для проверки подлинности подписанного документа, а также для предупреждения мошенничества со стороны заверяющего в виде отказа его от подписи документа.

При работе с СКЗИ «Верба-OW» каждый пользователь, обладающий правом подписи, самостоятельно формирует личные закрытый и открытый ключи подписи. Открытые ключи подписи всех пользователей объединяются в справочники открытых ключей сети конфиденциальной связи.

Каждому пользователю, обладающему правом подписи, необходимо иметь:

- закрытый ключ подписи;
- справочник открытых ключей подписи пользователей сети.

Электронная цифровая подпись вырабатывается на основе электронного документа, требующего заверения, и закрытого ключа. Вначале производится «сжатие» документа с помощью функции хэширования (ГОСТ Р 34.11-94 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ФУНКЦИЯ ХЭШИРОВАНИЯ»). Однонаправленная хэш-функция получает на входе исходное сообщение произвольной длины и преобразует его в хэш-значение фиксированной длины (256 бит согласно ГОСТ Р 34.11-94). Значение хэш-функции сложным образом зависит от содержания документа, но не позволяет восстановить сам документ. Хэш-функция чувствительна к всевозможным изменениям в тексте. Кроме того, для данной хэш-функции практически нельзя подобрать два исходных сообщения, которые могут иметь одно и то же хэш-значение или, что то же самое, одну и ту же цифровую подпись. Далее, к полученному хэш-значению применяется некоторое математическое преобразование, в результате которого и получается собственно цифровая подпись электронного документа.

При проверке подписи проверяющий должен располагать открытым ключом пользователя, поставившего подпись. Проверяющий должен быть полностью уверен в подлинности открытого ключа (а именно в том, что имеющийся у него открытый ключ соответствует открытому ключу конкретного

пользователя). Процедура проверки подписи состоит из вычисления хэш-значения документа и проверки некоторых соотношений, связывающих хэш-значение документа, подпись под этим документом и открытый ключ подписавшего пользователя. Документ считается подлинным, а подпись правильной, если эти соотношения выполняются. В противном случае подпись под документом считается недействительной.

Для разрешения споров между отправителем и получателем информации, связанных с возможностью искажения пересылаемого документа или открытого ключа проверки подписи, достоверная копия этого ключа может выдаваться третьей стороне (арбитру) и применяться им при возникновении конфликта между отправителем и получателем.

Для контроля целостности и подлинности справочников открытых ключей используется процедура выработки имитовставки, определяемая ГОСТ 28147-89.

## 3. ВАРИАНТЫ ПОСТАВОК БИБЛИОТЕК ШИФРОВАНИЯ И ПОДПИСИ

В зависимости от среды и потребностей пользователя возможны различные варианты поставок библиотек ППО СКЗИ "Верба-ОW".

*Примечание*. Состав различных поставляемых комплектаций СКЗИ "Верба-ОW" описан в документе ЯЦИТ.00020-02 30 01 "СКЗИ "Верба-ОW". Формуляр".

Все реализованные криптографические функции по назначению объединяются в две библиотеки:

- WBOTHO библиотека, содержащая функции шифрования, выработки имитовставки, выработки случайного числа, формирования электронной цифровой подписи, проверки подписи и выработки значения хэш-функции, а также функции работы со справочниками открытых ключей;
- WSIGNO библиотека, содержащая функции формирования электронной цифровой подписи, проверки подписи и выработки значения хэш-функции, а также функции работы со справочниками открытых ключей.

Дальнейшее описание интерфейса библиотек построено следующим образом. Назначение и состав библиотек указываются в зависимости от набора функций, реализованных в библиотеках, т. е. для WBOTHO, WSIGNO. Описание конкретных функций дается одновременно для всех библиотек.

## 4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕК WBOTHO, WSIGNO

#### 4.1 Основные функции библиотеки WBOTHO

Библиотека WBOTHO обеспечивает выполнение следующих функций:

- зашифрование/расшифрование информации на уровне файлов;
- зашифрование/расшифрование области памяти;
- формирование имитовставки для файлов и областей памяти;
- формирование случайного числа;
- подпись файла (ЭЦП добавляется в конец подписываемого файла или записывается в отдельном файле);
- подпись области памяти (ЭЦП добавляется в конец области памяти или сохраняется отдельно);
- проверку ЭЦП файла;
- проверку ЭЦП области памяти;
- удаление подписи;
- хэширование файлов и областей памяти.

Библиотека предоставляет возможность формирования и корректировки справочников открытых ключей шифрования и подписи. Библиотека WBOTHO обеспечивает выполнение следующих функций при работе со справочниками открытых ключей:

- добавление открытого ключа в справочник;
- удаление открытого ключа из справочника (по идентификатору или порядковому номеру);
- получение списка всех открытых ключей указанной серии;
- получение атрибутов открытого ключа по идентификатору и наоборот;
- проверка справочника открытых ключей;
- проверка открытого ключа;
- контроль целостности справочника открытых ключей.

#### 4.2 Основные функции библиотеки WSIGNO

Библиотека WSIGNO обеспечивает выполнение следующих криптографических функций:

- подпись файла (ЭЦП добавляется в конец подписываемого файла или в отдельный файл);
- подпись области памяти (ЭЦП добавляется в конец области памяти или записывается в указанный блок памяти);
- проверку ЭЦП файла;
- проверку ЭЦП области памяти;
- удаление подписи;
- выработка хэш-значения для файла;
- хэширование файлов и областей памяти.

Библиотека предоставляет возможность формирования и корректировки справочников открытых ключей подписи. Библиотека WSIGNO обеспечивает выполнение следующих функций при работе со справочниками:

- добавление открытого ключа в справочник;
- удаление открытого ключа из справочника (по идентификатору или порядковому номеру);
- получение списка всех открытых ключей указанной серии;
- получение атрибутов открытого ключа по идентификатору и наоборот;
- проверка справочника открытых ключей;

- проверка открытого ключа;
- контроль целостности справочника открытых ключей.

# 5. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ППО СКЗИ "ВЕРБА-ОW"

## **5.1** Идентификация абонента в сети обмена конфиденциальной информацией

Каждой ключевой серии, используемой в конфиденциальной связи, защищенной СКЗИ "Верба-OW", присваивается номер SSSSS. Размер приватной сети конфиденциальной связи не может превышать 10000 абонентов. СКЗИ "Верба-OW" поддерживает глобальную сеть конфиденциальной связи, которая содержит всех абонентов приватных сетей и абонентов, имеющих в своих идентификаторах номер серии в диапазоне от A00000 до ZZZZZZ.

Абоненты внутри глобальной сети различаются по номерам вида XXXXSSSSSYY, внутри отдельной подсети — по номерам вида XXXXYY. Номера внутри отдельной сети распределяются Центром управления ключевой системы (ЦУКС). Составляющая XXXX определяет номер ключевого носителя для шифрования и может принимать значение от 0000 до 9999, номер YY называется личным кодом и может принимать значения от 00 до 99.

Таким образом, пользователи, обладающие правом шифрования, идентифицируются внутри подсети по номерам вида XXXX, где XXXX— номер ключевого носителя для шифрования; пользователи, обладающие правом подписи— по номерам вида XXXXYY, где XXXX— номер ключевого носителя для шифрования, YY— личный код.

#### 5.2 КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дискета, на которой хранятся ключи, называется ключевой дискетой (ключевым диском). Ключи на ключевой дискете хранятся в файлах с фиксированными именами.

При работе ключевой диск, как любой гибкий диск, может быть поврежден. Во избежание потери ключевой информации рекомендуется хранить рабочую копию ключевой дискеты. Ключи и их копии изготавливаются администраторами с использованием APM AБ-O.

#### 5.3 КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ГИБКОМ КЛЮЧЕВОМ ДИСКЕ

На дискете каждый ключ хранится в отдельном файле с фиксированным именем. При дальнейшем описании названия ключей и имена файлов будут определять один и тот же объект.

При работе библиотеки используют следующие ключевые файлы:

Таблица 1. Ключевые файлы, используемые библиотеками

| Библиотека | WBOTHO       | WSIGNO      |
|------------|--------------|-------------|
| Ключевые   | GK.DB3       | GK.DB3      |
| файлы      | UZ.DB3       | UZ.DB3      |
|            | KS           | CKDI        |
|            | KS_XXXX      | VERSION.HEX |
|            | CKD          | XXXXYY.FSG  |
|            | CKDI         | XXXXYY.HSG  |
|            | VERSION.HEX  | XXXXYY.LFX  |
|            | SECRET.KEY   |             |
|            | SEC_XXXX.KEY |             |
|            | XXXX.PUB     |             |
|            | XXXXYY.FSG   |             |
|            | XXXXYY.HSG   |             |
|            | XXXXYY.LFX   |             |

Кратко поясним назначение используемых ключей:

- главный ключ GK.DB3 служит для инициализации датчика случайных чисел и для шифрования ключей CKD и CKDI;
- узел замены UZ.DB3 долговременный ключевой элемент;
- закрытый ключ шифрования SECRET.KEY хранится на ключевом носителе и служит для формирования ключа связи для шифрования сообщения;
- *индивидуальный ключ* шифрования закрытого ключа шифрования СКD служит для хранения закрытого ключа шифрования на жестком диске, выработки имитовставок на открытые ключи из справочника открытых ключей шифрования;
- закрытый ключ шифрования, подготовленный к хранению на жестком диске SEC\_XXXX.KEY выполняет функции закрытого ключа шифрования и хранится на жестком диске;
- открытый ключ шифрования XXXX.PUВ служит для формирования ключа связи для шифрования открытых данных;
- закрытый ключ подписи XXXXYY.FSG хранится на ключевом носителе и служит для формирования электронной подписи документа;
- *индивидуальный ключ* шифрования закрытого ключа подписи СКDI служит для хранения закрытого ключа подписи на жестком диске, выработки имитовставок на открытые ключи подписи из справочника открытых ключей подписи;
- закрытый ключ подписи, подготовленный к хранению на жестком диске XXXXYY.HSG выполняет функции закрытого ключа подписи и хранится на жестком диске;
- открытый ключ подписи XXXXYY.LFX служит для проверки электронной цифровой подписи;
- сетевой ключ KS хранится на ключевом носителе, является общим для ключей одной серии и используется в процессе шифрования;
- сетевой ключ KS\_XXXX хранится на жестком диске. Представляет собой ключ KS, зашифрованный на ключе CKD;
- файл VERSION.HEX содержит номер версии ключевого носителя.

### 5.4 СТРУКТУРА КЛЮЧЕВЫХ ДИСКОВ

#### 5.4.1 Структура ключевого диска для подписи

Ключевой диск для подписи имеет следующую структуру:




Рис. 3. Структура ключевых данных диска для подписи

Директории DB1 и DB2, а также директории HD1 и HD2 полностью дублируют друг друга. В директории HD1 (HD2) размещаются ключи, предназначенные для хранения на жестком диске. Файл NUMP содержит строку с полным номером ключа подписи в формате XXXXSSSSSYY.

#### 5.4.2 Структура совмещенного ключевого диска

На совмещенном ключевом диске хранятся ключи шифрования и подписи. Совмещенный ключевой диск имеет структуру:




Рис. 4. Структура ключевых данных совмещенного диска

## 5.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НОСИТЕЛЕЙ TOUCH-MEMORY, СМАРТ-КАРТ, USB КЛЮЧЕЙ

## 5.5.1 Виды ключевых носителей Touch-Memory, смарт-карт, USB ключей используемых СКЗИ "Верба-OW"

Данная библиотека допускает работу с ключевыми носителями типа Touch-Memory, смарт-карта и USB ключами типа iKey и eToken. Перечень имен допустимых ключевых устройств (считывателей ключевых носителей) приведен в файле KEY DEV.H.

#### 5.5.2 Структура ключевых данных на Touch-Memory и смарт-карте

На совмещенном ключевом носителе Touch-Memory (смарт-карте, USB ключах) хранятся номера закрытых ключей шифрования и подписи (соответствуют файлам NUM и NUMP) и следующие ключи:

- главный ключ;
- узел замены;
- закрытый ключ шифрования;
- закрытый ключ подписи;
- индивидуальный ключ шифрования закрытого ключа шифрования;
- индивидуальный ключ шифрования закрытого ключа подписи;
- сетевой ключ.

Данные на ключевых носителях Touch-Memory, смарт-картах и USB ключах хранятся в последовательном формате.

#### 5.6 ХРАНЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ

СКЗИ "Верба-ОW" предусматривает возможность работы библиотечных функций с ключами, хранящимися на жестком диске. Закрытый ключ шифрования и закрытый ключ подписи хранятся на жестком диске в защищенном виде. Закрытые ключи зашифровываются на специальных, так называемых индивидуальных ключах (СКD — для ключей шифрования, СКDI — для ключей подписи), которые в свою очередь зашифровываются на главном ключе (GK.DB3). Подготовленные к хранению на жестком диске закрытые ключи (XXXX.HSG, KS\_XXXX и SEC\_XXXX.KEY) копируются с ключевого диска на жесткий диск в каталог, имя которого должно удовлетворять правилам указания пути к ключам (см. 5.8). Для получения доступа к закрытым ключам на ЖМД необходимо прогрузить в память (драйвер ASYNCR) индивидуальные ключи с помощью программ ASRKEYW.EXE.

Ключевая система СКЗИ "Верба-ОW" позволяет также работать с группами из нескольких ключей шифрования на ЖМД, зашифрованными на одном ключе СКD называемом индивидуальным ключом администратора. В этом случае для получения доступа ко всем ключам группы достаточно загрузить индивидуальный ключ администратора. Для формирования групп ключей SEC\_XXXX.КЕУ, зашифрованных на ключе администратора, используются специальные опции программы APM AБ-О.

Хранение ключей на жестком диске обеспечивает более быструю работу функций библиотеки при большом потоке обрабатываемых сообщений. Так же допускается загрузка нескольких *индивидуальных ключей* в драйвер ASYNCR (более подробно см. раздел 7 и п. 9.4 "Дополнительные функции для обеспечения доступа к закрытым ключам на ЖМД...").

#### 5.7 ОТКРЫТЫЕ КЛЮЧИ И СПРАВОЧНИКИ

Открытый ключ можно использовать только в том случае, если достоверно известны его подлинность и авторство, подтверждаемые сертификатом (здесь: сертификат — бумажный бланк, заверенный печатью и подписью ЦУКС, на котором распечатаны открытый ключ и реквизиты пользователя). Важно защищать открытые ключи от искажений и подделок.

Открытые ключи шифрования и подписи хранятся в справочниках открытых ключей шифрования и подписи, соответственно. Открытые ключи представлены в виде записей, в которых указываются номер ключа, данные об абоненте, тип ключа (действующий, резервный, скомпрометированный) и сам ключ.

На рабочих местах СКЗИ "Верба-ОW" с одним и тем же справочником могут работать несколько пользователей с независимой проверкой целостности справочника. Для контроля целостности и подлинности справочников используется процедура выработки имитовставки. Для каждого пользователя создается свой файл с имитовставками, имя которого совпадает с номером закрытого ключа (шифрования или подписи). Имитовставки создаются для каждого открытого ключа из справочника и записываются последовательно в файл с имитовставками. Справочник при этом не меняется. Для справочников открытых ключей шифрования и подписи имитовстакви вырабатываются на ключах СКD и СКDI соответственно. При выполнении функций, требующих наличие справочников происходит автоматическая проверка имитовставки на каждый используемый открытый ключ. Ключи для проверки справочников должны быть загружены в слот 0 драйвера ASYNCR.

Справочник с открытыми ключами шифрования хранится в файле LPUB.SPR, имитовставки на каждый открытый ключ шифрования— в файлах XXXX.IMP, справочник с открытыми ключами подписи хранится в файле LFAX.SPR, имитовставки на каждый открытый ключ подписи— в файлах XXXXYY.IMM.

### 5.8 ПРАВИЛА УКАЗАНИЯ ПУТИ К КЛЮЧАМ И СПРАВОЧНИКАМ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ

Для указания пути к закрытым ключам шифрования и подписи, хранящимся на ключевом ГМД, строка полного пути должна иметь вид: "A:\\" или "B:\\", в зависимости от того, в какой дисковод установлена ключевая дискета. Полный путь ("A:\\DB1\\" или "B:\\DB1\\") достроится автоматически.

Для работы с ключевыми носителями на Touch-Memory, смарт-картах или USB ключах необходимо использовать предопределенные строки, описанные в файле KEY\_DEV.H (Например, если ключи шифрования и/или подписи берутся с носителя Touch-Memory, поддерживаемого контроллером "Аккорд" модификации 4+, то строка полного пути должна иметь вид: "ТМ:А4.Р").

Закрытые ключи, предназначенные для хранения на жестком диске должны быть переписаны из каталога HD1 на ключевом ГМД в каталог SSSSS на ЖМД (SSSSS - номер серии закрытого ключа). Для указания пути к закрытым ключам, хранящимся на жестком диске используется путь к каталогу SSSSS. Например, если закрытые ключи хранятся в каталоге C:\VERBA\KEY\SSSSS, то строка полного пути должна иметь вид: "C:\\VERBA\KEY\\".

Справочники открытых ключей должны находиться в подкаталогах OPENKEY\SSSSS\ для ключей шифрования и FAXKEY\SSSSS\ для ключей подписи (SSSSS - номер серии открытых ключей). Для указания пути к справочнику используется путь к каталогу FAXKEY (OPENKEY). Например, для справочника открытых ключей шифрования серии SSSSS, находящегося в каталоге C:\VERBA\OPENKEY\SSSSSS\, необходимо указать путь "C:\\VERBA\\"

## 6. СОСТАВ БИБЛИОТЕК ШИФРОВАНИЯ И ПОДПИСИ

## 6.1 Состав библиотек

Состав библиотек описан в следующей таблице:

Таблица 2. Состав библиотек шифрования и подписи

| Библиотека        | Состав       | Комментарии   |  |  |
|-------------------|--------------|---|--|--|
| библиотека WSIGNO |              |   |  |  |
| WSIGNO            | WSIGNO.DLL   | Динамическая библиотека.  |  |  |
|                   | WSIGNO.LIB   | Библиотека импорта (Microsoft Visual C++ 6.0).  |  |  |
|                   | VERBA.H      | Заголовочный файл с описанием функций и типов данных.   |  |  |
|                   | KEY_DEV.H    | Предопределенные имена для работы с ключевыми носителями на Touch-Memory и смарт-картах.                  |  |  |
|                   | ASRKEYW.EXE  | Программа, реализующая операции чтения и загрузки ключей с ключевых носителей в драйвер ASYNCR.           |  |  |
|                   | ASYNCR.VXD   | Драйвер хранения ключей для Windows 95/9х (Windows  |  |  |
|                   | (ASYNCR.SYS) | NT), реализует функции хранения ключевой информации и программного датчика случайных чисел.               |  |  |
|                   | ASRDLL.DLL   | Динамическая библиотека интерфейса драйвера хранения ключей.  |  |  |
|                   |              | Динамические библиотека для работы со сменными ключевыми носителями .                                     |  |  |
|                   |              | библиотека WBOTHO   |  |  |
| WBOTHO            | WBOTHO.DLL   | Динамическая библиотека.  |  |  |
|                   | WBOTHO.LIB   | Библиотека импорта (Microsoft Visual C++ 6.0).  |  |  |
|                   | VERBA.H      | Заголовочный файл с описанием функций и типов данных.   |  |  |
|                   | KEY_DEV.H    | Предопределенные имена для работы с ключевыми носителями на Touch-Memory и смарт-картах.                  |  |  |
|                   | ASRKEYW.EXE  | Программа, реализующая операции чтения и загрузки ключей с ключевых носителей в драйвер ASYNCR.           |  |  |
|                   | ASYNCR.VXD   | Драйвер хранения ключей для Windows 95/9x (Windows  |  |  |
|                   | (ASYNCR.SYS) | NT), реализует функции хранения ключевой информации и инициализации программного датчика случайных чисел. |  |  |
|                   | ASRDLL.DLL   | Динамическая библиотека интерфейса драйвера хранения ключей.  |  |  |
|                   |              | Динамические библиотека для работы со сменными ключевыми носителями .                                     |  |  |

#### 6.2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

## 6.2.1 Программа ASRKEYW - программа установки датчика случайных чисел и доступа к ключам

Программа **AsrkeyW.exe** предназначена для загрузки и выгрузки ключей в драйвер **Asyncr** с ключевых носителей: дискет, таблеток Touch-Memory, смарт-карт и инициализации датчика случайных чисел.

Для работы программы необходимо наличие установленных библиотек СКЗИ "Верба-ОW". (Программа загружает необходимые ей библиотечные модули из *системного каталога* Windows, куда их помещает инсталлятор).

При первом (после загрузки ОС) запуска программы, высвечивается окно, в котором пользователю предлагается инициализировать датчик случайных чисел путем перемещения мыши в окне программы или нажатия на произвольные клавиши. Процесс инициализации отображается на экране (Рис. 5).




Рис. 5. Инициализация ДСЧ

**Примечание**. В пункте меню **Опции\Автоинициализация ДСЧ** имеется возможность устанавливать режим автоматический инициализации ДСЧ через программно-аппаратный комплекс (АПК) Аккорд 4+. Окно инициализации ДСЧ (Рис. 5) при этом высвечиваться не будет.

После выполнения описанных выше действий пользователь должен завершить инициализацию ДСЧ. Для этого необходимо выбрать устройство для чтения ключей, установить ключевой носитель и нажать кнопку "Загрузить" (Рис. 6).




Рис. 6. Загрузка ключей

*Примечание*. Завершить инициализацию ДСЧ можно также, воспользовавшись библиотечной функцией **InitKey** (см. п. 9.4.2).

В меню программы представлены пункты "Опции" и "?".

В пункте "?" можно получить информацию о программе и инсталлированной СКЗИ.

В пункте "Опции" предлагаются следующие возможности:

- Обновление экрана обновление окна со списком загруженных ключей;
- **Автоинициализация** ДСЧ инициализация ДСЧ с использованием случайной последовательности считанной с АПК Аккорд 4+.




Рис. 7. Отображение загруженных ключей

Кнопка "Загрузить" загружает ключи с выбранного ключевого устройства в первый свободный слот драйвера **Asyncr** (см. п. 9.4.2). Свободные слоты ищутся по возрастанию номеров от 0 до 15. Загружаться могут ключевые носители для шифрования, подписи и совмещенные. Номера слотов и идентификаторы загруженных ключей отображаются на экране (см. Рис. 7).

Кнопка "Выгрузить" выгружает всю информацию из выделенного слота.

Кнопка "Выгрузить все" выгружает ключи из всех слотов драйвера Asyncr.

Кнопка "Выход" завершает работу программы.

Запуск программы **AsrkeyW.exe** может производиться с параметрами. Например: **AsrkeyW.exe param**, где **param** может быть одним из символов: I, U, R или S. Коды возврата программы соответствуют кодам, возвращаемым библиотечными функциями СКЗИ "Верба-ОW".

**Внимание**. При запуске программы с параметрами вывод диалоговых окон производится только при необходимости "ручной" инициализации ДСЧ, иначе на дисплей ничего не выводится.

Список параметров программы AsrkeyW.exe:

- **I** загрузка ключа в слот 0. Если слот уже загружен, то код возврата равен E REDEFINE;
- U загрузка ключа в слот 0 с предварительной очисткой слота;
- **R** выгрузка ключа из слота 0;
- S выполняется только инициализация ДСЧ без загрузки ключа.

#### 7. ВСТРАИВАНИЕ БИБЛИОТЕК

Для того чтобы использовать криптографические функции библиотек шифрования и подписи, необходимо предварительно:

- подготовить необходимую ключевую информацию;
- установить программное обеспечение хранения и доступа к ключевым структурам.

#### 7.1 КАТАЛОГ С СКЗИ

Для простоты и удобства использования СКЗИ "Верба-ОW" рекомендуется создать каталог с СКЗИ, в котором будут храниться файлы ППО СКЗИ "Верба-ОW". Каталог с СКЗИ может иметь следующую структуру: каталог со справочниками открытых ключей, каталог с закрытыми ключами, подготовленными для хранения на жестком диске, модули, входящие в состав СКЗИ "Верба-ОW":



Рис. 8. Возможная структура каталога с СКЗИ

#### 7.2 ПОДГОТОВКА КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

#### 7.2.1 Каталог со справочниками открытых ключей

Если Вы формируете справочник самостоятельно, создайте подкаталог в каталоге с СКЗИ, в котором Вы будете хранить справочники открытых ключей шифрования и (или) подписи (см. 5.7, 9). Формируйте справочник, добавляя записи открытых ключей с помощью функций библиотек (см. 9).

#### 7.2.2 Каталог для хранения закрытых ключей

В каталоге с СКЗИ создайте подкаталог для закрытых ключей, подготовленных для хранения на жестком диске. В подкаталоге для хранения закрытых ключей создайте подкаталоги с именами, совпадающими с номерами серий закрытых ключей (SSSSS). Скопируйте в подкаталог SSSSS содержимое директории HD1 с соответствующего гибкого ключевого диска.

#### 7.3 УСТАНОВКА ПО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ДОСТУПА К КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

#### 7.3.1 библиотеки WSIGNO и WBOTHO для Windows 9x и Windows ME

ПО для хранения и организации доступа к ключевой информации состоит из программы AsrKeyW, драйвера ASYNCR.VXD (с интерфейсной библиотекой ASRDLL.DLL) и вспомогательными библиотеками и драйверами для работы с ключевыми носителями типа Touch-Memory и смарт-карта. Установка всего ПО осуществляется автоматически при инсталляции СКЗИ. При этом .exe и .dll модули, входящие в состав СКЗИ записываются в системный каталог Windows 9x/ME (System). В тот же каталог помещается драйвер ASYNCR.VXD

## 7.3.2 библиотека WSIGNO и WBOTHO для Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, OC Windows Server 2008

ПО для хранения и организации доступа к ключевой информации состоит из программы AsrKeyW, драйвера ASYNCR.SYS (с интерфейсной библиотекой ASRDLL.DLL) и вспомогательными библиотеками и драйверами для работы с ключевыми носителями типа Touch-Memory и смарт-карта. Установка всего ПО осуществляется автоматически при инсталляции СКЗИ. При этом .exe и .dll модули, входящие в состав СКЗИ записываются в системный каталог Windows NT(2000,XP,2003,Vista, OC Windows Server 2008) (System32). Драйвер ASYNCR.SYS помещается в подкаталог System32\Drivers основного каталога Windows NT.

#### 7.4 ЗАГОЛОВОЧНЫЕ ФАЙЛЫ (INCLUDE)

Для использования функций библиотек СКЗИ в прикладном программном обеспечении, написанном на С или С++, в исходный текст ПО должны быть включены заголовочные файлы (\*.Н) в которых описаны библиотечные функции и типы используемых данных. Например:

```
#include "VERBA.H"
#include "VERB_GEN.H"
#include "KEY_DEV.H"
```

В проект пользовательского ПО может включаться соответствующая библиотека импорта обеспечивающая автоматическое подключение динамической библиотеки при загрузке пользовательского приложения.

#### 7.5 ПОРЯДОК ЗАПУСКА ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ БИБЛИОТЕКИ

Перед работой с библиотеками для инициализации ДСЧ и загрузки *индивидуальных ключей* необходимо запустить программу Asrkeyw.exe и выполнить предлагаемые программой действия. Программа позволяет работать с ключевыми носителями на ГМД, Touch-memory и смарт-картах. Программа позволяет также производить выгрузку ключей и получать справочную о загруженных ключах.

**Внимание.** Если *индивидуальные ключи* уже считаны в память, то использовать криптографические функции можно, не имея гибкого ключевого диска. Поэтому для защиты от несанкционированного использования СКЗИ после окончания сеанса работы необходимо выгрузить ключи из памяти драйвера, используя программу Asrkeyw или библиотечные функции. Кроме этого рекомендуется после окончания сеанса работы в Windows NT перезагрузить систему или остановить драйвер ASYNCR (например, командой **net stop asyncr**), а в Windows 95 перезагрузить систему.

# 8. ОПИСАНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ БИБЛИОТЕК ШИФРОВАНИЯ И ПОДПИСИ

Все описанные ниже функции, входят в библиотеку шифрования и подписи (WBOTHO). В библиотеку подписи (WSIGNO) входят функции, описанные в разделах Загрузка и удаление ключа подписи из оперативной памяти, Подпись и проверка подписи файла, Подпись и проверка подписи блока памяти, Хэширование файлов и областей памяти, а также функции инициализации и завершения работы с библиотекой подписи. Функции обработки ошибочных ситуаций и освобождения памяти, используемой при работе СКЗИ, включены во все библиотеки (WBOTHO и WSIGNO). Кроме того, в описании каждой функции явно указывается, в какую из библиотек она входит: (wbotho), (wsigno) или (wbotho, wsigno).

При описании параметров функций библиотек используется следующее соглашение: перед каждым из них стоит находится один из знаков (i), (o) или (i/o), указывающий на семантическое значение данного параметра.

- (i) обозначает, что через данный параметр передаются "входные" данные для функции. Например, (i)-параметр может быть числом или указателем на блок памяти, который содержит некоторые исходные данные.
- $(\mathbf{o})$  обозначает, что через данный параметр осуществляется доступ к результату работы функции, т. е. к ее "выходным" данным. Обычно  $(\mathbf{o})$ -параметр это указатель на область памяти, в которую помещаются вычисленные функцией данные.
  - (i/o) обозначает комбинацию (i) и (o).

#### 8.1 ДИАГНОСТИКА ОШИБОЧНЫХ СИТУАЦИЙ

Для диагностики ошибочных ситуаций функции библиотеки возвращают коды возврата. Полный список кодов ошибок приведен в Приложении 1. Также коды ошибок описаны в заголовочном файле verba.h. Функция возвращает нулевой код ошибки, если она успешно завершила работу. Любое ненулевое значение предполагает возникновение ошибочной ситуации, которая должна быть обработана особо.

Пример обработки возвращаемого значения:

```
err_code = CryptoInit(key_path, open_key_path);
switch(err_code)
{
  case NO_ERROR : break;
  case E_DRIVE : { printf("HE ЗАГРУЖЕН ДРАЙВЕР"); return 1;}
  case E_CONTROL : exit(1);
  default : return 1;
}
```

#### 8.2 ФУНКЦИИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ С БИБЛИОТЕКОЙ

Перед использованием функций зашифрования/расшифрования или формирования ЭЦП, необходимо выполнить функцию инициализации. Для этого в самом начале программы, использующей библиотеку шифрования и подписи, либо библиотеку подписи, надо вызвать функции для инициализации шифрования и (или) подписи, соответственно: CryptoInit(wbotho) и SignInit(wbotho, wsigno). Они проверяют работоспособность функций библиотеки, загрузку датчика случайных чисел, устанавливают пути к справочникам открытых ключей и указывают, откуда считывать закрытые ключи. Их прототипы выглядят следующим образом:

#### Функции имеют параметры:

- (i) pathToSecret указатель на строку полного пути к закрытым ключам шифрования и подписи;
- (i) pathToBase указатель на строку полного пути к структуре со справочниками открытых ключей шифрования или подписи.

Замечание. Функции инициализации не проверяют корректность задания путей. Соответствующие проверки выполняют функции, непосредственно работающие с ключевой информацией.

#### Например:

```
error_code = CryptoInit("C:\\VERBA_OW\\KEY\\", "C:\\VERBA_OW\\SPR\\");
if(error_code != NO_ERROR) return(1);
error_code = SignInit("C:\\VERBA_OW\\KEY\\", "C:\\VERBA_OW\\SPR\\");
if(error_code) return(1);
```

**Внимание.** Если функция инициализации в качестве кода возврата вернула любое ненулевое значение, использовать криптографические функции зашифрования/расшифрования или формирования ЭЦП нельзя.

В случае, когда вызывались функции SignInit или CryptoInit по окончании работы необходимо вызвать функции: CryptoDone(**wbotho**) и (или) SignDone(**wbotho**, **wsigno**). Функции имеют прототипы:

```
T16bit WINAPI CryptoDone (void);
T16bit WINAPI SignDone (void);
```

Пример обращения к функциям завершения работы с библиотекой:

```
if (CryptoDone()) return 1;
if(SignDone()) return 1;
```

#### 8.3 Шифрование файлов

#### 8.3.1 Зашифрование файлов

Для зашифрования файлов служит функция EnCryptFile(**wbotho**). (Рекомендуется вместо этой функции использовать функцию EnCryptFileEx).

```
T16bit WINAPI EnCryptFile (char *file_in,
char *file_out,
T16bit node_From,
P16bit node_To,
char *ser);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) file\_in указатель на строку полного пути к незашифрованному файлу;
- (i) file\_out указатель на строку полного пути к зашифрованному файлу;

**Внимание.** Размер файла при зашифровании округляется до кратного восьми в большую сторону, а затем увеличивается на (51 + число получателей \* 48) байт.

- (i) node\_From номер ключа шифрования отправителя (XXXX), представленный в виде числа типа unsigned short;
- (i) node\_To список номеров ключей получателей, который представляется строкой элементов, имеющих тип unsigned short, и оканчивается нулем (0);
- (i) ser указатель на строку длиной 6 символов с номером серии (SSSSS) открытых ключей шифрования получателей. Если в качестве значения этого параметра указать последовательность из шести нулевых символов (\0\0\0\0\0\0\0\0\0), т. е. зашифрованный файл предназначен для пользователей с тем же номером серии, что и у отправителя, то номер серии берется из драйвера хранения ключевой информации.

#### Пример вызова функции зашифрования:

#### 8.3.2 Расшифрование файлов

Для расшифрования файлов служит функция DeCryptFile(**wbotho**). (Рекомендуется вместо этой функции использовать функцию DeCryptFileEx).

```
T16bit WINAPI DeCryptFile (char *file_in, char *file_out, T16bit abonent);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) file\_in указатель на строку полного пути к зашифрованному файлу;
- (i) file\_out указатель на строку полного пути к расшифрованному файлу;
- (i) abonent номер ключа шифрования получателя (XXXX), представленный в виде числа типа unsigned short.

#### Пример вызова функции расшифрования:

```
error code = DeCryptFile("C:\\TEST.TST", "C:\\AUTOEXEC.BAT", 1);
```

#### 8.3.3 Получение идентификатора ключа абонента, зашифровавшего файл

Для получения идентификатора ключа абонента, зашифровавшего файл, служит функция GetFileSenderID(wbotho). Она имеет прототип:

```
T16bit WINAPI GetFileSenderID (char *path, char *sender id);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) path указатель на строку полного пути к зашифрованному файлу;
- (o) sender\_id указатель на строку длиной 11 байт, в которую записывается идентификатор зашифровавшего файл абонента в виде XXXXSSSSS.

#### Пример вызова функции расшифрования:

```
char my_ID[11];
memset(my_ID, 0, 11);
err code=GetFileSenderID("tst.tst", my ID);
```

#### 8.3.4 Получение списка получателей зашифрованного файла

Для получения списка получателей (абонентов, которые могут расшифровать данный закрытый файл), служит функция GetCryptKeysF(**wbotho**). При формировании списка получателей зашифрованного файла расшифрование и проверка правильности этого файла не производятся.

Функция GetCryptKeysF имеет прототип:

#### Функция имеет параметры:

- (i) file\_name указатель на строку полного пути к зашифрованному файлу;
- (o) abonents указатель на переменную, в которую возвращается число получателей;
- (o) user\_list список получателей файла file\_name, который имеет такую же структуру, как и в функции EnCryptFile, т. е. представлен строкой элементов, имеющих тип unsigned short, и оканчивающийся нулем (0).

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции GetCryptKeysF и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только user\_list обработан.

(o) ser — указатель на строку, куда возвращается номер серии (7 байт) ключей отправителей.

#### Пример использования функции GetCryptKeysF:

```
char ser[7];
error_code = GetCryptKeysF("C:\\TEST.TST", abonents, user_list, ser);
for(i = 0; i < *abonents; i++) printf("%u\n", *user_list[i]);
FreeMemory(user list);</pre>
```

#### 8.3.5 Зашифрование файлов (расширенное)

Функция EnCryptFileEx(**wbotho**) служит для зашифрования файлов. Функция не обращается к справочникам открытых ключей, также допускается шифрование между абонентами из различных ключевых серий. Функция имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI EnCryptFileEx (char *file_in,
char *file_out,
char * From,
void **open_keys_array,
unsigned short open_keys_quantity,
T32bit flags);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) file\_in указатель на строку полного пути к незашифрованному файлу;
- (i) file\_out указатель на строку полного пути к зашифрованному файлу;

**Внимание.** Размер файла при зашифровании округляется до кратного восьми в большую сторону, а затем увеличивается на (51 + число получателей \* 48) байт.

- (i) From указатель на строку с идентификатором ключа отправителя в формате XXXXSSSSSS;
- (i) open\_keys\_array указатель на массив указателей на открытые ключи получателей;
- (i) open\_keys\_quantity количество получателей (количество открытых ключей).
- (i) flags зарезервированный параметр.

#### Пример вызова функции зашифрования:

```
char From[11] = "0001910000";
static char key1_91[304];
static char key1_92[304];
void *open_keys_array[]={key1_91,key1_92};
...
err_code=ExtractKey(CRYPT_SPR,"0001910000",key1_91);
if(err_code) goto error;
err_code=ExtractKey(CRYPT_SPR,"0001920000",key1_92);
if(err_code) goto error;
...
err_code=EnCryptFileEx ("C:\\test.org","C:\\test.cry",From,open_keys_array, 2,0);
```

#### 8.3.6 Расшифрование файлов (расширенное)

Функция DeCryptFileEx(**wbotho**) служит для расшифрования файлов . Функция не обращается к справочникам открытых ключей, также функция позволяет расшифровать файл и в случае если ключевые серии отправителя и получателя различны . Функция имеет следующий прототип :

#### Функция имеет параметры:

- (i) file\_in указатель на строку полного пути к зашифрованному файлу;
- (i) file\_out указатель на строку полного пути к расшифрованному файлу;
- (i) abonent указатель на строку с идентификатором ключа получателя в формате XXXXSSSSSS;
- (i) pub\_key указатель на буфер с открытым ключом отправителя.

#### Пример вызова функции расшифрования:

```
char abonent[] = "0001920000";
char sender_ID[11];
char sender_key[304];
```

```
err_code=GetFileSenderID("C:\\test.cry", sender_ID);
if(err_code) goto error;
err_code=ExtractKey(CRYPT_SPR, sender_ID, sender_key);
if(err_code) goto error;
...
err_code=DeCryptFileEx ("C:\\test.cry", "C:\\test", abonent, sender_key);
...
```

#### 8.4 Шифрование блока памяти

#### 8.4.1 Зашифрование блока памяти

Для зашифрования блока памяти служит функция EnCryptMem(wbotho). (Рекомендуется вместо этой функции использовать функцию EnCryptMemEx.)

```
Tlen leng,

void *out_mem_buf,

Tlebit node_From,

Pl6bit node_To,

char *ser);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) in\_mem\_buf указатель на блок памяти, который должен быть зашифрован;
- (**i**) length длина блока;
- (o) out\_mem\_buf указатель на блок памяти, в котором нужно сохранить зашифрованные данные (отводится пользователем);

**Внимание.** При зашифровании блока памяти необходимо учесть, что размер зашифрованного блока памяти для каждого получателя увеличивается на длину заголовка (MEM\_TITLE\_LEN = 37) и длину ключа, используемого при массовой рассылке (KEY\_IN\_FILE\_LEN = 48). Таким образом, длина зашифрованного блока памяти увеличивается на (MEM\_TITLE\_LEN + KEY\_IN\_FILE\_LEN \* n) байт, где n — число получателей.

- (i) node\_From номер ключа шифрования отправителя (XXXX), представленный в виде числа типа unsigned short;
- (i) node\_To список номеров ключей шифрования получателей (должен быть представлен строкой элементов, имеющих тип unsigned short и оканчиваться нулем (0));
- (i) ser указатель на строку длинной 6 символов с номером серии (SSSSS) открытого ключа получателя; если в качестве значения этого параметра указать последовательность из шести нулевых символов ( $\langle 0 \rangle 0 \rangle 0 \langle 0 \rangle 0$ , то номер серии берется из драйвера хранения ключевой информации.

#### Пример вызова функции зашифрования:

```
char ser_To[7] = "000005";
node_To[0] = 2;
node_To[1] = 3;
node_To[2] = 0;
in_mem_buf = (char*)malloc(10);
out mem buf = (char*)malloc(10 + MEM_TITLE_LEN + KEY_IN_FILE_LEN * 2);
```

#### 8.4.2 Расшифрование блока памяти

Для расшифрования блока памяти служит функция DeCryptMem(**wbotho**). (Рекомендуется вместо этой функции использовать функцию EnCryptFileEx). которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI DeCryptMem (void *buffer,

PLen leng,

T16bit abonent);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i/o) buffer указатель на зашифрованный блок памяти, в который будут помещены расшифрованные данные при успешном выполнении функции;
- (i/o) leng указатель на переменную, в которой задается длина зашифрованного блока; после расшифрования длина открытых данных;
- (i) abonent номер ключа шифрования получателя (XXXX), представленный в виде числа типа unsigned short.

#### Пример вызова функции расшифрования:

```
leng = 10 + MEM_TITLE_LEN + KEY_IN_FILE_LEN * 2;
error_code = DeCryptMem(out_mem_buf, &leng, 1);
if(leng != 10) return 1;
```

#### 8.4.3 Получение идентификатора абонента, зашифровавшего блок памяти

Для получения идентификатора абонента, зашифровавшего блок памяти, служит функция GetMemSenderID(wbotho). Она имеет прототип:

```
T16bit WINAPI GetMemSenderID (void *mem_block,
Tlen leng,
LPSTR sender id);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) mem\_block указатель на зашифрованный блок памяти;
- (i) leng длина зашифрованного блока памяти;
- (o) sender\_id указатель на строку длиной 10 байт, в которую записывается идентификатор абонента.

#### Пример вызова функции расшифрования:

```
char my_ID[11];
memset(my_ID, 0, 11);
code=GetMemSenderID(buff, buff_leng, my_ID);
```

#### 8.4.4 Получение списка получателей зашифрованного блока памяти

Для зашифрованных блоков памяти, так же как и для зашифрованных файлов, определена функция GetCryptKeysM(wbotho), позволяющая получить список получателей (абонентов, которые могут расшифровать данный блок памяти). При формировании списка получателей зашифрованного блока памяти расшифрование и проверка правильности этого блока не производятся.

Функция GetCryptKeysM имеет прототип:

```
Tl6bit WINAPI GetCryptKeysM (void *block,

TLen leng,

Pl6bit abonents,

Pl6bit * user list, char *ser);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) buffer указатель на зашифрованный блок памяти;
- (i) leng длина зашифрованного блока;
- (o) abonents указатель на переменную, в которую записывается количество получателей;
- (o) user\_list список получателей зашифрованного блока, представленный строкой элементов, имеющих тип unsigned short, и оканчивающийся нулем (0).

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции GetCryptKeysM и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только user\_list будет обработан.

(o) ser — указатель на строку, в которую записывается номер серии (7 байт) открытых ключей отправителей.

#### Пример использования функции GetCryptKeysM:

```
char ser[7];
error_code = GetCryptKeysM(out_mem_buf, leng, abonents, user_list,ser);
for(i = 0; i < *abonents; i++) printf("%u\n", *user_list[i]);
FreeMemory(user_list);</pre>
```

#### 8.4.5 Зашифрование блока памяти (расширенное)

Функция EnCryptMemEx(**wbotho**) служит для зашифрования блока памяти. Функция не обращается к справочникам открытых ключей, также допускается шифрование между абонентами из различных ключевых серий . Функция имеет следующий прототип:

#### Функция имеет параметры:

- (i) in\_mem\_buf указатель на блок памяти, который должен быть зашифрован;
- (i/o) length указатель на переменную в которой передаётся длина блока памяти, в случае успешного завершения функциия записывает в эту переменную результирующую длину зашифрованного блока памяти;
- (o) out\_mem\_buf указатель на блок памяти, в котором нужно сохранить зашифрованные данные (отводится пользователем);

**Внимание.** При зашифровании блока памяти необходимо учесть, что размер зашифрованного блока памяти для каждого получателя увеличивается на длину заголовка (MEM\_TITLE\_LEN = 37) и длину ключа, используемого при массовой рассылке (KEY\_IN\_FILE\_LEN = 48). Таким образом, длина зашифрованного блока памяти увеличивается на (MEM\_TITLE\_LEN + KEY\_IN\_FILE\_LEN \* n) байт, где n — число получателей.

- (i) From указатель на строку с идентификатором ключа шифрования отправителя в формате XXXXSSSSSS:
- (i) open\_keys\_array указатель на массив указателей на открытые ключи получателей;
- (i) open\_keys\_quantity количество получателей (количество открырых ключей);
- (i) flags зарезервированный параметр

#### Пример вызова функции зашифрования (см. также п. 8.3.5):

```
char From[11] = "0001910000";
void *open_keys_array[2];
DWORD leng;
...
err_code=EnCryptMemEx (in_mem_buf, &leng, out_mem_buf, From, open_keys_array, 2,0);
```

#### 8.4.6 Расшифрование блока памяти (расширенное)

Функция DeCryptMemEx(**wbotho**) служит для расшифрования блока памяти . Функция не обращается к справочникам открытых ключей, также функция позволяет расшифровать блок памяти и в случае если ключевые серии отправителя и получателя различны . Функция имеет следующий прототип :

```
T16bit WINAPI DeCryptMemEx (void *buffer,

TLen *leng,

char *abonent

void *pub key);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i/o) buffer указатель на зашифрованный блок памяти, в который будут помещены расшифрованные данные при успешном выполнении функции;
- (i/o) leng указатель на переменную, в которой задается длина зашифрованного блока; после расшифрования длина открытых данных;
- (i) abonent указатель на строку с идентификатором ключа получателя в формате XXXXSSSSSS
- (i) pub key указатель на буфер с открытым ключом отправителя.

#### Пример вызова функции расшифрования (см. также п. 8.3.6):

```
char abonent[11] = "0001920000";
char sender_key[304];
DWORD leng;
...
err_code=DeCryptMemEx (buffer, &leng, abonent, sender_key);
```

#### 8.5 Получение имитовставки

#### 8.5.1 Получение имитовставки для файла на ключе связи

Для получения имитовставки для файла на ключе связи служит функция ImitoFile(**wbotho**), прототип которой имеет вид:

```
T16bit WINAPI ImitoFile (char *path, T16bit From,
T16bit To,
T32bit * imit_out,
char *ser);
```

#### Параметрами функции являются:

- (i) path указатель на строку полного пути к файлу, для которого вырабатывается имитовставка;
- (i) From номер ключа шифрования отправителя (XXXX), представленный в виде числа типа unsigned short; используется для формирования ключа связи;
- (i) To номер ключа шифрования получателя (XXXX), представленный в виде числа типа unsigned short; используется для формирования ключа связи;
- (o) imit\_out указатель на переменную типа unsigned long, в которую записывается имитовставка;
- (i) ser указатель на строку с номером серии (SSSSS) открытого ключа отправителя.

#### Пример вызова функции:

```
err_code=ImitoFile("test.tst", 1, 2, immita, "999999");
```

#### 8.5.2 Получение имитовставки для файла на пароле

Для получения имитовставки для файла на пароле служит функция ImitoFileOnPassword(**wbotho**), прототип которой имеет вид:

```
T16bit WINAPI ImitoFileOnPassword (char *path, void *key_adr, T32bit * imit out);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) path указатель на строку полного пути к файлу, для которого вырабатывается имитовставка;
- (i) key\_adr указатель на область памяти с паролем (длина пароля должна равняться 32 байтам); в качестве пароля можно использовать случайное число, полученное с помощью функции Rndm (см. 8.6).
- (o) imit\_out указатель на переменную типа unsigned long, в которую записывается имитовставка.

#### Пример вызова функции:

```
err code=ImitoFPassword("test.tst", passw, immita);
```

#### 8.5.3 Получение имитовставки для файла на главном ключе

Для получения имитовставки для файла на главном ключе служит функция ImitoFileOnGK(wbotho), прототип которой имеет вид:

```
T16bit WINAPI ImitoFileOnGK (char *path, char *my_ID,
T32bit * imit out);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) path указатель на строку полного пути к файлу, для которого вырабатывается имитовставка;
- (i) my\_ID указатель на строку с номером ключевой дискеты в формате XXXXSSSSS или XXXXSSSSSYY

Если  $my_ID[0] = '\0'$ , то главный ключ (GK) считывается с ключевой дискеты. В противном случае указанный идентификатор ключа сравнивается с идентификатором ключа, прогруженного в память драйвера, и при их совпадении главный ключ берется из драйвера;

(o) imit\_out — указатель на переменную типа unsigned long, в которую записывается имитовставка.

#### Пример вызова функции:

```
unsigned long immita;
err code=ImitoFileOnGk("test.tst", "000199999901", &immita);
```

#### 8.5.4 Получение имитовставки для блока памяти на ключе связи

Для получения имитовставки для блока памяти на ключе связи служит функция ImitoMem(wbotho), прототип которой имеет вид:

```
T16bit WINAPI ImitoMem (void *block,

TLen leng,

T16bit From,

T16bit To,

T32bit * imit_out,

char *ser);
```

#### Параметрами функции являются:

- (i) block указатель на блок памяти, для которого вырабатывается имитовставка;
- (i) leng длина блока памяти, для которого вырабатывается имитовставка;
- (i) From номер ключа шифрования отправителя (XXXX), представленный в виде числа типа unsigned short; используется для формирования ключа связи;
- (i) To номер ключа шифрования получателя (XXXX), представленный в виде числа типа unsigned short; используется для формирования ключа связи;
- (o) imit\_out указатель на переменную типа unsigned long, в которую записывается имитовставка;
- (i) ser строка с номером серии (SSSSS) открытого ключа отправителя.

#### Пример вызова функции:

```
unsigned long immita;
mem_buff=(char*)malloc(10);
err code=ImitoMem(mem buff, 10, 1, 2, &immita, "999999");
```

#### 8.5.5 Получение имитовставки для блока памяти на пароле

Для получения имитовставки для блока памяти на пароле служит функция ImitoMemOnPassword(wbotho, wsigno), прототип которой имеет вид:

```
T16bit WINAPI ImitoMemOnPassword (void *block,

TLen leng,

void *key_adr,

P32bit imit out);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) block указатель на блок памяти, для которого вырабатывается имитовставка;
- (i) leng длина этого блока памяти;
- (i) key\_adr указатель на область памяти, где хранится пароль (длина пароля 32 байта); в качестве пароля можно использовать случайное число, полученное с помощью функции Rndm (см. 8.6).
- (o) imit\_out указатель на переменную типа unsigned long, в которую записывается имитовставка.

#### Пример вызова функции:

```
mem_block = (char*) malloc(10);
passw=(char*) malloc(32);
immita=(char*) malloc(4);
if (Rndm((BYTE*) passw, 32)
return;
err_code=ImitoMemPassword(mem_block, 10, password, &immita);
```

#### 8.6 ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ЧИСЛА

Для получения случайного числа служит функция Rndm(wbotho, wsigno), прототип которой имеет вил:

#### Функция имеет параметры:

- (o) buff указатель на область памяти, в которую записывается случайное число (отводится пользователем);
- (i) rnd\_size длина случайной последовательности в байтах.

#### Пример вызова функции:

```
unsignrd char random_buff[32];
...
if(Rndm(random_buff,32)
return;
```

#### 8.7 ЗАГРУЗКА И УДАЛЕНИЕ КЛЮЧА ПОДПИСИ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

#### 8.7.1 Загрузка ключа подписи в оперативную память

Для того чтобы ускорить процесс выполнения криптографических функций, можно предварительно считать закрытый ключ подписи в память (при использовании библиотеки разрешается подписывать файлы и блоки памяти на закрытом ключе подписи, хранящемся в памяти). Для этого предназначена функция SignLogIn(wbotho, wsigno), прототип которой имеет вид:

#### T16bit WINAPI SignLogIn (char \*path);

Параметром этой функции является указатель на строку полного пути к закрытому ключу подписи (path).

Пример обращения к функции загрузки ключа подписи в память:

```
error_code = SignLogIn("A:\\");
if(error_code) return(error_code);
```

**Внимание.** Перед завершением работы программы, использующей библиотеку, закрытые ключи должны быть удалены из памяти (см. 8.7.2).

#### 8.7.2 Удаление ключа подписи из оперативной памяти

Закрытый ключ подписи можно (а по окончании работы библиотеки, нужно) удалить из оперативной памяти. Для этого служит функция SignLogOut(**wbotho, wsigno**), прототип которой имеет вил:

```
T16bit WINAPI SignLogOut (void);
```

#### 8.8 ПОДПИСЬ И ПРОВЕРКА ПОДПИСИ ФАЙЛА

В состав библиотеки входят функции, которые позволяют подписывать информацию, хранящуюся в виде файлов. Подпись файла может выполняться в двух режимах:

- с добавлением подписи в конец подписываемого файла (см. 8.8.1);
- с сохранением подписи в отдельном файле (см. 8.8.2).

**Внимание.** Нельзя путать режимы подписи файла, так как при проставлении подписи с сохранением ЭЦП в отдельном файле структура подписываемой информации предварительно не проверяется.

#### 8.8.1 Подпись файла с добавлением подписи в конец подписываемого файла

Перед выполнением подписи файла с добавлением ЭЦП в конец подписываемого файла всегда проверяется, был ли этот файл ранее подписан или нет. Если файл ранее подписан не был, формируется заголовок, в котором прописывается служебная информация. Если файл уже был подписан, в конец заголовка добавляется запись о новой ЭЦП. После этого формируется электронная цифровая подпись, которая дописывается в конец файла.

Для подписи файлов предназначена функция SignFile(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI SignFile (char *src_file_name,
char *dst_file_name,
char *name);
```

Функция имеет следующие параметры:

- (i) src\_file\_name указатель на строку полного пути к подписываемому файлу;
- (i) dst\_file\_name указатель на строку полного пути к подписанному файлу;

**Внимание.** При проставлении первой подписи размер подписанного файла увеличивается на 98 байт, при проставлении каждой последующей — на 87 байт.

(i/o) name — указатель на строку с идентификатором ключа подписи в формате XXXXSSSSSSYY. Под строку должно быть отведено не менее 13 байт; в случае, когда идентификатор ключа не задан (name[0]=\0';) или задан не полностью(XXXXSSSSS или XXXX), информация об идентификаторе берётся из нулевого слота драйвера (или со сменного ключевого носителя). При завершении функции полный идентификатор ключа записывается в строку name.

Пример вызова функции подписи:

```
char name[]="000112345601";
error code = SignFile("C:\\AUTOEXEC.BAT", "C:\\TEST.TST", name);
```

#### 8.8.2 Подпись файла с сохранением ЭЦП в отдельном файле

При подписи файла с сохранением ЭЦП в отдельном файле вся информация, содержащаяся в исходном файле, подписывается целиком. Перед выполнением подписи проверяется только структура и длина файла, в котором хранятся ЭЦП. Новая ЭЦП добавляется в конец файла, в котором хранятся подписи. Файл для подписей создается автоматически при формировании первой подписи.

Для подписи файлов служит функция SignFileSeparate(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI SignFileSeparate (char *src_file_name, char *name, char *sign file);
```

#### Функция имеет следующие параметры:

- (i) src file name указатель на строку полного пути к подписываемому файлу;
- (i/o) name указатель на строку с идентификатором ключа подписи в формате XXXXSSSSSSYY. Под строку должно быть отведено не менее 13 байт; в случае, когда идентификатор ключа не задан (name[0]="\0';) или задан не полностью(XXXXSSSSS или XXXX), информация об идентификаторе берётся из нулевого слота драйвера (или со сменного ключевого носителя). При завершении функции полный идентификатор ключа записывается в строку name.
- (i) sign\_file указатель на строку полного пути к файлу, в котором хранятся подписи;

**Внимание.** Размер файла, в котором хранятся подписи, равен 98 байтам при проставлении первой подписи и увеличивается на 87 байт при проставлении каждой последующей.

#### Пример вызова функции:

```
char name[]="000199999901";
err_code=SignFileSeparate("test.tst", name , "tst_sign.tst");
```

#### 8.8.3 Проверка подписи, добавленной в конец исходного файла

Для проверки подписи под файлом служит функция check\_file\_sign(**wbotho, wsigno**), которая имеет следующий прототип:

#### Функция имеет следующие параметры:

- (i) file\_name указатель на строку полного пути к файлу;
- (o) count указатель на переменную, в которую записывается количество обнаруженных подписей;
- (o) stat\_array массив результатов проверки каждой подписи, элементами которого являются структуры (структура описана в файле verba.h):

```
#define NAME_LEN 12
#define NAME_LEN 120
typedef struct tagCheck_Status {
   char Name[NAME_LEN+1];
   char Alias[ALIAS_LEN+1];
```

```
T8bit Position;
T8bit Status;
T32bit Date;
} Check_Status;
typedef Check_Status *Check_Status_Ptr;
#define CHECK STATUS LEN sizeof(Check Status)
```

- Каждая структура содержит:
- идентификатор ключа;
- описание (текстовые атрибуты);
- порядковый номер подписи;
- гринвическое время (UTC) формирования подписи (time\_t);

**Внимание.** Данный формат для времени формирования подписи используется начиная с версии библиотек СКЗИ 5.0 .

• результат проверки:

```
0 = CORRECT — подпись верна;
```

- 1 = NOT CORRECT подпись не верна;
- 2 = OKEY\_NOT\_FOUND открытый ключ для проверки подписи не найден.

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции check\_file\_sign и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только stat\_array будет обработан.

#### Пример использования функции check file sign:

```
unsigned char count;
Check_Status_Ptr status_array;
...
error_code = check_file_sign("C:\\TEST.TST", &count, &status_array);
if(error_code) return(error_code);
for(i = 0; i < count; i++)
    printf("%u-%u\n", status_array[i].Position, status_array[i].Status);
FreeMemory(status_array);</pre>
```

#### 8.8.4 Проверка подписи, добавленной в конец исходного файла (расширенная)

Функция check\_file\_sign\_ex (**wbotho, wsigno**) служит для проверки подписи под файлом. Функция не обращается к справочникам открытых ключей. Прототип функции:

#### Функция имеет следующие параметры:

- (i) file\_name указатель на строку полного пути к файлу;
- (i) open\_keys\_array указатель на массив указателей на открытые ключи, которые будут использоваться для проверки подписи (подписей) файла
- (i) open\_keys\_quantity количество открытых ключей;
- (o) count указатель на переменную, в которую записывается количество обнаруженных подписей;

(o) stat\_array — массив результатов проверки каждой подписи, элементами которого являются структуры (структура описана в файле verba.h, см. также описание функции check file sign):

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции check\_file\_sign и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только stat array будет обработан.

#### Пример использования функции check file sign:

```
unsigned char count;
Check Status Ptr status array;
static char key1 91[304];
static char key1 92[304];
      *open keys array[]={key1 91,key1 92};
err code=ExtractKey(SIGN SPR, "000191000011", key1 91);
if (err code) goto error;
err code=ExtractKey(SIGN SPR, "000192000012", key1 92);
if (err code) goto error;
. . .
error code = check file sign ex("C:\\TEST.TST", open keys array,2,
&count, &status array);
if (error code) return (error code);
for (i = 0; i < count; i++)
  printf("%u-%u\n", status array[i].Position, status array[i].Status);
FreeMemory(status array);
. . .
```

#### 8.8.5 Проверка подписи, сохраненной в отдельном файле

Для проверки подписи, сохраненной в отдельном файле, служит функция CheckFileSeparate(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

#### Функция имеет следующие параметры:

- (i) src\_file указатель на строку полного пути к подписанному файлу;
- (o) count указатель на переменную, в которую записывается количество обнаруженных подписей;
- (o) stat\_array массив результатов проверки каждой подписи, структура которого описана в предыдущем пункте;
- (i) sign\_file указатель на строку полного пути к файлу, в котором хранятся подписи.

**Внимание.** Память под массив stat\_array отводится внутри функции CheckFileSeparate и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только stat\_array будет обработан.

#### Пример вызова функции:

#### 8.8.6 Удаление подписи, добавленной в конец исходного файла

Для удаления подписи файла служит функция DelSign(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI DelSign (char *file name, T8bit count);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) file\_name указатель на строку полного пути к подписанному файла;
- (i) count количество удаляемых подписей; если параметр count = -1, то удаляются все подписи.

Подписи в файле удаляются, начиная с последней. При этом проверка правильности подписей не производится.

#### Пример обращения к функции удаления подписи:

```
error code = DelSign("C:\\TEST.TST", -1);
```

#### 8.8.7 Получение информации о подписанном файле

Функция GetFileSignInfo(wbotho, wsigno) имеет прототип:

```
T16bit WINAPI GetFileSignInfo (char *name, SIGN_INFO **info, unsigned long *sign quantity);
```

#### Параметры:

- (i) name указатель на строку с именем подписанного файла;
- (i/o) info указатель на массив структур каждая из которых состоит из двух строк: строки с идентификатором ключа, на котором была сформирована подпись и строки с регистрационным номером библиотеки СКЗИ "Верба-ОW":

```
typedef struct _sign_info {
    char nump[13];
    char reg_num[8];
} SIGN INFO;
```

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции GetMemSignInfo и должна быть освобождена, как только массив info будет обработан.

(i/o) sign\_quantity -указатель на переменную, в которую возвращается число обнаруженных подписей.

#### Пример обращения к функции:

#### 8.9 ПОДПИСЬ И ПРОВЕРКА ПОДПИСИ БЛОКА ПАМЯТИ

В состав библиотеки входят функции, которые позволяют подписывать информацию, хранящуюся в виде блоков памяти. Подпись блока памяти может выполняться в двух режимах:

- с добавлением подписи в конец подписываемого блока памяти (см. 8.9.1);
- с сохранением подписи в отдельном блоке (см. 8.9.2).

**Внимание.** Нельзя путать режимы подписи блока памяти, так как при проставлении подписи с сохранением ЭЦП в отдельном блоке памяти структура подписываемой информации предварительно не проверяется.

#### 8.9.1 Подпись блока памяти с добавлением ЭЦП в конец исходного блока

Для подписи блока памяти служит функция SignMem(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI SignMem (void *block,

TLen leng,

char *name);
```

#### Функция имеет параметры:

(i) block — указатель на блок подписываемой памяти;

**Внимание.** При подписи блока памяти с добавлением подписи в конец блока необходимо учитывать изменение размера исходного блока памяти. Длина подписанного блока памяти увеличивается на длину заголовка (SIGN\_TAIL\_LEN = 11 байт) и длину подписи (FILE\_SIGN\_LEN = 87 байт) при проставлении первой подписи и на длину подписи (FILE\_SIGN\_LEN = 87 байт) при каждом последующем.

- (i) leng длина подписываемого блока памяти;
- (i/o) name указатель на строку с идентификатором ключа подписи в формате XXXXSSSSSSYY. Под строку должно быть отведено не менее 13 байт; в случае, когда идентификатор ключа не задан (name[0]="\0';) или задан не полностью(XXXXSSSSS или XXXX), информация об идентификаторе берётся из нулевого слота драйвера (или со сменного ключевого носителя). При завершении функции полный идентификатор ключа записывается в строку name.

#### Пример обращения к функции подписи блока памяти:

```
char name[]="000112345601";
block = (char*)malloc(10 + SIGN_TAIL_LEN + FILE_SIGN_LEN);
error code = SignMem(block, 10, name);
```

Имеется модификация функции SignMemEx(wbotho, wsigno):

```
T16bit WINAPI SignMemEx (void *block,

TLen *leng,

char *name);
```

Её отличие состоит в том, что параметр leng является указателем и после успешного завершения операции через него возвращается результирующая длина подписанного блока памяти.

#### 8.9.2 Подпись блока памяти с сохранением ЭЦП в отдельном блоке

Для подписи блока памяти служит функция SignMemSeparate(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI SignMemSeparate (void *block,

TLen leng,

TLen sign_block_leng,

char *name,

void *sign block);
```

#### Функция имеет следующие параметры:

- (i) block указатель на блок подписываемой памяти;
- (i) leng длина подписываемого блока памяти;
- (i) sign\_block\_leng длина блока памяти с подписями, в который добавляется новая подпись;

При проставлении подписи в первый раз значение параметра sign\_block\_leng должно быть равно нулю (0), при повторной подписи — (SIGN\_TAIL\_LEN + FILE\_SIGN\_LEN\*n), где n — количество проставленных под блоком подписей.

- (i/o) пате указатель на строку с идентификатором ключа подписи в формате XXXXSSSSSSYY. Под строку должно быть отведено не менее 13 байт; в случае, когда идентификатор ключа не задан (name[0]='\0';) или задан не полностью(XXXXSSSSS или XXXX), информация об идентификаторе берётся из нулевого слота драйвера (или со сменного ключевого носителя). При завершении функции полный идентификатор ключа записывается в строку пате.
- (o) sign block указатель на блок памяти, в котором будет сохранена подпись.
- В блок памяти, предназначенный для хранения подписей, записывается информация длиной (SIGN\_TAIL\_LEN + FILE\_SIGN\_LEN) для первой подписи и FILE\_SIGN\_LEN для каждой последующей. Как и в предыдущем пункте: SIGN\_TAIL\_LEN длина заголовка подписываемого файла (11 байт), FILE SIGN LEN длина подписи (87 байт).

#### Пример вызова функции:

```
char name0[]="0001999999901";
char name1[]="0002999999901";
/* подписываемый блок памяти */
mem_block = (char*) malloc(10);
/* буфер на две подписи */
sign_block=(char*) malloc(SIGN_TAIL_LEN+(2*FILE_SIGN_LEN));
...
if (SignInit("A:\\", "C:\\VERBA_OW\\SPR\\")
return;
/* первая подпись */
if (SignMemSeparate(mem_block, 10, 0, name0, sign_block))
return;
...
```

```
/* вторая подпись */
if (SignMemSeparate (mem_block, 10, SIGN_TAIL_LEN+FILE_SIGN_LEN,
name1, sign_block))
return;
...
```

Имеется модификация функции SignMemSeparateEx(wbotho, wsigno):

```
T16bit WINAPI SignMemSeparateEx (void *block,

TLen leng,

TLen *sign_block_leng,

char *name,

void *sign_block);
```

Её отличие состоит в том, что параметр sign\_block\_leng является указателем и после успешного завершения операции через него возвращается результирующая длина блока с подписями.

#### 8.9.3 Подпись хэша

Для вычисления ЭЦП от значения хэш-функции служит Функция SignHash , которая имеет следующий прототип:

#### T16bit WINAPI SignHash (HASHCONTEXT hHash,

char \*name,
T8bit \*pbSignatyre,
P32bit pdwSigLen,
T32bit dwFlags);

#### Функция имеет следующие параметры:

- (i) hHash в зависимости от значения параметра dwFlags может интерпретироваться либо как описатель объекта хэширования (см. п. ), либо как указатель на значение хэш-функции (значение вычисленное функциями GetHash,HashMem или HashFile).;
- (i/o) name указатель на строку с идентификатором ключа подписи в формате XXXXSSSSSYY. Под строку должно быть отведено не менее 13 байт; в случае, когда идентификатор ключа не задан (name[0]=\0';) или задан не полностью(XXXXSSSSS или XXXX), информация об идентификаторе берётся из нулевого слота драйвера (или со сменного ключевого носителя). При завершении функции полный идентификатор ключа записывается в строку name.
- (i/o) pdwSigLen указатель на переменную, в которой передается длина буфера для ЭЦП. Если размер буфера недостаточен, то функция возвращает код ошибки E\_MEM\_LENGTH и записывает в переменную требуемый размер буфера. длина блока памяти с подписями, в который добавляется новая подпись;
- (i) dwFlags флаги с помощью которых задается тип вычисляемой подписи. Параметр может принимать сследующие значения:
  - SIGN\_DEF для формировании "чистого" значения ЭЦП длиной 64 байта (SIGN\_LEN). hHash при этом интерпретируется как описатель объекта хэширования;
  - SIGN\_DEF | DATA\_HASH аналогично предыдущему, за исключением того, что hHash интерпретируется как указатель на буфер со значением хэш-функции;
  - SIGN\_VER для формирования ЭЦП в формате "Вербы". Размер буфера при этом должен быть не менее чем FILE\_SIGN\_LEN + SIGN\_TAIL\_LEN. hHash интерпретируется как описатель объекта хэширования.

SIGN\_VER | ADD\_SIGN - для формирования ЭЦП в формате "Вербы". Если в буфере уже есть ЭЦП в формате "Вербы" , то новая подпись добавляется к существующим (аналогично функции SignMemSeparate), размер блока с подписями при этом увеличивается на FILE\_SIGN\_LEN байт. Функция возвращает в pdwSigLen результирующий размер буфера с подписями. ННаsh интерпретируется как описатель объекта хэширования. В pdwSigLen должно передаваться значение не меньшее чем FILE SIGN LEN + SIGN TAIL LEN.

*Замечание.* После выполнения функции SignHash возможно продолжение процесса хэширования для объекта hHash.

#### 8.9.4 Проверка подписи блока памяти, добавленной в конец исходного блока

Для проверки подписи под блоком памяти служит функция check\_mem\_sign(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI check_mem_sign (void *block,

TLen leng,

P8bit count,

Check Status Ptr *stat array);
```

Функция имеет следующие параметры:

- (i) block указатель на подписанный блок памяти;
- (**i**) leng длина блока;
- (o) count указатель на переменную, в которую записывается количество обнаруженных подписей;
- (o) stat\_array массив результатов проверки каждой подписи (подробнее см. 8.8.3).

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции check\_mem\_sign и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только stat array будет обработан.

Пример использования функции check\_file\_sign:

```
unsigned char count;
Check_Status_Ptr status_array;
...
error_code = check_mem_sign(block, 10, &count, &status_array);
if(error_code) return(error_code);
for(i = 0; i < count; i++)
    printf("%u-%u\n", status_array[i].Position, status_array[i].Status);
FreeMemory(status_array);</pre>
```

#### 8.9.5 Проверка подписи блока памяти, сохраненной в отдельном блоке

Для проверки подписи под блоком памяти служит функция CheckMemSeparate(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI CheckMemSeparate (void *block,

TLen leng,

TLen sign_block_leng,

P8bit count,

Check_Status_Ptr *stat_array,

void *sign block);
```

#### Функция имеет следующие параметры:

(i) block — указатель на подписанный блок памяти;

- (i) leng длина блока памяти;
- (i) sign\_block\_leng длина блока с подписями;
- (o) count указатель на переменную, в которую записывается количество найденных подписей;
- (o) stat\_array массив результатов проверки каждой подписи (подробнее см. 8.8.3);

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции CheckMemSeparate и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только stat\_array будет обработан.

(i) sign\_block — указатель на блок памяти, в котором хранятся подписи.

#### Пример вызова функции:

#### 8.9.6 Проверка подписи блока памяти, сохраненной в отдельном блоке (расширенная)

Функция CheckMemSeparateEx(**wbotho, wsigno**) служит для проверки подписи под блоком памяти . Функция не обращается к справочникам открытых ключей. Прототип функции:

#### Функция имеет следующие параметры:

- (i) block указатель на подписанный блок памяти;
- (i) leng длина блока памяти;
- (i) sign\_block указатель на блок памяти, в котором хранятся подписи;
- (i) sign\_block\_leng длина блока с подписями;
- (i) open\_keys\_array —указатель на массив указателей на открытые ключи , которые будут использоваться при проверке подписи (подписей) блока памяти ;
- (i) open\_keys\_quantity количество открытых ключей;
- (o) count указатель на переменную, в которую записывается количество найденных подписей;
- (o) stat array массив результатов проверки каждой подписи (подробнее см. 8.8.3).

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции CheckMemSeparate и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только stat\_array будет обработан.

#### Пример вызова функции (см. также п. 8.8.4):

```
/* проверить после двух операций подписи */
unsigned char count=0;
Check_Status_Ptr status_array;
static char key1_91[304];
static char key1_92[304];
void *open_keys_array[]={key1_91,key1_92};
...
if (CheckMemSeparateEx(block, 10, sign_block,
SIGN_TAIL_LEN+(2*FILE_SIGN_LEN), open_keys_array, 2, &count,
&status_array))
    return;
if (count!=2)
    return;
...
FreeMemory(status_array);
```

#### 8.9.7 Проверка подписи хэша

Функция VerifySignature предназначена для проверки ЭЦП, вычисленной от значения хэш-функци. Прототип функции:

```
T16bit WINAPI VerifySignature (HASHCONTEXT hHash, const T8bit *pbSignature, T32bit dwSigLen, void **open_keys_array, T32bit open_key_quantity, Check_Status_Ptr *stat_array P32bit sig_count, T32bit dwFlags);
```

#### Функция имеет следующие параметры:

- (i) hHash в зависимости от значения параметра dwFlags может интерпретироваться либо как описатель объекта хэширования (см. п. ), либо как указатель на значение хэш-функции (значение вычисленное функциями GetHash, HashMem или HashFile);
- (i) pbSignature указатель на буфер с ЭЦП;
- (i) dwSigLen длина буфера в байтах;
- (i) open\_keys\_array —указатель на массив указателей на открытые ключи , которые будут использоваться при проверке ЭЦП;
- (o) stat\_array массив результатов проверки каждой подписи (подробнее см. 8.8.3).

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции VerifySignature и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12), как только stat\_array будет обработан.

(i) open\_keys\_quantity — количество открытых ключей;

- (o) sig\_count указатель на переменную, в которую записывается количество найденных подписей;
- (i) dwFlgas флаги с помощью которых задается тип проверяемой подписи. Параметр может принимать сследующие значения:

SIGN\_DEF - содержимое буфера pbSignature интерпретируется как "чистая" ЭЦП длиной 64 байта (SIGN\_LEN), hHash - описатель объекта хэширования. Значение dwSigLen должно быть равно SIGN\_LEN;

SIGN\_DEF | DATA\_HASH - аналогично предыдущему, за исключением того, что hHash интерпретируется как указатель на буфер со значением хэш-функции.Значение dwSigLen должно быть равно SIGN LEN;

 $SIGN\_VER$  - pbSignature указывает на буфер с подписями в формате Вербы (аналогично CheckMemSeparate), Значение dwSigLen должно быть не меньше чем FILE\_SIGN\_LEN + SIGN\_TAIL\_LEN; hHash интерпретируется как описатель объекта хэширования .

## 8.9.8 Проверка подписи под сообщением в формате PKCS#7 с использованием сертификата в формате X.509.

Для проверки подписи под сообщением PKCS#7 служит функция PKCSVerifyMessageSignature , которая имеет следующий прототип:

#### BOOL WINAPI PKCSVerifyMessageSignature(

void \*data, T32bit szdata,

void \*PKCSsign, T32bit szPKCSsign,

void \*cert, T32bit szsert,

void \*plaindata,

T32bit \*szplaindata);

#### Функция имеет параметры:

- (i) data указатель на блок памяти с открытыми данными, от которых проверяется подпись. Если подписываемые данные содержатся внутри сообщения PKCS#7, этот параметр может быть равен NULL.
- (i) szdata размер данных для которых проверяется подпись. Если парамети data NULL, то значение szdata должно быть равно 0.
- (i) PKCSsign указатель на блок памяти с сообщением в формате PKCS#7, содержащим проверяемое значениеЭЦП.
- (i) szPKCSsign размер сообщения PKCS#7.
- (i) cert указатель блок памяти с сертификатом открытого ключа в формате X.509.
- (i) szsert размер сертификата открытого ключа.
- (i) plaindata указатель на буфер в который будут записаны открытые подписанные данные(без аутентифицируемых атрибутов) из сообщения PKCS#7. Если параметр data не равен NULL, то значение plaindata должно быть установлено в NULL.
- (io) szplaindata указатель на переменную в которую будет записана длина открытых подписанных данных при условии, что значения параметров plaindata и data NULL. Если plaindata NULL , то szplaindata должно быть равно 0.

В случае если подпись верна, то код возврата не нулевой (TRUE). Если подпись не верна, то функция возвращает 0 (FALSE) при этом дополнительную информацию об ошибках можно получить вызвав функцию GetLastError.

#### Пример:

```
/* проверить подпись под данными, содержащимися в сообщении PKCS#7 */
void *plaintext;
T32bit szplaindata;
/* определить размер буфера для открытых данных и выделить память*/
    code=PKCSVerifvMessageSignature(NULL, 0, PKCSsign, szPKCSsign,
cert, szcert, NULL, &szplaindata);
if(!code)
 code=GetLastError();
plaintext=malloc(szplaindata);
if(!plaintext)
 return;
/* проверить подпись */
    code=PKCSVerifyMessageSignature(NULL, 0, PKCSsign, szPKCSsign,
cert, szcert, plaintext, &szplaindata);
if(!code)
 code=GetLastError();
```

#### 8.9.9 Удаление подписи, добавленной в конец блока памяти

Для удаления подписей из подписанного блока служит функция Del\_Mem\_Sign(wbotho, wsigno), которая имеет следующий прототип:

```
T16bit WINAPI Del_Mem_Sign (void *block,

PLen leng,

T8bit count);
```

#### Функция имеет параметры:

- (i) block указатель на блок памяти;
- (i/o) leng указатель на переменную, в которую задается длина подписанного блока памяти; после удаления подписей длина исходного текста;
- (i) count количество удаляемых подписей; если count = -1, то удаляются все подписи.

При удалении подписей из подписанного блока функцией Del\_Mem\_Sign проверка правильности подписей не производится.

#### Пример обращения к функции удаления подписи:

```
leng = 10 + SIGN_TAIL_LEN + FILE_SIGN_LEN:
error_code = Del_Mem_Sign(block, &leng, 1);
if(leng != 10) return 1;
```

#### 8.9.10 Получение информации о подписанном блоке памяти

Функция GetMemSignInfo(wbotho, wsigno) имеет прототип:

```
T16bit WINAPI GetMemSignInfo (void *block,

TLen leng,

SIGN_INFO **info,

unsigned long sign_quantity);
```

#### Параметры:

- (i) block указатель на блок памяти;
- (i) leng длина подписанного блока памяти;
- (i/o) info указатель на массив структур каждая из которых состоит из двух строк: строки с идентификатором ключа, на котором была сформирована подпись и строки с регистрационным номером библиотеки СКЗИ "Верба-ОW"

```
typedef struct _sign_info {
    char nump[13];
    char reg_num[8];
} SIGN INFO;
```

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции GetMemSignInfo и должна быть освобождена, как массив info будет обработан.

(i/o) sign\_quantity - указатель на переменную, в которую возвращается число обнаруженных полписей.

#### Пример обращения к функции:

```
SIGN_INFO *info;
unsigned long sign_quantity;
...
error_code = GetMemSignInfo(block, leng, &info, &sign_quantity);
...
FreeMemory(info);
```

#### 8.10 ХЭШИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ И ОБЛАСТЕЙ ПАМЯТИ

Кроме функций формирования и проверки подписи в библиотеку включены также функции, которые позволяют получить значения функции хэширования для данных, представленных в виде файлов или блоков памяти. Процедура получения хэш-значения для открытых данных используется в алгоритме формирования электронной цифровой подписи. Напомним, что значение хэш-функции однозначно определяется исходными данными, не позволяет восстановить исходную информацию и имеет фиксированную длину (256 бит).

#### 8.10.1 Вычисление значения хэш-функции для файла

Для нахождения хэш-значения для данных, хранящихся в файле, служит функция HashFile(**wbotho**, **wsigno**), прототип которой имеет следующий вид:

```
T16bit WINAPI HashFile (char *path, P32bit out);
```

#### Параметрами этой функции являются:

- (i) path указатель на строку полного пути к файлу, для которого вырабатывается хэш-значение;
- (o) out буфер под хэш-значение (32 байта).

#### Пример вызова функции:

```
hash_buff=(char*)malloc(32);
err code=HashFile("test.tst", hash buff);
```

#### 8.10.2 Вычисление хэш-значения для блока памяти

Для нахождения хэш-значения для блока памяти служит функция HashMem(**wbotho, wsigno**), прототип которой имеет вид:

```
T16bit WINAPI HashMem (void *block,

TLen leng,

P32bit out);
```

#### Функция HashMem имеет параметры:

- (i) block указатель на блок хэшируемой памяти;
- (i) leng длина блока хэшируемой памяти;
- (o) out буфер под хэш-значение (32 байта).

#### Пример вызова функции:

```
/* хэшируемый блок памяти */
mem_block = (char*) malloc(10);
/* буфер для хэша */
hash_block=(char*) malloc(32);
err_code=HashMem(mem_block,10,hash_block);
```

#### 8.11 Потоковые функции хэширования

#### 8.11.1 Создание и инициализация объекта хэширования

Функция CreateHash (**wbotho, wsigno**)создает и инициализирует объект(контекст) "хэш" и возвращает его описатель в параметре phHash. Этот описатель служит входным параметром для функций связанных с хэшированием "поточных" данных,а также для функций SignHash и VerifySignature. Прототип функции имеет вид:

```
T16bit WINAPI CreateHash (HASHCONTEXT *phHash, const char *alg_id,
T32bit dwFlags);
```

#### Функция CreateHash имеет параметры:

- (o) phHash указатель переменную, куда будет записан описатель объекта хэширования;
- (i) alg\_id параметр определяет алгоритм и константы, используемые при вычислении хэша. Параметр может принимать значния ALG\_VERBA или ALG\_VERBA\_O;
- (i) dwFlags зарезервированный параметр.

#### 8.11.2 Уничтожение объекта хэширования

Функция DestroyHash (**wbotho, wsigno**) уничтожает объект "хэш", определенный параметром hHash. После уничтожения объект хеширования не может более использоваться, а его описатель более не указывает на этот объект. После завершения работы приложения с объектами хеширования, все они должны быть уничтожены функцией DestroyHash. Прототип функции имеет вид:

# T16bit WINAPI DestroyHash (HASHCONTEXT hHash, T32bit dwFlags);

#### Функция DestroyHash имеет параметры:

- (i) hHash описатель уничтожаемого объекта хэширования;
- (i) dwFlags зарезервированный параметр.

#### 8.11.3 Хэширование потоковых данных

Функция HashData (**wbotho, wsigno**) служит для хэширования поточных данных. Перед вызовом этой функции должен быть вызвана функция СreateHash для создания объекта(контекста) хеширования. Функция может вызываться многократно для одного объекта хэширования. Прототип функции имеет вил:

```
T16bit WINAPI HashData (HASHCONTEXT hHash, const T8bit *pbData,
T32bit dwDataLen,
T32bit dwFlags);
```

#### Функция HashData имеет параметры:

- (i) hHash описатель объекта хэширования;
- (i) pbData указатель на блок хэшируемых данных;
- (i) dwDataLen число байт в хэшируемом блоке;
- (i) dwFlags зарезервированный параметр.

#### 8.11.4 Получение значения хэш-функции от потоковых данных

Функция GetHash (**wbotho, wsigno**) служит для получения значения хэш-функции от данных прошедших через объект хэширования. (От блоков данных обработанных вызовами функциями HashData). После вызова функции возможно продолжение процесса хэширования (HashData) для объекта hHash. Прототип функции имеет вид:

```
T16bit WINAPI GetHash (HASHCONTEXT hHash,
T8bit *pbData,
P32bit dwDataLen,
T32bit dwFlags);
```

#### Функция HashData имеет параметры:

- (i) hHash описатель объекта хэширования;
- (i) pbData указатель на буфер, отведенный пользователем, куда будет записано значение хэшфункции
- (i/o) dwDataLen указатель на переменную, куда записывается длина буфера в байтах. Длина должна быть равна HASH LEN.
- (i) dwFlags должен быть равен EXPORT\_DATA..

#### Пример:

```
{
...
char Data1[DATA1_LEN];
char Data2[DATA2_LEN];
char pbHash1[HASH_LEN];
```

```
char pbHashAll[HASH LEN];
HASHCONTEXT hHash;
DWORD dwDataLen=HASH LEN;
if (CreateHash (&hHash, ALG VERBA 0,0))
 goto error;
. . .
/* хэшируем первый блок данных */
if (HashData(hHash, Data1, DATA1 LEN, 0)
 goto error;
/* если нужно получить значение хэш-функции отдельно для первого блока*/
if (GetHash(hHash, pbHash1, &dwDataLen, EXPORT HASH))
 goto error;
         . . .
/* хэшируем следующий блок данных */
if (HashData(hHash, Data2, DATA2 LEN, 0)
 goto error;
/* получаем хэш-функцию от двух блоков Data1 и Data2 */
if (GetHash (hHash, pbHashAll, &dwDataLen, EXPORT HASH))
 goto error;
        . . .
DestroyHash (hHash);
        . . .
}
```

#### 8.11.5 Дублирование объекта хэширования

Функция DuplicateHash (**wbotho, wsigno**) служит для дублирования объекта хэширования. Прототип функции имеет вид:

```
T16bit WINAPI DuplicateHash (HASHCONTEXT hHash,
HASHCONTEXT *phHash,
T32bit dwFlags);
```

Функция DuplicateHash имеет параметры:

- (i) hHash описатель дублируемого объекта хэширования;
- (i) phHash указатель на описатель нового(продублированного) объекта хэширования;
- (i) dwFlags зарезервированный параметр.

#### 8.12 Освобождение памяти, используемой при работе СКЗИ

Для освобождения памяти, которая была выделена для работы некоторых функций 16-разрядныой библиотеки, служит функция FreeMemory(**wbotho**, **wsigno**), которая имеет прототип:

#### void WINAPI FreeMemory (void \*lpMemory);

#### Параметр:

(i) lpMemory — указатель на блок памяти, который необходимо освободить.

#### Пример использования функции FreeMemory:

```
Check_Status_Ptr status_array;
...
FreeMemory (status_array);
```

## 8.13 Удаление файла

Для удаления файлов с уничтожением находящейся в них информации, служит функция WipeFile(**wbotho**, **wsigno**), которая имеет прототип:

```
T16bit WINAPI WipeFile (char *file_name);
```

#### Параметры:

(i) file\_name — имя файла, который необходимо удалить.

# 9. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ

В справочниках открытых ключей хранятся записи открытых ключей пользователей, называемые сертификатами. Справочники открытых ключей составляются администраторами безопасности при формировании ключевой информации. Пользователь (администратор) может редактировать справочники в процессе работы с СКЗИ.

#### 9.1 СТРУКТУРА СЕРТИФИКАТА ОТКРЫТОГО КЛЮЧА

В сертификате открытого ключа указываются:

- номер ключа (для ключа шифрования XXXX, для ключа подписи номер вида XXXXYY);
- тип ключа (действующий, резервный, скомпрометированный);
- текстовые атрибуты корреспондента (имя корреспондента);
- дата формирования ключа;
- открытый ключ;
- значение хэш-функции на все данные сертификата.

#### 9.2 СТРУКТУРА СПРАВОЧНИКОВ

#### 9.2.1 Структура справочника открытых ключей шифрования

Справочник открытых ключей шифрования размещается в каталоге OPENKEY. Этот каталог создается в каталоге с СКЗИ (см. 7.1). Каталог OPENKEY разбит на подкаталоги по номерам серий ключей, в которых хранятся справочники на каждую серию. Справочники с открытыми ключами шифрования одной серии хранятся в файле LPUB.SPR.

В дальнейшем именно эти файлы будем называть справочниками открытых ключей шифрования.

Опишем подробнее структуру каталога OPENKEY.

Файлы в каталоге OPENKEY хранятся в подкаталогах согласно номерам серий открытых ключей (SSSSS). В указанных подкаталогах размещаются файлы:

- LPUB.SPR содержит справочник открытых ключей шифрования;
- XXXX.IMP содержит имитовставки на все открытые ключи, которые вырабатываются на ключе СКD ключевой дискеты с номером XXXX (эта информация используется при проверке целостности справочника).

Каталог OPENKEY может иметь следующую структуру:




Рис. 9. Структура каталога OPENKEY

Каталог OPENKEY с описанной структурой создается автоматически при первом добавлении ключа шифрования в справочник.

#### 9.2.2 Структура справочника открытых ключей подписи

Справочник открытых ключей подписи размещается в каталоге FAXKEY. Этот каталог создается в каталоге с СКЗИ (см. 7.1). Каталог FAXKEY разбит на подкаталоги по номерам серий ключей, в которых

хранятся справочники на каждую серию. Справочники с открытыми ключами подписи одной серии хранятся в файле LFAX.SPR.

В дальнейшем именно эти файлы будем называть справочниками открытых ключей подписи.

Опишем подробнее структуру каталога FAXKEY.

Файлы в каталоге FAXKEY хранятся в подкаталогах согласно номерам серий открытых ключей (SSSSS). В указанных подкаталогах размещаются файлы:

- LFAX.SPR содержит справочник открытых ключей подписи;
- XXXXYY.IMM содержит имитовставку, которая вырабатывается на ключе CKDI ключевой дискете с номером XXXX и личным кодом YY (эта информация используется при проверке целостности справочника).

Каталог FAXKEY может иметь следующую структуру:




Рис. 10. Структура каталога FAXKEY

Каталог FAXKEY создается автоматически при первом добавлении открытого ключа подписи в справочник.

#### 9.3 ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ

#### 9.3.1 Получение атрибутов открытого ключа по его идентификатору

Для получения атрибутов открытого ключа по его идентификатору служит функция GetAlias(**wbotho**,**wsigno**), которая имеет прототип:

Параметрами функции являются:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\FAXKEY\SSSSS\);
- (i) open\_key\_ID указатель на строку с идентификатором ключа.

Для получения атрибутов открытого ключа шифрования идентификатор открытого ключа шифрования должен быть указан в формате XXXXSSSSS или XXXX (отсутствующие поля дополняются из строки, хранящейся в файле NUM).

Для получения атрибутов открытого ключа подписи идентификатор открытого ключа подписи должен быть указан в формате XXXXSSSSSYY или XXXXYY (отсутствующие поля дополняются из строки, хранящейся в файле NUMP).

(o) alias — указатель на строку длиной 121 байт, в которую записываются атрибуты открытого ключа.

#### Пример вызова функции:

```
/* текстовые атрибуты открытого ключа подписи */ char Alias[121];
```

```
err_code=GetAlias("open_dir", "000199999901", Alias);
```

#### 9.3.2 Получение идентификатора открытого ключа по его текстовым атрибутам

Для получения идентификатора открытого ключа по его атрибутам служит функция GetID(**wbotho**, **wsigno**), которая имеет прототип:

#### Параметрами функции являются:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\FAXKEY\SSSSSS\);
- (i) alias указатель на строку атрибутов открытого ключа (длина = 121 символ, последний символ 0);
- (i) ser указатель на строку с номером серии открытого ключа;
- (i)  $S_{or}E$  байт, указывающий на то, в каком справочнике находится ключ: в справочнике ключей шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S');
- (o) open\_key\_ID указатель на строку для идентификатора ключа.

#### Пример вызова функции:

```
char Key_ID[13];
char Alias[]={"Подпись абонента 1 "};
err code=GetID("open dir", Alias, "999999", 'S', Key ID);
```

#### 9.3.3 Получение идентификатора ключа, прогруженного в драйвере

Для получения идентификатора ключа, соответствующего считанному в драйвер индивидуальному ключу СКD или СКDI, служит функция GetCurrID(wbotho,wsigno). Она имеет прототип:

```
T16bit WINAPI GetCurrID (LPSTR curr ID, char S or E);
```

#### Параметрами функции являются:

- (o) curr\_ID указатель на строку длиной 11 байт (для ключа шифрования) или 13 байт (для ключа подписи), в которую записывается идентификатор ключа в формате XXXXSSSSS или XXXXSSSSSYY;
- (i)  $S_{or}E$  байт, указывающий на тип ключа, идентификатор которого нужно получить: шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

#### Пример вызова функции:

```
char sign_id[13];
err code=GetCurrID(sign id, 'S');
```

Идентификаторы считываются из слота 0 драйвера(см. Ошибка! Источник ссылки не найден.).

#### 9.3.4 Получение идентификатора ключа, хранящегося на сменном носителе

Для чтения и проверки идентификатора ключа, хранящегося на ГМД, служит функция GetFlopID(wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

#### T16bit WINAPI GetFlopID (LPSTR flop ID, char S or E);

#### Параметрами функции являются:

- (o) flop\_ID указатель на строку длиной 11 байт (для ключа шифрования) или 13 байт (для ключа подписи), в которую записывается идентификатор ключа в формате XXXXSSSSS или XXXXSSSSSYY;
- (i)  $S_{or}E$  байт, указывающий тип ключа, идентификатор которого необходимо получить: шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

#### Пример вызова функции:

```
char sign_id[13];
err_code=GetFlopID(sign_id, 'S');
```

Имеется дополнительная функция(**wbotho**,**wsigno**), позволяющая получать идентификаторы ключей, хранящихся на различных сменных носителях, поддерживаемых СКЗИ "Верба-ОW":

#### Параметрами функции являются:

- (i) key\_dev строка с именем ключевого носителя (имена поддерживаемых сменных ключевых носителей приведены в файле KEY DEV.H).
- (o) key\_ID указатель на строку длиной 11 байт (для ключа шифрования) или 13 байт (для ключа подписи), в которую записывается идентификатор ключа в формате XXXXSSSSS или XXXXSSSSSYY;
- (i)  $S_{or}E$  байт, указывающий тип ключа, идентификатор которого необходимо получить: шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

Пример вызова функции:

Получение идентификатора ключа шифрования, хранящегося на touch-memory, через считыватель Dallas, подключенный к COM1:

```
char crypt_id[11];
err_code=GetKeyID(TM_DS_COM1,crypt_id, 'E');
```

#### 9.3.5 Добавление открытого ключа в справочник

Перед добавлением ключа в справочник проверяется целостность справочника. При обнаружении искажений добавление открытого ключа в справочник не производится.

Если операция добавления открытого ключа в справочник выполняется впервые, т. е. каталог OPENKEY или FAXKEY не существует, он будет создан автоматически со структурой, как указано выше. Если открытый ключ с таким идентификатором уже присутствует в справочнике, то при добавлении он будет заменен.

Для добавления открытого ключа в справочник служит функция AddOpenKey(wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

#### Функция AddOpenKey имеет параметры:

(i) base\_dir — указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\FAXKEY\SSSSSS\);

- (i) open\_key указатель на область памяти, в которой содержится открытый ключ; например, открытый ключ может быть считан в память из файла \*.pub, \*.lfx или \*.spr (см. пример ниже);
- (i) my\_ID указатель на строку с идентификатором ключа, соответствующего индивидуальному ключу СКD или СКDI, на котором будет выработана имитовставка для обновленного файла со справочником.

Длина строки с идентификатором ключа шифрования — 11 байт, с идентификатором ключа подписи — 13 байт; формат записи идентификатора: XXXXSSSSSS или XXXXSSSSSSYY соответственно. Если  $my_ID[0] = \0$ , то индивидуальный ключ (СКD или СКDI) считывается с ключевой дискеты. В противном случае указанный идентификатор ключа сравнивается с идентификатором ключа, прогруженного в память драйвера, и при их совпадении индивидуальный ключ (СКD или СКDI) берется из драйвера.

(i)  $S_{or}E$  — байт, указывающий на то, в каком справочнике находится ключ: в справочнике ключей шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

#### Пример вызова функции:

```
open_key_buff=malloc(304);
FILE * open_key_file=NULL;
open_key_file=fopen("000101.1fx","rb");
    if(open_key_file==NULL)
        return;
if(fread(open_key_buff,1,304,open_key_file)!=304)
    {
        fclose(open_key_file);
        return;
    }
err_code=AddOpenKey("open_dir",open_key_buff,"000199999901",'S');
...
```

#### 9.3.6 Удаление открытого ключа из справочника по идентификатору

Перед удалением открытого ключа проверяется целостность справочника открытых ключей и корректность задаваемого идентификатора ключа. При обнаружении искажений функция возвращает соответствующий код ошибки, и удаление не производится.

Для удаления открытого ключа из справочника служит функция DelOpenKey(wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

#### Функция DelOpenKey имеет параметры:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base dir\FAXKEY\SSSSSS\);
- (i) open\_key\_ID указатель на строку с идентификатором удаляемого ключа.

Для открытого ключа шифрования длина строки с идентификатором должна быть равна 11 байт. Идентификатор ключа должен быть указан в формате XXXXSSSSS.

Для открытого ключа подписи длина строки с идентификатором должна быть равна 13 байт. Идентификатор ключа должен быть указан в формате XXXXSSSSSYY.

- (i) my\_ID указатель на строку с идентификатором ключа, соответствующего индивидуальному ключу СКD или СКDI пользователя; формат записи идентификатора ключа шифрования XXXXSSSSSS и идентификатора ключа подписи XXXXSSSSSSYY.
- (i)  $S_{or}E$  байт, указывающий на то, в каком справочнике находится ключ: в справочнике ключей шифрования ( $S_{or}E = 'E'$ ) или подписи ( $S_{or}E = 'S'$ ).

При удалении открытого ключа из справочника с помощью функции DelOpenKey из файла с имитовставками удаляется запись, соответствующая данному ключу.

#### Пример вызова функции:

```
err_code=DelOpenKey("open_dir", "000199999901", "000199999901", 'S');
```

#### 9.3.7 Удаление открытого ключа из справочника по его порядковому номеру

Замечание. Порядковый номер открытого ключа можно определить, используя функцию SprList (см. 9.3.9).

Для удаления открытого ключа подписи из справочника по порядковому номеру служит функция DelKeyByNum(**wbotho**,**wsigno**), которая имеет прототип:

```
T16bit WINAPI DelKeyByNum (LPSTR base_dir,
LPSTR ser,
T16bit num, char S or E);
```

#### Функция DelKeyByNum имеет параметры:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base dir\FAXKEY\SSSSSS\);
- (i) ser указатель на строку с номером серии открытого ключа, который удаляется из справочника;
- (i) num порядковый номер открытого ключа в справочнике;
- (i)  $S_{or}E$  байт, указывающий на то, в каком справочнике находится ключ: в справочнике ключей шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

При удалении открытого ключа из справочника по его порядковому номеру идентификатор открытого ключа не проверяется на наличие искажений. Для того чтобы корректно удалить ключ из справочника, нужно дополнительно удалить из файла имитовставок имитовставку на данный открытый ключ (см. 9.3.8).

#### Пример вызова функции:

```
err code=DelKeyByNum("open dir", "999999", 1, 'S');
```

#### 9.3.8 Удаление имитовставки на открытый ключ по его порядковому номеру в справочнике

Для удаления имитовставки на открытый ключ по его порядковому номеру в справочнике служит функция DelImitByNum(wbotho,wsigno). Прототип имеет вид:

#### Функция DelImitByNum имеет параметры:

(i) base\_dir — указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\FAXKEY\SSSSSS\);

- (i) ser указатель на строку с номером серии открытого ключа, который удаляется из справочника;
- (i) num порядковый номер открытого ключа в справочнике;
- (i) my\_ID указатель на строку с идентификатором ключа, соответствующего индивидуальному ключу СКD или СКDI пользователя; формат записи идентификатора ключа шифрования XXXXSSSSSS и ключа подписи XXXXSSSSSSYY.

Если  $my_ID[0] = \0$ , то *индивидуальный ключ* (СКD или СКDI) считывается с ключевой дискеты. В противном случае указанный идентификатор ключа сравнивается с идентификатором ключа, прогруженного в память драйвера, и при их совпадении *индивидуальный ключ* (СКD или СКDI) берется из драйвера.

(i)  $S_{or}E$  — байт, указывающий на то, в каком справочнике находится ключ: в справочнике ключей шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

#### Пример вызова функции:

```
err_code=DelImitByNum("open_dir", "999999", 1, "000199999901", 'S');
```

#### 9.3.9 Получение списка открытых ключей справочника

Для получения списка открытых ключей справочника (файл LPUB.SPR для открытых ключей шифрования или файл LFAX.SPR для открытых ключей подписи) служит функция SprList(wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

```
T16bit WINAPI SprList (LPSTR base_dir,

LPSTR ser,

Spr_List_Ptr * list,

P16bit num, char S or E);
```

#### Функция SprList имеет параметры:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\FAXKEY\SSSSS\);
- (i) ser указатель на строку с номером серии справочника открытых ключей, совпадающий с именем подкаталога SSSSSS;
- (o) list массив с информацией об открытых ключах, элементами которого являются структуры(структура описана в файле verba.h):

Элементами этого массива являются:

- идентификатор открытого ключа;
- тип ключа;
- результат проверки открытого ключа:

```
KEY_OK (0)
```

BAD\_HASH

(1) значение хэш-функции не совпадает с вычисленным

BAD\_SER

(2) серия открытого ключа не совпадает с серией справочника

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции SprList и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12).

- (o) num указатель на переменную, в которую записывается количество ключей, обнаруженных в справочнике;
- (i)  $S_{or}E$  байт, указывающий на то, список какого справочника необходимо получить: справочника ключей шифрования ( $S_{or}E = 'E'$ ) или подписи ( $S_{or}E = 'S'$ ).

#### Пример вызова функции:

```
T16bit num;
Spr_List *list;
err code= SprList("open dir", "999999", &list, &num, 'S');
```

#### 9.3.10 Проверка открытого ключа

При проверке открытого ключа проверяются имитовставка, значение хэш-функции для данного ключа и его структура.

Для проверки открытого ключа служит функция CheckOpenKey(wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

#### Функция CheckOpenKey имеет параметры:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base dir\FAXKEY\SSSSSS\);
- (i) open\_key\_ID указатель на строку с идентификатором проверяемого ключа.

Для открытого ключа шифрования длина строки с идентификатором должна быть равна 11 байтам. Идентификатор ключа должен быть указан в формате XXXXSSSSSS.

Для открытого ключа подписи длина строки с идентификатором должна быть равна 13 байтам. Идентификатор ключа должен быть указан в формате XXXXSSSSSYY.

(i) my\_ID — указатель на строку с идентификатором ключа, соответствующего индивидуальному ключу СКD или СКDI, на котором будет выработана имитовставка для обновленного файла со справочником.

Длина строки с идентификатором ключа шифрования — 11 байт, с идентификатором ключа подписи — 13 байт; формат записи идентификатора: XXXXSSSSSS или XXXXSSSSSSYY соответственно. Если  $my_ID[0] = \0$ , то индивидуальный ключ (СКD или СКDI) считывается с ключевой дискеты. В противном случае указанный идентификатор ключа сравнивается с идентификатором ключа, прогруженного в память драйвера, и при их совпадении индивидуальный ключ (СКD или СКDI) берется из драйвера.

(i)  $S_{or}E$  — байт, указывающий на то, в каком справочнике находится ключ: в справочнике ключей шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

#### Пример вызова функции:

```
err code=CheckOpenKey("open dir","000199999901","000199999901",'S');
```

#### 9.3.11 Проверка открытого ключа по порядковому номеру

Для проверки открытого ключа подписи по порядковому номеру служит функция CheckKeyByNum(wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

#### Функция CheckKeyByNum имеет параметры:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\FAXKEY\SSSSSS\);
- (i) ser указатель на строку с номером серии проверяемого открытого ключа;
- (i) num порядковый номер проверяемого открытого ключа в справочнике;
- (i) my\_ID указатель на строку с идентификатором ключа пользователя, соответствующего индивидуальному ключу СКD или СКDI, на котором будет проверена имитовставка для обновленного файла со справочником.

Длина строки с идентификатором ключа шифрования — 11 байт, с идентификатором ключа подписи — 13 байт; формат записи идентификатора: XXXXSSSSSS или XXXXSSSSSSYY соответственно. Если  $my_ID[0] = \0$ , то *индивидуальный ключ* (СКD или СКDI) считывается с ключевой дискеты. В противном случае указанный идентификатор ключа сравнивается с идентификатором ключа, прогруженного в память драйвера, и при их совпадении *индивидуальный ключ* (СКD или СКDI) берется из драйвера.

(i)  $S_{or}E$  — байт, указывающий на то, в каком справочнике находится ключ: в справочнике ключей шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

#### Пример вызова функции:

```
err code=CheckKeyByNum("open dir","999999",1,"000199999901",'S');
```

#### 9.3.12 Проверка хэш-значения на открытый ключ

Для проверки хэш-значения открытого ключа служит функция CheckKeyHash(**wbotho,wsigno**), которая имеет прототип:

#### 

#### Функция CheckKeyHash имеет параметры:

- (i) open\_key указатель на область памяти, в которой содержится открытый ключ; например, открытый ключ может быть считан в память из файла \*.pub или \*.lfx;
- (i) hash\_adr указатель на область памяти длиной 32 байта, где находится значение хэш-функции, или NULL (в этом случае считается, что параметр open\_key указывает на сертификат открытого ключа, и хэш-значение находится внутри сертификата).

#### Пример вызова функции:

```
/* функция может быть использована при вводе открытого ключа в справочник с клавиатуры */
open_key_buff=(char*)malloc(304);
/* ввод сертификата открытого ключа в open_key_buff*/
...
/* хэш-функция находится внутри сертификата */
err code=CheckKeyHash(open key buff, NULL)
```

#### 9.3.13 Выработка имитовставки для справочника

Целостность справочника контролируется с помощью файла с имитовставками, которые формируются для каждого открытого ключа. Для выработки имитовставок для открытых ключей справочника служит функция SignSpr(wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

#### Функция SignSpr имеет параметры:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base dir\FAXKEY\SSSSSS\);
- (i) ser указатель на строку с номером серии открытого ключа, на котором подписывается справочник;
- (i) my\_ID указатель на строку с идентификатором ключа, соответствующего индивидуальному ключу СКD или СКDI, на котором будет выработана имитовставка для обновленного файла со справочником.

Длина строки с идентификатором ключа шифрования — 11 байт, с идентификатором ключа подписи — 13 байт; формат записи идентификатора: XXXXSSSSSS или XXXXSSSSSSYY соответственно. Если  $my_ID[0] = \0$ , то *индивидуальный ключ* (СКD или СКDI) считывается с ключевой дискеты. В противном случае указанный идентификатор ключа сравнивается с идентификатором ключа, прогруженного в память драйвера, и при их совпадении *индивидуальный ключ* (СКD или СКDI) берется из драйвера.

(i)  $S_or_E -$  байт, указывающий на то, для какого справочника формируется файл с имитовставками: справочника ключей шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

#### Пример вызова функции:

```
err code=SignSpr("open dir", "999999", "000199999901, 'S');
```

#### 9.3.14 Проверка целостности справочника

Для проверки целостности справочника открытых ключей служит функция CheckSpr(wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

#### Функция CheckSpr имеет параметры:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\FAXKEY\SSSSS\);
- (i) ser указатель на строку с номером серии справочника открытых ключей, совпадающий с именем подкаталога SSSSSS;
- (o) list массив с информацией об открытых ключах, элементами которого являются структуры:

Элементами этого массива являются:

- идентификатор открытого ключа;
- тип ключа;
- результат проверки открытого ключа:

 $KEY_OK$  (0)

BAD\_HASH (1) значение хэш-функции не совпадает с вычисленным

BAD\_SER (2) серия открытого ключа не совпадает с серией справочника

ВАD\_ІММ (4) неверная имитовставка на открытый ключ

NO\_IMM (8) нет имитовставки на открытый ключ.

**Внимание.** Память под этот массив отводится внутри функции SprList и должна быть освобождена функцией FreeMemory (см. п. 8.12).

(i) my\_ID — указатель на строку с идентификатором ключа, соответствующего индивидуальному ключу СКD или СКDI пользователя.

Длина строки с идентификатором ключа шифрования — 11 байт, с идентификатором ключа подписи — 13 байт; формат записи идентификатора: XXXXSSSSSS или XXXXSSSSSSYY соответственно. Если  $my_ID[0] = \0$ , то *индивидуальный ключ* (CKD или CKDI) считывается с ключевой дискеты. В противном случае указанный идентификатор ключа сравнивается с идентификатором ключа, прогруженного в память драйвера, и при их совпадении *индивидуальный ключ* (CKD или CKDI) берется из драйвера.

- (o) num указатель на переменную, в которую записывается количество ключей, обнаруженных в справочнике;
- (i)  $S_{or}E$  байт, указывающий на то, целостность какого справочника проверяется: справочника ключей шифрования ( $S_{or}E = 'E'$ ) или подписи ( $S_{or}E = 'S'$ ).

#### Пример вызова функции:

```
T16bit num;

Spr_List *list;

err code=CheckSpr("open dir","999999",&list,&num,"000199999901",'S');
```

#### 9.3.15 Считывание открытого ключа из справочника в память

Для считывания открытого ключа из справочника в память служит функция ExtractKey(wbotho,wsigno), прототип которой имеет вид:

#### Параметрами функции являются:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base dir\FAXKEY\SSSSSS\);
- (i) open\_key\_ID указатель на строку с идентификатором ключа.

Идентификатор открытого ключа шифрования должен быть указан в формате XXXXSSSSSS.

Идентификатор открытого ключа подписи должен быть указан в формате XXXXSSSSSYY.

- В данной функции явно не указывается, в справочнике подписи или шифрования хранится открытый ключ, это определяется по идентификатору ключа;
  - (o) key —указатель на блок памяти размером 304 байт, в который считывается данный открытый ключ (отводится пользователем).

#### Пример вызова функции:

```
open_key_buff=(char*)malloc(304);
```

err code=ExtractKey("open dir", "000199999901", open key buff);

#### 9.3.16 Перевод открытого ключа из резервного в действующий

Для смены типа ключа с резервного на действующий служит функция Res2Work(**wbotho,wsigno**), которая имеет прототип:

#### Параметрами данной функции являются:

- (i) base\_dir указатель на строку пути к каталогу OPENKEY или FAXKEY (файл со справочником LPUB.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\OPENKEY\SSSSSS\; файл со справочником LFAX.SPR ищется в подкаталоге: base\_dir\FAXKEY\SSSSSS\);
- (i) open\_key\_ID указатель на строку с идентификатором ключа.

Идентификатор открытого ключ шифрования должен быть указан в формате XXXXSSSSSS.

Идентификатор открытого ключа подписи должен быть указан в формате XXXXSSSSSSYY.

(i) my\_ID — указатель на строку с идентификатором ключа пользователя, соответствующего индивидуальному ключу СКD или СКDI, на котором будет выработана имитовставка для нового действующего ключа.

Длина строки с идентификатором ключа шифрования — 11 байт, с идентификатором ключа подписи — 13 байт; формат записи идентификатора: XXXXSSSSSS или XXXXSSSSSSYY соответственно. Если  $my_ID[0] = \0$ , то *индивидуальный ключ* (CKD или CKDI) считывается с ключевой дискеты. В противном случае указанный идентификатор ключа сравнивается с идентификатором ключа, прогруженного в память драйвера, и при их совпадении *индивидуальный ключ* (CKD или CKDI) берется из драйвера.

(i)  $S_{or}E$  — байт, указывающий на то, в каком справочнике находится ключ: в справочнике ключей шифрования (S or E = 'E') или подписи (S or E = 'S').

#### Пример вызова функции:

```
err code=Res2Work("open dir","000199999901","000199999901",'S');
```

#### 9.3.17 Проверка целостности открытого ключа

Для проверки целостности открытого ключа и получения его типа служит функция CheckOpenKeyBuff (wbotho,wsigno), которая имеет прототип:

#### Параметрами данной функции являются:

- (i) open\_key указатель на буфер с открытым ключом или регистрационной записью открытого ключа.
- (i) hash указатель на буфер с хэш-функцией открытого ключа. Если в этом параметре передаётся NULL, то считается, что параметр open\_key указывает на регистрационную запись открытого ключа длиной 240 или 304 байта и хэш-функция ищется в конце регистрационной записи. В случае несовпадения рассчитанного и переданного значений хэш-функции возвращается код ошибки ERR\_HASH.
- (o) key\_type указатель на байт, в котором возвращается тип открытого ключа: 'E' рабочий ключ шифрования, 'S' рабочий ключ подписи, 'C' скомпрометированный ключ.

## 9.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАКРЫТЫМ КЛЮЧАМ НА ЖМД

Как было отмечено выше, ключевая система СКЗИ "Верба-ОW" обеспечивает возможность хранения закрытых ключей шифрования и подписи в файлах на ЖМД. При этом сами файлы с ключами хранятся в зашифрованном виде. Ключи для их расшифрования находятся на сменных ключевых носителях (ГМД, "таблетках" Touch-Memory, смарт-картах) и для обеспечения доступа к ключа на ЖМД должны быть загружены в драйвер ASYNCR (см. 5.6 и 6.2.1). В драйвере ASYNCR зарезервировано 16 "слотов", в каждый из которых может быть загружена ключевая информация с одного ключевого носителя. Загрузка и выгрузка ключевой информация может производиться либо посредством программы ASRKEYW.EXE, либо с помощью библиотечных функций.

*Примечание*. Пользователю не требуется явно задавать номера слотов. Функции библиотеки автоматически ищут нужный слот, основываясь на информации об идентификаторах ключей.

Наличие нескольких слотов и функций работы с ними обеспечивает работу одного пользователя в нескольких сетях и/или работу нескольких пользователей с одним и тем же приложением, а также оперативное управление доступом к ключам. Данные свойства является полезными при построении приложений типа абонентских пунктов или серверов.

В пользовательском приложении вместе с каждой функцией загрузки ключей в некоторый слот в обязательном порядке должна присутствовать парная ей функция выгрузки ключей из данного слота. Выполнение данного требования является мерой защиты от несанкционированных действий, направленных на получение информации о ключах.

Аналогичное требование должно выполняться при использовании программы AsrkeyW. Это означает, что после завершения работы приложения следует выгрузить индивидуальные ключи из памяти с помощью опций программы.

#### 9.4.1 Пользовательские функции

Для работы этих функций необходимо предварительно с помощью программы ASRKEYW.EXE инициализировать ДСЧ.

#### 9.4.2 Загрузка ключей

Загрузка ключей осуществляется функцией(wbotho, wsigno):

T16bit WINAPI InitKey (char \*Key Dev, char \*Key ID);

#### Параметры:

- (i) Key\_Dev строка с именем ключевого носителя ("A:\\" или "B:\\" для ключевого ГМД, имена остальных поддерживаемых сменных ключевых носителей приведены в файле KEY DEV.H).
- (i) Key\_ID строка, содержащая идентификатор ключа шифрования или подписи, либо пустая строка (Key\_ID[0] == '\0'). Функция ищет пустой "слот" в драйвере и загружает в него информацию с ключевого носителя. Поиск свободного слота осуществляется по возрастанию номера.

Если идентификатор ключа задан явно, то в зависимости от типа идентификатора (XXXXSSSSS или XXXXSSSSSYY) загружается информация, обеспечивающая доступ либо к ключам шифрования, либо к ключам подписи, хранящимся на ЖМД. Загружаемые ключи могут быть также и ключами администраторов, т.е. обеспечивать доступ к группам зашифрованных на них ключей шифрования.

Если задана пустая строка, то загружается ключевая информация и для шифрования, и для подписи (в случае совмещенного ключевого носителя).

Функция запрещает повторную загрузку ключей с одинаковыми идентификаторами, возвращая в этом случае код ошибки E\_REDEFINE. Если все 16 слотов уже заняты, то возвращается код ошибки E\_NO\_FREE\_SLOTS. Функция InitKey не требует предварительного выполнения функции CryptoInit или SignInit и может быть использована для завершения инициализации ДСЧ (см. п. 6.2.1)

#### 9.4.3 Выгрузка ключей из драйвера

Выгрузка ключей из драйвера осуществляется функциями(wbotho,wsigno):

```
T16bit WINAPI ResetKey(char *Key_ID)
T16bit WINAPI ResetKeyEx(char *Key ID, BOOL flag);
```

#### Параметры:

(i) Key ID — строка, содержащая идентификатор ключа шифрования или подписи.

Функции выгружают всю информацию из слота, в котором найден ключ с заданным идентификатором. С помощью функции **ResetKey** могут быть выгружены слоты 1-15. Для выгрузки информации из любого слота (0-15) используется функции **ResetKeyEx** с параметром flag установленным в TRUE. Если параметр flag установлен в FALSE и выгружаемый ключ находится в слоте 0, то функция **ResetKeyEx** вернет код Е КЕҮ NOT FOUND и выгрузка произведена не будет.

#### 9.4.4 Получение списка ключей, загруженных в драйвер

Получение списка ключей, загруженных в драйвер, производится при помощи функции(wbotho,wsigno):

#### Параметры:

- (o) Keys\_Info указатель на массив из 16 структур USR\_KEYS\_INFO, куда будет возвращена информация о слотах драйвера, в которые прогружены ключи для шифрования и/или подписи (СКD и/или СКDI). Память под массив резервируется пользователем.
- (o) n\_Key\_Slot возвращаемое количество загруженных слотов (может быть равно нулю, в том случае, когда была произведена выгрузка всех ключей).

Функция в начале работы обнуляет весь массив структур Keys\_Info, а затем последовательно заполняет его информацией о найденных загруженных слотах в порядке возрастания их номеров. (В Keys\_Info[0] записывается информация о первом найденном загруженном слоте, в Keys\_Info[1] — о втором, и т. д.)

#### При работе с несколькими ключами следует учитывать, что:

- контроль справочников открытых ключей подписи и шифрования в операциях проверки подписи и шифрования осуществляется на ключах из <u>слота 0</u>. (Имитовставки на справочники открытых ключей подписи и шифрования рассчитываются на ключах СКDI и СКD из слота 0).
- Под текущей серией ("000000") в функциях шифрования подразумевается серия ключей из слота 0.

#### Пример.

```
USER_KEYS_INFO Keys_Info[16];
unsigned long nKeySlot,i;
short err_code;

err_code=CryptoInit("c:\\key\\",NULL);

err code=SignInit("c:\\key\\","c:\\sertif\\");
```

```
/* Загрузка ключевой информации для шифрования и подписи */
  printf("Insert key diskette and press any key...\n");
   getch();
   err code=InitKey("A:\\","");
/* Загрузка ключевой информации для шифрования */
   printf("Insert key diskette and press any key...\n");
  getch();
  err code=InitKey("A:\\","0001222222");
/* Загрузка ключевой информации для подписи */
   printf("Insert key diskette and press any key...\n");
  getch();
  err code=InitKey("A:\\","000344444401");
   err code=GetDrvInfo(Keys Info,&nKeySlot);
/* Выгрузка всех ключей, прогруженных функциями InitKey */
   for(i=1;i<nKeySlot;i++)</pre>
     if(Keys_Info[i].num[0]) /* если в слоте есть ключи для
шифрования */
       err code=ResetKeyEx(Keys Info[i].num,TRUE);
     else
       if(Keys\ Info[i].nump[0]) /* если в слоте есть ключи для подписи
* /
        err code=ResetKeyEx(Keys Info[i].nump,TRUE);
     if(err code)
     break;
    CryptoDone();
    SignDone();
    return;
}
```

## 10. ФУНКЦИИ ГЕНЕРАЦИИ КЛЮЧЕЙ.

В библиотеках СКЗИ «Верба –OW» версии 6 имеется возможность генерации закрытых и открытых ключей на основе информации, считанной со специального ключевого ГМД с лицензией, определяющей диапазон номеров генерируемых ключей и задающей ключевую серию. Лицензия на генерацию ключей приобретается отдельно. Лицензионный ГМД имеет формат аналогичный формату лицензионного ГМД АРМ АБ-О для DOS.

#### 10.1 ЗАГРУЗКА ЛИЦЕНЗИИ

Для загрузки лицензионного ГМД и получении информации о диапазоне допустимых номеров генерируемых ключей служит функция LoadLicense (**wbotho**, **wsigno**). Эту функцию необходимо вызвать перед функцией генерации ключей. Перед вызовом функции должен быть проинициализирован ДСЧ. Прототип функции имеет следующий вид:

```
T16bit WINAPI LoadLicense(char *dev, LIC_INFO **info,

T32bit *nrecords, char *seria,

T32bit reserved);
```

Параметрами данной функции являются:

- (i) dev ключевое устройство с лицензией ("a:" или "b:")
- (o) info указатель на массив структур с информацией о диапазоне допустимых номеров генерируемых ключей. Каждый элемент массива задаёт начальный и конечный номера в группе ключей шифрования и количество ключей подписи, для каждого ключа шифрования из данной группы. В зависимости от лицензии диапазон номеров ключей шифрования для заданной ключевой серии может быть от 1 до 9999. Память под массив выделяется самой функцией и освобождается при выгрузке лицензии.
- (o) nrecords количество записей в массиве (количество групп ключей шифрования)
- (o) seria серия ключей
- (io) reserved зарезервированный параметр, должен быть равен 0.

### 10.2 Выгрузка лицензии

Для выгрузки лицензии и освобождения памяти служит функция UnloadLicense (wbotho, wsigno):

T16bit WINAPI UnloadLicense();

#### 10.3 Генерация ключей

Для генерации на ключевой носитель закрытых ключей подписи и шифрования и формирования соответствующих им открытых ключей предназначена функция GenKeys (wbotho, wsigno):

```
T16bit WINAPI GenKeys(char *media,

T32bit,

char *key_num,

BYTE *pub_sign,

BYTE *pub_crypt,

char *pub_text,

char *alg_id,

void *reserved);
```

Функция генерирует ключ шифрования XXXXSSSSSS и(или) ключ подписи XXXXSSSSSSYY

#### Параметрами данной функции являются:

- (i) media Имя ключевого носителя на который будут записаны закрытые ключи
- (io) flags Флаги, задающие тип генерируемых ключей. Данный параметр может принимать следующие значения: VERBA\_KEY\_GEN\_SIGN генерация ключа подписи; VERBA\_KEY\_GEN\_CRYPT генерация ключа шифрования; VERBA\_KEY\_GEN\_BOTH генерация ключа подписи и ключа шифрования.
- (o) pub\_sign Указатель на буфер, в который нужно записать открытый ключ подписи.
- (o) pub\_crypt Указатель на буфер, куда в который нужно записать открытый ключ шифрования.
- (i) pub\_text Указатель на буфер с текстовой информацией, которая будет записана в поле атрибутов открытого ключа.
- (i) pkey\_id Номер генерируемого ключ Указатель на 13-байтовый буфер с номером генерируемого ключа в формате XXXXSSSSSYY.
- (i) key\_syst Тип ключевой системы. Параметр должен иметь значение ALG\_VERBA\_O для генерации ключей с использованием алгоритма ГОСТ Р 34.10-94 и ALG\_3410\_01 для ГОСТ Р 34.10-2001.

#### Пример

См пп.10.4

#### 10.4 Генерация ключей, предназначенных для хранения на ЖМД.

Для формирования ключей, предназначенных для хранения на ЖМД нужно использовать функцию (wbotho, wsigno):

```
T16bit WINAPI verba_key_set(
    char* media, /*+ (i) Путь к носителю. +*/
    NULL,
    int* flags, /*+ (io) Флаги установки ключей. +*/
    char* path_hd, /*+ (i) Путь для устанавливаемых ключей. +*/
    char* encr id); /*+ (i) Номер ключа перешифрования. +*/
```

#### Параметры функции:

- (i) media Путь к ключевому носителю с закрытыми ключами, на основе которых будут сформированы ключи для хранения на ЖМД.
- (io) flags Флаги установки ключей. Должен быть установлен флаг VERBA\_KEY\_SET\_BOTH\_ENCRYPTED.
- (i) path\_hd Путь к каталогу на ЖМД в который будут записаны сформированные ключи.
- (i) encr\_id номер ключа, на котором будут перешифрованы ключи для хранения на ЖМД. Ключ для перешифрования должен быть загружен в драйвер Asyncr.

#### Пример:

```
char key num[20];
char seria[7];
char pub sign[304];
char pub crypt[304];
      pub text[120]="test key";
int nrecords, flags;
unsigned short
                  err code;
LIC INFO *info;
 err code = LoadLicense("a:\\", &info, &nrecords, seria, 0);
 if(err code)
      return;
//сформировать ключ с первым из допустимых номеров
 memset(key num, 0, sizeof(key num));
 sprintf(key num, "%04d", info[0].first crypt);
 strcat(key num, seria);
 sprintf(&key num[strlen(key num)],"%02d",info[0].sign nums);
 flags = VERBA KEY GEN_CRYPT | VERBA_KEY_GEN_SIGN;
 err code = GenKeys("TM:COMO", flags, key num,
                             pub sign, pub crypt, pub text,
                             ALG VERBA O, NULL);
 UnLoadLicense();
```

```
if(err_code)
    return;

/* сформировать ключи для хранения на ЖМД и записать их в каталог KEYS
*/
err_code=InitKey("a:\\", key_num);
if(err_code)
    return;
flags=VERBA_KEY_SET_BOTH_ENCRYPTED;
err_code=verba_key_set(
    "TM:COMO",
    NULL,
    &flags,
    "KEYS",
    key_num,
);
```

# 10.5 ПОЛУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМОВ ФОРМИРОВАНИЯ/ПРОВЕРКИ ЭЦП.

Для получения значений криптографических констант, используемых в процедурах формирования/проверки ЭЦП нужно использовать функцию (wbotho,wsigno):

```
T16bit WINAPI GetAlgParam(

BYTE* pbData, /* (i) Входные данные, для идентификации параметров */

T32bit dwDataLen, /* (i) Длина ввходных данных.*/

T32bit dwDtype, /* (i) Тип входных данных. */

BYTE* pbParam, /* (o) Возвращаемые параметры алгоритма. */

T32bit* pdwParamLen, /*+ (io) Длина блока параметров. */

T32bit dwFlags); /* (i) Флаги. */
```

#### Параметры функции:

- (i) pbData Указатель на блок данных для идентификации параметров.
- (io) dwDataLen Длина блока данных.
- (i) dwDtype Тип данных для идентификации параметров. Может принимать следующие значения:

VERBA\_ALG\_ID – входные данные – структура типа ALG\_PARAM\_ID;

VERBA\_PUB\_KEY – входные данные – открытый ключ (в формате \*.lfx)

(i) pbParam — Указатель на блок данных с параметрами алгоритма. Память под данные распределяется пользователем. Для определения размера памяти можно передать в этом параметре NULL, тогда в параметре dwParamLen будет возвращён необходимый размер.

- (i) pdwParamLen Указатель на переменную с длиной блока данных с параметрами.
- (i) dwFlags Флаги.

#### Пример:

```
...

ALG_PARAM param; // структура для параметров алгоритма

BYTE pub_sign[304];

DWORD pdwParamLen = sizeof(param);

err_code=ExtractKey(CRYPT_SPR,"0001910000",pub_sign);

if(err_code) goto error;

err_code = GetAlgParam(pub_sign, sizeof(pub_sign), VERBA_PUB_KEY,
(BYTE*)param, &pdwParamLen, 0);
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК КОДОВ ВОЗВРАТА

## СПИСОК КОДОВ ВОЗВРАТА ФУНКЦИЙ БИБЛИОТЕК WSIGNO, WBOTHO

Таблица 3. Коды возврата

| Код      | Обозначение              | Описание  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|
| возврата |                          |   |  |  |  |  |  |
| 0        | NO_ERROR                 | Нет ошибки. Функция завершилась успешно.                |  |  |  |  |  |
| 1        | E_NO_MEM                 | Не хватает динамической памяти.                         |  |  |  |  |  |
| 2        | E_CONTROL                | Сбой криптографической функции или                      |  |  |  |  |  |
|          | _                        | искажение тела библиотеки.                              |  |  |  |  |  |
| 3        | E_DRIVER                 | Ошибка датчика случайных чисел.                         |  |  |  |  |  |
| 4        | E_IMMITO                 | Не совпадает имитовставка — файл (блок памяти) искажен. |  |  |  |  |  |
| 6        | E_KEY_NOT_FOUND          | Ключ не найден (или искажен).                           |  |  |  |  |  |
| 7        | E_PARAM                  | Ошибка параметра обращения к функции.                   |  |  |  |  |  |
| 8        | E INIT                   | Ошибка инициализации.                                   |  |  |  |  |  |
| 10       | E_MEM_LENGTH             | Неверная длина блока памяти.                            |  |  |  |  |  |
| 11       | E_MEM_NOT_ENCRYP TED     | Попытка расшифровать незашифрованный блок памяти.       |  |  |  |  |  |
| 12       | E_MEM_NOT_SIGNED         | Попытка проверить подпись неподписанного блока памяти.  |  |  |  |  |  |
| 21       | E_OPEN_IN_FILE           | Ошибка открытия входного файла.                         |  |  |  |  |  |
| 22       | E OPEN OUT FILE          | Ошибка открытия выходного файла.                        |  |  |  |  |  |
| 23       | E_WRITE_FILE             | Ошибка записи файла.                                    |  |  |  |  |  |
| 24       | E READ FILE              | Ошибка чтения файла.                                    |  |  |  |  |  |
| 25       | E_RENAME_FILE            | Ошибка переименования файла.                            |  |  |  |  |  |
| 26       | E_FILE_LENGTH            | Неверная (например, нулевая) длина файла.               |  |  |  |  |  |
| 27       | E_SRC                    | Несовпадение контрольной суммы зашифрованного файла.    |  |  |  |  |  |
| 29       | E_FILE_NOT_ENCRYP<br>TED | Попытка расшифрования незашифрованного файла.           |  |  |  |  |  |
| 30       | E_FILE_NOT_SIGNED        | Попытка проверки подписи неподписанного файла.          |  |  |  |  |  |
| 31       | E_SEEK                   | Ошибка смещения файлового указателя.                    |  |  |  |  |  |
| 32       | E_CLOSE                  | Ошибка закрытия файла.                                  |  |  |  |  |  |
| 33       | E_DELETE_FILE            | Ошибка удаления файла.                                  |  |  |  |  |  |
| 34       | E_GK                     | Ошибка при чтении GK.                                   |  |  |  |  |  |
| 35       | E KC                     | Ошибка при чтении КС.                                   |  |  |  |  |  |
| 36       | E_DEVICE                 | Ошибка при обращении к сменному ключевому устройству.   |  |  |  |  |  |
| 37       | E_REDEFINE               | Попытка перезаписи ключа в драйвер ASYNCR.              |  |  |  |  |  |
| 38       | E_NO_FREE_SLOTS          | В драйвере ASYNCR нет свободных "слотов".               |  |  |  |  |  |
| 39       | E_KEY_NOT_SET            | Ошибка при загрузке ключа в драйвер ASYNCR.             |  |  |  |  |  |

77 ЯЦИТ.00020-03 90 01

| 101 | ERR_NUMP      | Номер ключа NUM или NUMP не                        |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|
|     |               | соответствует считанному из драйвера Asyncr        |  |  |  |  |  |
| 102 | ERR_HASH      | Значение хэш-функции не совпало.                   |  |  |  |  |  |
| 103 | ERR_OPEN_SPR  | Ошибка при открытии файла со                       |  |  |  |  |  |
|     |               | справочником открытых ключей.                      |  |  |  |  |  |
| 104 | ERR_OPEN_IMM  | Ошибка при открытии файла с                        |  |  |  |  |  |
|     |               | имитовставками.                                    |  |  |  |  |  |
| 105 | ERR_UZ        | Ошибка чтения UZ.                                  |  |  |  |  |  |
| 106 | ERR_CKD       | Ошибка чтения CKD или CKDI.                        |  |  |  |  |  |
| 107 | ERR_IMM_SPR   | Длина файла со справочником не                     |  |  |  |  |  |
|     |               | соответствует длине файла с                        |  |  |  |  |  |
|     |               | имитовставками.                                    |  |  |  |  |  |
| 108 | ERR_READ_SPR  | Ошибка чтения файла со справочником                |  |  |  |  |  |
|     |               | открытых ключей.                                   |  |  |  |  |  |
| 109 | ERR_WRITE_SPR | Ошибка записи в файл со справочником               |  |  |  |  |  |
|     |               | открытых ключей.                                   |  |  |  |  |  |
| 110 | ERR_READ_IMM  | Ошибка чтения файла с имитовставками.              |  |  |  |  |  |
| 111 | ERR_IMM       | Имитовставка неверна.                              |  |  |  |  |  |
| 112 | ERR_COMPROM   | Открытый ключ скомпрометирован.                    |  |  |  |  |  |
| 113 | ERR_CRE_DIR   | Ошибка при создании каталога.                      |  |  |  |  |  |
| 114 | ERR_CRE_FILE  | Ошибка при создании файла *.imm, *.imp, или *.spr. |  |  |  |  |  |
| 115 | ERR_EXIST_SPR | В заданном каталоге уже существует файл            |  |  |  |  |  |
|     |               | *.spr.   |  |  |  |  |  |
| 116 | ERR_WRITE_IMM | Ошибка записи в файл имитовставок.                 |  |  |  |  |  |
| 117 | ERR_NO_KEY    | Указанный открытый ключ отсутствует в              |  |  |  |  |  |
|     |               | справочнике.                                       |  |  |  |  |  |
| 118 | ERR_LENGTH    | Неверная длина файла *.imm, *.imp, или             |  |  |  |  |  |
|     |               | *.spr.   |  |  |  |  |  |
| 119 | ERR_OPEN_TMP  | Ошибка открытия временного файла.                  |  |  |  |  |  |
| 120 | ERR_SPR_EMPTY | Справочник открытых ключей пуст.                   |  |  |  |  |  |
| 121 | ERR_KEY_HEAD  | Заголовок открытого ключа искажен.                 |  |  |  |  |  |
| 122 | ERR_FIND_SPR  | Справочник открытых ключей не найден.              |  |  |  |  |  |
| 123 | ERR_NO_RES    | Открытый ключ не является резервным.               |  |  |  |  |  |
| 124 | ERR_IMM_HEAD  | Заголовок файла с имитовставками искажен.          |  |  |  |  |  |
| 125 | ERR_NO_SIGN   | Нет имитовставки на открытый ключ.                 |  |  |  |  |  |
| 126 | ERR_NO_IMM    | Нет имитовставки на открытый ключ.                 |  |  |  |  |  |
| 127 | ERR_FLOP      | Ошибка при обращении к гибкому диску.              |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ В КОНСОЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Программа позволяет производить следующие операции с файлами:

- шифрование/расшифрование;
- получение списка абонентов, для которых зашифрован файл;
- формирование/проверка ЭЦП;
- удаление ЭЦП;
- загрузку ключей в драйвер;
- выгрузку ключей из драйвера;
- получение информации о прогруженных в драйвер ключах .

Аргументы задаются в командной строке программы.

Текст консольного приложения находится в файле WFTEST.C

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| IIO           | Программное обеспечение                      |
|---------------|--|
| ППО           | Прикладное программное обеспечение           |
| СКЗИ          | Средство криптографической защиты информации |
| НСД           | Несанкционированный доступ                   |
| OC            | Операционная система                         |
| $\Pi AK$      | Программно-аппаратный комплекс               |
| APM           | Автоматизированное рабочее место             |
| ЭЦП           | Электронная цифровая подпись                 |
| APM           | АРМ Администратора безопасности.             |
| ΑБ            | ПО изготовления ключевой информации          |
| КС            | Ключевая система                             |
| ДСЧ           | Датчик случайных чисел                       |
| СЗИ           | Средства защиты информации                   |
| TM            | Устройство хранения информации на таблетке   |
|               | touch-memory                                 |
| ЖМД           | Жесткий магнитный диск                       |
| $\Gamma M II$ | Гибкий магнитный диск                        |

|     |                         |          |       | Лист рег            | истрации из | менений               |                                 |         |      |
|-----|-------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------|------|
|     | Номера листов (страниц) |          |       |                     | Всего       | <b>№</b><br>документа | Входящий<br>№ сопроводи-        | Подпись | Дата |
| Изм | изменен-<br>ных         | заменен- | новых | аннулиро<br>-ванных |             |                       | тельного<br>документа и<br>дата |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |
|     |                         |          |       |                     |             |                       |                                 |         |      |