

# 计算机组成原理

第二章:指令:计算机的语言

中山大学计算机学院 陈刚

2022年秋季

# 本讲内容

- □什么是计算机语言?
  - □指令集概述 Introduction to Instruction Set
- □指令格式
- □寻址方式
















a=25482; b=426858; c=a+b;

STORE a 25482; STORE b 25482; ADD c,a,b;

010100101001 011100101010 100110000010

•••







010100101001 011100101010 100110000010

 $\rightarrow$ 



机器 "语言" 二进制: 0和1 硬件: 逻辑电路



### "机器指令"

计算机设计者赋予计算机实现某 种基本操作的命令

指令: 0101110010101010


基本操作: load r1 1382



"指令系统" 一台计算机的 **所有指令** 











- □指令系统(IS)处在软件和硬件的交界面上
  - 能同时被硬件设计者和系统程序员看到
- □从硬件设计者角度来看
  - IS为CPU设计提供功能需求
  - IS设计目标:易于硬件逻辑设计
- □从系统程序员角度来看
  - 通过IS使用硬件资源
  - IS设计目标:易于编写编译器
- □IS设计的好坏决定了计算机的性能和成本








指令系统放在哪儿很简单, 复杂的是**如何设计**指令系统

#### 设计原则

完备性 有效性 规整性 兼容性 提供的指令足够解决任何可解的问题 简洁、加速常用操作、没有歧义 对称、匀齐、一致(简单源于规整) 之前/之后的都要能用








"兼容性"??? 不懂!!

#### 兼容性

- ●向上(下)兼容:按某档机器编制的程序,不加修改的就能运行于比它高(低)档的机器
- ●向前(后)兼容:按某个时期 投入市场的某种型号机器编制的 程序,不加修改就能运行于在它 之前(后)投入市场的机器









指令系统放在哪儿很简单, 复杂的是**如何设计**指令系统

#### 设计原则

## 一个较完善的指令系统应该包括

完备性 有效性 规整性 兼容性

该有的都要有 简洁、加速常用操作、没有歧义 对称、匀齐、一致 之前/之后的都要能用 数据传送指令 输入输出指令 算术运算指令 逻辑运算指令 系统控制指令 程序控制指令 Load/Store指令 In/Out指令 Add等指令 And等指令 中断等指令 Jump等指令





## 什么是计算机的语言?

- 2.1.1 指令系统概述
- 2.1.2 两种类型指令系统计算机: CISC与RISC










There are a thousand Hamlets in a thousand people 's eyes.

## 但是,指令系统的设计大体上<mark>只有两种</mark>, 不是1000种







复杂指令集计算机 Complex Instruction Set Computer











(1) 指令系统复杂

出现较早,大而全

- (2) 指令周期长
- (3) 各种指令都能访问存储器
- (4) 有专用寄存器
- (5) 采用微程序控制
- (6) 难以进行编译优化生成高效目标代码

#### 例:VAX-11/780小型机

- ▶ 16种寻址方式
- > 9种数据格式
- > 303条指令
- ▶ 一条指令包括1~2个字节的操作码和下续N个操作数说明符
- 一个说明符的长度达1~10个字节
- 除专门的存储器读写指令外,运算指令也能访问存储器





CISC

(1) 采用微程序控制

出现较早,大而全

- (2) 有专用寄存器
- (3) 各种指令都能访问存储器
- (4) 指令系统复杂
- (5) 指令周期长
- (6) 难以进行编译优化生成高效目标代码

#### CISC存在的问题

- >研制周期长
- ▶难以保证设计的正确性,难以调试和维护
- >机器的时钟周期长,降低了系统性能
- ▶效率低下(IBM的测试发现)
  - ▶指令系统中约占20%的简单指令,在程序中的比例 约为80%
  - ▶在程序中比例20%的一些复杂指令,占用了控制存储器容量的80%

CN UN'

/SII

## Top 10 80x86 Instructions

° Rank	instruction Intege	r Average Percent total executed
1	load	22%
2	conditional branch	20%
3	compare	16%
4	store	12%
5	add	8% 简单指令占主要部分
6	and	6% 使用频率高!
7	sub	5%
8	move register-register	4%
9	call	1%
10	return	1%
	Total	96%

<sup>°</sup> Simple instructions dominate instruction frequency





- (1) 简化的指令系统
- John cock & 小而精
- (2) 以寄存器-寄存器方式工作
- (3) 指令周期短
- (4) 采用大量通用寄存器,以减少访存次数
- (5) 采用组合逻辑电路控制,不用或少用微程 序控制
- (6) 采用优化的编译系统,力求有效地支持高级语言程序








# 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC

Hi, 我是RISC

(1) 简化的指令系统

- John cock & 小而精
- (2) 以寄存器-寄存器方式工作
- (3) 指令周期短
- (4) 采用大量通用寄存器,以减少访存次数
- (5) 采用组合逻辑电路控制,不用或少用微程序控制
- (6) 采用优化的编译系统,力求有效地支持高级语言程序





(1) 指令系统复杂

出现较早,大而全

- (2) 各种指令都能访问存储器
- (3) 指令周期长
- (4) 有专用寄存器
- (5) 采用微程序控制
- (6) 难以进行编译优化生成高效目标代码





# 典型体系结构的通用计算器的数目

Machine	Number of general-purpose registers	Architectural style	Year
EDSAC	1	Accumulator	1949
IBM 701	1	Accumulator	1953
CDC 6600	8	Load-store	1963
IBM 360	16	Register-memory	1964
DEC PDP-8	1	Accumulator	1965
DEC PDP-11	8	Register-memory	1970
Intel 8008	1	Accumulator	1972
Motorola 6800	2	Accumulator	1974
DEC VAX	16	Register-memory, memory-memory	1977
Intel 8086	1	Extended accumulator	1978
Motorola 68000	16	Register-memory	1980
Intel 80386	8	Register-memory	1985
ARM	16	Load-store	1985
MIPS	32	Load-store	1985
HP PA-RISC	32	Load-store	1986
SPARC	32	Load-store	1987
PowerPC	32	Load-store	1992
DEC Alpha	32	Load-store	1992
HP/Intel IA-64	128	Load-store	2001
AMD64 (EMT64)	16	Register-memory	2003





# 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC

#### John cock & 小而精

### 例:第一代RISC机

- ▶ 加州伯克利大学的RISC I
- > 斯坦福大学的MIPS
- ➤ IBM公司的IBM801



#### CISC与RISC之争

- · 现代处理器大多采用RISC体系结构
- · Intel x86为"兼容"需要,保留CISC风格,同时借鉴了RISC思想

CISC与RISC的逐步融合





# 练习1

以下指令集架构属于复杂指令集架构的是?

**ARM** 

**MIPS** 

**SPARC** 

以上皆不是

## 常用的RSIC指令集

- > ARM
- > MIPS
- > RISC-V
- **DECAlpha**
- PowerArchitecture (包括PowerPC)
- > SPARC



**ARM**: Advanced RISC Machine





## 常用的RSIC指令集

- > ARM
- > MIPS
- > RISC-V
- > **DECAlpha**
- PowerArchitecture (包括PowerPC)
- > SPARC



## 国产CPU

- ▶ ARM系——飞腾、华为海思、展讯和华芯通
- ▶ MIPS系——龙芯和君正
- > x86系——北大众志、兆芯和海光
- ➤ Alpha系——申威
- ▶ Power系——中晟宏芯




# 本讲内容

- □什么是计算机语言?
  - □指令集概述 Introduction to Instruction Set
- □指令格式
- □寻址方式











# 从指令执行过程看指令设计涉及的问题

Obtain instruction from program storage (取指) Instruction Fetch 指令地址、指令长度(定长/变长) Instruction Determine required actions (译码) Decode 指令格式、操作码编码、操作数类型 Locate and obtain operand data (取操作数) **Operand** Fetch 地址码格式、寻址方式、操作数格式和存放方式 Compute result value or status (执行) **Execute** 操作类型、标志或条件码 Deposit results in storage for later use (写结果) Result Store 结果数据位置 Determine successor instruction (下条指令地址) Next 下条指令地址(顺序/转移) Instruction

## □与指令设计相关的问题

□操作码组成:操作码个数/种类/复杂度

如: Load/Store/INC/Branch 四种指令已足够编制任

何可计算程序,但编写的程序会很长

□数据类型: 多种数据类型可执行操作

如:字节、半字、字等

□指令格式:指令长度/地址码个数/各字段长度

□通用寄存器: 个数/功能/长度

□寻址方式:操作数地址的指定/计算方式

□下条指令地址的确定:顺序(PC+4)、转移(目的地址)

MIPS指令系统中,一般通过对操作码的不同编码定义不同的操作。若操作码相同时,再由功能码定义不同的操作!



### 指令格式

## 操作码

#### 地址码

指令长度的设计

1. 问: 每条指令的长度可以是不一样的么?

- □ 指令长度
  - 一条指令包含的二进制代码位数
  - 取决于操作码长度、操作数地址长度和地址个数
    - ❖ 定长指令字:所有指令的长度相同。需向 最长指令看齐 RISC
    - ❖ 变长指令字:不同指令的长度不同 CISC



## 指令格式

## 操作码设计

设计原则之一

# 设计原则之二

#### 操作码

#### 地址码

- 1. 问: 每条指令的操作码可以是几个?
  - 1. 答: 只能是一个(唯一含义)

### 有效性

- 2. 问:具体的操作是怎么表示的?
- 2. 答:用一定长度的不同编码表示不同的操作

同的操作

完备性(足够的操作码位数)





指令格式

操作码

地址码

地址码设计

问:每条指令的地址字段可以是几个?

答: 0到多个,看操作码的需要了

- 口一条指令包含1个操作码和多个地址码
  - > 零地址指令

OP

> 一地址指令

OP A1

二地址指令(最常用)

OP A1 A2

➤ 三地址指令(RISC风格)

OP | A1 | A2 | A3

> 多地址指令

通用寄 存器

累加器

堆栈

地址码个数与性能和实现难度密切相关



指令格式

操作码

地址码

操作码长度

操作码长度

问

题

**四操作码的编码方式决定操作码的长度** 

- ➤ Fixed Length Opcodes (定长操作码法
- ► Expanding Opcodes (变长/扩展操作码法)

问题:是否可以有定长指令字、变长操作码?

或者是定长操作码、变长指令字呢?

实际上,指令长度是否可变与操作码长度是否

可变没有绝对联系,但通常是"定长操作码、

不一定是定长指令字"、"变长操作码、一


般是变长指令字"。



### 定长操作码

## 口基本思想:指令操作码部分采用固定长度的编码

例如:假设操作码固定为6位,则系统最多可表示26种指令



### 特点

## 译码简单,但有信息冗余

例: IBM360/370采用: 8 位定长操作码,最多可有 256条指令。只提供了183 条指令,有73种编码为冗 余信息。

IBM370指令格式






# 扩展操作码

□基本思想:指令的操作码部分采用可变长

度的编码

操作码的编码长度分成几种固定长的格式,操作码

的位数随地址数的减少而增加,被大多数指令集采用



#### PDP-11中典型指令格式

#### 优点

- □ 缩短指令长度
- □ 减少程序总位数
- □ 增加指令字所能表示的操作信息

#### 一个重要原则:

使用频度高的指令: 短的操作码

使用频度低的指令: 较长的操作码

## 回顾一下指令格式设计的基本原则

指令尽量短

要有足够的操作码位数

指令编码必须具有唯一的解释

指令字长应是字节的整数倍

均衡设计、指令尽量规整

合理选择地址字段的个数





□地址个数

地址个数越少→指令长度越短→指令功能越简单

地址个数越少→所需指令条数越多→増加了程序复杂度和执行时间

- >堆栈结构: 零地址指令
- >累加器结构: 一地址指令
- ▶通用寄存器结构:二、三地址指4

指令中 地址个数一般 不超过3个





- □一条指令包含1个操作码和多个地址码
  - ■零地址指令 OP
    - (1) 无需操作数。如:空操作/停机等
    - (2) 所需操作数为默认的。如: 堆栈等
  - ■一地址指令 OP A1

其地址既是源操作数地址,也是存放结果地址

- (1) 单目运算:如:取反/取负等
- (2) 双目运算:另一操作数为默认的 如:累加器等





- □一条指令包含1个操作码和多个地址码
  - ■二地址指令(最常用) OP A1 A2 分别存放双目运算中两个源操作数地址,并将其中一个地址作为存放结果地址
  - ■三地址指令(RISC风格) OP A1 A2 A3 分别为双目运算中两个源操作数地址和一个结果地址
  - ■多地址指令 用于成批数据处理的指令,如:向量指令等





## 例: $Y = (A - B) \div (C + D \times E)$

### 二地址指令

TK Y	19.	14
指令	孺	作

यहा प		447 ' L
MOVE	Y,A	<b>Y</b> ←( <b>A</b> )
SUB	Y,B	$Y \leftarrow (Y) - (B)$
MOVE	T,D	T ←( <b>D</b> )
MUL	T,E	$T \leftarrow (T) \times (E)$
ADD	T,C	$T \leftarrow (T) + (C)$
DIV	Y,T	$Y \leftarrow (Y) \div (T)$

#### 一地址指令

指令	操	作

LOAD	D	<b>AC</b> ← <b>(D)</b>
MUL	E	$AC \leftarrow (AC) \times (E)$
ADD	С	$AC \leftarrow (AC) + (C)$
STOR	Y	<b>Y</b> ←( <b>AC</b> )
LOAD	A	<b>AC</b> ←( <b>A</b> )
SUB	В	$AC \leftarrow (AC) - (B)$
DIV	Y	$AC \leftarrow (AC) \div (Y)$
STOR	Y	<b>Y</b> ←( <b>AC</b> )



指令地址的结构,需要在硬件实现的简单和程序的复杂性之间做权衡



# 本讲内容

- □什么是计算机语言?
  - □指令集概述 Introduction to Instruction Set
- □指令格式
- □寻址方式






### 寻址方式



学习了操作码的编码之后,另一个问题就是 地址码如何编码。

地址码编码由操作数的寻址方式决定。









为什么不能直接把操作数放在 地址码里面,这样就不用寻址 方式了???????

你说的有道理,非常合理!!!

但是地址码的位数有限,更大的操作数如何处理?操作数写到地址码也影响通用性



操作数Data


操作码

地址码。。

操作数只能这么多位吗? 更大的数怎么办?







好吧,为什么不能直接把操作数 地址放在地址码里面,这样也就 不用寻址方式了??????

地址码的位数有限,能放下多少个操 作数地址?



### 操作数物理地址

操作码


地址码

m

地址码太短,只能访问 2<sup>m</sup>个内存单元或寄存器 中的操作数?







好吧,为什么不能直接把操作数 地址放在地址码里面,这样也就 不用寻址方式了??????

地址码的位数有限,能放下多少个操 作数地址?



### 操作数物理地址

操作码

地址码

m

### 寻址方式出现的目的

- 扩大访存范围
- >提高访问数据的灵活性和有效性
- >支持软件技术的发展:多道程序设计





### 指令系统中的寻址

通常寻址方式特指"操作数寻址"

#### 指令寻址

- ▶指令寻址——简单
- ❖正常: PC增值
- ❖跳转 (jump / branch / call /

return):操作数就是第一条指

令的地址

#### 寻找:操作数 操作的对象放在哪了?

寻找:指令 <u>下一条指</u>令在哪啊?

#### 操作数寻址

- ▶操作数寻址——复杂
- ❖操作数的来源:寄存器 / 外设端口 /
- 主(虚)存/堆栈
- ❖操作数的数据结构: 位/字节/半
- 字 / 字 / 双字 / 一维表 /...





### 基本寻址方式 (1) 立即数寻址

操作码 目的操作数 Mod Imme. Data

源操作数

- 指令地址字段直接给出操作数本身
- 立即数寻址只能作为双操作数指令的源操作数

例: MOV AX, 1000H

>没错,就是之前讨论的

不要寻址方式的方法


源操作数直接在指令中

#### 特点

- 1.指令执行时间很短, 无需访存
- 2.操作数的大小受地址 字段长度的<mark>限制</mark>
- 3.广泛使用







- $\triangleright$  EA = A, Operand = (A)
- ➤ 例: MOV AX, [1000H]
- 1. 处理简单、直接
- 2. 寻址空间受到指令的地址字段长度限制
- 3. <mark>较少使用</mark>,8位计算机和一些16位计 算机

操作数在**存储器**中,指令地址字段 直接给出操作数在存储器中的<mark>地址</mark>



SYSU

### 基本寻址方式(3) 寄存器直接寻址

操作码 目的操作数 Mod R<sub>n</sub>

操作数Data

通用寄存器组

- $\triangleright$  EA = R, Operand = (R)
- ➤例: MOV BX, AX
- 1. 只需要很短的地址字段
- 2. 无需访存,指令执行速度快
- 3. 地址范围有限,可以编程使用的通 用寄存器不多
- 4. 使用最多,是提高性能的常用手段


操作数在<mark>寄存器</mark>中,指 令地址字段

直接给出存放操作数的

寄存器编号












#### 基本寻址方式(5)

### 寄存器间接寻址




- · 操作数地址在寄存器中
- **指令地址字段给出的**寄存器的内容 **是操作数在存储器中的**地址





### 基本寻址方式(6)

#### 偏移寻址



**相对寻址** 

EA=(PC)+A

相对于当前指令处 位移量为A的单元

▶ 基址寻址 :

EA=(B)+A

相对于基址(B)处 位移量为A的单元

变址寻址:

EA=(I)+A

相对于形式地址A处位移量为(I)的单元

### 直接寻址+寄存器间接寻址







# 相对寻址实现子程序的浮动和相对转移

\*表示相对寻址





存储器



子程序内地址关系<mark>相对独立</mark>,与用户程序的地址无关,不管浮动到哪里,总能实现程序中AX与BX的内容相加。

问题:采用相对寻址的转移指令中第一个字节是操作码OP,第二个字节是位移量,用补码表示,则转移目标地址的范围为多少?

例: 若转移指令地址为2000H, 转移目标地址为1FF0H, 总是在取指令的同时对PC增量, 则转移指令第二个字节位移量是多少?

主存按字/字节编址? 目

的地址

 $=(PC+\Delta)+2\times Disp?$ 

位移量是8位 -128~+127



1FF0H - 2002H = EEH (-18)

# 基址寻址实现程序的重定位

#### 基址寻址实现程序重定位

例:假定程序的某一条指令是要调用绝对地址为50的一个过程。若这个程序被调入分区1(地址1000),则指令跳转的目标地址50,真正需要调用的地址是1050。若这个程序被调入分区2(地址2000),那么该程序就会去调用2050。这就是"重定位"。

#### #表示基址寻 址方式

用户程序

CALL #50

LW R<sub>0</sub>, Mem

用户程序由OS装入系统后会分配一个基地址,存放在基址寄存器B中 EA=(B)+A

存储器 基址为1000 CALL # 50 1000 LW  $R_0$ , Mem 1050 基址为2000 CALL # 50 2000 2050 LW R<sub>0</sub>, Mem

基址寄存器的内存由操作系 统确定,在程序执行过程中 不能由用户随意改变!




### 变址寻址实现线性表元素的存取

#### 自动变址

$$EA=(I)+A, I=(I)\pm X$$

- ▶在元素地址从低→高地址增长时, "+"
- ▶在元素地址从高→低地址增长时, "一"
- ▶在没有硬堆栈的情况下,用来建立软堆栈提供对线性表的访问。

### 若一维数组A从内存100号 单元开始



- 若每个元素为1个字节,则I=(I) ± 1
- 若每个元素为4个字节,则I=(I) ± 4

变址寄存器的内存由用户设定,在程序执行过程中 其值可变,而指令字中的形式地址A是不可变的!





### 基址寻址

- ▶ 对于一道程序,基址是不变的,程序中的所有地址都是相对于基址变化的
- ◆ 在基址寻址中,偏移量位数较短
- ◆ 基址寻址立足于面向系统,主要 是解决程序逻辑空间与存储器物 理空间的无关性

### 变址寻址

- ◆ 对于变址寻址,形式地址给出的是一个存储器地址基准,变址寄存器存放的是相对于该基准地址的偏移量
- ◆ 而在变址寻址中,偏移量位数足以表示整个存储空间
- ◆ 而变址寻址立足于用户,主要是为编写高效访问一片存储空间的程序

软件设计的重要支持基础






## 寻址方式举例

2013年全国统考:假设变址寄存器R的内容为1000H,指令 中的形式地址为2000 H; 地址1000H中的内容为2000H, 地 址2000H中的内容为3000H, 地址3000H中的内容为4000H, 则变址寻址方式下访问到的操作数是( )。

A. 1000H B. 2000H C. 3000H

D. 4000 H







# 寻址方式举例

2009年全国统考:某机器字长16位,主存按字节编址,转移指令采用相对寻址,由两个字节组成,第一字节为操作码字段,第二字节为相对位移量字段。假定取指令时,每取一个字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H,相对位移量字段的内容为06H,则该转移指令成功转移产的目标地址是()。

A.2006H B.2007H

C.2008H

D.2009H

### 考查知识点


- 偏移寻址的三种方式
- 形式地址到物理地址的变换





### 基本寻址方式(7)

### 堆栈寻址



〉 堆栈的结构:一段内存 区域

- **> 栈底、栈顶**
- ▶ 堆栈指针(SP): 一个特殊 寄存器,指向栈顶


PUSH (从寄存器到堆栈)

POP (从堆栈到寄存器)













### 例题1:基本寻址方式


例: 累加器型指令

- ①立即数寻址 MOV AX,500H
- ②直接寻址 MOV AX, [500H]
- ③寄存器寻址 MOV AX, BX
- ④寄存器间接寻址 MOV AX, [BX]
- ⑤基址寻址 MOV AX, 500H[BX]

**PC=250** 

**BX=400** 

**AX=?** 





嗯嗯!!问得非常好,让我来告诉你



### 寻址方式的确定

(1) 在操作码中给定寻址方式

如:MIPS指令中仅有一个主(虚)存地址,且指令中仅有一、二

种寻址方式

(2) 专门的寻址方式位:如:X86指令

0/1字节 0/1字节 1/2字节 0/1字节 0/1/2字节 0/1/2字节

指令前缀 段超越 操作码 寻址方式 位移量 立即数





### 复合寻址方式和寻址方式实例



- ▶间接相对式
- EA=(PC)+(A)
- ▶间接变址式

$$EA=(X)+(A)$$

▶变址间接式

$$EA = ((X) + A)$$

▶相对间接式

$$EA = ((PC) + A)$$



### 例题2: 指令系统设计举例

例:某机器字长为16位,数据总线16位,内存容量64KB,8个16位通用寄存器R0~R7。该指令系统的基本要求:


- □ 四种寻址方式: 立即寻址, 寄存器直接寻址, 寄存器间接寻址, 变址寻址; 立即数和变址寻址时位移量均可达16位
- □32条双操作数指令(其中必有一操作数是寄存器直接寻址)
- □ 128条单操作数指令





# 例题2: 指令系统设计举例

### 双操作数指令格式








# 例题2: 指令系统设计举例

### 单操作数指令格式







2010年全国统考题:某计算机字长为16位,主存地址空间大小为128KB,按字编址。采用单字长指令格式,指令各字段定义如下:

15	12	1	. 1	6	5	0	
OP		Ms	Rs		Md	Rd	

源操作数

目的操作数

转移指令采用相对寻址,相对偏移量用补码表示,寻址方式定义如下

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数= ( (Rn) )
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=((Rn)), (Rn)+1->Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

注: (X)表示有存储地址 X 或寄存器 X 的内容



#### 考查知识点

- 对指令格式的理解
- 对寻址方式的理解

2010年全国统考题:某计算机字长为16位,主存地址空间大小为

128KB, 按字编址。采用单字长指令格式, 指令各字段定义如下:

15	12	11	6	5	0
OP		Ms	Rs	Md	Rd

源操作数

目的操作数

转移指令采用相对寻址,相对偏移量用补码表示,寻址方式定义如下

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数= ( (Rn) )
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=((Rn)), (Rn)+1->Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

注: (X)表示有存储地址 X 或寄存器 X 的内容

#### 请回答下列问题:

- (1)该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器?存储器地址寄存器(MAR)和存储器数据寄存器(MDR)至少各需要多少位?
- (2)转移指令的目标地址范围是多少?
- (3)若操作码0010B表示加法操作(助记符为add),寄存器R4和R5 的编号分别为100B和101B,R4的内容为1234H,R5的内容为5678H,地址1234H中的内容为5678H,地址5678H中的内容为1234H,则汇编语句"add (R4),
- (R5)+"(逗号前为源操作数,逗号后为目的操作数)对应的机器码是什么(用十六进制表示)?该指令执行后,哪些寄存器和存储单元的内容会改变? 改变后的内容是什么?

#### 请回答下列问题:

(1)该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器?存储器地址寄存器(MAR)和存储器数据寄存器 (MDR)至少各需要多少位?

#### 解:

最多可有2<sup>4</sup>=16条指令; 2<sup>3</sup>=8个通用寄存器; MAR、MDR至少需16位



#### 考查知识点

- 指令指令系统的指令总数取决于操作码的位数
- 寄存器数决定了它的编码位数
- 存储地址寄存器(MAR)的位数取决于主存地址空间大小
- 存储数据寄存器(MDR)取决于机器字长





(2)转移指令的目标地址范围是多少?

解:转移指令的目标地址范围: $-2^{15}$ ~+ $(2^{15}-1)$ 



### 考查知识点

- ●对寻址方式的理解和应用
- ●对补码表示范围的掌握

15	12	11	6	5	0
OP		Ms	Rs	Md	Rd

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数= ( (Rn) )
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=((Rn)), (Rn)+1->Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

注: (X)表示有存储地址 X 或寄存器 X 的内容



(3)若操作码0010B表示加法操作(助记符为add),寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B,R4的内容为1234H,R5的内容为5678H,存储地址1234H中的内容为5678H,5678H中的内容为1234H,

则汇编语言为add (R4), (R5)<sup>+</sup>(逗号前为源操作符,逗号后为目的操作数)对应的机器码是什么(用十六进制表示)? 该指令执行后,哪些寄存器和存储单元的内容会改变?改变后的内容是什么?

15	12		11	6	5	0	
OP		Ms		Rs	Md	Rd	

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数= ( (Rn) )
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=((Rn)), (Rn)+1->Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

注: (X)表示有存储地址 X 或寄存器 X 的内容



(3)若操作码0010B表示加法操作(助记符为add), 寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B, R4的内容为1234H, R5的内容为5678H, 存储地址1234H中的内容为5678H, 5678H中的内容为1234H, 则汇编语言为add (R4), (R5)+(逗号前为源操作符, 逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么(用十六进制表示)?该指令执行后, 哪些寄存器和存储单元的内容会改变? 改变后的内容是什么?

解:

汇编语言: add (R4), (R5)+

所对应的机器码是

该指令执行后,R5的内容改变,其值变为5679H;

存储地址为5678H的存储单元内容亦改变,其值变为68ACH

15	12	11	6	5	0	
OP		Ms	Rs	Md	Rd	

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数= ( (Rn) )
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=((Rn)), (Rn)+1->Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

注: (X)表示有存储地址 X 或寄存器 X 的内容

(3)若操作码0010B表示加法操作(助记符为add),寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B, R4的内容为1234H, R5的内容为5678H, 存储地址1234H中的内容为5678H, 5678H中的内容为1234H, 则汇编语言为add(R4), (R5)+(逗号前为源操作符, 逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么(用十六进制表示)?该指令执行后, 哪些寄存器和存储单元的内容会改变? 改变后的内容是什么?

#### 解:

汇编语言: add (R4), (R5)+

所对应的机器码是: 0010 001100 010101B = 2315H;

该指令执行后,R5的内容改变,其值变为5679H;存储地址为5678H的存储单元内容亦改变,其值变为68ACH



### 考查知识点

- ●指令格式和寻址方式的理解
- ●如何将汇编语句翻译为二进制机器指令





### 2014年考研题:

某程序中有如下循环代码段

P: "for(i=0;i<N;i++)sum+=A[i];",假设编译时变量sum和i分别分配在寄存器R1和R2中,常量N在寄存器R6中,数组A的首地址在寄存器R3中。程序段P起始地址为08048100H,对应的汇编代码和机器代码如表所示:



### 考查知识点

●高级语言和机器级代码表示之间的关系





### 2014年考研题:

某程序中有如下循环代码段

P: "for(i=0;i<N;i++)sum+=A[i];",假设编译时变量sum和i分别分配在寄存器R1和R2中,常量N在寄存器R6中,数组A的首地址在寄存器R3中。程序段P起始地址为08048100H,对应的汇编代码和机器代码如表所示:

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop:sll R4,R2,2	(R2)<<2→R4
2	08048104H	00832020H	add R4,R4,R3	(R4)+(R3)→R4
3	08048108H	8C850000H	load R5,0(R4)	((R4)+0)→R5
4	0804810CH	00250820H	add R1,R1,R5	(R1)+(R5)→R1
5	08048110H	20420001H	addi R2,R2,1	(R2)+1→R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2,R6,loop	if(R2)!=(R6) goto loop





执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字,其中分支指令bne采用如下格式:

31	26 25	21 20	16 15	0
OP	Rs	Rd	OFFSET	

其中OP为操作码; Rs和Rd为寄存器编号; OFFSET为偏移量, 用补码表示。

请回答下列问题, 并说明理由。

### ①M的存储器编址单位是什么?

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048 00H	00022080H	loop:sll R4,R2,2	(R2)<<2→R4
2	08048 04H	00832020H	add R4,R4,R3	(R4)+(R3)→R4
3	08048 08H	8C850000H	load R5,0(R4)	((R4)+0)→R5
4	08048 0CH	00250820H	add R1,R1,R5	(R1)+(R5)→R1
5	08048 10H	20420001H	addi R2,R2,1	(R2)+1→R2
6	08048 14H	1446FFFAH	bne R2,R6,loop	if(R2)!=(R6) goto loop





执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字,其中分支指令bne采用如下格式:

31	26 25	21 20	16 15	0
OP	Rs	Rd	OFFSET	

其中OP为操作码;Rs和Rd为寄存器编号;OFFSET为偏移量,用补码表示。

请回答下列问题, 并说明理由。

②已知sll指令实现左移功能,数组A中每个元素占多少位?

解: 32位。因为R2里面存放的是数组元素的下标i,将R2中的内容左移两位,相当于乘以4,然后加上R3中存放的数组的首地址,得到元素所在内存的地址,然后每循环一次,R2中内容自增1。因为存储器按字节编址,每计算一次移动4个位置,故每个数组元素占4个字节,即32位。





执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字,其中分支指令bne采用如下格式:

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop:sll R4,R2,2	(R2)<<2→R4
2	08048104H	00832020H	add R4,R4,R3	(R4)+(R3)→R4
3	08048108H	8C850000H	load R5,0(R4)	((R4)+0)→R5
4	0804810CH	00250820H	add R1,R1,R5	(R1)+(R5)→R1
5	08048110H	20420001H	addi R2,R2,1	(R2)+1→R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2,R6,loop	if(R2)!=(R6) goto loop

③表中bne指令的OFFSET字段的值是多少?已知bne指令采用相对寻址方式,当前PC内容为bne指令地址,通过分析表中指令地址和bne指令内容,推断出bne指令的转移目标地址计算公式。

解: OFFSET=FFFAH(-6)





执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字,其中分支指令bne采用如下格

	编号	地址		机器代码	汇编代码	注释
<u>)</u> -	老杏知	00H	00022080H	loop:sll R4,R2,2	(R2)<<2→R4	

- 通过指令地址分析存储器编址最小单位
- 通过指令分析出数组元素占多少位
- 推断跳转指令的转移目标地址计算公式
- ③ 表中bne指令的OFFSET字段的值是多少?已知bne指令采用相对寻址方式, 当前PC内容为bne指令地址,通过分析表中指令地址和bne指令内容,推断 出bne指令的转移目标地址计算公式。

#### 解: OFFSET=FFFAH(-6)

指令bne所在地址为 0804 8114H, 转移目标地址为 0804 8100H, 因为08048100H=08048114H+4+(-6)×4, 所以指令bne的转移目标地址计算公式为: (PC)+4+0FFSET×4



## 补充题1

- □在一个36位长的指令系统中,设计一个扩展操作码, 使之能表示下列指令:
  - □7条具有两个14位地址和一个5位地址的指令;
  - □600条具有一个14位地址和一个5位地址的指令;
  - □100条无地址指令。





# 联系方式

- □Acknowledgements:
- ■This slides contains materials from following lectures:
- Computer Architecture (ETH, NUDT, USTC)

#### □Research Area:

- 计算机视觉与机器人应用计算加速。
- 人工智能和深度学习芯片及智能计算机

#### □Contact:

- 中山大学计算机学院
- ➤ 管理学院D101 (图书馆右侧)
- ▶ 机器人与智能计算实验室
- cheng83@mail.sysu.edu.cn





