Mise œuvre d'un Parapheur dans l'application Dossier

Digitech

Version 1.0, 06/01/2021

Sommaire

1. Introduction	2
2. Administration	3
2.1. Création d'une interface Parapheur	3
2.2. Création d'un connecteur	4
2.3. Création d'une interface	5
2.3.1. Paramétrage de l'interface	
2.4. Droits complémentaires Dossier	8
2.5. Activation de la fonctionnalité Parapheur dans Dossier	8
3. Dossier	
3.1. Scripts Groovy	9
3.1.1. Script d'initialisation	
3.1.2. Scripts déclenchés sur une action	10
3.2. Paramétrage du nom du modèle et du circuit	11
3.2.1. Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du Parapheur)	11
3.2.2. Nom du circuit	11
3.2.3. Accès aux fonctions Paranhour	12



Table 1. Notes de suivi

Date	Version	Etat	Objet	Rédacteur	Validateur
06/01/2021	1.0	Validé	Document	Frédéric Gadaut	Nicolas Félix

Preface 1



1. Introduction

Ce document décrit comment interconnecter Dossier avec un Parapheur externe.

1. Introduction 2



2. Administration


2.1. Création d'une interface Parapheur

Depuis l'application adminAIRS, veuillez créer un type d'interface Parapheur



Cette catégorie n'est disponible qu'en mode expert.


adminAIRS, Types d'interface





ATTENTION le code de cette interface doit être PARAPHEUR.






2.2. Création d'un connecteur

Toujours depuis l'application adminAIRS, veuillez créer un connecteur

adminAIRS, Connecteurs






ATTENTION les variables sont différents selon le parapheur utilisé.

2.2. Création d'un connecteur



adminAIRS, Connecteur



Liste des services *connecteur* en fonction du parapheur externe :

- SRCI: fr.digitech.connector.SrciSBConnector (dernière version 2.0.9)
- MT Software: fr.digitech.connector.mtsoftware.MTSoftwareConnector (version 1.0.7)
- Adullact: fr.digitech.connector.adullact.AdullactSBConnector (version 2.0.3)
- Pastell: fr.digitech.connector.sb.pastell.PastellSbConnector (version 2.0.8)


2.3. Création d'une interface

Depuis l'application adminAIRS, sélectionnez le menu Interfaces

adminAIRS, Menu Interfaces

2.3. Création d'une interface 5





adminAIRS, Interfaces



2.3. Création d'une interface 6



• Type de l'interface : PARAPHEUR

• Connecteur de l'interface : Le connecteur créé **précédemment**.

• Application : Plateforme **AIRS**

2.3.1. Paramétrage de l'interface



Les paramètres rouge sont obligatoires

Table 2. Liste des paramètres d'interface

Table 2. Liste des parametres d'interface				
Paramètre	Туре	Description		
IN_DIRECTORY	Chaine	Répertoire d'export des dossiers du parapheur		
OUT_DIRECTORY	Chaine	Répertoire de retour des dossiers du parapheur		
HTTP_USERNAME	Chaine	Nom d'utilisateur déclaré pour le parapheur. (Fournis par client)		
HTTP_PASWORD	Chaine	Password associé au nom d'utilisateur. (Fournis par le client)		
ENDPOINT_ADDRESS	Chaine	Adresse de connexion aux services du parapheur (Fournis pa l'éditeur du parapheur)		
TRUSTSTORE_TYPE	Chaine	Type du truststore		
TRUSTSTORE	Chaine	Chemin vers le truststore		
TRUSTSTORE_PASSWO RD	Chaine	Mot de passe pour le truststore		
KEYSTORE_TYPE	Chaine	Type du keystore		
KEYSTORE	Chaine	Chemin vers le keystore		
KEYSTORE_PASSWORD	Chaine	Mot de passe pour le keystore		
PROXY_URL	Chaine	Adresse du serveur proxy		
PROXY_PORT	Chaine	Port du serveur proxy		
CIRCUIT_NAME	Chaine	Nom du circuit dans le parapheur (Ce paramètre peut-être surchargé cf 7.2)		
MODEL_NAME	Chaine	Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du parapheur) (Ce paramètre peut-être surchargé cf 7.1)		
SESSION_TIMEOUT	Chaine	Timeout (en millisecondes) de la session		
FILENAME_MAX_SIZE	Chaine	Nombre de caractères maximum du nom du fichier principal		
SSL_MODE	Chaine	1 si mode SSL 0 sinon. Si 0 les paramètres concernant les keystore et truststore sont ignorés		
ORGANISATION_ID	Chaine	Identifiant de l'organisation (Fournit par le client)		
LIMIT_DATE	Chaine	Durée limite pour la validation		
PARAPHEUR_CANCEL_ MESSAGE	Chaine	Message d'annulation d'un dossier dans le parapheur		

2.3. Création d'une interface



Paramètre	Туре	Description
SIREN	Chaine	Numéro siren



Le script **param_interface_parapheur.sql** permet de créer tous ces paramètres.



Tous les paramètres listés ci-dessous ne sont évidemment pas nécessaires à tous les connecteurs.

2.4. Droits complémentaires Dossier

Les droits suivants doivent être associés à un profil d'utilisateur afin d'accéder aux actions correspondantes.

Table 3. Droits Dossier

Droit	Description
DOSSIERS_SB_SEND	Dossier: Droit d'envoyer des documents vers le parapheur
DOSSIERS_SB_RETRIEVE	Dossier: Droit de relever manuellement les documents du parapheur
DOSSIERS_SB_CANCEL	Dossier: Droit d'annuler les documents du parapheur
DOSSIERS_SB_SHOW_HIST O	Dossier: Droit de consulter l'historique du parapheur

2.5. Activation de la fonctionnalité Parapheur dans Dossier

Editer le fichier **config.properties** pour y définir les propriétés suivantes:

Table 4. Droits Dossier

Clé	Valeur	Description
signBook.enabled	true	Activation de la fonctionnalité Parapheur
signBook.autoRetrie ve.folder.enabled	true	Activation de la relève automatique des documents
signBook.autoRetriv e.folder.JobInterval	1800000 (30 minutes)	Fréquence de la relève des documents dans le Parapheur (en ms, valeur par défaut 7200000, soit <u>2 heures</u>)



A partir de la verison 7.2 de Dossier, ces paramètres peuvent être directement définis via l'application adminAIRS



3. Dossier

3.1. Scripts Groovy

3.1.1. Script d'initialisation

Ce script est appelé avant l'envoi d'un document vers le Parapheur.



Le code de ce script doit <u>impérativement</u> être **SBRuleScript** et de type **ConnectorPropertiesInitializer**.

Les données disponibles en entrée sont :

- scriptLogger: le _logger (Classe org.slf4j.Logger)
- userContext: le _user context (Classe com.digitech.dossier.common.model.backend.UserCoreContext)
- *document*: le _document Airs qui contient la pièce jointe envoyée vers le Parapheur. (Class com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument)
- attachment: la _pièce jointe envoyée vers le Parapheur. (Class com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IAttachment)
- flowModel: le _code du flux auquel appartient le document (Class java.lang.String)

Dans ce script, deux maps vont pouvoir être renseignées:

- Une map de propriétés qui vont permettre de modifier les valeurs par défaut de certaines informations utilisées pour l'envoi vers le Parapheur.
 - **DEPTH_0**: Nom du modèle: niveau racine de l'arborescence du Parapheur. (cf 7.1)
 - **DEPTH_1**: circuit de validation dans le paraheur (cf 7.2)
 - external folder.title: Titre de l'envoi
 - external_folder.external_id: Identifiant de l'envoi. Valeur par défaut si non renseigné: *[ID du document AIRS]*[SIREN]. La valeur [SIREN] est renseignée si elle est trouvée dans les paramètres de l'interface
 - ADD_MARK_TO_PDF: Ajout des marques sur la pièce jointe.

Les données renseignées peuvent être en dur, ou le nom d'un champ du document dans ce cas MODEL_NAME=%[FIELD_CODE]%

```
resultValue.getPropertiesMap().put(DossierExternalFolderConstants.EXTERNALFOLDER_TITLE,
"%N_CHRONO%")
```

• Et une map de **Metadatas**, ces informations sont transmises directement au Parapheur.


```
resultValue.getMetadatasMap().put(MetadataConstant.OBJECT, "%C_OBJET%")
```

3.1. Scripts Groovy



3.1.2. Scripts déclenchés sur une action

Des scripts peuvent être appelés avant ou après une action liée au Parapheur. La configuration des appels se fait via le adminAIRS, dans la section **Gestion des actions déclenchables** de la configuration des vues.



En mode *édition*, l'on peut paramétrer l'appel à un script avant et après l'envoi d'un document vers le Parapheur.

Et en mode *consultation*, l'on peut paramétrer l'appel à un script après la réception de la validation ou le rejet du document dans le Parapheur et après l'annulation de la demande

3.1. Scripts Groovy



3.2. Paramétrage du nom du modèle et du circuit

3.2.1. Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du Parapheur)

Le Nom du modèle est d'abord récupéré dans la *map* des propriétés issus du script groovy initialisation :

```
resultValue.getPropertiesMap().put(EnumDepth.DEPTH_0.name(), [MODEL_NAME]) // here set the
model
```

[MODEL_NAME] peut être une valeur en dur, ou le nom d'un champ du document dans ce cas MODEL_NAME=%[FIELD_CODE]%.

Si la valeur n'a pas pu être récupérée dans cette *map*, alors on prend la valeur issue des paramètres de l'interface, dans la proprièté **MODEL_NAME** : Cette valeur peut être une valeur en dur ou le nom d'un champ du document dans ce cas **MODEL_NAME**=%[FIELD_CODE]%

3.2.2. Nom du circuit

Le circuit de validation dans le Parapheur peut-être défini de différente manière:

1. Définir le nom d'une liste d'autorité qui contient les différentes valeurs possibles.

menu:adminAIRS[Gestionnaire de flux > Modifier le flux]



Dans la partie où sont définis les type de contenu gérés par le flux, en cliquant sur l'icône // , l'on peut choisir un champ de type liste d'autorité qui contient le circuit de validation pour le Parapheur:





Si ce paramétrage est effectué, alors une liste déroulante sera affichée dans l'onglet Parapheur pour choisir cette valeur:



2. Renseigner le nom du circuit via le script initialisation

```
resultValue.getPropertiesMap().put(EnumDepth.DEPTH_1.name(), CIRCUIT_NAME) // here set the
nature
```

CIRCUIT_NAME peut être une valeur en dur, ou contenir le nom d'un champ du document dans ce cas **CIRCUIT_NAME=%[FIELD_CODE]%**

3. Récupération du nom du circuit dans les paramètres de l'interface


La valeur est récupérée dans la propriétés **CIRCUIT_NAME** : la valeur peut être une valeur en dur ou contenir le nom d'un champ du document dans ce cas **CIRCUIT_NAME=%[FIELD_CODE]%**

3.2.3. Accès aux fonctions Parapheur

L'accès aux fonctions Parapheur se fait depuis la vue **document**:



En plus du droit **DOSSIERS_SB_SEND** que doit posséder l'utilisateur, l'envoi ne pourra être effectué que si le document est en mode **Edition**



L'opérateur devra choisir la pièce principale à signer:

Sélectionnez le document principal à transmettre vers le parapheur DOC_432.pdf

▼

Le circuit de validation (en fonction du paramétrage mis en place)


Circuit Délibérations

Si le document contient plusieurs pièces jointes, l'opérateur pourra sélectionner celle qu'il souhaite joindre en annexe à la demande

	ld	Intitulé	Туре	Nom du fichier
	2831	sfr-facture-B219-016195625	Courrier émis	sfr-facture-B219-016195625.pdf
]	2832	sticker_201905241429244336	Courrier émis	sticker_201905241429244336.pdf



Une fois tous les éléments obligatoires positionnés, le bouton advient alors visible. Cliquez dessus pour envoyer le document vers le Parapheur.



Une fois le document envoyé, la page se met à jour avec <u>2 nouveaux</u> boutons :

• ② : ce bouton va permettre d'interroger le Parapheur et de récupérer le document s'il a été signé et/ou récupérer son état et les commentaires qui ont pu y être ajoutés. Ce bouton n'est actif que si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS_SB_RETRIEVE** et si le document est en consultation.

Tableau listant les commentaires fait sur le document depuis le Parapheur:

Commentaires issus du parapheur

Commentaire	Date ↓†
Commentaire parapheur apposé par Admin DIGITECH le 20/11/2019 10:48:00 : Annotation posée sur le document depuis le parapheur	20 nov. 2019 10:48:09

1 élément(s)

Si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS_SB_SHOW_HISTO**, il aura également accès à l'historique des actions liées au parapheur.

