Mise œuvre d'un Parapheur dans l'application Dossier

Digitech

Version 1.0, 06/01/2021

Sommaire

1. Introduction . . . 2
2. Administration . . . 3
2.1. Création d'une interface `Parapheur` . . . 3
2.2. Création d'un connecteur . . . 4
2.3. Création d'une interface . . . 5
2.3.1. Paramétrage de l'interface . . . 7
2.4. Droits complémentaires `Dossier` . . . 8
2.5. Activation de la fonctionnalité `Parapheur` dans `Dossier` . . . 9
3. `Dossier` . . . 10
3.1. Scripts Groovy . . . 10
3.1.1. Script d'initialisation . . . 10
3.1.2. Scripts déclenchés sur une action . . . 11
3.2. Paramétrage du nom du modèle et du circuit . . . 12
3.2.1. Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du `Parapheur`) . . . 12
3.2.2. Nom du circuit . . . 12
3.2.3. Accès aux fonctions `Parapheur` . . . 14

Table 1. Notes de suivi

Date	Version	Etat	Objet	Rédacteur	Validateur
06/01/2021	1.0	Validé	Document	Frédéric Gadaut	Nicolas Félix

1. Introduction

Ce document décrit comment interconnecter Dossier avec un Parapheur externe.

2. Administration

2.1. Création d'une interface Parapheur

Depuis l'application AdminAirs, veuillez créer un **type d'interface** Parapheur

Cette catégorie n'est disponible qu'en mode expert.

AdminAirs, *Types d'interface*



ATTENTION le code de cette interface doit être **PARAPHEUR**.



2.2. Création d’un connecteur

Toujours depuis l’application AdminAirs, veuillez créer un connecteur

AdminAirs, *Connecteurs*



ATTENTION les variables sont différents selon le parapheur utilisé.

AdminAirs, *Connecteur*



Liste des services *connecteur* en fonction du parapheur externe :

- SRCI: **fr.digitech.connector.SrciSBConnector** (dernière version **2.0.9**)
- MT Software: **fr.digitech.connector.mtsoftware.MTSoftwareConnector** (version **1.0.7**)
- Adullact: **fr.digitech.connector.adullact.AdullactSBConnector** (version **2.0.3**)
- Pastell: **fr.digitech.connector.sb.pastell.PastellSbConnector** (version **2.0.8**)

2.3. Création d'une interface

Depuis l'application AdminAirs, sélectionnez le menu ***Interfaces***

AdminAirs, *Menu Interfaces*

AdminAirs, *Interfaces*



- Type de l'interface : **PARAPHEUR**

- Connecteur de l'interface : Le connecteur créé **précédemment**.
- Application : Plateforme **AIRS**

2.3.1. Paramétrage de l'interface

Les paramètres rouge sont obligatoires

Table 2. Liste des paramètres d'interface

Paramètre	Type	Description
IN_DIRECTORY	Chaine	Répertoire d'export des dossiers du parapheur
OUT_DIRECTORY	Chaine	Répertoire de retour des dossiers du parapheur
HTTP_USERNAME	Chaine	Nom d'utilisateur déclaré pour le parapheur. (Fournis par le client)
HTTP_PASWORD	Chaine	Password associé au nom d'utilisateur. (Fournis par le client)
ENDPOINT_ADDRESS	Chaine	Adresse de connexion aux services du parapheur (Fournis par l'éditeur du parapheur)
TRUSTSTORE_TYPE	Chaine	Type du truststore
TRUSTSTORE	Chaine	Chemin vers le truststore
TRUSTSTORE_PASSWORD	Chaine	Mot de passe pour le truststore
KEYSTORE_TYPE	Chaine	Type du keystore
KEYSTORE	Chaine	Chemin vers le keystore
KEYSTORE_PASSWORD	Chaine	Mot de passe pour le keystore
PROXY_URL	Chaine	Adresse du serveur proxy
PROXY_PORT	Chaine	Port du serveur proxy
CIRCUIT_NAME	Chaine	Nom du circuit dans le parapheur (Ce paramètre peut-être surchargé cf 7.2)

Paramètre	Type	Description
MODEL_NAME	Chaine	Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du parapheur) (Ce paramètre peut-être surchargé cf 7.1)
SESSION_TIMEOUT	Chaine	Timeout (en millisecondes) de la session
FILENAME_MAX_SIZE	Chaine	Nombre de caractères maximum du nom du fichier principal
SSL_MODE	Chaine	1 si mode SSL 0 sinon. Si 0 les paramètres concernant les keystore et truststore sont ignorés
ORGANISATION_ID	Chaine	Identifiant de l'organisation (Fournit par le client)
LIMIT_DATE	Chaine	Durée limite pour la validation
PARAPHEUR_CANCEL_MESSAGE	Chaine	Message d'annulation d'un dossier dans le parapheur
SIREN	Chaine	Numéro siren

Le script **param_interface_parapheur.sql** permet de créer tous ces paramètres.

Tous les paramètres listés ci-dessous ne sont évidemment pas nécessaires à tous les connecteurs.

2.4. Droits complémentaires Dossier

Les droits suivants doivent être associés à un profil d'utilisateur afin d'accéder aux actions correspondantes.

Table 3. Droits Dossier

Droit	Description
DOSSIERS_SB_SEND	Dossier: Droit d'envoyer des documents vers le parapheur
DOSSIERS_SB_RETRIEVE	Dossier: Droit de relever manuellement les documents du parapheur
DOSSIERS_SB_CANCEL	Dossier: Droit d'annuler les documents du parapheur
DOSSIERS_SB_SHOW_HISTO	Dossier: Droit de consulter l'historique du parapheur

2.5. Activation de la fonctionnalité Parapheur dans Dossier

Editer le fichier **config.properties** pour y définir les propriétés suivantes:

Table 4. Droits Dossier

Clé	Valeur	Description
signBook.enabled	true	Activation de la fonctionnalité Parapheur
signBook.autoRetrieve.folder.enabled	true	Activation de la relève automatique des documents
signBook.autoRetrive.folder.JobInterval	1800000 (30 minutes)	Fréquence de la relève des documents dans le Parapheur (en ms, valeur par défaut **7200000**, soit 2 heures)

A partir de la verison **7.2** de Dossier, ces paramètres peuvent être directement définis via l'application AdminAirs

3. Dossier

3.1. Scripts Groovy

3.1.1. Script d'initialisation

Ce script est appelé avant l'envoi d'un document vers le Parapheur.

Le code de ce script doit impérativement être **SBRuleScript** et de type **ConnectorPropertiesInitializer**.

Les données disponibles en entrée sont :

- ***scriptLogger*: le _logger** (Classe `org.slf4j.Logger`)
- ***userContext*: le _user context** (Classe `com.digitech.dossier.common.model.backend.UserCoreContext`)
- ***document*: le _document Airs** qui contient la pièce jointe envoyée vers le Parapheur. (Class `com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument`)
- ***attachment*: la _pièce jointe** envoyée vers le Parapheur. (Class `com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IAttachment`)
- ***flowModel*: le _code du flux** auquel appartient le document (Class `java.lang.String`)

Dans ce script, deux *maps* vont pouvoir être renseignées:

- Une map de propriétés qui vont permettre de modifier les valeurs par défaut de certaines informations utilisées pour l'envoi vers le Parapheur.
  - **DEPTH_0**: Nom du modèle: niveau racine de l'arborescence du Parapheur. (cf 7.1)
  - **DEPTH_1**: circuit de validation dans le paraheur (cf 7.2)
  - **external_folder.title**: Titre de l'envoi
  - **external_folder.external_id**: Identifiant de l'envoi. Valeur par défaut si non renseigné: ***[ID du document AIRS]*[SIREN]**. La valeur [SIREN] est renseignée si elle est trouvée dans les paramètres de l'interface
  - **ADD_MARK_TO_PDF**: Ajout des **marques** sur la pièce jointe.

Les données renseignées peuvent être en dur, ou le nom d'un champ du document dans ce cas **MODEL_NAME=%[FIELD_CODE]%**

```
resultValue.getPropertiesMap().put(DossierExternalFolderConstants.EXTERNALFOLDER_TITLE
, "%N_CHRONO%")
```

- Et une map de **Metadatas**, ces informations sont transmises directement au Parapheur.

```
resultValue.getMetadatasMap().put(MetadataConstant.OBJECT, "%C_OBJET%")
```

3.1.2. Scripts déclenchés sur une action

Des scripts peuvent être appelés avant ou après une action liée au Parapheur. La configuration des appels se fait via le AdminAirs, dans la section **Gestion des actions déclenchables** de la configuration des vues.



En mode *édition*, l'on peut paramétrer l'appel à un script avant et après l'envoi d'un document vers le Parapheur.

Et en mode *consultation*, l'on peut paramétrer l'appel à un script après la réception de la validation ou le rejet du document dans le Parapheur et après l'annulation de la demande

3.2. Paramétrage du nom du modèle et du circuit

3.2.1. Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du Parapheur)

Le Nom du modèle est d'abord récupéré dans la *map* des propriétés issus du script groovy initialisation :

```
resultValue.getPropertiesMap().put(EnumDepth.DEPTH_0.name(), [MODEL_NAME]) // here set
the model
```

[MODEL_NAME] peut être une valeur en dur, ou le nom d'un champ du document dans ce cas **MODEL_NAME=%[FIELD_CODE]%**.

Si la valeur n'a pas pu être récupérée dans cette *map*, alors on prend la valeur issue des paramètres de l'interface, dans la propriété **MODEL_NAME** : Cette valeur peut être une valeur en dur ou le nom d'un champ du document dans ce cas **MODEL_NAME=%[FIELD_CODE]%**

3.2.2. Nom du circuit

Le circuit de validation dans le Parapheur peut-être défini de différente manière:

1. Définir le nom d'une liste d'autorité qui contient les différentes valeurs possibles.

menu:AdminAirs[Gestionnaire de flux > Modifier le flux]



Dans la partie où sont définis les type de contenu gérés par le flux, en cliquant sur l'icône , l'on peut choisir un champ de type liste d'autorité qui contient le circuit de validation pour le Parapheur:

Si ce paramétrage est effectué, alors une liste déroulante sera affichée dans l'onglet Parapheur pour choisir cette valeur:



2. Renseigner le nom du circuit via le script initialisation

```
resultValue.getPropertiesMap().put(EnumDepth.DEPTH_1.name(), CIRCUIT_NAME) // here set
the nature
```

CIRCUIT_NAME peut être une valeur en dur, ou contenir le nom d'un champ du document dans ce cas **CIRCUIT_NAME=%[FIELD_CODE]%**

3. Récupération du nom du circuit dans les paramètres de l'interface

La valeur est récupérée dans la propriétés **CIRCUIT_NAME** : la valeur peut être une valeur en dur ou contenir le nom d'un champ du document dans ce cas **CIRCUIT_NAME=%[FIELD_CODE]%**

3.2.3. Accès aux fonctions Parapheur

L'accès aux fonctions Parapheur se fait depuis la vue **document**:

En plus du droit **DOSSIERS_SB_SEND** que doit posséder l'utilisateur, l'envoi ne pourra être effectué que si le document est en mode **Edition**



L'opérateur devra choisir la pièce principale à signer:

Le circuit de validation (en fonction du paramétrage mis en place)

Si le document contient plusieurs pièces jointes, l'opérateur pourra sélectionner celle qu'il souhaite joindre en annexe à la demande

Sélectionnez les documents annexes à transmettre vers le parapheur

	Id	Intitulé	Type	Nom du fichier
	2831	sfr-facture-B219-016195625	Courrier émis	sfr-facture-B219-016195625.pdf
	2832	sticker_20190524142924433 6	Courrier émis	sticker_20190524142924433 6.pdf

2 élément(s)

Une fois tous les éléments obligatoires positionnés, le bouton devient alors visible. Cliquez dessus pour envoyer le document vers le Parapheur.

Une fois le document envoyé, la page se met à jour avec 2 nouveaux boutons :

- image:sb_dossier_8.png : ce bouton va permettre d'interroger le Parapheur et de récupérer le document s'il a été signé et/ou récupérer son état et les commentaires qui ont pu y être ajoutés. Ce bouton n'est actif que si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS_SB_RETRIEVE** et si le document est en consultation.

Tableau listant les commentaires fait sur le document depuis le Parapheur:

Commentaires issus du parapheur

Commentaire	Date
Commentaire parapheur apposé par Admin DIGITECH le 20/11/2019 10:48:00 : Annotation posée sur le document depuis le parapheur	20 nov. 2019 10:48:09

1 élément(s)

- image:sb_dossier_10.png : ce bouton va permettre d'annuler la demande de signature. Ce bouton n'est actif que si l'utilisateur à le droit **DOSSIERS_SB_CANCEL** et si le document est en consultation.

Si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS_SB_SHOW_HISTO**, il aura également accès à l'historique des

actions liées au parapheur.