## Fra C til RISCV - et minimalt setup

De næste fire uger skal vi tættere på RISCV. Vi starter med en (ny) kobling fra C til RISCV.

- Vi vil bruge en kryds-oversætter fra C til RISCV
- En simulator for RISCV
- Et ultra-minimalistisk bibliotek i stedet for standard biblioteket
  - Så ikke noget printf eller malloc!

#### Fra C til RISCV

#### installation

- Mac: <a href="https://github.com/riscv-software-src/homebrew-riscv">https://github.com/riscv-software-src/homebrew-riscv</a>
- Linux: <a href="https://github.com/stnolting/riscv-gcc-prebuilt">https://github.com/stnolting/riscv-gcc-prebuilt</a>
- Windows: Brug WSL og Linux installation

## En RISCV simulator

- Vi bruger vores egen
- Findes i kursets public repo
- Under tools/simulator
- Vælg den eksekverbare der matcher din platform

#### Et minimalt bibliotek

- Til brug i resten af kurset har vi et meget lille bibliotek.
- Der er ikke noget standard C bibliotek. Tough Luck!
- Biblioteket udgøres af filerne lib.h og lib.c som findes i kursets offentlige repo i kataloget resources/tiny\_riscv.

## Et minimalt bibliotek

#### API:

```
#ifndef __LIB_H__
#define __LIB_H__

#define NULL 0

char inp();
void outp(char);
void terminate(int status);
void print_string(const char* p);
void read_string(char* buffer, int max_chars);
unsigned int str_to_uns(const char* str);
int uns_to_str(char* buffer, unsigned int val);
void* allocate(int size);
void release(void* mem);
#endif
```

Der er ikke mange kommentarer - men det bliver ikke simplere!

# Eksempel - C program der bruger biblioteket

```
#include "lib.h"
unsigned int fib(unsigned int arg) {
  if (arg < 2) return arg:
  return fib(arg - 1) + fib(arg - 2);
int main(int argc, char* argv[]) {
  if (argc < 2) {
    print string("fib() missing arguments\n");
    terminate(1):
  char buffer[20];
  unsigned int arg = str to uns(argv[1]);
  print string("fib(");
  print string(argv[1]);
  print_string(") = ");
  unsigned int res = fib(arg);
  uns to str(buffer, res);
  print string(buffer);
  print string("\n");
  return 0;
```

## Eksempel - fortsat

#### Observationer:

- Man kan overføre argumenter via arcg/argv som sædvanligt
- Vi kan se programmet konvertere mellem heltal og strenge

```
o str_to_uns()
```

- uns\_to\_str()
- Der kunne også se ud til at være mulighed for I/O
  - print\_string()

#### **Oversættelse**

Det er lidt tricky at få de rette flag til krydsoversætteren

- Den skal bruge vores bibliotek i stedet for standard biblioteket
- Den skal kun generere kode som simulatoren kan klare

#### Sådan ser det ud:

Sammen med programeksemplerne findes en Makefile der vil oversætte, linke med biblioteket og konvertere programmet til et format vores simulator kan læse.

De filer vores simulator kan læse kaldes for .dis filer.

## RISCV output

#### En .dis fil indeholder to ting:

• Et dump af lagerets indhold ved opstart

```
10104 97000000 e780c010 37050100 1305c54e .....7.....N
10114 97000000 e780c00f 13850400 97000000 ..........
10124 e78040f5 93050500 1305c100 97000000 ...........
```

• Disassembly af kode i lageret

```
000100c4 <main>:
   100c4:
                 fd010113
                                           addi
                                                    sp, sp, -48
   100c8:
                 02112623
                                                    ra,44(sp)
                                           SW
                                                    s0.40(sp)
   100cc:
                 02812423
                                           SW
   100d0:
                 02912223
                                                    s1.36(sp)
                                           SW
```

## RISCV assembler for fib.c

Sådan her ser vores fib program ud i RISCV assembler:

```
00010074 <fib>:
                 ff010113
   10074:
                                          addi
                                                   sp,sp,-16
   10078:
                 00112623
                                                   ra,12(sp)
                                           SW
   1007c:
                 00812423
                                                   s0,8(sp)
                                           SW
   10080:
                 00912223
                                                   s1,4(sp)
                                           SW
   10084:
                 00050413
                                                   s0,a0
                                           ΜV
                                          li
   10088:
                 00100793
                                                   a5,1
   1008c:
                 02a7f263
                                          bgeu
                                                   a5,a0,100b0 <fib+0x3c>
   10090:
                 fff50513
                                          addi
                                                   a0,a0,-1
   10094:
                 00000097
                                          auipc
                                                   ra,0x0
                                                   -32(ra) # 10074 <fib>
   10098:
                 fe0080e7
                                           jalr
   1009c:
                 00050493
                                          ΜV
                                                   s1,a0
   100a0:
                 ffe40513
                                          addi
                                                   a0.s0.-2
   100a4:
                 00000097
                                          auipc
                                                   ra,0x0
                 fd0080e7
                                                   -48(ra) # 10074 <fib>
   100a8:
                                           jalr
   100ac:
                 00a48533
                                           add
                                                   a0,s1,a0
   100b0:
                 00c12083
                                           lw
                                                   ra,12(sp)
   100b4:
                 00812403
                                           lw
                                                   s0.8(sp)
   100b8:
                 00412483
                                                   s1,4(sp)
                                           lw
   100bc:
                 01010113
                                          addi
                                                   sp, sp, 16
   100c0:
                 00008067
                                          ret
```

Hvordan var det nu det var ... det der RISCV?

#### RISCV Assembler - Aritmetik

Der findes to slags aritmetiske instruktioner

register/konstant operationer: id <- op(rs1, imm)</li>

```
addi, slli, slti, sltiu, xori, srli, srai, ori, andi.
```

register/register operationer: rd <- op(rs1, rs2)</li>

```
add, sub, sll, slt, sltu, xor, srl, sra, or, and.
```

Og to specielle til at forme konstanter på større end 12 bit:

lus, auipc

## RISCV Assembler - Lagertilgang

Instruktioner til at læse fra lageret:

```
lb, lh, lw, lbu, lhu
```

Og til at skrive

sb, sh, sw

Alle instruktioner der tilgår lageret beregner den adresse de tilgår, som en sum af et register og en 12-bit fortegnsbefængt konstant.

Hvorfor er der flere instruktioner til at læse end til at skrive?

## RISCV Assembler - Kontrol

Vi har 6 betingede hop:

beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu

Og 2 til at lave både kald og retur:

jal, jalr

## RISCV Assembler - Systemkald

Systemkald består i at placere diverse argumenter i registre og så udføre instruktionen 'ecall'. På en rigtig maskine ville dette føre til at kald af kode i styresystemet. Denne kode ville så implementere de forskellige systemkald.

I vores lille verden er der ikke noget styresystem og simulatoren implementerer i stedet de forskellige systemkald direkte. For eksempel

```
outp:
li a7,2 # systemkald nummer 2 udskriver indholdet af a0 som et tegn
ecall
```

#### RISCV Assembler - Pseudo instruktioner

Pseudoinstruktioner er specielle omskrivninger af andre instruktioner, som kan gøre programmer nemmere at læse eller skrive:

```
beqz, bnez Sammenligning med 0 og betinget hop seqz, snez Sammenligning med 0 li, la Placer konstant i register mv Move fra et register til et andet j,jr Ubetinget hop (evt til register) ret Retur fra funktionskald
```

Pseudoinstruktioner er implementeret ved hjælp af en eller flere virkelige instruktioner.

## Biblioteket - opstart

Når simulatoren har indlæst koden i .dis filen vil den starte simulationen efter "\_start" symbolet. Øverst i lib.c findes den kode, der så udføres. Koden er skrevet i en særlig "inline assembler" format, som gør at den kan placeres i en 'C' fil:

```
asm(" .globl _start");
asm("_start:");
asm(" li a0, 0x1000000"); // set start of stack (which grows in opposite direction)
asm(" mv sp, a0");
asm(" li a0, 0x2000000"); // set start of heap area
asm(" call init_heap");
asm(" li a0, 0x1000000"); // arg area is right after stack (filled by simulator)
asm(" call args_to_main");
asm(" call terminate");
```

Koden placerer stakken fra 0x1000000 og ned, heapen fra 0x2000000 og op, og et område til kommandolinieparametere fra 0x1000000 og op.

I args\_to\_main() initialiseres argc/argv fra området med kommandolinieparametre og så kaldes main().

## Biblioteket - I/O

Biblioteket indeholder 4 simple rutiner til input/output:

- inp() indlæser et enkelt tegn
- outp() udskriver et enkelt tegn
- print\_string() udskriver en nul-termineret streng
- read\_string() indlæser en streng

inp() og outp() bruger inline assembler

#### Biblioteket - Andre funktioner

Biblioteket indeholder 2 simple rutiner til konvertering mellem heltal og strenge.

- str\_to\_uns() konverterer streng til unsigned.
- uns\_to\_str() konverterer unsigned til streng.

Endeligt har vi 2 funtioner til administration af lager

- allocate() vil allokere en blok fra heapen
- release() vil frigive en tidligere allokeret blok

De to funktioner er ret forsimplede og kan kun understøtte allokeringer mindre end 4K.

# Simulering

```
./sim fib.dis -- 7
fib(7) = 13
Simulated 930 instructions in 23 ticks (40.434783 MIPS)
```

Simulatoren vil kopiere kommandolinie-argumenter efter "--", i det her tilfælde "7", ind i det simulerede lager. Derfra vil koden vi tidligere præsentered hente det og sætte argc/argv op, så det simulerede program kan læse argumenterne i main().

## Simulering - Sporingsudskrift

Det er muligt at bede simulatoren om en sporingsudskrift:

```
./sim fib.dis -l log -- 7
```

Vil producere filen 'log'. Den indeholder først et echo af indlæsningen fra fib.dis, derpå en linie for hver eneste udført instruktion. Her er et udsnit af fib() der kalder sig selv rekursivt:

```
172 =>
        10074 : ff010113
                              addi
                                        sp, sp, -16
                                                          R[ 2] <- ffffb0
                                                                                 Mem[ffffbc]
173
        10078 : 00112623
                              SW
                                        ra,12(sp)
                                                                   10128
                                                                                 Mem[ffffb8]
174
        1007c : 00812423
                                        s0,8(sp)
                                                                   1000004
                              SW
175
        10080 : 00912223
                                        s1,4(sp)
                                                                                 Mem[ffffb4]
                              SW
                                                          R[8]<-7
176
        10084 : 00050413
                                        s0,a0
                              ΜV
                              li
                                                          R[15] <- 1
177
        10088 : 00100793
                                        a5,1
178
        1008c : 02a7f263
                              bgeu
                                        a5,a0,100b0
                              addi
179
        10090 : fff50513
                                        a0,a0,-1
                                                          R[10]
                                                                <- 6
180
        10094 : 00000097
                              auipc
                                                          R[ 1]
                                        ra,0x0
                                                                <- 10094
                                        -32(ra)
181
        10098 : fe0080e7
                              ialr
                                                          R[ 1]
                                                                <- 1009c
182 =>
        10074 : ff010113
                              addi
                                        sp, sp, -16
                                                                <- ffffa0
                                                                                 Mem[ffffac]
183
        10078 : 00112623
                                        ra,12(sp)
                                                                   1009c
                              SW
184
        1007c : 00812423
                                        s0,8(sp)
                                                                                 Mem[ffffa8]
                              SW
185
        10080 : 00912223
                                        s1,4(sp)
                                                                                 Mem[ffffa4]
                              SW
186
        10084 : 00050413
                                        s0,a0
                                                          R[ 8]
                              ΜV
                              li
                                                          R[15] <- 1
187
        10088 : 00100793
                                        a5,1
```

# Sporingsudskrift, forklaring:

```
Instruktionsnummer siden start
    Markering af indhop
        Addresse
                Indkodning
                              Disassembly
                                                     Hop ikke taget/taget
                                                          Effekt
177
        10088 : 00100793
                              ĺi
                                        a5,1
                                                          R[15] <- 1
178
        1008c : 02a7f263
                              bgeu
                                        a5,a0,100b0
179
        10090 : fff50513
                              addi
                                                          R[10]
                                        a0,a0,-1
180
        10094 : 00000097
                              auipc
                                        ra,0x0
                                                          R[ 1]
                                                                <- 10094
181
        10098 : fe0080e7
                                        -32(ra)
                                                                <- 1009c
                              ialr
182 =>
        10074 : ff010113
                              addi
                                                                <- ffffa0
                                        sp, sp, -16
183
        10078 : 00112623
                                        ra,12(sp)
                                                                   1009c
                                                                                 Mem[ffffac]
                              SW
```