Оглавление

Main.pas	3
Модуль TCameraClass	6
Модуль TObjectClass	9
Модуль TSceneClass.	13
Модуль TRobertClass	19

Идея построения сцены заключается в перемещении всех объектов относительно точки обзора, если в предыдущей задаче точка обзора была внутри треугольника то здесь точку обзора можно менять.

Main.pas

Управляющий (основной) модуль программы

uses Crt, Graph ABC, TCamera Class, TScene Class;

Подключаем описанные модуль к основному модулю также для возможности чтения нажатия клавиш подключаем crt

var Раздел описания переменных

Scene:TScene; Scene переменная типа Scene которая описана в модуле TSceneClass" Camera:TCamera; Camera переменная типа TCamera "которая описана в м.

TCameraClass"

key:char; Её мы используем для хранения кода нажатой клавиш

begin начало работы нашей программы

Scene:=TScene.Create(clWhite,clRed,1500,1000); Т.к переменная Scene пустая нам необходимо придать ей начальное значение для этого мы пользуемся конструктором класса «constructor» Класса. Входящие параметры конструктора являются 1 свет фона, 2 цвет линий из которых рисуется объект, 3и4 устанавливают высоту и ширину окна.

Camera:=TCamera.Create; Аналогично вызывает конструктор для класса Camera только без вводных параметров.

Camera.SetupMonitor(-150,200); Вызывает метод (метод – это термин использующийся в Объектно ориентированном программировании (ООП)) в данном случае метод вызывается для Класса ТСаmera копией которой является переменная Camera в ней и описан эта процедура. 1 параметр является значение переменной Zkp вторым Zk где Zpr-Это размещение Экрана в трёхмерной области. Zk точка от куда мы смотрим на нашу сцену)

Scene.Position_Scene(10,150,150,150,150); Как Вы видите по названию данная процедура создаёт объекты в необходимых нам координатах а точнее пирамида в Центре и по кругу размещаются кубы. Процедура имеет 5 вводных параметров:

- 1. Кол-во объектов которые будут размещены в в сцене кубы+одна пирамида по условию задачи нам нужно число 5 т.к 4 куба +1 пирамида в центе.
- 2. 2, 3- высота и ширина кубов
- 3. 4, 5-высота и ширина пирамиды

// Scene.CreateSingleObject('Cube',100,100); //Pyramid And Cube Вот эта процедура используется для создания 1 пирамиды или 1 куба в центре нашего экрана. Это только для последней задачи.

Scene.MSObject[1].center;

Camera.X:=Round(Scene.MSObject[1].TcenterX);

Camera.Y:=Round(Scene.MSObject[1].TcenterY);

Camera.Z:=Round(Scene.MSObject[1].TcenterZ);

Верхние четыре строки нужны но не обязательны они просто ставят точку куда мы смотри в центр первого объекта которым является пирамида. Желательно оставлять для удобства

```
//Static:
    Camera.SetupSingleCamera( 60, 'Z');
Scene.Flight(Camera);
    Camera.SetupSingleCamera( 120, 'Y');
Scene.Flight(Camera);
    //Static end;
```

Используется для получения статической картинки всё так же как и в предыдущей задачи поворот на 2 угла. Сначала на 60 по Z потом на 120 по Y.Но учтите вызов метода Camera. Setup Single Camera только придаёт некоторым переменным необходимые значения само же перемещение и прорисовка объектов выполняется уже в методе Flight «Полёт»

Camera.step:=5;

Используется для уточнения шага с которым мы будем вращать объекты

Camera. Setting interfase(10, Scene. GCH eight-30);

Этот метод устанавливает положение вспомогательной информации на экране А точнее положение точки обзора.

While(True)Do Begin Начало бесконечного цикла))

```
key:=readkey(); переменной key присваиваем значение нажатой нами клавиши case key of если нажатая клавиша есть в списке то что то произойдёт
```

```
'q': Camera.SetupSingleCamera( 5, 'X');
```

```
'a': Camera.SetupSingleCamera(-5, 'X');
```

```
'w': Camera.SetupSingleCamera(5,'Y'); 's': Camera.SetupSingleCamera(-5,'Y');
```

```
'e': Camera.SetupSingleCamera(5,'Z');
```

```
'd': Camera.SetupSingleCamera(-5,'Z');
```

Самое время описать что же всё таки нажимать q, a —вращение по оси X, за исключением что первая буква вращает в одну строну а другая в противоположную.

```
'z': begin
window(0,0,20,20);
textout(10,10,' ');
textout(10,25,' ');
writeln('Введите новые координаты точки обзора:');
Readln(Camera.x,Camera.y,Camera.z);
clrscr;
end;
```

Нажатие кнопки "Z" приведёт нас в меню для смены точки осмотра произойдёт это так: 1-процедура window() она описана в crt. Создаёт небольшое окошко в правом верхнем углу.textout нарисует почистит место для вывода меню Дважды.write выведет приветствие и скажет что же нам делать) clrscr очистит наше окошко)) и Всё будет чистенько Учтите здесь мы только придаёт значения переменным которые описаны в классе Сатега больше мы ничего тут не делаем. Так Фикция активности. Как вы догадались переменные в классе Сатега X,Y,Z- они устанавливают точку куда мы смотрим.

end;

Это нажатие работаем только в том случае если вы нажали стрелочку вверх код которой символизирует число 72 смотрите таблицу кодов клавиш. При нажатии стрелочки увеличивается значение переменной Zk которая находится в классе TCamera тут же вызывает метод из класса Cemera с названием SetupSinglrCemera в ней мы устанавливаем значение угла =0 и значение оси тоже 0 только для того что бы выполнить перерисовку объектов сцены. Действие этой кнопки не будет видно только до тех пор пока мы не нажмём кнопку «2» о ней скажу ниже.

Meтод Flight выполняет перерисовку сцены

chr(80): begin

Camera.Zk:=Camera.Zk-5;Camera.SetupSingleCamera(0,'0');Scene.Flight(Camera);end;

Аналогичная процедура только в этом случаем мы нажимаем кнопку стрелочка вниз. И значение переменной уменьшается

'1': begin

```
Scene.Screening:=not(Scene.Screening);
Scene.DrawMassivRebock(false);
Camera.SetupSingleCamera(0,'0');
Scene.Flight(Camera);
end;
```

Нажатие кнопки «1» изменит значение переменной Screening «Экранирование» если она истина то будет включена процедура которая вкл\откл экранирование. Как Скажем позже.

'2': begin

```
Scene.perspect:=not(Scene.perspect);
Camera.SetupSingleCamera(0,'0');
Scene.Flight(Camera);
end;
```

А Вот наша долгожданная кнопка «2» она работает аналогичным образом как экранирование.

chr(32): Scene.Flight(Camera);

код 32 вызывает метод перерисовки все1 сцены с настроенными переменными которые входят в переменной Camera Она и посылается в качестве вводного параметра в процедуру полёт

end; конец Case end; конец Цикла

т.к цикл будет работать пока истина истина то тут мы никогда не будем)

end. Конец программы

Модуль TCameraClass

В этой главе нам предстоит создать совой модуль в котором будет размещён пользовательский тип данных именуемый class. Так Же вы увидите как можно перенести массивную часть кода в другой файл и подключать его при необходимости к вашей задаче. Такой подход значительно упрощает поиск необходимых процедур и переменных.

unit TCameraClass:

Название нашего модуля именно это мы и должны писать при подключении его к программе

Interface тип интерфейса, необходимо прописать)) является сессией интерфейса модуля она пустая но без неё не запуститься)

uses GraphABC;

Вот подключаем графический модуль) он нужен в этом модуле только для того чтобы выводить информацию о точке куда мы смотрим а точнее процедура textout описана именно в этом модуле.

implementation

Аналогичный парамент как и Interface без него модуль тоже не Фурыкает.

Смотрим ниже там мы видим type TClass = class читается так. Создаём пользовательский тип данных именуемый TClass типа class именно class даёт возможность расширить использование нашего типа. А Точнее можно писать процедурки)) именуемые методами.

type TCamera = class

X,Y,Z:integer; Хранят значение точки обзора.

XRot, YRot, ZRot: boolean; Флаги осей из них 0 или 1 истина всегда)

Step:integer; //шаг с которым вы вращаем нашу сцену это именно та переменная которую мы вызывали в Main.pas она только имела вид Camera.step первое слово Camera говорила что она находится в классе TCamera.

Access:boolean; Если она истина то мы отображаем подсказки для пользователя. Это информация о точке обзора.

Zk,Zpr:real; Точка от куда смотрим в перспективе и где экран расположен

Private указываем тип доступа к переменным расположенным ниже если Приват то означает что мы их можем использовать только внутри нашего класса дальше они не уйдут их просто не получится вызвать.

st:string;

X0,Y0:integer;

Эти переменные чисто для вывод интерфейста камеры)

Public

Тип доступа к переменным Публичный виден по всюду и всякому.

constructor Create;

первое слово конструктор он при его вызове переменной типа TCamera при его вызове п переменной появится полная копия данного класса Camera в котором и будут доступны наши переменные Camera:=TCamera.Create; вот так вот вызывается конструктор который и сделает копию класса а заодно и присвоит некоторым переменным начальные значения как я сделал ниже.

begin

```
x = 250;
y = 250;
```

Начальное значение центра экрана будет уместно если экран 500х500 в противном случае если тот кусок кода который ставит точку в середину первого объекта не был удалён то они пере запишутся на нормальный центр экрана

```
Zk:=-90;
Zpr:=100;
```

Начальное положение экрана и точки обзора Подобрал наугад если честно работает да и ладно. Можете поменять значения может лучше обзор найдёте.

```
z=0;
```

а эта переменная нужна для .. да не Нужна она просто надо её на всякий случай обнулить так как она играет очень важную роль при перспективизации.

```
Access:=true;
```

О Ней я говарил выше просто теперь она истина)

Step:=5; Тоже говорил шаг 5.

XRot:=True;

YRot:=False;

ZRot:=False;

Изначально доступен поворот по оси Х

end; конец конструтора.

Теперь описывает методы.

```
procedure Setting interfase(X,Y:integer);
begin
```

X0:=X;Y0:=Y;

end:

Согласен процедура тупая но всё же очень удобная целых 2 строчки экономит))

```
procedure SetupMonitor(Z1,Z2:real); begin Zk:=Z1; Zpr:=Z2; end;
```

Устанавливаем значение переменны экрана и точки обзора

```
procedure SetupSingleCamera(Step loka:integer;Line:String);
begin
textout(x0,v0,');
St:=' X='+IntToStr(X)+' Y='+IntToStr(Y)+' Z='+IntToStr(Z);
textout(x0,y0-15,St);
if (Line='X') then begin
           XRot:=True;
           YRot:=False;
           ZRot:=False:
           if (Access and (Step loka>0) )then textout(X0,Y0,' OX');
           if (Access and (Step loka<0)) then textout(X0,Y0,'-OX');
           end;
if (Line='Y') then begin
           XRot:=False;
           YRot:=True;
```

```
ZRot:=False;
           if (Access and (Step loka>0)) then textout(X0,Y0,'OY');
           if (Access and (Step_loka<0)) then textout(X0,Y0,'-OY');
           end;
if (Line='Z') then begin
           XRot:=False;
           YRot:=False;
           ZRot:=True;
           if (Access and (Step loka>0)) then textout(X0,Y0,' OZ');
           if (Access and (Step loka<0)) then textout(X0,Y0,'-OZ');
           end;
if (Line='0') then begin
           XRot:=False;
           YRot:=False;
           ZRot:=False;
           if (Access and (Step loka>0)) then textout(X0,Y0,' OZ');
           if (Access and (Step loka<0)) then textout(X0,Y0,'-OZ');
           end;
Step:=Step loka;
end:
end;//Конец класса Камеры
```

Вот тут я скажу о процедуре SetupSingleCamera она упрощает работу с тремя переменными Xrot, Yrot, Zrit в зависимости что написано то тот набор значений флагов. Из них как я говорил раньше 0 ил 1 должен быть истиным. Это на тот случай чтобы 2 переменные подряд никогда небыли истины.

Textout(X0,Y0,'') 2 первых координаты куда выводить текст то что выводим. **end.**

Модуль TObjectClass

В этом модуле мы будем описывать наши объекты которые мы будем размещать по сцене. Большая часть обозначений вам известна из предыдущего модуля так. Что мы это упустим.

unit TObjectClass;

interface

uses GraphABC,TRobertClass;

implementation

type Matrix = array[1..100,1..100]of Real;

Тип Matrix тоже самое что двемерный массив array[1..100,1..100] of Real;

Внимание!!

Вот тут мы для начало мы опишем всё то что нам пригодится в верхнем случае в классе ТСатега мы описывали процедуры внутри класса тут же мы сделаем будем это делать в разных местах. Просто так удобнее.

type

TObject = class

MatrixObject:Matrix; переменная типа Matrix BMatrixObject:Matrix; переменная типа Matrix Size:integer; хранит кол-во вершин в объекте

Robert:TRobert; Экранирование оно вам не нужно) Так Для красоты. Но Всё же оно тоже описано в модуле и так же подключается к нашей программе удалять нельзя только потому что рисуется из этого класса ну как рисуется так как рисование всё ещё происходит с помощью плоскостей в классе Роберт и находится тот массив флагов которые говорят что нам рисовать а что не рисовать Ну это будет ниже заметно).

TcenterX,TcenterY,TcenterZ:real;

Переменные хранящие значение центра Объекта. Вы их видели в Main.pas.

BuferDraw:boolean;

Вот это вожно! Если включена т.е истина то рисование объекта будет произвидиться их переменной MatrixObject иначе BMatrixObject. Ну всё это тоже ниже.

constructor Create(ObjectType:String;Width,Height:Real);

Надеюсь что такое конструктор говорить не надо скажу лишь о вводных параметрах. Дословно тип объекта строковая переменная что напишете то и будет создано)) Ну Конечно то что есть в описании)).

procedure Center;

Находит центр объекта и сохраняет его в переменные TCenterX..Y..Z

procedure Draw(Color:integer);

Рисует этот объект цветом Color.

procedure Rect(v1,v2,v3,v4:byte);

Рисует Прямоугольник по вершинам.

procedure Treg(v1,v2,v3:byte);

Рисует Треугольник по вершинам т.к у нас может быть только треугольник и Прямоугольник именно эти плоскости мы и будем рисовать

procedure Add(S1:Matrix);begin BMatrixObject:=S1;end;

Она тупа но идеально) Присваивает значение буферной матрице) из вводного параметра.

procedure App(S1:Matrix);begin MatrixObject:=S1; end;

Тоже самое) но Тольок оригинальной а не буферной. **end:**

Теперь настал тот момент когда мы сможем описать наши процедуры. Для того чтобы описать процедуру написанную в классе необходимо указать первым тип что это процедура или Функция ну а может конструктор. Procedure, function, constructor. Второ1 параметр имя класса От куда мы описываем процедуры потом ставится точка и имя процедуры с параметрами параметры должны полностью совпадать с теми что написаны выше. В противном случае будет ошибка.

```
constructor TObject.Create(ObjectType:String;Width,Height:Real);
```

var T,W:real;

i:integer;

begin

T:=Height;

W:=Width;

if (ObjectType='Cube') then begin

Size:=8; Ко-во вершин.

Координаты расположены изначально начале координат если не понятно то возьмите листок ручку и нарисуйте 2 мерную матрицу.

 $0 \quad w \quad w$ 0 w $0 \quad 0 \quad w$ w = 0 = 0W $0 \quad 0$ 0 t t 0 t t1 1 1 1 1 1 1

Ладно написал сам).

```
Первые четы точки в 0 остальные четыре аналогичны но подняты на высоту Т.
```

MatrixObject[1,1]:=0; MatrixObject[2,1]:=Width; MatrixObject[3,1]:=Width;

MatrixObject[4,1]:=0;

MatrixObject[1,2]:=0; MatrixObject[2,2]:=0; MatrixObject[3,2]:=Width;

MatrixObject[4,2]:=Width;

MatrixObject[1,3]:=0; MatrixObject[2,3]:=0; MatrixObject[3,3]:=0;

MatrixObject[4,3]:=0;

MatrixObject[1,4]:=1; MatrixObject[2,4]:=1; MatrixObject[3,4]:=1;

MatrixObject[4,4]:=1;

```
MatrixObject[5,1]:=0; MatrixObject[6,1]:=Width; MatrixObject[7,1]:=Width;
```

MatrixObject[8,1]:=0;

MatrixObject[5,2]:=0; MatrixObject[6,2]:=0; MatrixObject[7,2]:=Width;

MatrixObject[8,2]:=Width;

MatrixObject[5,3]:=T; MatrixObject[6,3]:=T; MatrixObject[7,3]:=T;

MatrixObject[8,3]:=T;

MatrixObject[5,4]:=1; MatrixObject[6,4]:=1; MatrixObject[7,4]:=1;

MatrixObject[8,4]:=1;

end:

if (ObjectType='Dyramid') then begin

```
Size:=4;
MatrixObject[1,1]:=0; MatrixObject[2,1]:=W; MatrixObject[3,1]:=-W;
MatrixObject[4,1]:=Round((MatrixObject[1,1]+MatrixObject[2,1]+MatrixObject[3,1])/4);
MatrixObject[1,2]:=W; MatrixObject[2,2]:=-W; MatrixObject[3,2]:=-W;
MatrixObject[4,2]:=Round((MatrixObject[1,2]+MatrixObject[2,2]+MatrixObject[3,2])/4);
MatrixObject[1,3]:=0; MatrixObject[2,3]:=0; MatrixObject[3,3]:=0;
MatrixObject[4,3]:=T;
MatrixObject[1,4]:=1; MatrixObject[2,4]:=1; MatrixObject[3,4]:=1;
MatrixObject[4,4]:=1;
end:
Robert:= TRobert.Create(Size);
А тут спрятан конструктор экранирования.
end;
procedure TObject.Center;
var i:integer;
begin
for i:=1 to Size do TcenterX:=TcenterX+MatrixObject[i,1];
for i:=1 to Size do TcenterY:=TcenterY+MatrixObject[i,2];
for i:=1 to Size do TcenterZ:=TcenterZ+MatrixObject[i,3];
TCenterX:=(TcenterX/Size);
TCenterY:=(TCenterY/Size);
TCenterZ:=(TCenterZ/Size);
end:
Находит центр масс объекта это очевидно.. Тем более вы это рассказывали.
procedure TObject.Rect(v1,v2,v3,v4:byte);
var x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4:real;
begin
if BuferDraw then begin
x1:=BMatrixObject[v1,1]; y1:=BMatrixObject[v1,2];
x2:=BMatrixObject[v2,1]; y2:=BMatrixObject[v2,2];
x3:=BMatrixObject[v3,1]; y3:=BMatrixObject[v3,2];
x4:=BMatrixObject[v4,1]; y4:=BMatrixObject[v4,2];
          end else begin
              x1:=MatrixObject[v1,1]; y1:=MatrixObject[v1,2];
              x2:=MatrixObject[v2,1]; y2:=MatrixObject[v2,2];
               x3:=MatrixObject[v3,1]; y3:=MatrixObject[v3,2];
              x4:=MatrixObject[v4,1]; y4:=MatrixObject[v4,2];
              end;
Line(Round(x1),Round(y1),Round(x2),Round(y2));
Line(Round(x2),Round(y2),Round(x3),Round(y3));
Line(Round(x3),Round(y3),Round(x4),Round(y4));
Line(Round(x4),Round(y4),Round(x1),Round(y1));
Суть в Чём процедура рисует прямоугольник по вершинам, и смотрит по какой именно из
```

2-х матриц рисовать.

```
procedure TObject.Treg(v1,v2,v3:byte);
var x1,y1,x2,y2,x3,y3:real;
begin
if BuferDraw then begin
x1:=BMatrixObject[v1,1]; y1:=BMatrixObject[v1,2];
x2:=BMatrixObject[v2,1]; y2:=BMatrixObject[v2,2];
x3:=BMatrixObject[v3,1]; y3:=BMatrixObject[v3,2];
          end else begin
               x1:=MatrixObject[v1,1]; y1:=MatrixObject[v1,2];
              x2:=MatrixObject[v2,1]; y2:=MatrixObject[v2,2];
              x3:=MatrixObject[v3,1]; y3:=MatrixObject[v3,2];
               end:
Line(Round(x1),Round(y1),Round(x2),Round(y2));
Line(Round(x2),Round(y2),Round(x3),Round(y3));
Line(Round(x3),Round(y3),Round(x1),Round(y1));
end;
Бла бла бла.. аналогично)
```

Так Вот в Процедуре линии мы округляем потому что в паскале процедура линия она имеет она описана как Line(x1,y1,z2,y2:integer) вводный тип integer а мы пользуемся переменными типа real вот Rount() как раз и округлит тип Real в тип Integer.

```
procedure TObject.Draw(Color:integer);
begin
SetPenColor(Color);
if (Size=8) then begin
if (not(Robert.GDraw[1])) then Rect(1,2,3,4);
if (not(Robert.GDraw[2])) then Rect(2,3,7,6);
if (not(Robert.GDraw[3])) then Rect(6,7,8,5);
if (not(Robert.GDraw[4])) then Rect(5,8,4,1);
if (not(Robert.GDraw[5])) then Rect(1,2,6,5);
if (not(Robert.GDraw[6])) then Rect(4,3,7,8);
         end;
if (Size=4) then begin
if (not(Robert.GDraw[1])) then Treg(1,2,3);
if (not(Robert.GDraw[2])) then Treg(1,3,4);
if (not(Robert.GDraw[3])) then Treg(1,2,4);
if (not(Robert.GDraw[4])) then Treg(3,2,4);
```

end;

end;

В Зависимости от того сколько вершин у объектов то и надо рисовать. Если 8 следовательно это куб. Если 4 то пирамида вот если значение массива GDraw который описан в классе TRobert истина то рисуем плоскость.

end.

Вот на этом Класс TObject Закончен но его использование будет описано ниже. В Последнем нашем классе TScene.

Модуль TSceneClass.

unit TSceneClass;

interface

uses GraphABC,TObjectClass,TCameraClass,TRobertClass;

implementation

```
type Matrix = array[1..100,1..100]of Real; const M PI=pi;
```

type

TScene = class

GMove, GRotation, GRersp: Matrix;

GMBufer,GMBufer2,GMBufer3:Matrix;

Size:integer; Хранит ко-во вершин объекта с которым мы работаем.

Screening, perspect: boolean;

Они включают или выключают из кода перспективу и экранирование в зависимости от их состояния истины они или ложны.

ObjectColor:integer;

SceneColor:integer;

Хранят цвета объекта и сцены.

GSizeMatrix:integer;

Размер матрици той с которой будем работать. На всякий случай и она тоже нужна.

GPosIndexObject:integer;

Вот эта переменная поистине важна она хранит в себе ко-во объектов на сцене.

GCWidth,GCHeight:integer;

Они хранят размер нашего окна.

MSObject:array[1..100] of TObject;

Тут мы используем наш тип данных как TObject и создаём массив этого типа данных где каждый элемент массива будет копией класса TObject и будет содержать в себе все значения переменных и массивов.

constructor Create(Color,ColorObj,ClientWidth,ClientHeight:integer);

Конструктор сцены.1 цвет фона, 2 цвет объекта, ширина высота окна. Его мы вызывали в Main.pas. Scene:=TScene(...);

procedure Create GRotation(a:Real;X,Y,Z:boolean);

procedure Create GMove(dx,dy,dz:real);

procedure Create GRersp(Zk,Zpr,Z:real);

Они создают матрицы каждая свою.

procedure CreateSingleObject(Name:String;Widtch,Heigcht:integer);

Создаёт один объект в нашей сцене. Он будет первым и единственным в массиве объектов.

procedure Position Scene(Index,CHeigh,CWidth,CenteHight,CenteWidtch:integer);

А Вот и она. Я уже говорил о ней. Повторяться не будем.

procedure Flight(Camera:TCamera);

Перерисовка сцены исходя из переменных которые лежат в Camera послали весь класс камеры в качестве вводного параметра процедуре.

procedure DrawMassivRebock(Flag:boolean);

Присвоит массиву который отвечает за рисование плоскостей необходимое нам значение.

procedure Mult(a,b:Matrix);

Перемножит a*b=MBufer.

end:

Теперь более подробно...

constructor TScene.Create(Color,ColorObj,ClientWidth,ClientHeight:integer);

begin

Clearwindow(Color);

Очищает экран цветом color.

SceneColor:=Color;

ObjectColor:=ColorObj;

Присваиваем значение переменным описанным в классе.

setwindowsize(ClientWidth, ClientHeight);

Размер нашего окна для рисования.

GCWidth:= ClientWidth:

GCHeight:=ClientHeight;

Сохраняем размер нашего экрана в переменных класса.

end;

procedure TScene.CreateSingleObject(Name:String;Widtch,Heigcht:integer); var x0,y0:integer;

begin

GPosIndexObject:=1;

Так как Кол-во объектов 1 то и переменная принимает значение 1 ну всё же как ни как процедура называется Создание одного объекта.

x0:=Round(GCWidth/2);

y0:=Round(GCHeight/2);

Центр Экрана. Очевидно. Делим высоту и ширину на 2.

MSObject[1]:=TObject.Create(Name,Widtch,Heigcht);

Первому элементу массива и единственному присваиваем значение класса TObject и заодно массиву MatrixObject значение куба или пирамиды стоящей в начале координат. См. Конструктор в классе TObject.

Size:=MSObject[1].Size:

Пере сохраняем размер объекта в переменную класса Scene.

MSObject[1].center;

Вызываем метод который найдёт центр нашего объекта и запише его в переменные TCenter<X,Y,Z>

Create GMove(x0-MSObject[1].TcenterX,y0-MSObject[1].TcenterY,0);

Создание матрицы перемещения Ну вы помните.

Mult(MSObject[1].MatrixObject,GMove);

Перемножаем нашу матрицу с координатами которые находятся в начале на середину экрана.

MSObject[1].App(GMBufer);

И На последок применяем изменения так как результат перемножения двух матриц хранится в MBufer. Теперь он записался процедурой App в MatrixObject end;

```
procedure TScene.DrawMassivRebock(Flag:boolean);
var i,j:byte;
begin
for i:=1 to GPosIndexObject do
for j:=1 to 10 do
MSObject[i].Robert.GDraw[j]:=flag;
end; проход по всем элементам сцены так как для каждого элемента есть свой массив
рисования MSObject[i].Robert.GDraw[j]:=flag; вот так он выглядит.
Эта процедура должна разместить наши объекты по сцене. НУ Она это и сделает рисовать
тут не будет просто расположит координаты в нужных точках. Она работает аналогичным
образом как и CreateSingleObject за тем исключением что ко-во элементов равно
вводному параметру. И их не 1 и первый объект у нас пирамида так что изначальный цикл
идёт со 2 а в конце на первое место ставится пирамида Хотя не точно по Центру но это и
не важно. Вот И Всё. А и Объекты кубы в Нашем Случае расставляются про кругу.
Procedure
TScene.Position Scene(Index, CHeigh, CWidth, CenteHight, CenteWidtch:integer);
var i,j,k,x0,y0,x1,y1:integer;
Step, Angl, R: real;
begin
GPosIndexObject:=Index;
x0:=Round(GCWidth/2);
y0:=Round(GCHeight/2);
if Index<>1 then begin
R:=GCHeight/2-100;
Радиус я Взял такой Радиус круга имеется в виду.
Step:=360/(Index-1);
Шаг 360 делить на ко-во объектов минус 1 так как пирамида в центре экрана.
360 так как круг.
for i:=2 to Index do begin
MSObject[i]:=TObject.Create('Cube',CHeigh,CWidth);
Size:=MSObject[i].Size:
x1:=Round(R*cos(angl*M PI/180))+x0;
y1:=Round(R*sin(angl*M PI/180))+y0;
R-Радиус хо, уо-центр экрана. X1, у1 –полученные координаты
angl:=angl+step;
Накапливаем шаг.
Create GMove(x1,y1,0);
Создание матрицы перемещения
Mult(MSObject[i].MatrixObject,GMove);
MSObject[i].App(GMBufer);
Бля бла.. теперь она на месте идём к следующему..
end;
           end;
```

//

MSObject[1]:=TObject.Create('Dyramid',CenteHight,CenteWidtch); Size:=MSObject[1].Size;

Create_GMove(x0+MSObject[1].MatrixObject[4,1],y0+MSObject[1].MatrixObject[4,2],0); Mult(MSObject[1].MatrixObject,GMove); MSObject[1].App(GMBufer);

end; Конец.

Последнее что я вам расскажу так как всё остальное Очевидно.

Итак процедура полёт она выполняем перерисовку сцены вы её уже неоднократно видели в Main.pas входной параметр переменная Camera типа TCamera который описан в модуле TCameraClass значит как только мы послали в неё Camera мы передали все значения переменных класса TCamera вот от Туда она их и берут. Только не забывайте мы работаем копиями классов сам класс нужен только для вызова конструктора после чего все копируется в переменную с таким же типом. Вот Как Же Происходит и с массивом Объектов так в каждой ячейке массива будет копия класса в каждом своя. Так на всякий.

procedure TScene.Flight(Camera:TCamera);

var i,k:integer;

begin

Create_GRotation(Camera.Step,Camera.XRot,Camera.YRot,Camera.ZRot);

Создание матрицы поворота.

for i:=1 to GPosIndexObject do begin

цикл с 1 по ко-во Объектов в Сцене.

MSObject[i].Draw(SceneColor);

Рисуем итый объект.

Size:=MSObject[i].Size;

Сохраняем размер так как Mult работает только с Size см Процедуру Mult.

Create GMove(-Camera.x,-Camera.y,-Camera.z);

Создаёт матрицу перемещения.

Mult(MSObject[i].MatrixObject,GMove);

Перемножает наша матрицу тем самым буферная матрица оказывается в начале координат.

MSObject[i].Add(GMBufer);

Сохранили.

Mult(MSObject[i].BMatrixObject,GRotation);

GMBufer3:=GMBufer;

Повернули и сохранили. Сохранили положение матрицы которая повёрнута и в начале координат то что нам нужно))

Create GMove(Camera.x, Camera.y, Camera.z);

Mult(GMBufer,GMove);

MSObject[i].App(GMBufer);

Тут Мы Возвращаем матрицу в начало и записываем её как основную.

Суть выше сделанного в том чтобы сохранить в Буфер 3 значение необходимой матрице так как перспектива делается в начале координат, а если просто облёт то получится что просто буфер 3 мы не будем трогать будем просто в него сохранять.

if Screening then MSObject[i].Robert.RVisibleGran(GMBufer2,0,0,-10,0);

Тут мы смотрим включено ли экранирование это опистим.. Не Важно

```
if perspect then begin Если перспектива вкл.
             for k:=1 to Size do begin
                   Create GRersp(Camera.Zk,Camera.Zpr, GMBufer3[k,3]);
                   Mult(GMBufer3,GRersp);
             GMBufer2[k,1]:=GMBufer[k,1];
             GMBufer2[k,2]:=GMBufer[k,2];
             GMBufer2[k,3]:=GMBufer[k,3];
             GMBufer2[k,4]:=GMBufer[k,4];
                        end:
  Эта штука.. Делает перспективную картинку а точнее берёт каждую высоту объекта
сжимает его на получившийся коэффициент и сохраняет необходимый столбец в
свободный буфер2.
Mult(GMBufer2,GMove);
Буфер 2 перемещаем в место от куда мы изначально взяли объект
             MSObject[i].Add(GMBufer);
Добавляем значение в Класс в переменную BMatrixObject в буферную переменную
             MSObject[i].BuferDraw:=true;
И Говорим что рисовать мы будем из Буфера
В итоге у нас в переменной MSObject[i] Класса TObject MatrixObject хранится объект
который не изменён перспективой но повёрнут а в переменной BMatrixObject находится та
перспективная проекция которая и будет рисоваться. Благодаря переменной BuferDraw.
             end else begin
если перспектива выкл. То Рисуем по основной матрице.
                    MSObject[i].BuferDraw:=false;
                    end:
MSObject[i].Draw(ObjectColor);
Рисуем наш объект. Внимание!!! Вот Только тут мы рисуем итый объект! И так будет с
каждый объектом в сцене!
end;
end;
procedure TScene.Mult(a,b:Matrix); a*b=GMBufer
var by:real;
i,j,l:integer;
begin
for i:=1 to Size do begin
for j:=1 to 4 do begin
bv:=0;
for l:=1 to 4 do bv:=bv+a[i,l]*b[l,j];
```

end;

end;end;

GMBufer[i,j]:=bv;

Ниже описаны создание матриц! Как Выводятся матрицы смотрите лекции только перспективы может не быть.. Ну Там Всё простою.

```
procedure TScene.Create_GRersp(Zk,Zpr,Z:real);
```

```
var P:real;
begin
if (Zk-Z<>0) then begin
P:=(Zk-Zpr)/(Zk-Z);
GSizeMatrix:=4;
GRersp[1,1]:=P; GRersp[2,1]:=0; GRersp[3,1]:=0; GRersp[4,1]:=0;
GRersp[1,2]:=0; GRersp[2,2]:=P; GRersp[3,2]:=0; GRersp[4,2]:=0;
GRersp[1,3]:=0; GRersp[2,3]:=0; GRersp[3,3]:=1; GRersp[4,3]:=-Zpr;
GRersp[1,4]:=0; GRersp[2,4]:=0; GRersp[3,4]:=0; GRersp[4,4]:=1; end;
procedure TScene.Create GMove(dx,dy,dz:real);
begin
GSizeMatrix:=4;
GMove[1,1]:=1; GMove[2,1]:=0; GMove[3,1]:=0; GMove[4,1]:=dx;
GMove[1,2]:=0; GMove[2,2]:=1; GMove[3,2]:=0; GMove[4,2]:=dy;
GMove[1,3]:=0; GMove[2,3]:=0; GMove[3,3]:=1; GMove[4,3]:=dz;
GMove[1,4]:=0; GMove[2,4]:=0; GMove[3,4]:=0; GMove[4,4]:=1;
end;
procedure TScene.Create GRotation(a:Real;X,Y,Z:boolean);
begin
GSizeMatrix:=4;
if (Y) then begin
        GRotation[1,1]:=1; GRotation[2,1]:=0;
                                                     GRotation[3,1]:=0;
GRotation[4,1]:=0;
        GRotation[1,2]:=0; GRotation[2,2]:=cos(a*M PI/180);
GRotation[3,2]:=sin(a*M PI/180); GRotation[4,2]:=0;
        GRotation[1,3]:=0; GRotation[2,3]:=-sin(a*M PI/
180); GRotation[3,3]:=cos(a*M PI/180); GRotation[4,3]:=0;
        GRotation[1,4]:=0; GRotation[2,4]:=0;
                                                     GRotation[3,4]:=0;
GRotation[4,4]:=1;
       end;
if (X) then begin
        GRotation[1,1]:=cos(a*M PI/180); GRotation[2,1]:=0;
GRotation[3,1]:=sin(a*M PI/180); GRotation[4,1]:=0;
        GRotation[1,2]:=0;
                                  GRotation[2,2]:=1; GRotation[3,2]:=0;
GRotation[4,2]:=0;
        GRotation[1,3]:=-sin(a*M PI/180); GRotation[2,3]:=0;
GRotation[3,3]:=cos(a*M PI/180); GRotation[4,3]:=0;
        GRotation[1,4]:=0;
                                  GRotation[2,4]:=0; GRotation[3,4]:=0;
GRotation[4,4]:=1;
       end;
if (Z) then begin
        GRotation[1,1]:=cos(a*M PI/180); GRotation[2,1]:=-sin(a*M PI/180);
GRotation[3,1]:=0;
                     GRotation[4,1]:=0;
        GRotation[1,2]:=sin(a*M PI/180); GRotation[2,2]:=cos(a*M PI/180);
GRotation[3,2]:=0; GRotation[4,2]:=0;
```

```
GRotation[3,3]:=1;
        GRotation[1,3]:=0;
                                   GRotation[2,3]:=0;
GRotation[4,3]:=0;
        GRotation[1,4]:=0;
                                   GRotation[2,4]:=0;
                                                               GRotation[3,4]:=0;
GRotation[4,4]:=1;
      end;
if (not(Z) and not(Y) and not(X)) then begin
        GRotation[1,1]:=1; GRotation[2,1]:=0; GRotation[3,1]:=0; GRotation[4,1]:=0;
        GRotation[1,2]:=0; GRotation[2,2]:=1; GRotation[3,2]:=0; GRotation[4,2]:=0;
        GRotation[1,3]:=0; GRotation[2,3]:=0; GRotation[3,3]:=1; GRotation[4,3]:=0;
        GRotation[1,4]:=0; GRotation[2,4]:=0; GRotation[3,4]:=0; GRotation[4,4]:=1;
      end;
end;
end.
Модуль TRobertClass
Данный необходим для экранирования объектов и содержит массив флагов по которым
смотрится видимость плоскостей для последних двух задач это не важно так что описание
этого класса мы опустим,
unit TRobertClass;
interface
uses GraphABC;
type Matrix = array[1..100,1..100] of Real;
implementation
type
TRobert = class
Size:integer;
GDraw:array[1..100] of boolean;
Вот этот массив который у нас контролирует рисование плоскостей.
Plos:array[1..10,1..3] of integer;
V:array[1..100,1..100] of integer;
Result:array[1..10] of real;
SizePlos:integer;
Сохраняет кол-во плоскостей.
constructor Create(TSize:integer);
procedure Add to Matrix(a:matrix;v1,v2,v3,NumSt:integer);
procedure RVisibleGran(outMAtrix:MAtrix;X,Y,Z,P:integer);
end;
constructor TRobert.Create(TSize:integer);
begin
Size:=TSize;
if (Size=8) then
```

```
begin
          SizePlos:=6;
Plos[1,1]:=1; Plos[1,2]:=2; Plos[1,3]:=3;
Plos[2,1]:=2; Plos[2,2]:=3; Plos[2,3]:=7;
Plos[3,1]:=6; Plos[3,2]:=7; Plos[3,3]:=8;
Plos[4,1]:=5; Plos[4,2]:=8; Plos[4,3]:=4;
Plos[5,1]:=1; Plos[5,2]:=2; Plos[5,3]:=6;
Plos[6,1]:=4; Plos[6,2]:=3; Plos[6,3]:=7;
end;
if Size=4 then begin SizePlos:=4;
Plos[1,1]:=1; Plos[1,2]:=2; Plos[1,3]:=3;
Plos[2,1]:=1; Plos[2,2]:=3; Plos[2,3]:=4;
Plos[3,1]:=1; Plos[3,2]:=2; Plos[3,3]:=4;
Plos[4,1]:=3; Plos[4,2]:=2; Plos[4,3]:=4;
end:
end;
устанавливает кол-во плоскостей и номера вершин.
procedure TRobert.RVisibleGran(outMAtrix:MAtrix;X,Y,Z,P:integer);
var i,j,k,xc,yc,zc:integer;
by:real;
Look, center: array[1..4] of integer;
begin
for i:=1 to SizePlos do Add to Matrix(outMAtrix,Plos[i,1],Plos[i,2],Plos[i,3],i);
Look[1]:=X; Look[2]:=Y; Look[3]:=Z; Look[4]:=P;
    for i:=1 to Size do xc:=round(xc+outMAtrix[i,1]);
                      for i:=1 to Size do yc:=round(yc+outMAtrix[i,2]);
                      for i:=1 to Size do zc:=round(zc+outMAtrix[i,3]);
                      xc:=Round(xc/Size);
                      yc:=Round(yc/Size);
                      zc:=Round(zc/Size);
center[1]:=xc; center[2]:=yc; center[3]:=zc; center[4]:=1;
for i:=1 to SizePlos do begin
bv:=0;
for j:=1 to 4 do bv:=bv+V[i,j]*center[j];
if (bv<0) then for k:=1 to 4 do V[i,k]:=V[i,k]*(-1);
end:
for i:=1 to SizePlos do begin
for j:=1 to 4 do bv:=bv+V[i,j]*Look[j];
if(bv>0) then begin GDraw[i]:=true; end else GDraw[i]:=false;
  end;
end;
20
```

```
Реализация алгоритма Робетртсона(см.Инет)

procedure TRobert.Add_to_Matrix(a:Matrix;v1,v2,v3,NumSt:integer);

var x1,x2,x3,y1,y2,y3,z1,z2,z3:real;

begin

x1:=a[v1,1]; y1:=a[v1,2]; z1:=a[v1,3];

x2:=a[v2,1]; y2:=a[v2,2]; z2:=a[v2,3];

x3:=a[v3,1]; y3:=a[v3,2]; z3:=a[v3,3];

V[NumSt,1] :=Round((y2-y1)*(z3-z1)-(z2-z1)*(y3-y1)); // A

V[NumSt,2] :=Round((z2-z1)*(x3-x1)-(x2-x1)*(z3-z1)); // B

V[NumSt,3] :=Round((x2-x1)*(y3-y1)-(y2-y1)*(x3-x1)); // C

V[NumSt,4] :=-Round((V[NumSt,1]*x1+V[NumSt,2]*y1+V[NumSt,3]*z1));

end;
Помогает создать матрицу объекта.

end.
```