Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №1 (часть 2) По курсу: «Операционные системы» Тема: «Функции обработчика прерывания от системного таймера. Пересчет динамических приоритетов»

 Студент:
 Жабин Д. В.

 Группа:
 ИУ7-54Б

 Преподаватель:
 Рязанова Н. Ю.

1 Функции обработчика прерывания от системного таймера

1.1 UNIX

По тику:

- Инкремент счетчика использования процессора текущим процессом.
- Инкремент часов и других таймеров системы.
- Декремент счетчика времени, оставшегося до отправки отложенных вызовов на выполнение и отправка отложенных вызовов на выполнение при достижении нулевого значения счетчика.
- Декремент кванта.

По главному тику:

- Добавление в очередь отложенных вызовов функций планировщика.
- Пробуждение системных процессов swapper и pagedaemon.
- Декремент счетчиков времени, оставшегося до посылки сигналов тревоги:
 - SIGALRM сигнал будильника реального времени, который посылается по истечении заданного промежутка реального времени;
 - SIGPROF сигнал будильника профиля процесса, который измеряет время работы процесса;
 - SIGVTALRM сигнал будильника виртуального времени, который измеряет время работы процесса в режиме задачи.

По кванту:

• При превышении текущим процессом выделенного кванта, посылка сигнала SIGXCPU этому процессу.

1.2 Windows

По тику:

- Инкремент счетчика системного времени.
- Декремент счетчиков отложенных задач.
- Декремент остатка кванта текущего потока.
- Активация обработчика ловушки профилирования ядра.

По главному тику:

• Инициализация диспетчера настройки баланса путем освобождения объекта «событие», на котором он ожидает.

По кванту:

• Инициализация диспетчеризации потоков добавлением соответствующего объекта DPC в очередь.

2 Пересчет динамических приоритетов

2.1 UNIX

Классическое ядро UNIX является строго невытесняемым. Это означает, что если процесс выполняется в режиме ядра, то ядро не заставит этот процесс уступить процессорное время какому-либо более приоритетному процессу. Выполняющийся процесс может освободить процессор в случае своего блокирования в ожидании ресурса, иначе он может быть вытеснен при переходе в режим задачи. Такая реализация ядра позволяет решить множество проблем синхронизации, связанных с доступом нескольких процессов к одним и тем же структурам данных ядра. Однако современные ядра Linux, начиная с версии 2.5, являются полностью вытесняемыми, так как должны обеспечивать работу процессов реального времени.

2.1.1 Приоритеты процессов

Приоритет процесса в UNIX задается числом в диапазоне от 0 до 127, причем чем меньше значение, тем выше приоритет. Приоритеты 0–49 зарезервированы ядром операционной системы, прикладные процессы могут обладать приоритетом в диапазоне от 50 до 127. Структура ргос содержит следующие поля, относящиеся к приоритетам:

- p_pri текущий приоритет планирования;
- p_usrpri приоритет режима задачи;
- р_сри результат последнего измерения использования процессора;
- p_nice фактор «любезности», устанавливаемый пользователем.

Планировщик использует поле **p_pri** для принятия решения о том, какой процесс отправить на выполнение. Значения **p_pri** и **p_usrpri** идентичны, когда процесс находится в режиме задачи. Когда процесс просыпается

после блокировки в системном вызове, его приоритет временно повышается. Планировщик использует p_usrpri для хранения приоритета, который будет назначен процессу при переходе из режима ядра в режим задачи, а p_pri — для хранения временного приоритета для выполнения в режиме ядра. Ядро связывает приоритет сна (0–49) с событием или ожидаемым ресурсом, из-за которого процесс может быть заблокирован. Когда блокированный процесс просыпается, ядро устанавливает p_pri, равное приоритету сна события или ресурса, на котором он был заблокирован, следовательно, такой процесс будет назначен на выполнение раньше, чем другие процессы в режиме задачи. В таблице 2.1 приведены значения приоритетов сна для систем 4.3BSD UNIX и SCO UNIX (OpenServer 5.0). Такой подход позволяет системным вызовам быстрее завершать свою работу. По завершении процессом системного вызова его приоритет сбрасывается в значение текущего приоритета в режиме задачи. Если при этом приоритет окажется ниже, чем приоритет другого запущенного процесса, ядро произведет переключение контекста.

Событие	Приоритет	Приоритет	
	4.3BSD	SCO	
	UNIX	UNIX	
Ожидание загрузки в память страницы	0	95	
Ожидание индексного дескриптора	10	88	
Ожидание ввода-вывода	20	81	
Ожидание буфера	30	80	
Ожидание терминального ввода	30	75	
Ожидание терминального вывода	30	74	
Ожидание завершения выполнения	30	73	
Ожидание события	40	66	

Таблица 2.1: Системные приоритеты сна

Приоритет в режиме задачи зависит от «любезности» и последней измеренной величины использования процессора. Степень любезности — это число в диапазоне от 0 до 39 со значением 20 по умолчанию. Степень любезности называется так потому, что одни пользователи могут быть поставлены в более выгодные условия другими пользователями посредством увеличения кем-либо из последних значения уровня любезности для своих менее важных процессов. Системы разделения времени стараются выделить процессорное время таким образом, чтобы все процессы системы получили его в примерно равных количествах, что требует слежения за

использованием процессора. Поле p_cpu содержит величину последнего измерения использования процессора процессом. При создании процесса это поле инициализируется нулем. На каждом тике обработчик таймера увеличивает p_cpu на единицу для текущего процесса, вплоть до максимального значения — 127. Каждую секунду ядро вызывает процедуру schedcpu, которая уменьшает значение p_cpu каждого процесса исходя из фактора «полураспада». В 4.3 BSD для расчета применяется формула

$$decay = \frac{2*load_average}{2*load_average + 1},$$

где load_average — это среднее количество процессов в состоянии готовности за последнюю секунду. Кроме того, процедура **schedcpu** также пересчитывает приоритеты режима задачи всех процессов по формуле

$$p_u srpri = PUSER + \frac{p_cpu}{4} + 2 * p_nice,$$

где PUSER — базовый приоритет в режиме задачи, равный 50. Таким образом, если процесс до вытеснения другим процессом использовал большое количество процессорного времени, его p_cpu будет увеличен, что приведен к увеличению значения p_usrpri, и, следовательно, к понижению приоритета. Чем дольше процесс простаивает в очереди на выполнение, тем меньше его p_cpu. Это позволяет предотвратить зависания низкоприоритетных процессов. Если процесс большую часть времени выполнения тратит на ожидание ввода-вывода, то он остается с высоким приоритетом. В системах разделения времени фактор использования процессора обеспечивает справедливость при планировании процессов. Фактор полураспада обеспечивает экспоненциально взвешенное среднее значение использования процессора в течение функционирования процесса. Формула, применяемая в SVR3 имеет недостаток: вычисляя простое экспоненциальное среднее, она способствует росту приоритетов при увеличении загрузки системы.

2.2 Windows

В системе Windows реализовано вытесняющее планирование на основе уровней приоритета, при котором выполняется готовый поток с наивысшим приоритетом. Процессорное время, выделенное на выполнение потока, называется квантом. Если поток с более высоким приоритетом готов к выполнению, то он вытесняет текущий поток, даже если квант

текущего потока не истек. В Windows за планирование отвечает совокупность процедур ядра, называемая диспетчером ядра. Диспетчеризация может быть вызвана, если:

- поток готов к выполнению;
- истек квант текущего потока;
- поток завершается или переходит в состояние ожидания;
- изменился приоритет потока;
- изменилась привязка потока к процессору.

2.2.1 Приоритеты потоков

В системе предусмотрено 32 уровня приоритетов: уровни реального времени (16–31), динамические уровни (1–15) и системный уровень (0). Уровни приоритета потоков назначаются Windows API и ядром операционной системы. Windows API сортирует процессы по классам приоритета, которые были назначены при их создании:

- реального времени Real-time (4);
- высокий High (3);
- выше обычного Above Normal (6);
- обычный Normal (2);
- ниже обычного Below Normal (5);
- простой Idle (1).

Затем назначается относительный приоритет потоков в рамках процессов:

- критичный по времени Time-critical (15);
- наивысший Highest (2);
- выше обычного Above-normal (1);
- обычный Normal (0);
- ниже обычного Below-normal (-1);

- низший Lowest (-2);
- простой Idle (-15).

Относительный приоритет — это приращение к базовому приоритету процесса. Соответствие между приоритетами Windows API и ядра системы приведено в таблице 2.2.

	Real-	High	Above-	Normal	Below-	Idle
	time		Normal		Normal	
Time Critical	31	15	15	15	15	15
Highest	26	15	12	10	8	6
Above Normal	25	14	11	9	7	5
Normal	24	13	10	8	6	4
Below Normal	23	12	9	7	5	3
Lowest	22	11	8	6	4	2
Idle	16	1	1	1	1	1

Таблица 2.2: Соответствие между приоритетами Windows API и ядра Windows

Каким бы образом ни формировался приоритет потока, с точки зрения планировщика Windows важно только значение приоритета. Процесс обладает только базовым приоритетом, тогда как поток имеет базовый, который наследуется от приоритета процесса, и текущий приоритет. Операционная система может на короткие интервалы времени повышать приоритеты потоков из динамического диапазона, но никогда не регулирует приоритеты потоков в диапазоне реального времени. Приложения пользователя запускаются, как правило, с базовым приоритетом Normal. Некоторые системные процессы имеют приоритет выше 8, следовательно, это гарантирует, что потоки в этих процессах будут запускаться с более высоким приоритетом. Система повышает приоритет текущего потока в следующих случаях:

- по завершении операции ввода-вывода;
- по окончании ожидания на событии или семафоре исполнительной системы;
- по окончании ожидания потоками активного процесса;
- при пробуждении GUI-потоков из-за операции с окнами;

• если поток, готовый к выполнению, задерживается из-за нехватки процессорного времени.

Повышение приоритета применяется только к потокам из динамического диапазона (1-15) и, независимо от приращения, приоритет потока не может оказаться выше 15.

2.2.2 Повышение приоритета по завершении операции ввода-вывода

По окончании определенных операций ввода-вывода Windows временно повышает приоритет потоков и потоки, ожидающие завершения этих операций, имеют больше шансов немедленно возобновить выполнение и обработать полученные от устройств ввода-вывода данные. Драйвер устройства ввода-вывода через функцию IoCompleteRequest указывает на необходимость повышения приоритета после выполнения соответствующего запроса. В таблице 2.3 приведены приращения приоритетов.

Устройство	Приращение
Диск, CD-ROM, параллельный порт, видео	1
Сеть, почтовый ящик, именованный канал,	2
последовательный порт	
Клавиатура, мышь	6
Звуковая плата	8

Таблица 2.3: Рекомендованные приращения приоритета

Приоритет потока всегда повышается относительно базового приоритета. На рисунке 2.1 показано, что после повышения приоритета поток в течение одного кванта выполняется с повышенным приоритетом, а затем приоритет снижается на один уровень с каждым последующим квантом. Цикл продолжается до тех пор, пока приоритет не снизится до базового.




Рис. 2.1: Динамическое изменение приоритета

2.2.3 Повышение приоритета по окончании ожидания на событии или семафоре

Если ожидание потока на событии системы или семафоре успешно завершается из-за вызова SetEvent, PulseEvent или ReleaseSemaphore, его приоритет повышается на 1. Такая регулировка, как и в случае с окончанием операции ввода-вывода, позволяет более равномерно распределить процессорное время — потокам, блокируемым на событиях, процессорное время требуется реже, чем остальным. В данном случае действуют те же правила повышения приоритета. К потокам, пробуждающимся в результате установки события вызовом функций NtSetEventBoostPriority и KeSetEventBoostPriority, повышение приоритета применяется особым образом.

2.2.4 Повышение приоритета по окончании ожидания потоками активного процесса

Если поток в активном процессе завершает ожидание на объекте ядра, функция ядра KiUnwaitThread повышает его текущий приоритет на величину значения PsPrioritySeparation. PsPriorituSeparation — это индекс в таблице квантов, с помощью которой выбираются величины квантов для потоков активных процессов. Какой процесс является в данный момент активным, определяет подсистема управления окнами. В данном случае приоритет повышается для создания преимуществ ин-

терактивным приложениям по окончании ожидания, в результате чего повышаются шансы на немедленное возобновление потока приложения. Важной особенностью данного вида повышения приоритета является то, что он поддерживается всеми системами Windows и не может быть отключен даже функцией SetThreadPriorityBoost.

2.2.5 Повышение приоритета при пробуждении GUIпотоков

Приоритет потоков окон пользовательского интерфейса повышается на 2 после их пробуждения из-за активности подсистемы управления окнами. Приоритет повышается по той же причине, что и в предыдущем случае — для увеличения отзывчивости интерактивных приложений.

2.2.6 Повышение приоритета при нехватке процессорного времени

Раз в секунду диспетчер настройки баланса — системный поток, предназначенный для выполнения функций управления памятью — сканирует очереди готовых потоков и ищет потоки, которые находятся в состоянии готовности в течение примерно 4 секунд. Диспетчер настройки баланса повышает приоритет таких потоков до 15. Причем в Windows 2000 и Windows XP квант потока удваивается относительно кванта процесса, а в Windows Server 2003 квант устанавливается равным 4 единицам. По истечении кванта приоритет потока снижается до исходного уровня. Если потоку все еще не хватило процессорного времени, то после снижения приоритета он возвращается в очередь готовых процессов. Через 4 секунды он может снова получить повышение приоритета. Чтобы свести к минимуму расход процессорного времени, диспетчер настройки баланса сканирует только 16 готовых потоков за раз, а повышает приоритет не более чем у 10 потоков за раз. Диспетчер настройки баланса не решает всех проблем с приоритетами потоков, однако позволяет потокам, которым не хватает процессорного времени, получить его.

2.2.7 Уровни запросов прерываний

Windows использует схему приоритетов прерываний, называемую уровни запросов прерываний (IRQL). Внутри ядра IRQL представляются в виде номеров до 0 до 31 для систем х86. Ядро определяет стандартный

набор IRQL для программных прерываний, а HAL связывает IRQL с номерами аппаратных прерываний (см. рис. 2.2).




Рис. 2.2: Уровни запросов прерываний

Прерывания обслуживаются в порядке их приоритета. Прерывания с бо́льшим приоритетом вытесняют прерывания с меньшим приоритетом. При возникновении прерывания с высоким приоритетом процессор сохраняет информацию о состоянии прерванного потока и активизирует сопоставленный с данным прерыванием диспетчер ловушки. Последний повышает IRQL и вызывает процедуру обслуживания прерывания — ISR. После выполнения ISR диспетчер прерывания понижает IRQL до исходного уровня и загружает сохраненные ранее данные о состоянии машины. Прерванный поток возобновляется с той точки, где он был прерван. Когда ядро понижает IRQL, могут начать обрабатываться ранее замаскированные прерывания с более низким приоритетом. Тогда вышеописанный процесс повторяется ядром для обработки и этих прерываний.

Заключение

Операционные системы UNIX и Windows являются системами разделения времени с вытеснением. В связи с этим обработчики прерываний от системного таймера в них выполняют схожие функции:

- инкремент счетчика системного времени;
- декремент кванта;
- добавление функций планировщика в очередь отложенных вызовов;
- декремент счетчиков времени, оставшегося до выполнения отложенных вызовов;
- отправка отложенных вызовов на выполнение.

Декремент кванта является основной функцией обработчика прерывания от системного таймера. Классическое ядро UNIX является строго невытесняющим. Ядра Linux, начиная с версии 2.5, и ядра операционных систем Windows являются полностью вытесняющими для обеспечения работы процессов реального времени.