# Интерфейс /proc

Интерфейс к файловым именам /proc (procfs) и более поздний интерфейс к именам /sys (sysfs) рассматривается как канал передачи диагностической (из) и управляющей (в) информации для модуля. Такой способ взаимодействия с модулем может полностью заменить средства вызова ioctl() для устройств, который устаревший и считается опасным. В настоящее время сложилась тенденция многие управляющие функции переносить их /proc в /sys, отображения путевых имён модулем в эти две подсистемы по своему назначению и возможностям являются очень подобными. Содержимое имён-псевдофайлов в обоих системах является только **текстовым** отображением некоторых внутренних данных ядра. Но нужно иметь в виду и ряд отличий между ними:

- Файловая система /proc является общей, «родовой» принадлежностью всех UNIX систем (Free/Open/Net BSD, Solaris, QNX, MINIX 3, ...), её наличие и общие принципы использования оговариваются стандартом POSIX 2; а файловая система /sys является сугубо Linux «изоретением» и используется только этой системой.
- Так сложилось по традиции, что немногочисленные диагностические файлы в /proc содержат зачастую большие таблицы текстовой информации, в то время, как в /sys создаётся много больше по числу имён, но каждое из них даёт только информацию об ограниченном значении, часто соответствующем одной элементарной переменной языка C: int, long, ...

## Сравним:

```
$ cat /proc/cpuinfo
        processor : 0
vendor_id : Ge
                        : GenuineIntel
        cpu family
                       : 6
        model
                       : 14
                       : Genuine Intel(R) CPU
        model name
                                                      T2300 @ 1.66GHz
        stepping: 8
        cpu MHz
                        : 1000.000
       $ wc -1 cpuinfo
       58 cpuinfo
- это 58 строк текста. А вот образец информации (выбранной достаточно наугад) системы /sys:
       $ tree /sys/module/cpufreq
        /sys/module/cpufreq
          - parameters
              debug
              - debug_ratelimit
        1 directory, \frac{1}{2} files
       $ cat /sys/module/cpufreg/parameters/debug
       $ cat /sys/module/cpufreq/parameters/debug ratelimit
```

Различия в форматном представлении информации, часто используемой в той или иной файловой системе, породили заблуждение (мне приходилось не раз это слышать), что интерфейс в /proc создаётся только для чтения, а интерфейс /sys для чтения и записи. Это совершенно неверно, оба интерфейса допускают и чтение и запись.

Теперь, когда мы кратно пробежались на качественном уровне по свойствам интерфейсов, можно перейти к примерам кода модулей, реализующих первый из этих интерфейсов. Интерфейс /proc рассматривается на примерах из архива proc.tgz. Мы будем собирать несколько однотипных модулей, поэтому общую часть определений снесём в отдельный файл:

#### mod proc.h:

```
#include <linux/proc_fs.h>
#include <linux/stat.h>
#include <asm/uaccess.h>

MODULE_LICENSE( "GPL" );
MODULE_AUTHOR( "Oleg Tsiliuric <olej@front.ru>" );

static int __init proc_init( void );  // предварительные определения static void __exit proc_exit( void );
module_init( proc_init );
module_exit( proc_exit );

#define NAME_DIR "mod_dir"
#define NAME_NODE "mod_node"
#define LEN_MSG 160  // длина буфера и сам буфер обмена static char buf_msg[ LEN_MSG + 1 ] = "Hello from module!";
```

#### Файл сборки общий для всех модулей:

#### Makefile:

Основную работу по созданию и уничтожению имени в /proc выполняет пара вызовов (<linux/proc\_fs.h>):

В результате создаётся изрядно сложная структура, в которой нас могут интересовать, в первую очередь, поля:

Смысл всех этих полей станет понятным без объяснений из рассмотрения примеров построения модулей.

Первый пример (архив proc.tgz) показывает создание интерфейса к модулю в /proc доступного только для чтения из пользовательских программ (наиболее частый случай):

#### mod procr.c:

```
#include "mod_proc.h" // в точности списан прототип read_proc_t из x ssize_t proc_node_read( char *buffer, char **start, off_t off, int count, int *eof, void *data ) {
```

```
static int offset = 0, i;
           printk( KERN_INFO "read: %d\n", count );
           for( i = 0; offset <= LEN MSG && '\0' != buf msg[ offset ]; offset++, i++ )
              *( buffer + i ) = buf msg[ offset ];
                                                          // buffer не в пространстве
пользователя!
           *( buffer + i ) = '\n';
                                                         // дополним переводом строки
           if( offset >= LEN MSG || '\0' == buf msg[ offset ] ) {
              offset = 0;
              *eof = 1;
                                                        // возвращаем признак ЕОF
           else *eof = 0;
           printk( KERN INFO "return bytes: %d\n", i );
           if( *eof != 0 ) printk( KERN INFO "EOF\n" );
        };
        // в литературе утверждается, что для /proc нет API записи, аналогично API
чтения,
        // но сейчас в <linux/proc_fs.h> есть описание типа (аналогичного типу
read_proc t)
        // typedef int (write_proc_t)( struct file *file, const char __user *buffer,
                                       unsigned long count, void *data );
        static int __init proc_init( void ) {
           int ret;
           struct proc dir entry *own proc node;
           own proc node = create proc entry( NAME NODE, S IFREG | S IRUGO | S IWUGO,
NULL );
           if( NULL == own_proc_node ) {
              ret = -ENOMEM;
              printk( KERN ERR "can't create /proc/%s\n", NAME NODE );
              goto err node;
           own proc node->uid = 0;
           own_proc_node->gid = 0;
           own proc node->read_proc = proc_node_read;
           printk( KERN INFO "module : success!\n");
           return 0;
                     err node:
                                                       // обычная для модулей практика
использования goto по ошибке
          return ret;
        static void exit proc exit (void) {
           remove proc entry ( NAME NODE, NULL );
           printk( KERN INFO "/proc/%s removed\n", NAME_NODE );
```

Здесь и далее, флаги прав доступа к файлу вида  $S_I^*$  - ищите и заимствуйте в slinux/stat.h>.

### Испытания:

```
$ make
. . .
$ sudo insmod ./mod procr.ko
$ dmesg | tail -n1
module : success!
$ ls -1 /proc/mod_*
-r--r-- 1 root root 0 Map 26 18:14 /proc/mod node
$ cat /proc/mod node
Hello from module!
$ dmesg | tail -n7
module : success!
read: 3072
return bytes: 19
read: 3072
 return bytes: 19
 EOF
```

**Примечание:** Обратите внимание на характерную длину блока чтения в этой реализации, она будет отличаться в последующих реализациях.

Несколько последовательно выполняемых операций:

```
$ cat /proc/mod_node
Hello from module!
$ cat /proc/mod_node
Hello from module!
$ cat /proc/mod_node
Hello from module!
$ sudo rmmod mod_procr
$ ls -l /proc/mod_*
ls: невозможно получить доступ к /proc/mod_*: Нет такого файла или каталога
```

Второй пример делает то же самое, но более простым и более описанным в литературе способом create\_proc\_read\_entry() (но этот способ просто скрывает суть происходящего, но делает в точности то же самое):

#### mod procr2.c:

**Примечание** (важно!): create\_proc\_read\_entry() пример того, что API ядра, доступный программисту, **намного** шире, чем список экспортируемых имён в /proc/kallsyms или /boot/System.map-2.6.\*, это происходит за счёт множества inline определений (как и в этом случае):

```
$ cat /proc/kallsyms | grep create_proc_
c0522237 T create_proc_entry
c0793101 T create_proc_profile
$ cat /proc/kallsyms | grep create_proc_read_entry
$
```

Смотрим файл определений clinux/proc\_fs.h> :

```
static inline struct proc_dir_entry *create_proc_read_entry(
const char *name, mode_t mode, struct proc_dir_entry *base,
read_proc_t *read_proc, void * data) {
...
}
```

Возвращаемся к испытаниям полученного модуля:

```
$ sudo insmod ./mod_procr2.ko
$ echo $?
0
```

```
$ cat /proc/mod_node
Hello from module!
$ cat /proc/mod_node
Hello from module!
$ sudo rmmod mod_procr2
$ cat /proc/mod_node
cat: /proc/mod_node: Нет такого файла или каталога
```

Третий пример показывает модуль, который создаёт имя в /proc, которое может и читаться и писаться; для этого используется не специальный вызов (типа  $read\_proc\_t$ ), а структура указатели файловых операций в таблице операций (аналогично тому, как это делалось в драйверах интерфейса /dev):

## mod proc.c:

```
#include "mod proc.h"
        static ssize t node read( struct file *file, char *buf,
                                  size_t count, loff_t *ppos ) {
           static int odd = 0;
           printk( KERN INFO "read: %d\n", count );
           if( 0 == odd ) {
              int res = copy to user( (void*)buf, &buf msg, strlen( buf msg ) );
              odd = 1;
              put user( '\n', buf + strlen( buf msg ) ); // buf - это адресное
пространство пользователя
              res = strlen( buf_msg ) + 1;
              printk( KERN_INFO "return bytes : %d\n", res );
              return res;
           odd = 0:
           printk( KERN INFO "EOF\n" );
           return 0;
        static ssize t node write( struct file *file, const char *buf,
                                   size t count, loff t *ppos ) {
           int res, len = count < LEN MSG ? count : LEN MSG;</pre>
           printk( KERN_INFO "write: %d\n", count );
           res = copy_from_user( &buf_msg, (void*)buf, len );
           if( '\n' == buf_msg[len -1] ) buf_msg[len -1] = '\0';
           else buf msg[ len ] = '\0';
           printk( KERN INFO "put bytes = %d\n", len );
           return len;
        static const struct file_operations node_fops = {
           .owner = THIS MODULE,
           .read = node read,
           .write = node write
        static int __init proc_init( void ) {
           int ret;
           struct proc dir entry *own proc node;
           own proc node = create proc entry( NAME NODE, S IFREG | S IRUGO | S IWUGO,
NULL );
           if( NULL == own_proc_node ) {
              ret = -ENOMEM;
              printk( KERN ERR "can't create /proc/%s\n", NAME NODE );
              goto err node;
           own proc node->uid = 0;
           own proc node->gid = 0;
           own proc node->proc fops = &node fops;
           printk( KERN INFO "module : success!\n");
           return 0;
        err node:
           return ret;
```

```
static void __exit proc_exit( void ) {
  remove_proc_entry( NAME_NODE, NULL );
  printk(KERN_INFO "/proc/%s removed\n", NAME_NODE );
}
```

Обратите внимание, функция чтения  $node\_read()$  в этом случае принципиально отличается от аналогичной функции с тем же именем в предыдущих примерах: не только своей реализацией, но и прототипом вызова, и тем, как она возвращает свои результаты.

Испытания того, что у нас получилось:

```
$ sudo insmod ./mod proc.ko
$ ls -1 /proc/mod *
-rw-rw-rw- 1 root root 0 Июл 2 20:47 /proc/mod node
$ dmesg | tail -n1
module : success!
$ cat /proc/mod node
Hello from module!
$ echo новая строка > /proc/mod node
$ cat /proc/mod node
новая строка
$ cat /proc/mod node
новая строка
$ dmesg | tail -n10
 write: 24
 put bytes = 24
 read: 32768
 return bytes: 24
 read: 32768
 EOF
 read: 32768
 return bytes: 24
 read: 32768
EOF
$ sudo rmmod mod proc
$ cat /proc/mod node
cat: /proc/mod_node: Нет такого файла или каталога
```

**Примечание:** Ещё раз обратите внимание на размер блока запроса на чтение (в системном журнале), и сравните с предыдущими случаями.

Ну а если нам захочется создать в /proc не отдельное имя, а собственную иерархию имён? Как мы наблюдаем это, например, для системного каталога:

Пожалуйста! Для этого придётся только слегка расширить функцию инициализации предыдущего модуля (ну, и привести ему в соответствие функцию выгрузки). Таким образом, по образу и подобию, вы можете создавать иерархию произвольной сложности и любой глубины вложенности (показана только изменённая часть предыдущего примера):

## mod\_proct.c:

```
static struct proc_dir_entry *own_proc_dir;

static int __init proc_init( void ) {
  int ret;
  struct proc_dir_entry *own_proc_node;
  own_proc_dir = create_proc_entry( NAME_DIR, S_IFDIR | S_IRWXUGO, NULL );
  if( NULL == own_proc_dir ) {
    ret = -ENOMEM;
    printk( KERN ERR "can't create /proc/%s\n", NAME_DIR );
```

```
goto err dir;
           own_proc_dir->uid = own_proc_dir->gid = 0;
           own proc node = create proc entry( NAME NODE, S IFREG | S IRUGO | S IWUGO,
own_proc_dir );
           if( NULL == own proc node ) {
              ret = -ENOMEM;
              printk( KERN_ERR "can't create /proc/%s\n", NAME_NODE );
              goto err_node;
           own_proc_node->uid = own_proc_node->gid = 0;
           own proc node->proc fops = &node fops;
           printk( KERN INFO "module : success!\n");
           return 0;
        err node:
          remove proc entry ( NAME DIR, NULL );
        err dir:
           return ret;
        static void __exit proc_exit( void ) {
           remove_proc_entry( NAME_NODE, own_proc_dir );
           remove_proc_entry( NAME_DIR, NULL );
           printk(KERN INFO "/proc/%s removed\n", NAME NODE );
```

**Примечание:** Здесь любопытно обратить внимание на то, с какой лёгкостью имя в /proc создаётся то как каталог, то как терминальное имя (файл), в зависимости от выбора единственного бита в флагах создания: S\_IFDIR или S\_IFREG.

Теперь смотрим что у нас получилось:

```
$ sudo insmod ./mod proct.ko
$ cat /proc/modules | grep mod
mod proct 1454 0 - Live 0xf8722000
$ ls -l /proc/mod*
 -r--r-- 1 root root 0 Июл 2 23:24 /proc/modules
 /proc/mod dir:
итого 0
 -rw-rw-rw- 1 root root 0 Июл 2 23:24 mod node
$ tree /proc/mod dir
 /proc/mod dir
 L- mod_node
0 directories, 1 file
$ cat /proc/mod dir/mod node
Hello from module!
$ echo 'new string' > /proc/mod dir/mod node
$ cat /proc/mod_dir/mod_node
new string
$ sudo rmmod mod proct
```