

# Средства и системы параллельного программирования


Семинар #2 Синхронизация потоков в pthreads


# Cache policy





#### Cache coherence





#### Cache coherence vs race condition

#### **Write Propagation**


Changes to the data in any cache must be propagated to other copies (of that cache line) in the peer caches.

#### **Transaction Serialization**

Reads/Writes to a single memory location must be seen by all processors in the same order.

#### Что нас не устраивает?

- 1. Нам часто нужен определённый порядок выполнения инструкций (доступы к ресурсам, и.т.п)
- 2. Многие операции не атомарны, например a += val;



## Peterson algorithm

```
#define FALSE 0
#define TRUE
#define N
                                         /* number of processes */
int turn;
                                         /* whose turn is it? */
                                         /* all values initially 0 (FALSE) */
int interested[N];
                                                                                         в чём недостаток?
void enter_region(int process);
                                         /* process is 0 or 1 */
                                         /* number of the other process */
     int other;
     other = 1 - process;
                                        /* the opposite of process */
     interested[process] = TRUE;
                                         /* show that you are interested */
                                         /* set flag */
     turn = process;
     while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* null statement */;
void leave_region(int process)
                                         /* process: who is leaving */
     interested[process] = FALSE;
                                         /* indicate departure from critical region */
```

## Test and set lock (TSL)

TSL RX, LOCK - атомарная запись на регистр значения слова LOCK, присваивание LOCK ненулевого значения.

Основной момент - процессор, выполняющий TSL, блокирует шину памяти ВСЕМ процессорам!

```
int test_and_set(int* lockPtr) {
    int oldValue:
    // -- Start of atomic segment --
    oldValue = *lockPtr;
    *lockPtr = LOCKED;
    // -- End of atomic segment --
    return oldValue;
```

# Test and set lock (TSL) (2)

```
enter region:

TSL REGISTER,LOCK

CMP REGISTER,#0

JNE enter_region

RET

leave region:

MOVE LOCK,#0

RET
```

Особого выигрыша от использования TSL не получаем

#### Mutex

```
mutex_lock:
    TSL REGISTER, MUTEX
    CMP REGISTER, #0
    JZE ok
    CALL thread_yield
    JMP mutex lock
ok:
       RET
```

```
mutex_unlock:
    MOVE MUTEX,#0
    RET
```

# Mutex (2)

```
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, pthread_mutexattr_t *attr);
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
```

pthread\_mutex\_t должен быть разделяемым(глобальным)!

#### Атрибуты мьютекса

PTHREAD\_MUTEX\_NORMAL - при попытке повторного захвата мьютекса (без разблокировки) будет дэдлок

PTHREAD\_MUTEX\_ERRORCHECK - при попытке повторного захвата мьютекса (без разблокировки) выдаст ошибку

PTHREAD\_MUTEX\_RECURSIVE - можно повторно захватывать несколько раз (освободить нужно столько же раз)

PTHREAD\_PROCESS\_SHARED или PTHREAD\_PROCESS\_PRIVATE - ставим возможность другим ПРОЦЕССАМ брать мьютекс (по умолчанию PTHREAD\_PROCESS\_PRIVATE)

#### Spin-блокировка

pthread\_spinlock\_t должен быть глобальным!

```
int pthread_spin_init(pthread_spinlock_t *lock, int pshared); (pshared = PTHREAD_PROCESS_SHARED или PTHREAD_PROCESS_PRIVATE)
int pthread_spin_destroy(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_lock(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_trylock(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_unlock(pthread_spinlock_t *lock);
```

#### Barrier

```
int pthread_barrier_init(pthread_barrier_t *barrier, const pthread_barrierattr_t *restrict attr,
unsigned count);
int pthread_barrier_wait(pthread_barrier_t *barrier);
int pthread_barrier_destroy(pthread_barrier_t *barrier);
```

```
Типичная ситуация
lock(mutex);
while(!flag) {
  sleep(100);
unlock(mutex);
```

# Conditional variables (1)

```
pthread cond t
pthread cond init(pthread cond t *cond, pthread condattr t *attr);
pthread cond wait(pthread cond t *c, pthread mutex t *m);
pthread cond signal(pthread cond t *c);
pthread cond broadcast (pthread cond t *c);
```

pthread cond destroy(pthread cond t \*cond);

# Conditional variables (2) - а можно без мьютексов?

```
void child_func() {
    done = 1;
    pthread_cond_signal(&c);
void parent_func() {
    if (done == 0) {
        pthread_cond_wait(&c);
```

# Conditional variables (3) - а можно без state?

```
void child_func() {
     pthread_mutex_lock(&m);
     pthread_cond_signal(&c);
     pthread_mutex_unlock(&m);
void parent_func() {
     pthread_mutex_lock(&m);
     pthread_cond_wait(&c, &m);
    pthread_mutex_unlock(&m);
```

# Conditional variable (4)

Всегда (99%) следует работать с conditional\_variable под мьютексом и с проверкой какого-то предиката (состояния, размера очереди, флага готовности и.т.п)!

Для проверки предиката всегда (100%) используем while-цикл, а не if! (Spurious wakeups & Mesa semantics)

#### Что остается за пределами курса

- C/C++ atomic variables
- Модель памяти С++
- Корутины
- Приоритет потоков и их планирование

#### Что почитать?

- C++ Concurrency in Action, Second Edition, Anthony Williams
- Operating System Concepts (Chapter 4 & 7), Abraham Silberschatz
- Concurrency with Modern C++, Rainer Grimm
- A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence, Vijay Nagarajan

#### Задание

Реализовать класс/структуру MyConcurrentQueue со следующими свойствами:

- атрибут MyConcurrentQueue::queue произвольная ("однопоточная") реализация очереди фиксированного размера. Тип данных любой РОD-тип.
- метод MyConcurrentQueue::put() положить одно значение в очередь
- метод MyConcurrentQueue::get() взять одно (первое) значение из очереди
- методы put/get могут вызываться одновременно различным (произвольным) числом потоков
- put() и get() должны корректно работать при любом состоянии очереди при пустой очереди get()-поток ждёт появления элемента, при полной очереди put()-поток ждёт освобождения места в очереди
- Если поток A сделал put() или get() раньше потока B, не обязательно, что A выйдет из метода раньше B

Разрешается и рекомендуется добавлять дополнительные атрибуты в класс

Снабдить решение множеством тестов ({1 пишущий поток, N читающих}, {N, 1}, {M, N}, {1, 1})

**Дедлайн**: через 2 недели, 30.09, **Дедлайн**: 7.10