参考链接:字符编码系列大纲"https://segmentfault.com/a/1190000012470198"

参考链接: https://blog.csdn.net/qq_36772866/article/details/88828478

参考链接: <u>https://mp.weixin.qq.com/s/Dp-zsxbAlHtNto1BmXyG5Q</u>

参考链接: https://mp.weixin.qq.com/s/QjU9lSekpbaF7fugZbyzkg

一、UNICODE编码

查看字符对应Unicode编码的网址:

http://www.fileformat.info/info/unicode/char/search.htm?q=%E4%BD%A0&preview=entity[1]

Unicode 是一个独立的字符集,它并不是和编码绑定的,你可以采用第一种方案,为每个字符分配固定长度的内存,也可以采用第二种方案,为每个字符分配尽量少的内存。

需要注意的是,Unicode 只是一个字符集,在制定的时候并没有考虑编码的问题,所以采用第二种方案时,就不能从字符集本身下手了,只能从字符编号下手,这样在存储和读取时都要进行适当的转换。

Unicode编码定义了这个世界上几乎所有字符(就是你眼睛看的字符比如ABC,汉字等)的数字表示,而且Unicode还兼容了很多老版本的编码规范,例如你熟悉的ASCII码。

Unicode 可以使用的编码有三种,分别是:

- UFT-8: 一种变长的编码方案, 使用 1~6 个字节来存储;
- UFT-32: 一种固定长度的编码方案,不管字符编号大小,始终使用 4 个字节来存储;
- UTF-16:介于 UTF-8 和 UTF-32 之间,使用 2 个或者 4 个字节来存储,长度既固定又可变。

UTF 是 Unicode Transformation Format 的缩写, 意思是"Unicode转换格式", 后面的数字表明至少使用多少个比特位(Bit)来存储字符。

0.Unicode基本概念

码点:我们国家的每一个人都对应唯一的一个身份证号,而Unicode也为了每个字符发了一张身份证,这张"身份证"上有一串唯一的数字ID确定了这个字符。这串数字在整个计算机的世界具有唯一性,Unicode给这串数字ID起了个名字叫[码点]。


先来说一声码点是如何表示的: U+XXXXXX 是码点的表示形式, X 代表一个十六制数字, 可以有 4-6 位, 不足 4 位前补 0 补足 4 位,超过则按是几位就是几位。字符A的ASCII码是 众所周知是65吧,将65转换成16进制就是41 (16×4+ (16^0)×1 = 65),按照规则前面补 0,那么字符A的码点表示就是U+0041,依次类推B的码点表示就是U+0042...等等,汉字"你"的字符表示是"U+4F60"...

码点的取值范围:码点的取值范围目前是 U+0000 ~ U+10FFFF,理论大小为 10FFFF+1=110000 (为啥+1,因为从0开始嘛)。后一个 1代表是 65536 (16的4次方),因为是 16 进制,所以前一个 1 是后一个 1 的 16 倍,所以总共有 $1\times16+1=17$ 个的 65536 的大小,粗略估算为 $17\times67=102$ 万,所以这是一个百万级别的数。

为了更好分类管理如此庞大的码点数,把每65536个码点作为一个平面,总共17个平面。

而我们说的代理区就在平面里面,而平面又有很多讲究。为了帮你搞懂代理区,先来聊一聊这平面的事。

平面:由前面可知,码点的全部范围可以均分成17个65536大小的部分,这里面的每一个部分就是一个平面(**Plane**)。编号从0开始,第一个平面称为Plane 0。




BMP: 第一个平面即是 BMP (Basic Multilingual Plane 基本多语言平面),也叫 Plane O,它的码点范围是 U+OOOO ~ U+FFFF。这也是我们最常用的平面,日常用到的字符绝大多数都落在这个平面内。就是上图中花花绿绿的平面。

UTF-16 只需要用两字节编码此平面内的字符。


最常用的 BMP,它的码点空间也有 6 万多,如果把这些字符都放到一张图片上,会是什么情况呢? GNU Unifont 就制作了一张这样的图片。见http://unifoundry.com/pub/unifont-7.0.03/unifont-7.0.03.bmp

下图是它的一个缩略版本:



SP: 后续的 16 个平面称为 **SP** (**Supplementary Planes**)。显然,这些码点已经是超过 U+FFFF 的了,所以已经超过了 16 位空间的理论上限,对于这些平面内的字符,UTF-16 采用了四字节编码。

代理区: 你可能还注意到前面的 BMP 缩略图中有一片空白,这白花花一片亮瞎了我们的猿眼的是啥呢? 这就是所谓的代理区 (Surrogate Area) 了。



可以看到这段空白从 D8~DF。其中前面的红色部分 D800-DBFF 属于高代理区(High Surrogate Area),后面的蓝色部分 DC00-DFFF 属于低代理区(Low Surrogate Area),各自的大小均为 4×256=1024。

在UTF-16中会详细讲解如何使用四字节来编码BMP以外的字符的。

1.UTF-8编码

UTF-8 的编码规则很简单:如果只有一个字节,那么最高的比特位为 0;如果有多个字节,那么第一个字节从最高位开始,连续有几个比特位的值为 1,就使用几个字节编码,剩下的字节均以 10 开头。

Unicode和UTF8转换关系表如下:

Unicode编码	UTF-8字节流
U+00000000 - U+0000007F	OXXXXXXX
U+00000080 - U+000007FF	110xxxxx 10xxxxxx
U+00000800 - U+0000FFFF	1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U+00010000 - U+001FFFFF	11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U+00200000 - U+03FFFFFF	111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U+04000000 - U+7FFFFFF	1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

- OXXXXXXX: 单字节编码形式,这和 ASCII 编码完全一样,因此 UTF-8 是兼容 ASCII 的;
- 110xxxxx 10xxxxxx: 双字节编码形式;
- 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx: 三字节编码形式;
- 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx: 四字节编码形式。

xxx 就用来存储 Unicode 中的字符编号。

下面是一些字符的编码实例(绿色部分表示本来的 Unicode 编号):

字符	N	æ	齐
Unicode 编号(二进制)	01001110	11100110	00101110 11101100
Unicode 编号(十六进制)	4E	E6	2E EC
UTF-8 编码(二进制)	01001110	11000011 10100110	11100010 10111011 10101100
UTF-8 编码(十六进制)	4E	C3 A6	E2 BB AC

对于常用的字符,它的Unicode编号范围是0~FFFF,用1~3个字节足以存储,只有及其罕见,或者只有少数地区使用的字符才需要4~6个字节存储。

Unicode编码(十六进制)	UTF-8 字节流(二进制)
000000-00007F	OXXXXXXX
000080-0007FF	110xxxxx 10xxxxxx
000800-00FFFF	1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
010000-10FFFF	11110xxx10xxxxxx10xxxxxx1

对于Unicode的编码首先确定它的范围,找到它是对应的几字节。

对于0x00-0x7F之间的字符, UTF-8编码与[ASCII编码]完全相同。

"汉"字的Unicode编码是0x6C49。0x6C49在0x0800-0xFFFF之间,使用3字节模板: 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx。将0x6C49写成二进制是: 0110 1100 0100 1001, 用这个比特流依次代替模板中的x,得到: **1110**0110 **10**110001 **10**001001, 即E6 B1 89。

2.UTF-32编码

UTF-32 是固定长度的编码,始终占用 4 个字节,足以容纳所有的 Unicode 字符,所以直接存储 Unicode 编号即可,不需要任何编码转换。浪费了空间,提高了效率。

3.UTF-16

UFT-16 比较奇葩,它使用 2 个或者 4 个字节来存储。

对于 Unicode 编号范围在 0~FFFF 之间的字符, UTF-16 使用两个字节存储, 并且直接存储 Unicode 编号,不用进行编码转换,这跟 UTF-32 非常类似。

对于 Unicode 编号范围在 10000~10FFFF 之间的字符,UTF-16 使用四个字节存储,具体来说就是:将字符编号的所有比特位分成两部分,较高的一些比特位用一个值介于 D800~DBFF 之间的双字节存储,较低的一些比特位(剩下的比特位)用一个值介于 DC00~DFFF 之间的双字节存储。

如果你不理解什么意思,请看下面的表格:

Unicode 編号范围 (十六进制)	具体的 Unicode 编号 (二进制)	UTF-16 编码	编码后的 字节数
0000 0000 ~ 0000 FFFF	XXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXXX	2
0001 00000010 FFFF	уууу уууу уухх хххх хххх	110110yy yyyyyyy 110111xx xxxxxxxx	4

位于 D800~0xDFFF 之间的 Unicode 编码是特别为四字节的 UTF-16 编码预留的,所以不应该在这个范围内指定任何字符。如果你真的去查看 Unicode 字符集,会发现这个区间内确实没有收录任何字符。

UTF-16 要求在制定 Unicode 字符集时必须考虑到编码问题,所以真正的 Unicode 字符集也不是随意编排字符的。

UTF-16是如何使用代理区编码的?

UTF-16 是一种变长的 2 或 4 字节编码模式。对于 BMP 内的字符使用 2 字节编码,其它的则使用 4 字节组成所谓的代理对来编码。

在前面的鸟瞰图中,我们看到了一片空白的区域,这就是所谓的代理区(Surrogate Area)了,代理区是 UTF-16 为了编码增补平面中的字符而保留的,总共有 2048 个位置,均分为高代理区(D800-DBFF)和低代理区(DC00-DFFF)两部分,各1024,这两个区组成一个二维的表格,共有 $1024 \times 1024 = 2^{10} \times 2^{10} = 2^4 \times 2^{16} = 16 \times 65536$,所以它恰好可以表示增补的 16 个平面中的所有字符。

UTF-16 decoder				
Lead \ Trail	DC00	DC01		DFFF
D800	010000	010001		0103FF
D801	010400	010401		0107FF
:	:	:	٠.	:
DBFF	10FC00	10FC01		10FFFF

什么是代理对?

一个高代理区(即上图中的Lead(头),行)的加一个低代理区(即上图中的 Trail(尾),列)的编码组成一对即是一个代理对(Surrogate Pair),必须是这种先高 后低的顺序,如果出现两个高,两个低,或者先低后高,都是非法的。

在图中可以看到一些转换的例子, 如

(D8 oo DC oo) —>U+10000,左上角,第一个增补字符

(DB FF DF FF) —>U+10FFFF, 右下角, 最后一个增补字符

UTF-16为何要使用代理对?

UTF-16相当于牺牲了高代理区 (D800-DBFF) 和低代理区 (DC00-DFFF) 两部分空间,但是确新增了1024**1024=16**65536的空间。依次来实现了扩容!

4.总结

只有 UTF-8 兼容 ASCII, UTF-32 和 UTF-16 都不兼容 ASCII, 因为它们没有单字节编码。

如果你希望查看完整的 Unicode 字符集,以及各种编码方式,请猛击: https://unicode-t able.com/cn/ 以 GB2312 为例,该字符集收录的字符较少,所以使用 1~2 个字节编码。

- 对于 ASCII 字符, 使用一个字节存储, 并且该字节的最高位是 0;
- 对于中国的字符,使用两个字节存储,并且规定每个字节的最高位都是1。

由于单字节和双字节的最高位不一样,所以很容易区分一个字符到底用了几个字节。

5.UTF16转UTF8

首先需要知道 Unicode 编码范围 [U+00, U+10FFFF], 其中 [U+00, U+FFFF] 称为基础平面(BMP), 这其中的字符最为常用.

当然,这65536个字符是远远不够的.

0x010000 - 0x10FFFF 为辅助平面, 共可存放16 * 65536个字符, 划分为16个不同的平面。

Unicode和UTF8转换关系表如下:

Unicode编码	UTF-8字节流
U+00000000 - U+0000007F	Oxxxxxx
U+00000080 - U+000007FF	110xxxxx 10xxxxxx
U+00000800 - U+0000FFFF	1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U+00010000 - U+001FFFFF	11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U+00200000 - U+03FFFFFF	111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U+04000000 - U+7FFFFFF	1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

所以UTF16和UTF8之间的相互转换可以通过上表的转换表来实现,判断Unicode码所在的区间就可以得到这个字符是由几个字节所组成,之后通过移位来实现,分为新的多个字节来存储。

步骤描述

- Step1:获取该字符对应的Unicode码
- Step2:判断该Unicode码所在的范围,根据不同的范围,来决定存储它的字节长度。
 - 如果介于U+00000000 U+0000007F之间,代表该字符采取一个字节存储,那么直接通过这个新字节的unicode码,即可转换为UTF-8码(这是这里的一种简称,不同的编程语言有不同实现,例如可以用两个字节来存储一个字符的信息,解码时进行判断,如果发现是UTF-8的多字节实现,那么将多字节合并后再转为一个字符输出).转换完毕
 - 如果介于U+00000080 U+000007FF之间,代表该字符采取两个字节存储,那 么将该Unicode码转为二进制,取出高5位(这里不分大端序和小端序,只以实际 的码为准,具体实现可以采取移位实现),并加上头部110,组成第一个字节; 再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第二个字节。然后分别通过两个新 的字节的unicode码,可以转换为相应的UTF-8码.转换完毕
 - 如果介于U+00000800 U+0000FFFF之间,代表该字符采取三个字节存储,那么将该Unicode码转为二进制,取出高4位,并加上头部1110,组成第一个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第二个字节;再取出低6位(按

顺序取),加上头部10,组成第三个字节。然后分别通过三个新的字节的unicode码,可以转换为相应的UTF-8码.转换完毕

- 如果介于U+00010000 U+001FFFFF之间,代表该字符采取四个字节存储(实际上,四个字节或以上存储的字符是很少的),那么将该Unicode码转为二进制,取出高3位,并加上头部11110,组成第一个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第三个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第四个字节。然后分别通过四个新的字节的unicode码,可以转换为相应的UTF-8码.转换完毕
- 如果介于U+00200000 U+03FFFFFF,代表该字符采取五个字节存储,那么将该Unicode码转为二进制,取出高2位,并加上头部111110,组成第一个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第二个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第四个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第五个字节。然后分别通过五个新的字节的unicode码,可以转换为相应的UTF-8码.转换完毕
- 如果介于U+04000000 U+7FFFFFFF,代表该字符采取六个字节存储,那么将该Unicode码转为二进制,取出高1位,并加上头部1111110,组成第一个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第二个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第四个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第四个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第五个字节;再取出低6位(按顺序取),加上头部10,组成第六个字节。然后分别通过六个新的字节的unicode码,可以转换为相应的UTF-8码.转换完毕

6.UTF16转GBK

7.补充知识

(1) String.length是如何计算的

```
1 | public class testT {
2 | public static void main(String [] args) {
3 | String A = "hi你是乔戈里";
4 | System.out.println(A.length());
5 | }
6 | }
```

上结果输出为7。

```
public class testStringLength {

public static void main(String [] args) {

String B = "%"; // 这个就是那个音符字符, 只不过由于当前的网页没支持这种编码, 所以没显示。

4
System.out.println(B.length());

5
}
```

得到的结果为2。为何不是1呢?

```
/**
1
2
         * Returns the length of this string.
         * The length is equal to the number of <a
    href="Character.html#unicode">Unicode
4
         * code units</a> in the string.
5
         * @return the length of the sequence of characters
    represented by this
7
                    object.
         */
8
    public int length() {
10
       return value.length;
11
```

得到了大体意思:返回字符串的长度,这一长度等于字符串中的 Unicode 代码单元的数目。

Java中 有内码和外码这一区分简单来说

·内码: char或String在内存里使用的编码方式。·外码: 除了内码都可以认为是"外码"。 (包括class文件的编码)

而java内码: unicode (utf-16) 中使用的是utf-16. 所以上面的那句话再进一步解释就是: 返回字符串的长度,这一长度等于字符串中的UTF-16的代码单元的数目。

代码单元指一种转换格式(UTF)中最小的一个分隔,称为一个代码单元(Code Unit),因此,一种转换格式只会包含整数个单元[2]。UTF-X中的数字X就是各自代码单元的位数。

UTF-16 的 16 指的就是最小为 16 位一个单元,也即两字节为一个单元,UTF-16 可以包含一个单元和两个单元,对应即是两个字节和四个字节。我们操作 UTF-16 时就是以它的一个单元为基本单位的。

而上面我的例子中的那个字符的Unicode值就是"U+1D11E",这个Unicode的值明显大于U+FFFF,所以对于这个字符UTF-16需要使用四个字节进行编码,也就是使用两个代码单元!

所以你才看到我的上面那个示例结果表示一个字符的String.length()长度是2!

那如何统计字符串有几个字符该如何统计呢?

```
public class testStringLength {
       public static void main(String [] args) {
          String B = "\{"; // 这个就是那个音符字符,只不过由于当前的网页没
   支持这种编码, 所以没显示。
          String C = "\uD834\uDD1E"; // 这个就是音符字符的UTF-16编码
4
5
          System.out.println(C);
6
          System.out.println(B.length());
7
          System.out.println(B.codePointCount(0,B.length()));
          // 想获取这个Java文件自己进行演示的,可以在我的公众号【程序员乔戈
   里】后台回复 6666 获取
9
      }
10
```

可以看到通过codePointCount()函数得知这个音乐字符是一个字符!

几个问题:

- 1.codePointCount是什么意思呢?
- 2.之前不是说音符字符是"U+1D11E",为什么UTF-16是"\uD834\uDD1E",这俩之间如何转换?
- 3.前面说了UTF-16的代码单元, UTF-32和UTF-8的代码单元是多少呢?

第一个问题:

codePointCount其实就是代码点数的意思,也就是一个字符就对应一个代码点数。

比如刚才音符字符(没办法打出来),它的代码点是U+1D11E,但它的代理单元是U+D834和U+DD1E,如果令字符串str = "\u1D11E",机器识别的不是音符字符,而是一个代码点"/u1D11"和字符"E",所以会得到它的代码点数是2,代码单元数也是2。

但如果令字符str = "\uD834\uDD1E",那么机器会识别它是2个代码单元代理,但是是1个代码点(那个音符字符),故而,length的结果是代码单元数量2,而codePointCount()的结果是代码点数量1.

第二个问题:

码点到 UTF-16 如何转换?

乔哥:继续上个例子。转换分成两部分:

- 1. BMP 中直接对应,无须做任何转换,也就是如果U<0x10000, U的UTF-16编码就是U对应的16位无符号整数;
- 2. 增补平面 SP 中,则需要做相应的计算。也就是如果U≥0x10000的情况

我们先计算U'=U-0x10000, 然后将U'写成二进制形式: yyyy yyyy yyxx xxxx xxxx, U 的UTF-16编码(二进制)就是: 110110yyyyyyyyy 110111xxxxxxxxxxx.。

Unicode编码0x20C30,减去0x10000后,得到0x10C30,写成二进制是:0001 0000 1100 0011 0000。用前10位依次替代模板中的y,用后10位依次替代模板中的x,就得到:1101100001000011 1101110000110000,转换为16进制即0xD843 0xDC30。

上图是对应的转换规则:

- 首先 U+1D11E-U+10000 = U+0D11E
- 接着将U+0D11E转换为二进制: 0000 1101 0001 0001 1110, 前10位是0000 1101 00 后10位是01 0001 1110
- U+0D11E的二进制依次从左到右填入进模板: 110110 **0000 1101 00** 110111 **01 0001 1110**
- 然后将得到的二进制转换为16进制: d834dd1e, 也就是你看到的utf-16编码了

第三个问题:

同理, UTF-32 以 32 位一个单元,它只包含这一种单元就够了,它的一单元自然也就是四字节了。

UTF-8的8指的就是最小为8位一个单元,也即一字节为一个单元,UTF-8可以包含一个单元,二个单元,三个单元及四个单元,对应即是一,二,三及四字节。