学号:5120809022 姓名:黄志强

Lab2 Memory Management

1. Main Idea

这个 lab 主要讲述的是 kernel virtual address 部分页表的建立,目前用户 virtual address 没有建立。那么如何建立?这个 lab 的想法比较简单,之前的 lab1 中我们建立了一个简单的页表,非常简单,就是将 virtual address-kernbase=physical address。这是一个线性的映射,为何我们要这样做?由于我们现在已经处于 protected mode,我们肯定是要用到页表的,所以在建立真正的页表之前,我们使用这个页表。有了这个页表,那么我们就可以建立自己的页表了,建立好了之后,将 cr3 设置成新的页表的physical address 就完成了真正的页表。

页表的结构?我们先 alloc 一个 pde,这个一级页表,实际上,我们的一级页表只需要这一个 page 的 pde 就完全能够覆盖所有的物理空间。(virtual address 的分布,

```
// +-----10-----+
// | Page Directory | Page Table | Offset within Page |
// | Index | Index | |
// +-----+
```

一个 page 为 4K, pde 就有 4K/4=1K 个 pte 的 entry, 正好就是前 10 位),所以我们的 memory 的页表是一个一级页表, 1024 个二级页表就可以了。由于我们是 page 对其的,所以我们的页表地址低 12 位应该为 0,这就来了一个技巧,我们就使用低 12 位来设置我们权限 bit (good idea !!)。

页表的建立过程?在一级页表中(kern_pgdir)根据 VA 前 10bit 找到二级页表的 entry, 那么就存在以下情况?1)页表 entry 是 0, 那么我们分配一个物理 page 来作为二级页表, 将他的地址给 entry 并设置权限;2)页表 entry 不为 0, 但是 PET_P 为 0, 代表不再内存中, 操作如 1);3)页表 entry 存在, 但权限不够 (由于我们是 kernel page, 所以不存在这个情况),返回 NULL;4)页表存在, 而且权限可以, 那么我们直接找到二级页表就可以了。找到二级页表,通过 PTX(VA)+*PDE 找到二级页表中的 entry, 重复上面的情况就可以了。

基本想法有了,下面介绍这个 lab 的详细情况

2. Alloc Physical Address

这个部分是为页表的建立做好前提-物理页的分配。我们在这一部分就是完成分配物理页的功能,以下就是我们需要实现的接口:

```
boot_alloc()
page_init()
page_alloc()
page_free()
page_alloc_npages(int alloc_flags, int n)
```

```
page_free_npages(struct Page *pp, int n)
   page_realloc_npages(struct Page *pp, int old_n, int new_n);
   下面我们来——介绍这些函数的功能和实现。
   1) boot_alloc()
      功能:在页表建立之前,分配 VA 给用户。
      实现:
boot alloc (uint32 t n)
   static char *nextfree; // virtual address of next byte of free memory
   char *result:
   if (!nextfree) {
       extern char end[];
       nextfree = ROUNDUP((char *) end, PGSIZE);
   result = nextfree;
   if(n>0)
   {
       nextfree = ROUNDUP(nextfree+n, PGSIZE);
       if((int)(result + n) >= 0xffffffff)
          panic("out of memory\n");
          return NULL;
   return result;
}
      Nextfree 初始化就是 kernel elf 文件格式 bss 后面,就是空闲空间的第一个 byte, 在
      kernbase 和 nextfree 之间是 allocated 的 memory, nextfree 之后才是 free memory。
      那么代码很简单, 只需要返回 nextfree, 移动 nextfree 并且对齐就可以了, 代码比较
      简单,这里不再详细介绍。调用的地方主要有两处:
      kern pgdir = (pde t *) boot alloc(PGSIZE);
      pages = (struct Page*)boot alloc(npages*sizeof(struct Page));
      在这里我不得不说的是,本来pages实在kern_pgdir后一个page的,但是后面我们
      改变了pages的位置,后面再说了。
   2) page_init()
      功能:初始化page,将free page用链表连起来。
      代码:
   physaddr t firstFreePhysAddr=(physaddr t)PADDR(boot alloc(0));
   page free list=NULL;
   for (i = npages-1; i \ge 0; i--)
        physaddr_t pagePhysAddr=(physaddr_t)PGADDR(0, i, 0);
        if (pagePhysAddr==0||
```

```
(pagePhysAddr>=IOPHYSMEM&&pagePhysAddr<firstFreePhysAddr))</pre>
pages[i].pp ref=1;
pages[i].pp_link=NULL;
 }
 else
pages[i].pp_ref=0;
pages[i].pp_link=page_free_list;
page_free_list=&pages[i];
boot_alloc(0)得到的就是nextfree,在firstFreePhysAddr后面的才是free,当然我
们观察PA的结构就可以看到:
   +----- <- 0xFFFFFFF (4GB)
        32-bit
   | memory mapped |
       devices
   Unused
   +-----+ <- depends on amount of RAM
   | Extended Memory |
   +-----+ <- 0x00100000 (1MB)
       BIOS ROM
   +-----+ <- 0x000F0000 (960KB)
    16-bit devices, |
    expansion ROMs |
   +----- <- 0x000C0000 (768KB)
     VGA Display
   +----- <- 0x000A0000 (640KB)
      Low Memory
+-----+ <- 0x00000000
其中IOPHYSMEM就是0x000A0000, 所以内存在[IOPHYSMEM, firstFreePhysAddr]
```

之间的就是allocated的,其他是free。还有比较trick的一点就是,从npages-1到0倒过来,这样做就可以使得page_free_list指在pages的head,并且free list是由低地址向高地址排列的,代码比较好理解。

```
3) page_alloc()
   功能:分配一个page。
   代码:
struct Page* allocPage;
if(page free list==NULL)
    return NULL:
allocPage=page_free_list;
page_free_list=page_free_list->pp_link;
allocPage->pp link=NULL;
if(alloc_flags&&ALLOC_ZERO)
    void* kvirAddr=page2kva(allocPage);
    memset (kvirAddr, 0, PGSIZE);
}
return allocPage;
    很简单,只要返回free list的head,然后向下移动就可以了。代码
    if(alloc_flags&&ALLOC_ZERO)
        void* kvirAddr=page2kva(allocPage);
        memset(kvirAddr,0,PGSIZE);
    }
    只是简单的设置为0,当然因为memset是VA,所以先转化。
4) page_free()
   功能:free一个page
   代码:
           if(page_free_list==NULL) //代码这个 page 就是 head
               pp->pp_link=page_free_list;
               page_free_list=pp;
               return;
           }
           if(page2pa(pp)<page2pa(page_free_list)) //page 应该放在 head 之前
           {
               pp->pp_link=page_free_list;
               page_free_list=pp;
               return;
           }
           struct Page* skip=page_free_list;
           int found=0; //标记是否找到了 page 的位置
           while(skip->pp_link!=NULL) //找到 page 在 free list 中应该处在的位置
           {
```

```
if(page2pa(pp)>page2pa(skip)&&
                  page2pa(pp)<page2pa(pp->pp_link))
                {
                    found=1;
                    break;
               }
                skip=skip->pp_link;
            }
                          //没找到 page 的位置,那么放到 list 的 tail 就可以了
            if(found==0)
            {
                skip->pp_link=pp;
                pp->pp_link=NULL;
                return;
            }
            if(found==1) //找到了,进行插入就可以
                struct Page* temp=skip->pp_link;
                skip->pp_link=pp;
                pp->pp_link=temp;
   将page加入free list就可以了,但是我实现的是保证了page的位置。使得free list有
   低地址向高地址增加,代码的理解请看注释。
5) page alloc npages(int alloc flags, int n)
   功能:分配 n 个连续的 page
   代码:
       struct Page* allocPage=page_free_list;
        int found=0; //判断是不是有连续的地址
        while((found=check_continuous(allocPage,n))!=1)
        {
            allocPage=allocPage->pp_link; //找到这个地址
        if(found==0)
            return NULL;
        if(allocPage==page_free_list) //这个地址是 list 的 head
        {
            struct Page* after=allocPage;
            struct Page* tail=NULL;
            int i;
            for(i=0;i< n;i++)
               if(alloc_flags & ALLOC_ZERO)
                memset(page2kva(after),0,PGSIZE);
                         }
```

```
tail=after;
                             //连续地址最后一个 page
               after=after->pp_link; //连续地址后一个 page
            }
            page_free_list=after; //移动 list 的 head
            tail->pp_link=NULL;
        }
        Else
                               //这个地址不是 list 的 head
        {
            struct Page* prev=page_free_list;
            while(prev->pp_link!=allocPage) //找到连续地址前面一个 page
                prev=prev->pp_link;
            struct Page* after=allocPage;
            struct Page* tail=NULL;
            int i;
            for(i=0;i< n;i++)
               if(alloc_flags & ALLOC_ZERO)
                memset(page2kva(after),0,PGSIZE);
                          //连续地址最后一个 page
               tail=after;
               after=after->pp_link;
                                   //连续地址后一个 page
            prev->pp_link=tail->pp_link; //前后连起来
            tail->pp_link=NULL;
        }
        return allocPage;
       }
   逻辑很简单,先看看是否有连续的,有的话就找到连续地址的起始点,然后返回就
   可以, 理解看代码。
6) page_free_npages()
   功能: free连续n个page
   代码:
       for(i=0;i< n;i++)
        {
            skip=pp;
            pp=pp->pp_link;
            page_free(skip);
   一个个free就可以了,注意要先获取page在移动,不然出错。
7) page_realloc_npages()
   功能: If new n is smaller than the old n, you can free the last pages. If new n is
   larger than the old n, you should first check whether the following pages are free. If
```

not, you can do it in simple way. Otherwise, allocate these pages.

```
代码:
                     //不需要做任何改变
    if(old_n==new_n)
         return pp;
     if(new_n<old_n) //小, free 后面的就可以了
     {
         struct Page* skip=pp;
         int i;
         for(i=0;i < new_n;i++)
             skip=skip->pp_link; //找到要 free 的第一个 page
         struct Page* temp;
         for(i=new_n;i<old_n;i++) //一个个 free
         {
             temp=skip;
             skip=skip->pp_link;
             page_free(temp);
         }
         return pp;
     }
     if(new_n>old_n) //大,看看后面有连续的吗
         struct Page* tail=pp;
         int i=0;
         for(i=0;i<old_n-1;i++)
             tail=tail->pp_link; //找到后面的第一个 page
         struct Page* skip=page_free_list;
         int found=0;int following=0;
         while(skip)
         {
             if(page2pa(skip)-page2pa(tail)==PGSIZE)//判断后面第一个page free
             {
                   found=1;
                   break;
             }
             skip=skip->pp_link;
         }
         if(found==1) //确实是 free 的
         {
             if(check_continuous(skip,new_n-old_n)==1)//看是否有连续的 page
                 following=1;
         }
         if(following==1) //有连续的 page, 分配后面的
```

```
struct Page* after; //page 后面一个
             struct Page* ext=NULL; //要多加的 page
             if(skip==page_free_list) //如果是 head
             {
                 after=skip;
                 for(i=0;i < new_n - old_n;i++)
                 ext=after; //new_n 的最后一个 page
                 after=after->pp_link; //后面一个 page
                 ext->pp_link=NULL;
                 page_free_list=after; //free list 移动到后面就可以了
             }
             else //不是 head
                 prev=page_free_list;
                 while(prev->pp_link!=skip)
                 prev=prev->pp_link; //前面一个 page
                 after=skip;
                 for(i=0;i < new_n - old_n;i++)
                 ext=after; //new_n 的最后一个 page
                 after=after->pp_link;//后面一个 page
                                }
                 ext->pp_link=NULL;
                 prev->pp_link=after; //free list 前后连接起来
             }
             return pp;
         }
         else //如果后面没有, 先 free, 在 alloc 就可以了
         {
             struct Page* allocPage=page_alloc_npages(1,new_n);
             if(allocPage==NULL)
                 return NULL;
             memmove(page2kva(allocPage),page2kva(pp),old_n*PGSIZE);
             page_free_npages(pp,old_n);
             return allocPage;
         }
     }
分情况写就可以了, 代码看注释, memmove是用来复制内存值得, 传的是指针,
所以先转成VA。
```

struct Page* prev; //page 前面一个 page

3. Page Table

前面已经讲述关于物理分配的核心的函数,我们现在来看看他们是怎么运作的,首先我们看看mem init()做了些什么:

boot_map_region(kern_pgdir,UPAGES,ROUNDUP(npages*sizeof(structPage),PGSIZE),PADDR(pages),PTE_U|PTE_P);

boot_map_region(kern_pgdir,KSTACKTOP-KSTKSIZE,KSTKSIZE, PADDR(bootstack),PTE_W|PTE_P);

boot_map_region(kern_pgdir,KERNBASE,(~KERNBASE)+1, 0,PTE_W|PTE_P);

这个函数主要是建立了一个页表,第一个将 pages 映射到 VA 的 UPAGES 这个位置,这就是我们先前讲到 pages 不再 kern_pgdir 后面的原因。第二个将 KSTACKTOP (kernel 的 stack) 映射到 bootstack。第三个将 kernelbase 上面的映射到 0 地址。这样建立了关于 kernel 的三个区域的页表之后,直接 lcr3(PADDR(kern_pgdir));切换页表,这样就完成 kernel 页表的建立。这涉及到下面一个核心函数:

```
pgdir_walk()
           boot_map_region()
           page_lookup()
           page_remove()
           page_insert()
下面--讲解:
1) pgdir_walk();
   功能:找到 VA 对应在页表中的 pte,不存在就建立页表。
   代码:
       struct Page* newPage;
        pde_t* pde=pgdir+PDX(va);
        pte_t* pte;
        if(*pde&PTE_P) //pde 中有相应的 entry
        {
            pte=(pte_t*)KADDR(PTE_ADDR(*pde));
            return pte+PTX(va); //返回 pte
        }
        if(create==0) //没有 entry 并且不创立
        {
            return NULL;
        }
        else
        {
            newPage=page_alloc(ALLOC_ZERO);//创立一个二级 page
            if(newPage==NULL)
                return NULL:
            newPage->pp_ref=(newPage->pp_ref)+1;
            *pde=page2pa(newPage)|PTE_P|PTE_W|PTE_U; //设置 pde 中的 entry
            pte=(pte_t*)KADDR(PTE_ADDR(*pde));
            return pte+PTX(va); //返回 pte
```

```
}
2) boot map region()
   功能:将一块 VA 映射到一块 PA
   代码:
       int n=size/PGSIZE;
        int i;
        pte_t* pte;
        for(i=0;i< n;i++)
        {
            pte=pgdir_walk(pgdir,(void*)va,1);//找到 pte, 没有就创建
            *pte=pa|perm|PTE_P; //将 pte 设置成相应的 pa 就可以了
            pa+=PGSIZE;
            va+=PGSIZE;
        }
   一个一个 page 映射就可以。
3) page_lookup()
   功能:找到 va 对应的 page
   代码:
       pte_t *pte=pgdir_walk(pgdir,va,0); //找到 PTE
        if(pte_store)
            *pte_store=pte;
        if((pte!=NULL)&&(*pte&PTE_P))
            return pa2page(PTE_ADDR(*pte)); //取出 pte 的值转化成 page 就可以了
        return NULL;
   比较简单, 找 page table 存的值就可以。
4) page_remove()
   功能:删除 VA 对应的 page 就可以了
   代码:
       pte_t* pte;
        struct Page* res;
        res=page_lookup(pgdir,va,&pte); //找到 page
        if(res!=NULL)
        {
            page_decref(res); //ref 减一, ref 为 0, 就会 free
                           //page table 的 entry 设置为 0;
            *pte=0;
            tlb_invalidate(pgdir,va);//tlb 中删除
        }
   找到 VA 的 page, free 就可以了。
5) page_insert()
   功能:将某一个 page 插入到某个 VA
   代码:
       pte_t* pte=pgdir_walk(pgdir,va,1); //找到 pte
        if(pte==NULL)
        {
```

```
return -E_NO_MEM;
    }
    if(*pte&PTE_P) //pte 对应的 page 存在
        if(PTE_ADDR(*pte)==page2pa(pp)) //就是当前的 page
        {
            tlb_invalidate(pgdir,va); //tlb 删除
            pp->pp_ref=(pp->pp_ref)-1; //ref-1
        else //不是当前 page
        {
            page_remove(pgdir,va); //删除 page
        }
    }
    *pte=page2pa(pp)|perm|PTE_P; //将 pte 设置为当前 page 的 PA
     pp->pp_ref=(pp->pp_ref)+1; //ref+1
     return 0;
看代码。
```

4. 总结

总的来说,这个 lab 的逻辑比上一个 lab 要清晰的多,非常好理解,直到他要干什么,也知道怎么干,代码量比较少也比较简单,是一个 good lab。