

### ठिबक सिंचन

पाणी आणि खत व्यवस्थापन

कापूस



### कापूस - पारंपारिक लागवड पद्धतीतील मुख्य अडचणी

- •पाण्याची कमतरता (लागवडी साठी)
- •पिकाची असमान वाढ
- •फुल ,बोंडे गळ होणे
- •खत प्रमाण आणि वेळ यावर नियंत्रण नाही
- •फ्टलेली बोंडाना सडा लागणे







#### ठिबक -काप्स लागवडीसाठी अत्यावशक का?

- कापूस लागवड हि मुख्यत्वे मे आणि जुन या कमी पाणी उपलब्ध असलेल्या महिन्यामध्ये होते – <u>कमी पाण्यात जास्त विस्तारात लागवड</u>
- कापसाची जलद वाढ हि ४०-१०० दिवस मध्ये होते. हि वेळ पावसाची असल्यामुळे खत देण्यास अडचणी येतात तसेच वाढ एवढी असते कि खते देणे शक्य नसते. ठिबक मध्ये आपण खते आवश्यकते प्रमाणे देऊ शकतो.
- पाऊस लांबणीवर पडला तरी खत पाणी देणे शक्य होते त्यामुळे कापसाचा वाढी वर फरक पद्धत नाही तसेच फुल आणि बोंडे गळ थांबते.
- जास्त पाऊस पडल्या मुळे खतातील पोषकतत्व जिमनीत खोलीवर जाता आणी कापसाला उपलब्ध होत नाही (नत्र पोषकतत्व).
- कापूस वेचणी आणि सिंचन एकावेळी शक्य(दोन ओळीतील जमीन कोरडी असल्यामुळे)



### कापूस -सिंचन व्यवस्थापन

- •पाणी हे खत वाहून नेण्याचे एक मात्र साधन आहे.
- •पिकास पाणी हे वाढी प्रमाणे पाण्याची गरज वाढते.
- •पाण्याचे नियोजन हे नेहमी मुळाची वाढीला लक्ष्यात ठेवून करणे आवश्यक आहे.
- •आपण पिकाचे मुळे किती खोल जातात ते स्वतः एक रोपटे काढून बघू शकतो हया माहिती चा आधारावर आपण पाण्याचे योग्य आयोजन करू शकता










### कापूस -मूळाची वाढ(०-५ दिवस)



कापूस जिमनीवर उगवण्याआधी त्याची मुळे ८-१० इंच जिमनीमध्ये वाढलेली असतात म्हणून सुरवातीचे ३० दिवसा मध्ये कापसाची वाढ हळू होते. ८-१० इंच जिमन ओली करण्यासाठी १५-२० मिनिट ठिबक संच चालवले तरी पाण्याची गरज पूर्ण होते.

Source -Stages of germination and seedling emergence (Oosterhuis, 1990, with permission ASA).



# कापूस - मुळाची खोली ८-१२ इंच (वय ४-१० दिवस)









# कापूस - मुळाची खोली १८-२४ इंच (वय ६०-७५ दिवस)





#### कापूस - मुळाची खोली २४-३० इंच (वय १००-१२० दिवस)



>१००-१२० दिवसाचा कापसाची मुळाची(८०%) खोली हि २४-३० इच असते. या खोलीपर्यंत खते पोहोचले पाहिजे.

>जर ठिबक मध्ये या मुळाचा विस्ताराखाली पाणी दिल्यास खत हे पाण्यासोबत खाली उतरणार आणि कापसाला उपलब्ध होणार नाही.



#### कापूस- खत व्यवस्थापन

- जिमंनीचे विविध प्रकार तसेच वेगवेगळ्या जाती प्रमाणे १ क्विंटल कापूस
  उत्पादनासाठी खालील मुख्य तत्वची गरज असते.
  - नत्र -६ ते ७.८ किलो
  - पालाश -०.५ ते१.२ किलो
  - पोटाश -७ ते १० किलो
- कापूस पिकास सर्वात जास्त नत्राची गरज ३०-८० व पोटाशची गरज ४०-१०० दिवसा दरम्यान असते.हया दरम्यान पाऊस असल्यामुळे खते देण्यास अडचणी येतात.
- कापसाची वाढ ४-५ फूट असल्यामुळे आत जाऊन खत देणे फार जिकरीचे असते.
- ठिबक सिंचनात्न हे सर्व खते आवश्यक कालावधी मध्ये मुळापर्यंत देऊ शकतो.



## कापूस -खत वेळापत्रक

| कापूस लागवडी<br>नंतर | एक्ण दिवस | खताचे नाव         | खताचे<br>प्रमाण(किलो/एकर/दिवस |
|----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| 10-40 दिवस           | 30        | युरिया            | 0.50                          |
|                      |           | 12;61;00          | 1.00                          |
|                      |           | पोटाश(सफेद)       | 0.50                          |
|                      |           | मॅग्नेशियम सल्फेट | 0.50                          |
| 41-90 दिवस           | 20        | युरिया            | 1.5                           |
|                      |           | 12;61;00          | 0.50                          |
|                      |           | पोटाश(सफेद)       | 1.00                          |
|                      |           | मॅग्नेशियम सल्फेट | 0.50                          |
| 91-110 दिवस          | 20        | अमोनियम सल्फेट    | 4.00                          |
|                      |           | 13:00;45          | 2.00                          |
|                      |           | मॅग्नेशियम सल्फेट | 0.5                           |
| 111-150 दिवस         | 40        | युरिया            | 0.50                          |
|                      |           | पोटाश(सफेद)       | 0.50                          |

हा तक्ता फक्त माहिती साठी आहे. पिक वाढ,जात,जमीन प्रकार प्रमाणे बदल होऊ शकतो



### फ़र्टीगेशन(खत+पाणी)नियम

- १००% विद्राव्य खताचा वापर करणे
- अमोनियम सल्फेट,पोटाश(सफेद)& युरिया हे पाण्यात विद्राव्य आहेत
- फ़र्टीगेशन संच बंध करण्याचा २० मीनिट अगोदर चालू करावे आणि खत संपल्या नंतर ५-१० मिनिटानंतर संच बंध करावा.
- युरिया इतर खतासोबत देताना सर्व खते विरघळून गेल्या नंतर पाण्यात टाकावा.
- ठिबक संच नेहमी योग्य प्रेशरवर (<u>0.8 किलो/सेमी<sup>2)</sup></u> चालवणे.
- कॅल्शियम नायट्रेट इतर कोणत्याही खतासोबत देऊ नये.
- सुपर फॉसफेट,१२;३२;१६,१०;२६;२६ हि खते ठिबक मधून देऊ नये.

