

Computação Paralela: Algoritmos e Aplicações

Prof. Amit Bhaya,
Programa de Engenharia Elétrica, COPPE/UFRJ
15/05/2001 -- 18/05/2001
http://www.nacad.ufrj.br/~amit/cpaa2001.html
NACAD = Núcleo de Computação de Alto Desempenho

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Conteúdo do minicurso

·Overview de Computação Paralela

•Fatorações LU e Cholesky

•Projeto de Algoritmos Paralelos •Modelagem de Desempenho Paralelo ${\bf \cdot} Sistemas\,triangulares\,e\,tridiagonais$

•Redes de Interconexão

•Métodos iterativos •Assincronismo

Comunicação entre processadores

•Fatoração QR

Paradigmas de programação paralela

•Problemas de Autovalor

•MPI (Message Passing Interface)

•FFT

•Produtos de vetores e matrizes

·Outras aplicações

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Motivos para cautela



- •Pouco software disponível
- •Ambiente de computação não consolidado (não há muitas ferramentas de debugging , visualização etc.)
- •Mercado comercial instável (fabricantes aparecem e desaparecem rapidamente)


05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Porque paralelismo?




- •Limites fundamentais na velocidade de um único processador
- •Throughput (produtividade líquida) apresenta alta razão benefício/custo)
- •É possível aproveitar recursos existentes (clusters de PCs)

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001









Exemplos (1/2)

Processadores vetoriais ou array

- ·Supercomputadores vetoriais: CRAY, CDC, ETA
- •Minisupers: Convex, Alliant
- •Processadores array: FPS

SMP

- •Primeiros modelos: Sequent, Encore
- •Modelos atuais: HP, IBM, SGI, Sun, PCs
- O NACAD possui CRAY, SP-2 (IBM), e cluster de PCs

5/16/2001 ©Amit Bhaya, 200

Exemplos (2/2)

MPP

- •Primeiros modelos: Ncube, Intel iPSC
- •SIMD: TMC CM-1, CM-2, MassPar
- •Modelos mais recentes: Intel Paragon, IBM SP, Cray T3D/E

MPP vetorial


•Intel iPSC/2, FPS T-series, TMC CM-5

DSM

•KSR, Convex Exemplar, SGI Origin

6/2001 ©Amit Bhaya, 2001 10

Hierarquia de memória



- •Registros
- •Cache(s) on -chip
- •Cache(s) off-chip
- •Memória de acesso randômico (RAM)
- •Memória remota (off-processor)
- Memória virtual (paginação)
- •Armazenamento secundário (discos)
- •Armazenamento terciário (fitas)

Localidade (localização) de dados e reutilização são críticos para alto desempenho

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 11

Paradigmas de programação paralela

•Linguagens funcionais (dataflow)

- •Compiladores paralelizadoras (baseadas em malhas com diretivas)
- •Paralelismo em dados (operações simultâneas nos elementos do array)
- •Memória compartilhada (múltiplos fios [threads] executando pool de tarefas comuns)
- •Acesso a memória remota (comunicação unilateral entre processos: put/get)
- •Troca de mensagens [Message passing] (comunicação bilateral entre processos: send/recv)

Linguagens e padrões

13

- •Paralelo em dados: F90, HPF
- •Troca de mensagens: MPI, PVM
- •Memória compartilhada: pthreads, OpenMP
- •Álgebra linear: BLAS, PBLAS,BLACS

(HPF = High Performance FORTRAN)

(PVM = Parallel Virtual Machine)

(BLAS = Basic Linear Algebra Subroutines)

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Projeto de Algoritmos Paralelos

- •Decompor problemas em tarefas de granularidade fina para maximizar paralelismo potencial
- •Determinar padrões de comunicação entre tarefas
- •Combinar em tarefas de granularidade mais grossa, se necessário, para reduzir custos de comunição etc.
- •Alocar tarefas a processadores, considerando os compromissos entre comunicação e concorrência

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 14

Paradigmas algoritmicos

- •Decomposição em domínio (baseada nos dados)
- •Decomposição funcional (baseado na computação)
- •Paralelismo embaraçoso (tarefas independentes ou desacopladas
- •Paralelismo nos dados (operações em arrays)
- •Dividir-para-conquistar (tipo árvore)
- •Pipeline (sobreposição entre etapas)

Aspectos de comunicação

- •Latência e largura de banda
- •Roteamento
- •Padrões globais
- -- broadcast
- -- redução
- -- todos -a-todos
- •Contenda, largura de faixa agregada

Alocação de tarefas/dados a processadores

- •Particionamento
- •Granularidade
- •Mapeamento
- •Scheduling
- •Balanceamento de carga


05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 17

Fatores que afetam desempenho

- •Balanceamento equitativo de carga
- •Concorrência: execução simultânea de tarefas
- •Overhead: tarefas ausentes em computação sequencial
 - -- comunicação
 - -- sincronização
 - -- tarefas redundantes (ociosidade)
 - -- tarefas especulativas

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 18

Modelos de computação paralela



- •PRAM Parallel Random Access Machine
- ${\color{red}\bullet} Log P-Latency/Overhead/Gap/Processors$
- $\bullet BSP-Bulk\ Synchronous\ Parallelism$
- •CSP Communicating Sequential Processes

E muitas outras ...

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 19

Referências

- G. S. Almasi & A. Gottlieb, *Highly Parallel Computing*, 2rd ed., Benjamin/Cummings, 1994
- D. E. Culler, J. P. Singh & A. Gupta, *Parallel Computer Architecture*, Morgan Kaufmann, 1998
- H. El-Rewini & T. G. Lewis, *Distributed and Parallel Computing*, Manning, 1998
- I. T. Foster, *Designing and Building Parallel Programs*, Addison-Wesley, 1995
- M. J. Quinn, Parallel Computing: Theory and Practice, McGraw-Hill, 1994
- A. Y. Zomaya, editor, Parallel and Distributed Computing Handbook, McGraw-Hill, 1996

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 20

5







21


Projeto de algoritmos paralelos

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Modelo de programação paralela

- •Computação paralela: execução simultânea de 2 ou mais tarefas
- Tarefa encapsula programa sequencial e memória local
- •2 tarefas podem ser conectadas por canal
- •Send é assíncrono: tarefa que manda retorna a execução imediatamente
- Receive é síncrono: execução de tarefa receptora bloqueada até a mensagem ficar disponível
- •Tarefas podem ser mapeadas a processadores em diversas maneiras, incluindo múltiplas tarefas por processador

Implicações do modelo



- •Desempenho sensível ao mapeamento. Motivos: balanceamento de carga, concorrência e comunicação
- •Canais de comunicação podem ou não refletir rede de interconexão subjacente (por exemplo, duas tarefas comunicantes podem estar alocados ao mesmo processador, ou a processadores diferentes porém fisicamente conectados, ou a 2 procs. que não são conectados, implicando em roteamento de mensagens)
- •Programas paralelas devem ser escaláveis (i.e., executam corretamente independente do número de processadores disponíveis)

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 23

Exemplo: Jacobi para Eq de Laplace (1-D)

Equação de Laplace em uma dimensão:

y''(t) = 0, $a \le t \le b$, com condi ções de fronteira


$$y(a) = \alpha x, y(b) = \beta B$$


Aproximação a diferenças finitas:


$$y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} = 0, i = 1,...,n, y_0 = \mathbf{a}, y(b) = \mathbf{b}$$


Iteração tipo Jacob

$$y_{i}^{(k+1)} = \frac{y_{i-1}^{(k)} + y_{i+1}^{(k)}}{2}, i = 1,..., n$$










Tipos de particionamento



• Decomposição funcional: particionamento da computação

ex.: Componentes em modelo climático (atmosfera, oceano, terra, etc.) $\,$

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 2

Decomposição de domínio

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 30

Cuidados com Particionamento


- •Identificar pelo menos uma ordem de grandeza a mais de tarefas d o que número de processadores disponíveis na máquina
- •Evitar cálculos ou armazenamento redundantes
- •Criar tarefas de tamanho tão uniforme quanto possível
- •Número de tarefas, ao invés do tamanho da tarefa, deve aumentar em função da dimensão do problema

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 31

Tipos de comunicação

- ·Local versus global
- •Estruturada versus não estruturada
- •Estática versus dinâmica
- •Síncrona versus assíncrona


Cuidados com comunicação




- •Comunicação deve ser tão localizada quanto possível
- •Comunicação deve ser concorrente (simultânea)
- •Comunicação não deve inibir execução concorrente de tarefas
- ${\bullet}$ Sobreposição (overlapping) entre comunicação e computação pode melhorar desempenho, sempre que viável

Agregação

- •Aumento no tamanho da tarefa reduz comunicação porém também reduz concorrência potencial e flexibilidade
- Comunicação é proporcional à área de superfície do subdomínio, ao passo que computação é proporcional ao seu volume
- •Decomposições de dimensão maior possuem razão superfície-volume mais favoráveis
- •Comunicação pode (as vezes) ser evitada através de replicação de computação em várias tarefas
- •Subtarefas que não podem ser executadas concorrentemente são candidatas para serem agregadas em uma única tarefa





```
EXEMPLO: AGREGAÇÃO

Programa para tarefa i

Inicialize y_i, \dots, y_r
for k = 1, \dots
send y_i a tarefa i + 1
recv y_{r+1} de tarefa i + 1
recv y_{r+1} de tarefa i + 1
recv y_{r+1} de tarefa i - 1
for j = l to r
y_j = (y_{j-1} + y_{j+1})/2
end y = y
end
```

```
EXEMPLE SOMEFONE ON ECONOMINACIO DE COMPUNIAÇÃO E COMPUNI
```

Mapeamento

Duas estratégias básicas para a alocação de tarefas a processadores:

- •Aloque tarefas que podem executar concorrentemente a processadores diferentes
- •Aloque tarefas que comunicam frequentemente no mesmo processador

Problema: Estas duas estratégias frequentemente conflitam

Em geral, a solução exata a este compromisso é um problema da class NP-completo, de modo que heurística é utilizada para achar uma solução razoável

Existem estratégias estáticas e dinâmicas

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Balanceamento de carga

•Biseção recursiva

39

- •Algoritmos locais
- •Métodos probabilísticos
- •Mapeamentos cíclicos

Scheduling de tarefas

- •Gerente/operário
- •Gerente hierárquico/operário
- •Esquemas descentralizados
- •Deteção de terminação

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Exemplo: Modelo da atmósfera

Particionamento

41

 $n_x \times n_y \times n_z$ pontos de malha em modelo 3-D de diferenças finitas

Tipicamente gera 10⁵ a 10⁷ tarefas.

Comunicação

- •Molécula computacional de 9 pontos na direção horizontal e de 3 pontos na vertical
- •Computação de física nas colunas verticais
- •Operações globais para determinar massa total

/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 42

Exemplo: Modelo da atmósfera

Agregação

- •Quatro pontos da malha por tarefa horizontalmente reduz comunicação a vizinhos mais próximos
- •Coluna vertical inteira por tarefa elimina comunicação para cálculos de física

Gera " " " / 4 tarefas, tipicamente mil a cem mil

Mapeamento

Mapeamento cíclico reduz desbalanceamento gerado pelo cáclulos de física

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 43

Exemplo: Modelo da atmósfera

Referências K. M. Chandy & J. Misra, Parallel Program Design: A Foundation, Addison-Wesley, 1988 I. T. Foster, *Designing and Building Parallel Programs*, Addison-Wesley, 1995 V. Kumar, A. Grama, A. Gupta & G. Karypis, Introduction to Parallel Computing: Design and Analysis of Algorithms, Benjamin/Cummings, 1994 M. J. Quinn, Parallel Computing: Theory and Practice, McGraw-05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 45



Enfoques para avaliação de desempenho

- ·Análise de escalabilidade
- •Extrapolação a partir de observações
- •Análise assintótica
- •Modelagem realística

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 47

Lei de Amdahl

Hipóteses: fração serial = s, $0 \le s \le 1$, fração p-paralela = 1 - sPortanto,

$$\begin{split} T_p &= sT_1 + (1-s)T_1 / p, \\ S_p &= p / (sp + (1-s)), \\ E_p &= 1 / (sp + (1-s)). \end{split}$$

$$F = 1/(sn + (1-s))$$

Corolário: $S_p \to 1/s$ e $E_p \to 0$ quando $p \to \infty$

P. ex., se s = 0.1, então speedup máximo possível = 10, qq. q. sejap.

Este resultado ocasionou pessimismo nos primórdios de computação paralela.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 48

Medidas de desempenho paralelo



 T_p = tempo de execução paralelo em p processadores

Speedup $S_p = T_1/T_p$

Eficiência $E_p = T_1/(pT_p)$

Portanto $E_p = S_p / p$ e $S_p = pE_p$

Pseudoteorema: $S_p \le p$ e $E_p \le 1$

Porém, anomalias de speedup ocorrem na prática, p. ex., em função de mais recursos (e.g. cache) quando p aumenta.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Escalamento do problema

Lei de Amdahl é relevante somente quando o problema é fixo, ou quando a fração serial independe do tamanho do problema, o que se verifica raramente.

Computadores maiores são utilizados para resolver problemas maiores, e fração serial geralmente diminui quando o tamanho do problema aumenta

Taxa de aumento do problema pode ser caracterizado pela manutenção de alguma grandeza invariante enquanto o número de processsadores varia. Candidatos plausíveis incluem

•Tamanho total do problema [Amdahl]

•Trabalho por processador [Gustafson]

•Tempo total de execução [Worley]

•Memória por processador [Sun]

•Erro computacional [Singh]

•Eficiência [Grama]

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Escalabilidade

Escalabilidade se refere a eficácia de um algoritmo paralelo na utilização de processadores adicionais.

Um algoritmo é denominado *escalável* em função do aumento do número de processadores se sua eficiência pode ser mantida constante (ou no mínimo limitada acima de zero) pelo aumento do tamanho do problema.

Um algoritmo escalável neste sentido poderia no entanto não ser prático se a taxa de aumento do tamanho do problema resulta em tempo total de execução inaceitável.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 51

Perigos de extrapolação

Considere três algoritmos hipotéticos para problemas de tamanho n cujo custo serial é $n + n^2$:

1. $T_p = n + n^2 / p$

 $T_p = (n + n^2)/p + 100$

 $T_p = n + n^2 / p + 0.6p^2$

Para os três algoritmos ganto quando e

Porém o comportamento de cada um é bastante diferente para n e p maiores.

Perigos de análise assintótica

53

Análise assintótica é frequentemente baseada em um modelo irrealista de computação paralela (e.g. PRAM).

Estimativas assintóticas se aplicam paran e p grandes, porém podem ser irrelevantes para os valores de n e p de interesse prático.

Termos de ordem mais baixa podem ser significativas para os valores de $n \in p$ de interesse prático.

Exemplo: Se complexidade for $10n + n \log n$, termo linear é maior para n < 1024.

Constantes de proporcionalidade podem ser decisivas na prática. Exemplo: Complexidade $10n^2$ melhor do que $1000n \log n$, para n < 996.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Modelagem de desempenho paralelo

Tempo de execução é tempo decorrido entre o instante quando o primeiro processador começa execução até o instante quando o último termina execução.

Em qualquer instante durante execução, cada processador está computando, comunicando ou ocioso.

Portanto, tempo total de execução no processador jé dado por:

$$T_{comp}^{\ j} + T_{comu}^{\ j} + T_{ocio}^{\ j}$$

É frequentemente mais fácil determinar tempo médio de execução por processador

$$\begin{split} T_{p} &= \frac{1}{p} \left(T_{comp} + T_{comu} + T_{ocio} \right) \\ &= \frac{1}{p} \left(\sum_{j=1}^{p} T_{comp}^{\ j} + \sum_{j=1}^{p} T_{comu}^{\ j} + \sum_{j=1}^{p} T_{ocio}^{\ j} \right) \end{split}$$

16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Tempo de computação

Tempo de computação é o tempo de execução serial mais o tempo gasto em qualquer computação adicional de execução paralela.

Taxa de computação pode variar em função do tamanho de problema por causa de efeitos de cache, assincronismo, etc.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 55

Tempo de comunicação

 $\label{tempo} \textit{Tempo de comunicação} \'e o tempo gasto enviando e recebendo mensagens.$ Tempo gasto no envio de uma mensagem pode ser razoavelmente bem modelado pela equação:

$$T_{msg} = t_s + t_w L$$

onde t_s é o tempo de inicialização da mensagem (startup time), é o tempo de transferência por palavra, e L é o comprimento da mensagem em palavras.

Largura de banda (bandwidth) do canal de comunicação é , , ,
Tipicamente, é aprox. duas ordens de grandeza maior do que .
Startup dominant para msg pequena, BW domina para msg grande.

Roteamento de comunicação

57

 $Modelos\ mais\ sofisticados\ de\ tempo\ de\ comunicação\ podem\ considerar\ distância\ entre\ processadores\ ou\ contenda\ para\ BW\ entre\ processa\ dores$

P.ex. Roteamento "store-and-forward" pode ser modelado como

$$T_{msg} = (t_s + t_w L)D$$

onde D é a distância em 'pulos' entre proc. que envia e proc. $\,$ que recebe Processadores modernos usam roteamento 'cut-through' ou 'worm-hole', que pode ser modelado por:

$$T_{msg} = t_s + t_w L + t_h D$$

..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., n onde $t \in C$ custo incremental por pulo para mandar a mensagem. Tipicamente é desprezível.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Contenda para comunicação

Contenda para BW pode ser modelada por

$$T_{msg} = t_s + t_w SL,$$

onde S é o número de processadores precisando enviar mensagens 'pelo mesmo fio' simultaneamente.

Cada processador fica efetivamente com 1/S do BW disponível.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 58

Tempo ocioso

Tempo ocioso se deve a falta de tarefa alocada ou falta de dados necessários (p.ex. na espera da chegada de uma mensagem).

Tempo ocioso decorrente de falta de tarefa pode ser reduzido pela melhoria no balanceamento de carga.

Tempo ocioso decorrente da falta de dados pode ser reduzido pela utilização de computação e comunicação sobrepostas ou assincronismo.

Multithreading é um enfoque para sobrepor comunicação e computação.


05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 59

Exemplo

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 60

Referências

63



- J. L. Gustafson, "Reevaluating Amdahl's law," Comm. ACM 33:539-543, 1990.
- J. P. Singh, J. L. Henessy & A. Gupta, "Scaling parallel programs for multiprocessors: methodology and examples," *IEEE Computer*, 26(7):42-50, 1993
- X. H. Sun & L. M. Ni, "Scalable problems and memory-bound speedup," *J. Parallel Distrib. Comput.*, 19:27-37, 1993.
- A. Grama, A. Gupta & V. Kumar, "Isoefficiency: measuring the sca lability of parallel algorithms and architectures," *IEEE Parallel Distrib. Tech.* 1(3):12-21, 1993.
- P. H. Worley, "The effect of time constraints on scaled speedup," SIAM J. Sci. Stat. Comput., 11:838-858, 1990.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001



Redes de interconexão

Acesso a dados remotos em computador paralelo requer comunicação entre processadores (ou entre processadores e memória).

Conexão direta ponto-a-ponto entre um número elevado de processadores (ou memórias) é inviável porque exigiria $O(p^2)$ 'fios'

Conex ões diretas s ão feitas apenas entre alguns pares de processadores (ou memórias), de modo que roteamento entre processadores intermediários ou chaves é necessário para comunicação entre pares n ão conectados.

Topologia da rede resultante, esparsamente conectado, determina parcialmente a latência e largura de banda (BW) comunicante.


OAmii Bhaya, 2001


, 2001


Topologias de redes


Muitas topologias tem sido propostas ou construídas, porém a maioria dos computadores comercialmente disponíveis são baseados em uma das seguintes topologias:


- •Barramento
- •Crossbar
- \bullet Malha ou toro 1 -D, 2 -D, ou 3 -D
- •Hipercubo
- •Árvore
- •Butterfly (borboleta)











Propriedades de topologias de rede




70

- •Grau: número máximo de arestas emanando de qualquer nó.
- •Diámetro: distância máxima (número de pulos) entre qq. par de nó s
- •Largura de biseção: menor número de arestas cuja retirada decompõe rede em duas 'metades' iguais.
- •Comprimento físico máximo de qualquer aresta.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Propriedades de topologias de rede



Topologias Práticas de Redes



72

A maioria de SMPs utiliza barramento ou rede crossbar e fica limitado a um número reduzido de processadores.

Para MPPs, redes hipercúbicas eram adotadas incialmente, principalmente em função da sua elegância algorítmica, flexibilidade, diâmetro baixo e alta BW.


Porém, o grau e comprimento de aresta variáveis complicam projeto e fabricação de redes hipercúbicas.

A maioria de MPPs contemporâneos usem malhas 2-D ou 3-D que possuem graus e comprimentos de arestas constantes o que se adequa ao caso dealgoritmos baseados em malhas (grid-based algorithms)

Máquinas DSM geralmente são híbridas, possuindo conectividade completa (ou barramento) nos clusters locais, e menos conexões entre clusters.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Mapeando grafo de tarefas à topologia da rede



Para o mapeamento $\mathbf{f}: G_1(V_1, E) \rightarrow G_2(V_2, E_2),$

- •Dilatação é a distância máxima entre quaisquer dois nós f(x)f(y) em G_2 tais que x e y sejam adjacentes em G_1 .
- Carga é o número máximo de nós em V_1 mapeado em um único nó em V_2 .
- Congestão é o número máximo de arestas em E_1 mapeado em única aresta em E_2 .

73

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Mapeando grafo de tarefas à topologia da rede

Idealmente, queremos dilatação, carga e congestão igual a 1, porém nem sempre é possível.

Por exemplo, um anel possui imersão perfeita em malha 2-D com o mesmo número de nós se e somente se a malha possuir um número par de linha e/ou colunas.


05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

74

Mapeando grafo de tarefas à topologia da rede

Determinar a melhor imersão possível entre dois grafos é um problema combinatórico difícil (NP-completo), de modo que geralmente utiliza-se uma heurística.

Por outro lado, vários casos particulares que surgem em aplicações práticas possuem soluções boas, ou até ideais, conhecidas.



Imersões em hipercubos

77

Um aspecto atraente de topologia hipercúbica é que a imersão de vários outros tipos de grafos pode ser feita nela, freq. ideal.

Por exemplo, uma imersão perfeita de uma malha 2-D ou toro com $2^j X 2^k$ processadores pode ser feita em hipercubo com $2^(j+k)$ processadores.

Esta imersão pode ser realizada utilizando o código de Gray, no qual inteiros de 0 a 2^n-1 são ordenados tal que as representações binárias de membros consecutivos da sequência diferem em exatamente uma posição (bit).

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Código de Gray Refletido

Por exemplo, o código binário de Gray refletido de comprimento 16 é:

ento ro e.				
0000	0	1	1100	12
0001	1		1101	13
0011	3		1111	15
0010	2		1110	14
0110	6		1010	10
0111	7		1011	11
0101	5	/	1001	9
0100	4	/	1000	8

6/2001 ©Amit Bhaya 200

Imersão de anel em hipercubo

Dois nós de um hipercubo são conectados sss seus números diferem em exatamente uma posição de bit



000 ,001 ,011 ,010 ,110 ,111 ,101 ,100 ,000

Malha ou toro de dimensão maior pode ser 'mergulhado' em hipercubo de dimensão adequada pela concatenação de códigos de Gray para cada numeração de coordenadas.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 79

Paradigma de hipercubo

Muito embora redes hipercúbicas são infrequentes em máquinas comerciais hoje em dia, ainda servem como um paradigma importante para muitos algoritmos paralelos, como, por exemplo, operações de comunicação coletiva.

Referências

- •L. N. Bhuyan, Q. Yang & D. P. Agarwal, "Performance of multiprocessor interconnection networks", *IEEE Computer* 22(2):25-37, 1989.
- •O. Krämer & H. Mühlenbein, "Mapping strategies in message-based multiprocessor systems," *Parallel Computing*, 9:213-225, 1989.
- •V. Lo, "Heuristic algorithms for task assignment in distributed systems," *IEEE Trans. Comput.*, 37:1384-1397,1988.
- •Y. Saad & M. H. Shultz, "Topological properties of hypercubes," *IEEE Trans. Comput.*, 37:867-872, 1988.

5/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Comunicação entre processadores

OS/16/2001 OAmit Bhaya, 2001 82

Roteamento de mensagens

Se a mensagem for mandada de um processador a outro não ligado (físicamente) a ele, então ela tem que ser roteada por meio de outros que estão conectados entre si.

Algoritmos para roteamento podem ser

- Minimal ou não minimal
- Estáticos ou dinâmicos
- Determinístico ou randômizados

A maioria de topologias regulares admite esquemas de roteamento relativamente simples do tipo estático, determinístico, e minimal

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 83

Roteamento de mensagens

Em uma malha 2-D ou toro, por exemplo, a mensagem pode ser transmitido adiante ao longo de uma linha até chegar na coluna do processador destino, e daí transmitido adiante ao longo daquela coluna até chegar no processador destino (ou na ordem inversa).

No hipercubo, se número do nó atual difere do número do nó destino no *i*-ésimo bit, então a mensagem é passada adiante ao processador adjacente que tenha valor oposto naquele bit.

Desta forma, a mensagem chegará no destino em k passos, onde k é o número de posições onde os números dos nós fonte e destino diferem em bits. Claramente k não pode exceder a dimensão do hipercubo.

Roteamento de mensagens



Por exemplo, numa malha 2-D ou 3-D, podemos considerar as dimensões respectivas em qualquer ordem.

Em um hipercubo, bits que diferem entre nó fonte e nó destino podem ser 'corrigidos' em qualquer ordem.

Portanto, frequentemente existem caminhos múltiplos possíveis para uma dada mensagem, e esta liberdade pode ser explorada para melhorar desempenho e/ou tolerância a falhas.

Imersão de anel em hipercubo

Dois nós de um hipercubo são conectados se e somente se seus números diferem em exatamente uma posição de bit




000,001,011,010,110,111,101,100,000

Malha ou toro de dimensão maior pode ser 'imergido' em hipercubo de dimensão adequada pela concatenação de códigos de Gray para cada numeração de coordenadas.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 86

Roteamento de mensagens em hipercubo






Mostrando duas rotas diferentes de nó 0 (fonte) até nó 7 (destino)

Bits no endereço do nó podem ser considerados em qq. Ordem, esq. à dir. (como no exemplo acima) ou vice-versa. Cada escolha gera um caminho distinto de fonte até destino.


05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 87

Roteamento 'cut-through'



Um desempenho superior é atingida na maioria das redes modernas de comunicação utilizando roteamento *cut-through* (ou *wormhole*), no qual a mensagem é quebrada em segmentos menores que são transmitidos através da rede using pipeline.

Cada processador no caminho passa adiante cada segmento assim que recebe, proporcionando um aumento na velocidade de comunicação bem como permitindo uma redução na capacidade do buffer.



Roteamento cut-through

Roteamento cut-through estabelece circuito virtual entre processadores fonte e destino.

É preciso tomar cuidado no algoritmo de roteamento para evitar impasses (deadlock) eventuais, quando múltiplas mensagens precisam utilizar o mesmo link no mesmo instante.

Este roteamento faz com que o diâmetro da rede seja um parâmetro menos crucial para mensagens individuais, de modo que usuários podem se preocupar menos com o casamento entre a topologia do problema e da rede.

Porém, restrições sobre o BW total ainda podem exigir alguns cuidados com localidade no projeto de algoritmos paralelos.

/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 90

Concorrência de comunicação

 $\mbox{At\'e}$ agora consideramos apenas comunicação ponto -a-ponto entre um par de processadores.

Quando múltiplos processadores se comunicam simultaneamente, o desempenho global atingível é afetado pelo grau de concorrência suportado pelo mecanismo de comunicação subjacente.

Em uma determinada arquitetura pode ser possível (ou não):

- •Mandar e receber pelo mesmo link simultaneamente
- •Mandar por um link e receber por outro simultaneamente
- ${\color{red} \bullet} Mandar\ e/ou\ receber\ por\ m\'ultiplos\ links\ simultaneamente.$

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 91

Concorrência de comunicação

Podemos englobar todas estas variações através de uma definição apropriada de um 'passo' de uma determinada padrão de comunicação

O resultado é a multiplicação do custo total por um fator constante em uma rede cujo grau não varia em função do número de processadores (e.g., uma malha).

Por outro lado, este fator correspondente pode crescer em função do número de processadores em uma rede de grau variável como a rede hipercúbica.

Comunicação coletiva

Comunicação coletiva envolve múltiplos processadores simultaneamente. Os exemplos mais frequentes na prática são:

- •Broadcast:um-a-todos
- •Redução: todos-a-um
- •Broadcast multi-nó: todos-a-todos
- $\bullet Scatter/gather: um\hbox{-}a-todos/todos-a-um \\$
- •Intercâmbio total: todos-a-todos personalizado
- •Shift (deslocamento) circular
- •Barreira

 \boldsymbol{A} melhor implementação depende da topologia e do esquema de roteamento.

Broadcast

95

No broadcast, um processador comunica uma mensagem a p-1 outros processadores.

Processador fonte poderia mandar, sequencialmente, p-1 mensagens separadamente, uma a cada processador.

Porém, eficiência pode ser melhorada explorando paralelismo e o fato de ter que usar processadores intermediários.


05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001


Algoritmo de broadcast

Algoritmo genérico de broadcast:

- 1. Se fonte ® eu, receba mensagem.
- 2. Mande mensagem a cada um dos vizinhos que n $\mbox{\ensuremath{\tilde{a}}}\mbox{o}$ a tenham recebido.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001





Custo de broadcast

Algoritmo de broadcast cria árvore geradora para uma determinada topologia de rede, com processador fonte como raiz da árvore.

Altura da árvore geradora determina o número total de passos exigidos. Desta forma, o custo total para uma mensagem de comprimento L \acute{e} :

•Malha 1 -D: $(p-1)(t_s + t_w L)$

•Malha 2 -D: $2(\sqrt{p}-1)(t_s+t_w L)$

•Hipercubo: $\log(p)(t_s + t_w L)$

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Broadcast incrementado

Para mensagens longas para as quais bandwidth domina latência, BW da rede pode ser melhor explorada quebrando a mensagem em pedaços e

 ${}^{\bullet}\!\text{Mandar}$ pedaços em modo pipeline usando uma única árvore geradora

•OU mandar cada pedaço utilizando diferentes árvores geradoras (com a mesma raiz)

Em um hipercubo com 2% nós, por exemplo, dado qq. nó como raiz, existem k árvores geradoras (com arestas disjuntas), que podem ser utilizadas (potencialmente) simultaneamente em um broadcast.

Redução


Em *redução*, dados de todos os processadores são combinados utilizando uma dada operação associativa (e.g., soma, produto, max, min, OU lógico, E lógico) para produzir o resultado final.

Como em broadcast, estrutura de comunicação utiliza uma árvore geradora para uma dada rede, porém fluxo de dados ϵ na direção oposta, das folhas à raiz.

Resultados (intermediários) entrando são combinados com os valores do processador que recebe antes de enviar para o pai.

Resultado final acaba acumulando no processador raiz. Se os outros processadores também precisam dele, pode-se recorrer a um broadcast usual.

Algoritmo de redução



- Receba mensagem de todos os meus filhos na árvore geradora (se há)
- Combina valores recebidos com o meu utilizando a operação associativa especificada.
- 3. Mande resultado ao meu pai, se há.
- Os desenhos de algoritmos de redução para as topologias diferentes são os mesmos do broadcast, com a direção das setas invertidas.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 1

Redução em malha ou toro OS/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 102

Redução em hipercubo

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 103

Custo de redução

Algoritmo de redução utiliza a mesma árvore geradora que o broadcast, porém no sentido invertido.

Altura da árvore geradora determina o número total de passos exigidos. Desta forma, o custo total para uma mensagem de comprimento L é:

- •Malha 1 -D:
- •Malha 2-D: √_____
- •Hipercubo:

onde t_c é o custo por palavra da operação associativa de redução.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

104

Broadcast multi nó

Em broadcast multi nó, cada processador manda a sua mensagem a todos os demais.

Esta operação todos-a-todos é logicamente equivalente a *p* broadcasts um-a-todos, e poderia ser implementado assim.

A eficiência poderia, porém, ser melhorada pela sobreposição de vários broadcasts separados.

Em um anel, o primeiro passo de um broadcast unidirecional pode ser iniciado a partir de cada nó no mesmo instante.

Depois de p-1 passos, cada processador terá recebido dados de todos os demais, completando a operação todos -a-todos.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 10

Broadcast multi nó

Em um toro 2-D, algoritmo do anel pode ser aplicado primeiro em cada linha, e depois em cada coluna (ou vice-versa).

Em um hipercubo com $2^{n}k$ processadores, broadcast multi nó pode ser implementada por sucessivas trocas em pares em cada uma das k dimensões, com mensagens concatenadas em cada etapa.

05/16/2001 ©Amit Bhava, 2001

Redução via Broadcast multi nó

Se, ao invés de concatenar as mensagens, elas forem combinadas utilizando uma operação associativa apropriada, broadcast multi nó pode ser utilizada para implementar redução.

Este enfoque possui a vantagem de evitar o broadcast do resultad o final (após redução ao único nó raiz), portanto representa uma diminuição (até pela metade) do custo.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 107

Comunicação coletiva personalizada

Em um broadcast, nó(s) raiz enviam a mesma mensagem aos outros.

Nas versões análogas personalizadas, mensagens distintassão enviadas aos outros processadores.

 ${\it Scatter} \ ({\it espalhar}) \ {\it \'e} \ CCP \ an \'alogo \ ao \ broadcast, \ exceto \ que \ raiz \ manda \ mensagens {\it diferentes} \ para \ cada \ processador.$

Gather (juntar) é CCP análogo a redução, exceto que os dados recebidos pelo nó raiz são concatenados ao invés de reduzidos através de uma operação associativa.

Intercâmbio total é broadcast multi nó personalizada todos -atodos.

Comunicação coletiva personalizada

Operações CCP são implementadas por algoritmos parecidos com aqueles já vistos.

Scatter, por exemplo, utiliza a mesma árvore geradora que o broadcast padrão, porém múltiplas mensagens são transmitidas juntas em cada etapa.

Nó raiz envia mensagem a cada filho contendo dados para a subárvore inteira da qual aquele filho é raiz. Cada filho extrai seus dados e despacha o resto a cada um de seus filhos da mesma maneira, até que cada nó recebe sua mensagem.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Prefixo ou scan

7/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

110

Deslocamento circular

Em k-deslocamento circular (circular k-shift), com 0 < k < p, processador i envia dados a processador (i+k) modp.

Tais operações ocorrem em problemas de computação matricial, diferenças finitas e casamento de strings (string matching).

Em uma rede anelar, há implementação natural para k- deslocamento circular .

Implementação de k-deslocamento circular em outras topologias de rede pode ser complicada, porém basicamente envolve a imersão de um anel (ou série de anéis) na rede em questão.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 111

Barreira

Uma *barreira* é um mecanismo de sincronização: todos os processadores têm que chegar nela antes que qualquer um passe adiante

Implementação de uma barreira depende da arquitetura da memória e rede subjacentes.

Em sistemas de memória distribuida, a barreira é usualmente implementada por troca de mensagens, utilizando algoritmos parecidos com aqueles de comunicação todos-a-todos.

Em sistemas de memória compartilhada, barreira é usualmente implementada utilizando semáforos, test-and-set ou outros mecanismos para impor exclusão mútua.

Referências



M. Barnett, D. Payne, R. van de Geijn & J. Watts 'Broadcasting on meshes with wormhole routing', *J. Parallel Distrib. Computing*. 35:111-122,1996.

routing', J. Parallel Distrib. Computing. 35:111-122,1996.
 D. P. Bertsekas, C. Özveren, G.D. Stamoulis, P. Tseng & J.N. Tsitsiklis, "Optimal communication algorithms for hypercubes", J. Parallel Distrib. Computing. 11263-275,1991.

P. Kermani & L. Kleinrock, "Virtual cut-through: a new communication switching technique", Computer Networks 3:267-286, 1979.

L. M. Ni & P. McKinley, "A survey of wormhole routing techniques in direct networks," *IEEE Computer* 26(2):62-76, 1993.

Y. Saad & M . Shultz, "Data communication in parallel architectures," *Parallel Computing* 11:131-150, 1989


R. Van de Geijn, "On global combine operations", *J. Parallel Distrib. Comput.* 22: 324-328, 1994

05/16/2001

©Amit Bhaya, 2001

...

115



MPI

MPI é padrão para escrever programas paralelos utilizando troca de mensagens.

MPI não é uma linguagem e sim uma biblioteca de rotinas que podem ser chamadas a partir de linguagens convencionais como FORTRAN, C ou C++.

MPI fornece comunicação entre múltiplos processos concorrentes, cada um dos quais executa um programa sequencial, que podem ou não ser idênticos.

MPI se aproxima bem a nossa metodologia para desenvolver algori tmos paralelos e fornece um mecanismo natural para a sua implementação.

MPI roda em quase qq arquitetura e plataforma paralela.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

MPI

MPI é mais portátil que outros pardigmas para escrever programas paralelos, e pelo fato de abilitar e estimula atenção a localidade de dados, MPI frequentemente possui desempenho melhor que os demais .

MPI é grande e complexo, com mais de 125 funções e muitas opções e protocolos diferentes disponíveis.

Para a maioria das aplicações, porém, um pequeno subconjunto basta. Falaremos apenas dos aspectos mais essenciais de MPI.

MPI-1

MPI-1 inclui

- •Comunicação ponto -a-ponto
- •Operações de comunicação coletiva
- •Grupos de processos e domínios de comunicação
- •Topologias virtuais de processos
- •Gerenciamento de ambiente e pesquisa
- •Interface de perfilamento
- •Bindings para FORTRAN e C

Falaremos apenas da parte de MPI que basta para implementar (não necessariamente da maneira mais eficiente) dos algoritmos que serão discutidos no â mbito deste minicurso.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 117

MPI-2


MPI-2 inclui

- •Gerenciamento dinâmico de processos
- •Entrada/saída
- •Operações de comunicação unilaterais
- •Bindings para C++

Não falaremos de MPI-2, que não é essencial para os algoritmos considerados neste curso e ainda não está universalmente disponível em toda plataforma paralela.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 118

Linguagens de programação



Daremos alguns exemplos de bindings para C; FORTRAN é parecido

Uma diferença significativa é que versões em C de várias rotinas MPI devolvem um código de erro como valor da função, ao passo que as versões em FORTRAN possuem um argumento inteiro adicional, **IERROR**, para este fim.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 119

Grupos e comunicadores

Cada processo MPI pertence a um ou mais grupos .

Cada processo é identificado pelo seu*rank* dentro de um dado grupo, onde rank é um inteiro de zero até um menos do tamanho do grupo.

Inicialmente, todo processo pertence a MPI_COMM_WORLD, no qual cada possui rank entre zero e um a menos do que o número total de processos.

Grupos adicionais podem ser criados pelo usuário.

Visto como um domínio de comunicação ou contexto, um grupo de processos é chamado de comunicador em MPI

Especificação e indentificação de mensagens

Em qq sistema de comunicação, vários informações são necessárias para especificar uma mensagem e identificar sua fonte e seu destino

Em MPI esta informação inclui:

- •Address local na memória onde dados da mensagem começam
- •Count número de ítens de dados contido na mensagem
- •Datatype tipo de dado na mensagem
- $\bullet Source$ ou destination rank de processo no comunicador que envia ou recebe
- •Tag identificador para mensagem específica ou tipo de msg
- •Communicator domínio de comunicação ou contexto

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 121

Iniciação e término de MPI

Inicialize MPI:

Int MPI_init(int *argc, char ***argv)

Nenhuma função de MPI pode ser chamada antes de $\mathbf{MPI_i}$ ni t

Término de MPI

Int MPI_Finalize(void)

Nenhuma função MPI pode ser chamada depois de MPI_Fi nal i ze

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 122

Pesquisa do ambiente

Determine número de processadores:

Int MPI_Comm_size(MPI_Comm comm, int *size)

Retorna na variável ${f si}$ ${f ze}$ o número de processos no grupo ${f comm}$

Determine identificador de processo atual:

int MPI_Comm_rank(MPI_Comm comm, int *rank)

No retorno, $\mathbf{rank}\ \ \mathrm{cont\acute{e}m}\ \mathrm{rank}\ \ \mathrm{do}\ \mathrm{processo}\ \mathrm{atual}\ \mathrm{no}\ \mathrm{grupo}\ \mathbf{comm}\ ,$

 $0 \le \text{rank} \le \text{size} - 1$.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 123

Enviando e Recebendo Mensagens

Enviar mensagem:

int $MPI_Send(void\ ^*buf,\ int\ count,\ MPI_Datatype\ datatype,\ int\ dest\ int\ tag,\ MPI_Comm\ comm)$

Receber mensagem:

int MPI_Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype
datatype, int source int tag, MPI_Comm comm,
MPI_Status *status)

Enviando e recebendo mensagens

Tipos de dados disponíveis incluem os familiares comochar, int, float, double (em C) e INTEGER, REAL, DOUBLE PRECISION (em FORTRAN)

Uso dos tipos de dados de MPI facilita ambiente heterogêneo no qual tipos nativos podem variar de máquina em máquina.

MPI também suporta tipos de dados definidos por usuário par dados contíguos ou não contíguos.

Valores wildcard MPI_ANY_SOURCE e MPI_ANY_TAG podem ser usados para source e tag, para receber mensagem.

Valores de source e tag podem então ser determinados a partir dos campos MPI_SOURCE e MPI_TAG da estrutura status

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Enviando e recebendo mensagens

Ambas as funções padrão send e receive são*bloqueadoras* no sentido de recursos especificados na chamada, tais como o buffer da mensagem, podem ser reutilizados com segurança imediatemente após

Em particular, $\mbox{\bf MPI_Recv}$ retorna somente após o buffer conter a mensagem requerida.

MPI_Send pode ser iniciado antes ou depois**MPI_Recv** correspondente é iniciado.

Dependendo da implementação do MPI, MPI_Send pode retornar antes ou depois o início do MPI_Recv correspondente (casado).

Para o mesmo ${\bf source},\ {\bf tag},\ {\bf e}\ {\bf comm},\ {\bf mensagens}\ {\bf s\~ao}\ {\bf recebidas}\ {\bf no}\ {\bf destino}\ {\bf na}\ {\bf ordem}\ {\bf em}\ {\bf que}\ {\bf foram}\ {\bf mandadas}.$

05/16/2001 ©Amit Bhaya 2001 126

MPI Básico

Seis funções MPI descritas até agora bastam para implementar quase qq algoritmo paralelo de maneira razoavelmente eficiente.

Outras 120 (aprox) funções MPI fornecem conveniência, flexibilidade, robustez, modularidade, e eficiência potencialmen te maiores.

Porém também introduzem complexidade adicional considerável que pode ser de difícil gerenciamento.

Por exemplo, algumas destas funções facilitam sobreposição de comunicação e computação, mas encarregam o usuário com a tarefa de sincronização

Programa exemplo utilizando MPI

```
#include <mpi.h>
void main(int argc, char **argv) {
  int p, i, left, right, count, tag, nit,k;
  float y, yl, yr;

MPI_Status status;

MPI_Init(&argc, &argv);

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &p);

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &i);
  count = 1; tag = 1; nit = 10;
  left = i-1; right = i+1;

If (i==0) y = alpha;
  else if (i== p-1) y =beta

05/16/dPse y = 1.0;

OAmit Bhaya, 2001
```

ya, 2001 128

Programa exemplo utilizando MPI

```
for (k=1; k<= nit; k++) {
    if (i != 0)
        MPI_Send(&y, count, MPI_FLOAT, left, tag, MPI_COMM_WORLD);
    if (i != p-1) {
        MPI_Recv(&yr, count, MPI_FLOAT, right, tag,
        MPI_Send(&y, count, MPI_FLOAT, right, tag,
        MPI_Send(&y, count, MPI_FLOAT, right, tag,
        MPI_COMM_WORLD);
    }
    if (i != 0)
        MPI_Recv(&yl, count, MPI_FLOAT, left, tag, MPI_COMM_WORLD,
&status);
    y = (yl+ yr)/2.0;
    }
    OAmmit Bhaya, 2001</pre>
```

Criando e executando Programas MPI

Para rodar um programa MPI, módulo executável deve ser criado primeiro, compilando programa do usuário e linkando com a biblioteca MPI

Pode ser preciso utilizar um ou mais arquivos de cabeçalho como **mpi**. h para fornecer as definições e declarações necessárias.

MPI é comumente utilizado no modo SPMD, de modo que apenas um executável tem que ser criado, e daí múltiplas instâncias dele são executadas concorrentemente.

Comando para iniciação tipicamente chamado **mpi run**, cujas opções incluem número de processos a serem criados, possivelmente os processadores nas quais estes processos devem rodar, etc.

5/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 130

Medindo tempo de execução

MPI-Wtime() retorna tempo wall-clock (elapsed) em segundos a partir de algum instante arbitrário do passado. O valor retornado é um número ponto flutuante, precisão dupla.

Tempo (elapsed time) para um dado segmento de programa pode ser medido chamando **MPI- Wti me()** no início e no final e calculando a diferença.

Valores de relógio para processos diferentes não são necessariamente comparáveis, pois não são necessariamente sincronizados.

Mesmo que sejam sincronizados, variação entre eles não é significativamente menor que o tempo de ida e volta de uma mensagem de comprimento zero entre dois processos.

Modos de comunicação

O modo padrão de MPI não especifica se mensagens são colocados em buffer, porém deixa esta decisão a critério da implementação.

Desta forma, no modo padrão, portabilidade exige hipóteses conservadores em relação a ordem de início de send e recv a fim de evitar impasses (deadlock) potenciais.

MPI fornece três modos adicionais de comunicação que permite usuários controlar se mensagens são colocados em buffers ou não, para que a ordenação correta de sends e receives não seja ao acaso.

Modos de comunicação

No modo *buffered*, send pode ser iniciado independentemente do início da recepção do receive casado, e send pode ser terminado antes do início do receive casado.

No modo *síncrono*, send pode ser iniciado independente do início do receive casado, porém send terminará somente após início do receive casado.

No modo *ready*, send pode ser iniciado somente se receive casado já foi iniciado

As funções MPI correspondentes são, respetivamente, MPI_Bsend, MPI_Ssend, e MPI_Rsend . O mesmo MPI_Recv funciona para todos os modos de send.

 $Modo\ buffered\ requer\ alocação\ de\ espaço\ utilizando \textbf{MPI_Buffer_attach}$

Comunicação não bloqueante

Todas as funções de comunicação discutidas até agora são bloqueantes no seguinte sentido: recursos especificados na chamada, como o buffer da mensagem, podem ser reutilizados (com segurança) imediatamente após retorno.

MPI também oferece funções não bloqueantes para cada modo de send: MPI_I send, MPI_I bsend, MPI_I rsend, e MPI_I send.

Única função receive não bloqueante é MPI_I recv.

Funções não bloqueantes incluem argumento adicional **request** que pode ser testado para verificar se operação solicitada já terminou.

Funções MPI_Test e MPI_Wai t são usadas para testar ou esperar, respetivamente, o término de operações não bloqueantes.

5/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 134

Comunicação persistente

MPI oferece opções para otimizar operações de comunicação que são executadas repetidas vezes com a mesma lista de argumentos.

Operações persistentes de comunicação 'amarram' lista de argumentos à solicitação. Daí solicitação pode ser utilizada repetidas vezes para iniciar e completar mensagens sem repetir a lista de argumentos cada vez.

Uma vez que a lista de argumentos foi amarrada utilizando MPI_Send_init ou MPI_Recv_init, por exemplo, (ou de maneira similar para outros modos), então solicitação pode ser iniciada repetidas vezes usando MPI_Start.

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 135

Pesquisando e cancelando mensagens

Às vezes é útil pesquisar mensagens sem efetivamente recebê-las.

Por exemplo, informação sobre uma mensagem determinada a partir do valor do argumento **status** retornado por uma pesquisa pode ser utilizada para determinar como recebê-la.

Funções **MI_Pprobe** e **MI_I probe**, que são bloqueantes e não bloqueantes, respetivamente, fornecem esta capacidade.

Também é possível cancelar uma solicitação pendente de uma mensagem utilizando MPI_Cancel, que é útil na fase de limpeza.

Comunicação coletiva

Funções de comunicação coletiva fornecidas pelo MPI incluem;

- •MPI_Bcast
- MPI_Reduce
- •MPI_Allreduce
- •MPI_Alltoall
- •MPI Scatter
- •MPI Gather
- •MPI_Scan
- •MPI_Barri er

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001

Manipulação de comunicadores

Funções fornecidas pelo MPI para a manipulação de comunicadores incluem:

- •MPI_Comm_create
- MPI_Comm_dup

137

- •MPI_Comm_split
- MPI_Comm_compare
- •MPI_Comm_free

05/16/2001 ©Amit Bhaya, 2001 138

Topologias virtuais de processos

MPI fornece topologias virtuais de processos correspondentes a grades regulares cartesianos, bem como grafos mais gerais.

A topologia é um atributo opcional acicional que pode ser dado ao comunicador.

A definição de uma topologia virtual de processos pode

- •facilitar a aplicação. Por exemplo, grade cartesiana 2 -D é natural para muitas operações de álgebra matricial.
- \bullet ajudar MPI a alcançar um mapeamento mais eficiente dos processos à uma determinada rede física.
- MPI_Topo_test determina o tipo de topologia definida (se há) para um dado comunicador.

Topologia de Grade Cartesiano

MI_Cart_create cria a topologia cartesiana. O usuário pode especificar dimensão, número de processadores por dimensão, e se a dimensão é periódica (i.e., possui wrap-around)


Hipercubos são contemplados, uma vez que hipercubo de dimensão k e toro de dimensão k com dois processos por dimensão.

Funções de pesquisa obtém informações sobre topologia cartesiana existente, como dimensão, número de processadores por dimensão, e se a dimensão é periódica.

 $Tamb\'em \ existem \ funç\~oes \ para \ determinar \ coordenadas \ de \ um \ process \ o.$

 $\label{eq:main_continuous} \textbf{MPI_Cart_shi} \ ft \ \ \text{fornece deslocamento fixo ao longo de uma dimens\~ao}.$

Topologia de grafo geral



Funções de pesquisa obtém informações sobre topologia existente, como número de nós e arestas, listas de graus e arestas, númerode vizinhos de um dado nó, lista de vizinhos de um dado nó.

Acesso ou download de MPI

Versões customizadas de MPI são fornecidas por quase todos os fabricantes de computadores paralelos atuais.

Adicionalmente, versões freeware de MPI são disponíveis para redes de estações e ambientes parecidos (cluster de PCs) nos sites:

http://www.mcs.anl.gov/mpi (Argonne National Laboratory, EUA) http://www.mpi.nd.edu/lam (Univ de Notre Dame (orig Ohio SC)

Ambos os sites também disponibilizam tutoriais e material didático sobre MPI.

MPI: referências

W. Gropp, E. Lusk & A. Skjellum, *Using MPI: Portable parallel programming with the message-passing interface*, MIT Press, 1994

P. S. Pacheco, *Parallel Programming with MPI*, Morgan Kaufmann, 1997.

05/16/2001

©Amit Bhaya, 2001

143