


MODELO FUNCIONAL, WORKFLOW E CONTROLOS DATA LAKE CT

04. MODELO DE CAPITAL



Santander Totta

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	Dezembro 2021	Documento original.
02	Janeiro 2022	Adição do tradutor de chaves de Capital para derivados; e maior detalhe da descrição do motor 'Carga BDR D+6' e da sua parametrização.
03	Março 2023	Atualização de fluxograma. Motor único. Repos.
04	Outubro 2023	Atualização de perímetros, campos de ficheiro de conciliação, princípios de arquitetura, índice remissivo, derivados sem estruturas, e fluxo do perímetro BST individual.
05	Novembro 2023	Fundos Próprios, Motor Corep, tabela de derivados e tabela de entidades do setor financeiro.

Índice

1. Modelo e Workflow DL - Capital Regulatório e Económico.....	8
1.1. Visão end-to-end.....	8
1.2. Modelo de Capital no Data Lake	12
1.2.1. Visão geral	12
1.2.2. Princípios de arquitetura de dados	12
1.2.2.1. Granularidade	13
1.2.2.2. Conceptualização única.....	13
1.2.2.3. Homogeneidade de formatos	13
1.2.2.4. Simplicidade, flexibilidade e acesso	14
1.2.2.5. Reconciliation by design.....	14
1.2.2.6. Completude.....	15
1.2.2.7. Homogeneidade de nomenclaturas.....	15
1.2.2.8. Rastreabilidade	16
1.2.2.9. Partição temporal	16
1.2.2.10. Event Logging.....	16
1.2.2.11. Single source of truth and non-redundancy	17
1.2.2.12. Escalabilidade e adaptabilidade	17
2. Ativos Ponderados pelo Risco (RWAs)	18
2.1. Introdução	18
2.2. Modelo conceptual e funcional no Data Lake	20
2.2.1. Motores dos RWAs de Capital	20
2.2.1.1. Motor 'RWAs'	20
2.2.1.1.1. Função do Motor 'RWAs'	20
2.2.1.1.2. Execução do Motor 'RWAs'	20
2.2.1.1.3. Modelo de Dados do Motor 'RWAs'	20
2.2.1.2. Motor 'Reporte Local'	24
2.2.1.2.1. Função do Motor 'Reporte Local'	24
2.2.1.2.2. Execução do Motor 'Reporte Local'	24
2.2.1.2.3. Modelo de Dados do Motor 'Reporte Local'	24
2.2.1.3. Motor 'Corep'	26
2.2.1.3.1. Função do Motor 'Corep'	26
2.2.1.3.2. Execução do Motor 'Corep'	26
2.2.1.3.3. Modelo de Dados do Motor 'Corep'	26
2.2.1.4. Motor 'Carga BDR D+6'	27
2.2.1.4.1. Função do Motor 'Carga BDR D+6'	27
2.2.1.4.2. Execução do Motor 'Carga BDR D+6'	27
2.2.1.4.3. Modelo de Dados do Motor 'Carga BDR D+6'	28
2.2.1.4.4. Funcionamento do Motor 'Carga BDR D+6'	29
2.2.2. Modelo Relacional dos RWAs de Capital	34
2.2.3. Modelo de RWAs em Geral	35
2.2.3.1. Clientes de Capital - cd_captools.ct021_rwa_cli	35
2.2.3.1.1. Enquadramento	35
2.2.3.1.2. Traçabilidade direta do cliente	36

2.2.3.1.3.	Traçabilidade indireta do cliente pelo contrato	37
2.2.3.1.4.	Periodicidade e Aprovisionamento	38
2.2.3.2.	Contratos de Capital - cd_capttools.ct022_rwa_cto	40
2.2.3.2.1.	Enquadramento	40
2.2.3.2.2.	Granularidade e chave	40
2.2.3.2.3.	Periodicidade e Aprovisionamento	41
2.2.3.3.	Perímetros e calendários de Capital - cd_capttools.ct020_rwa_per	41
2.2.3.3.1.	Conceito	42
2.2.3.3.2.	Granularidade e chave	43
2.2.3.3.3.	Periodicidade	44
2.2.3.3.4.	Aprovisionamento	45
2.2.3.4.	Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr	45
2.2.3.4.1.	Enquadramento e Conceito	45
2.2.3.4.2.	Granularidade e chave	47
2.2.3.4.3.	Periodicidade	48
2.2.3.4.4.	Aprovisionamento	48
2.2.3.5.	Tradutor de chaves de Capital para Derivados - cd_capttools.kt_chaves_bdr_mx	50
2.2.3.5.1.	Enquadramento	50
2.2.3.5.2.	Os contratos Derivados no BST	50
2.2.3.5.3.	Os contratos Derivados na BDR	52
2.2.3.5.4.	Granularidade e chave	53
2.2.3.5.5.	Periodicidade e Aprovisionamento	54
2.2.3.6.	Derivados – cd_capttools.ct067_rwa_deriv	54
2.2.3.6.1.	Conceito	54
2.2.3.6.2.	Granularidade e chave	55
2.2.3.6.3.	Aprovisionamento	55
2.2.3.7.	Entidades do setor financeiro – cd_capttools.ct068_rwa_efs	55
2.2.3.8.	Dimensões de Capital - cd_capttools.ct010_dim_valor	56
2.2.3.9.	Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp	56
2.2.3.9.1.	Enquadramento	56
2.2.3.9.2.	Empresas dos reportes regulatórios à data atual	57
2.2.3.9.3.	Traçabilidade entre empresas e clientes	58
2.2.3.10.	Regras de dimensões de Capital – cd_capttools.ct804_dim_regras	58
2.2.3.11.	Matriz de contas de Capital - cd_capttools.ct805_matriz_cnt	63
2.2.3.11.1.	Conceito	63
2.2.3.11.2.	Granularidade e chave	63
2.2.3.11.3.	Periodicidade	63
2.2.3.11.4.	Aprovisionamento	63
2.2.3.12.	Parametrização da rastreabilidade e perímetros - cd_capttools.ct814_rwa_categ3	66
2.2.3.12.1.	Conceito	66
2.2.3.12.2.	Granularidade e Chave	66
2.2.3.12.3.	Periodicidade	67
2.2.3.12.4.	Aprovisionamento	67
2.2.3.13.	Parametrização da Carga para a BDR de D+6 - cd_capttools.ct851_ccarg	69
2.2.3.13.1.	Conceito	69
2.2.3.13.2.	Periodicidade	69
2.2.3.13.3.	Aprovisionamento	69
2.2.4.	Modelo de RWAs Regulatórios	74
2.2.4.1.	Tabela principal de RWAs regulatórios – cd_capttools.ct013_rwa_princ	74

2.2.4.1.1.	Visão geral	74
2.2.4.1.2.	Granularidade e chave.....	74
2.2.4.1.3.	Segmentação de Capital regulatório	77
2.2.4.1.4.	Saldos.....	81
2.2.4.1.5.	Risk-Weights e Fator PME/Infraestrutura	84
2.2.4.1.6.	EADs, CCFs e RWAs	85
2.2.4.1.7.	Old e New Default.....	86
2.2.4.1.8.	Outros campos BDR	87
2.2.4.1.9.	Periodicidade	89
2.2.4.1.10.	Aprovisionamento	89
2.2.4.1.10.1.	Enquadramento.....	89
2.2.4.1.10.2.	Fonte de registos BDR - cd_capttools.ct812_rwa_motex	90
2.2.4.1.10.3.	Fonte de registos Front Data Lake - cd_capttools.ct606_rwa_nbdr	93
2.2.4.2.	Tabela satélite de IRB - cd_capttools.ct014_rwa_irb	99
2.2.4.2.1.	Enquadramento.....	99
2.2.4.2.2.	Granularidade e chave.....	99
2.2.4.2.3.	Aprovisionamento	100
2.2.4.3.	Tabela satélite de STD - cd_capttools.ct015_rwa_std	100
2.2.4.3.1.	Enquadramento.....	100
2.2.4.3.2.	Granularidade e chave.....	101
2.2.4.3.3.	Aprovisionamento	101
2.2.4.4.	Tabela de gap de contratos em Capital regulatório - cd_capttools.ct019_rwa_gap	103
2.2.4.5.	Tabela de conciliação - cd_capttools.ct047_rl_princ	103
2.2.4.5.1.	Enquadramento.....	103
2.2.4.5.2.	Granularidade e chave.....	104
2.2.4.5.3.	Periodicidade	106
2.2.5.	Modelo de RWAs Económicos.....	108
2.3.	Fluxo de fecho mensal de RWAs	109
2.3.1.	Capital Regulatório	109
2.3.1.1.	Visão geral e fases do processo de Capital regulatório.....	109
2.3.1.2.	Motor de 'Carga BDR D+6' no Data Lake (etapa #14)	115
2.3.1.3.	Conciliação e fecho do Consumo de Capital do BST Individual (etapa #24)	115
2.3.1.3.1.	Estádios de conciliação	115
2.3.1.3.1.1.	Verificação de conciliação contabilística e gaps.....	115
2.3.1.3.1.2.	Execução dos controlos on-demand do Data Lake de Capital	116
2.3.1.3.1.3.	Introdução dos contratos ou saldos em falta pelo Front do Data Lake	116
2.3.1.3.1.4.	Execução do motor 'RWAs' e 'Reporte Local'	117
2.3.1.3.2.	Análise de Saldos, EADs e RWAs por segmento, e variação mensal.....	117
2.3.1.4.	Conciliação e fecho do Consumo de Capital do ST SGPS Consolidado (etapa #27 e etapa #29)	120
2.3.1.4.1.	Estádios de conciliação	120
2.3.1.4.1.1.	Verificação de conciliação contabilística e gaps.....	120
2.3.1.4.1.2.	Execução dos controlos on-demand do Data Lake de Capital	127
2.3.1.4.1.3.	Introdução dos contratos ou saldos em falta pelo Front do Data Lake	128
2.3.1.4.1.4.	Execução do motor 'RWAs' e 'Reporte Local'	129
2.3.1.4.2.	Análise de Saldos, EADs e RWAs por segmento, e variação mensal.....	129
2.3.1.4.3.	Contribuição das várias entidades para o perímetro ST SGPS Consolidado	132
2.3.2.	Capital Económico	133
3.	Fundos Próprios.....	134

3.1. Introdução	134
3.2. Modelo conceptual e funcional no Data Lake	136
3.2.1. Motor 'Fundos Próprios'	136
3.2.1.1. Função do Motor 'Fundos Próprios'	136
3.2.1.2. Execução do Motor 'Fundos Próprios'	136
3.2.1.3. Modelo de Dados do Motor 'Fundos Próprios'	137
3.2.2. Modelo Relacional dos Fundos Próprios	138
3.2.3. Modelo de Fundos Próprios	139
3.2.3.1. Tabela principal de Fundos Próprios - cd_capttools.ct025_fp_princip	139
3.2.3.1.1. Visão geral	139
3.2.3.1.2. Granularidade e chave	139
3.2.3.1.3. Outros campos da tabela	140
3.2.3.1.4. Elementos dos fundos próprios	140
3.2.3.1.5. Periodicidade	141
3.2.3.1.6. Aprovisionamento	142
3.2.3.1.6.1. Enquadramento	142
3.2.3.1.6.2. Automático com base nas regras da tabela cd_capttools.ct806_fp_regras	142
3.2.3.1.6.3. Fonte de registos Front Data Lake - cd_capttools.ct607_fp_manual	143
3.3. Fluxo de fecho mensal de Fundos Próprios	146
4. Rácios	147

Índice Remissivo

A

<i>al005_det_swapc</i>	54
<i>al011_derivados</i>	54

B

<i>bdr_jm_c_cta_cto</i>	49
<i>bdr_jm_cal_in_cl</i>	38
<i>bdr_jm_camb_sit_bdi</i>	41
<i>bdr_jm_clien_juri</i>	38
<i>bdr_jm_client_bii</i>	38
<i>bdr_jm_contr_bis</i>	41
<i>bdr_jm_contr_nd</i>	86
<i>bdr_jm_contr_otros</i>	41
<i>bdr_jm_cto_aj_reg</i>	90
<i>bdr_jm_ecai_tit</i>	41
<i>bdr_jm_empresa</i>	35
<i>bdr_jm_out_cli_nd</i>	86
<i>bdr_jm_out_cto_nd</i>	86
<i>bdr_jm_prov_esotr</i>	41
<i>bdr_jm_sim_aj_std</i>	90
<i>bdr_jm_trz_cliente</i>	38
<i>bdr_jm_trz_contrat</i>	49
<i>bdr_jm_vr_cto_std</i>	41

C

<i>carteiras_mensal</i>	49
<i>carteiras_onoff</i>	49
<i>clientes_intragrupo</i>	58
<i>contra_sa</i>	49
<i>contratos_outros</i>	49
<i>ct001_univ_saldo</i>	28
<i>ct002_univ_bal</i>	122
<i>ct003_univ_cli</i>	17
<i>ct005_univ_perim</i>	17
<i>ct009_dim_catalo</i>	56
<i>ct010_dim_valor</i>	56
<i>ct011_dim_hier</i>	56
<i>ct013_rwa_princ</i>	74
<i>ct014_rwa_irb</i>	99
<i>ct015_rwa_std</i>	100
<i>ct016_rwa_econ</i>	21
<i>ct018_rwa_amb</i>	103
<i>ct019_rwa_gap</i>	103

<i>ct020_rwa_per</i>	41
<i>ct021_rwa_cli</i>	35
<i>ct022_rwa_cto</i>	40
<i>ct023_rwa_nbdr</i>	99
<i>ct025_fp_princip</i>	139
<i>ct047_rl_princ</i>	103
<i>ct067_rwa_deriv</i>	54
<i>ct068_rwa_efs</i>	55
<i>ct089_bdr_enc</i>	32
<i>ct090_univ_carg</i>	28
<i>ct092_bdr_contr</i>	32
<i>ct093_bdr_esotr</i>	32
<i>ct094_bdr_ctr_ad</i>	32
<i>ct095_bdr_esr_ad</i>	32
<i>ct097_ead_contr</i>	32
<i>ct099_bdr_b_carg</i>	29
<i>ct606_rwa_nbdr</i>	93
<i>ct607_fp_manual</i>	143
<i>ct616_rwa_efs</i>	56
<i>ct802_codigo_emp</i>	56
<i>ct803_perimetros</i>	44
<i>ct804_dim_regras</i>	58
<i>ct805_matriz_cnt</i>	63
<i>ct806_fp_regras</i>	142
<i>ct812_rwa_motex</i>	90
<i>ct814_rwa_categ3</i>	66
<i>ct824_param_efs</i>	56
<i>ct835_tr_rwa_enc</i>	23
<i>ct845_rwa_gr_cli</i>	40
<i>ct847_rwa_cli</i>	39
<i>ct849_val_dflt</i>	23
<i>ct851_ccarg</i>	69

E

<i>efeitos_antecipados</i>	49
----------------------------------	----

K

<i>kt_chaves_bdr</i>	45
<i>kt_chaves_bdr_mx</i>	50
<i>kt_chaves_ifrs9</i>	49

P

<i>perimetro</i>	58
------------------------	----

R

relcontr49

T

tat91_tabelas 35

ti601_titulariz 75

1. Modelo e Workflow DL - Capital Regulatório e Económico

1.1. Visão *end-to-end*

A Área de Capital assegura mensalmente a consecução de um conjunto de processos para produzir de forma sequencial, estruturada, controlada, conciliada e coerente toda a informação relevante para os diversos reportes internos e regulatórios de Capital Regulatório e de Capital Económico. Essa informação inclui nomeadamente os ativos ponderados pelo risco (RWAs), os fundos próprios, e os rácios de Capital.

Estes processos assentam essencialmente em duas peças aplicacionais principais para Capital, que são comuns a Capital Regulatório e Económico (ie a BDR, e o Modelo de Capital no Data Lake), e são depois complementados por (i) três ferramentas específicas para Capital Regulatório (GST - Global Securitisation Tool, SAS Corep e XBRL Engine) e por (ii) uma ferramenta específica para Capital Económico (ECT).

Tipicamente estas peças são operadas de forma sequencial no tempo, ao início de cada mês e com respeito ao respetivo rácio:

- **BDR**

Aplicativo tecnológico desenvolvido e mantido pela Corporação, dedicado exclusivamente a processar de forma granular e homogénea a generalidade do cálculo dos ativos ponderados pelo Risco de Crédito e pelo Risco de Contraparte, com exceção de alguns elementos mais particulares, como sejam a renda variável (*equity*), as participações a 250%, as exposições titularizadas e os impostos diferidos ativos/passivos a 250%, o Risco de Mercado e o Risco Operacional. No caso dos perímetros locais, também exclui todas as exposições não contratuais. Este aplicativo tem um processo de aprovisionamento muito completo, e inclui dois motores (motor New Default, e motor único de IRB e STD) que processam esses *inputs* para produzir os *outputs* relevantes dos ativos ponderados pelo risco (crédito).

Este aplicativo suporta tanto o Capital Regulatório, seja IRB ou STD, como o Capital Económico. O reporte regulatório mensal à Corporação é assegurado por esta ferramenta.

Esta é tipicamente a primeira peça a ser aprovisionada em D+4, e os seus motores começam a ser executados entre D+4 e D+5. Verifica-se depois o aprovisionamento final em D+6.

- **GST – Global Securitisation Tool**

O cálculo de requisitos de Capital para Titularizações é efetuado no motor corporativo *Global Securitisation Tool* conforme o processo descrito no documento *GST - Tool Guide for users*. O motor de titularizações utiliza a BDR para recolher a informação relativamente aos subjacentes (RW/K-IRB, PE, entre outros) e complementa o cálculo dos RW a aplicar às posições titularizadas com *inputs* adicionais necessários para execução da ferramenta.

- **Modelo de Capital no Data Lake**

Uma parte muito significativa deste modelo é aprovisionado a partir das tabelas de *input* e de *output* da BDR, mas é complementada com informação adicional para assegurar completude da informação e dos dados necessários de Capital, nomeadamente de todos os perímetros, dos Fundos Próprios e de todos os tipos de risco, incluindo o Risco de Mercado e o Risco Operacional. Serve para ser utilizado como fonte única, completa e correta de dados de Capital por quaisquer processos do

Banco que requeiram esses dados. Estes dados são utilizados para produzir a generalidade dos reportes internos ou regulatórios, por processos diretos sobre o Data Lake ou, no caso do Corep de Capital, recorrendo ao SAS Corep de Capital.

Recebe também como *input* o ‘tablon económico’ já após eventuais ajustes pela Área de Capital.

Este modelo suporta tanto o Capital Regulatório, seja IRB ou STD, como o Capital Económico.

- **SAS Corep de Capital**

Aplicativo específico que aprovisiona toda a informação a partir do Modelo de Capital no Data Lake, agrega e processa essa informação, preenche os muitos *data points* requeridos dos vários *templates* do Corep de Capital, efetua as múltiplas validações EBA e, finalmente, produz os ficheiros Corep já em formato XBRL para serem submetidos ao Banco de Portugal pelo BPNNet.

Esta peça é atualmente utilizada exclusivamente para assegurar o reporte Corep de Capital dos perímetros do BST Individual e do Santander Totta SGPS, SA. O Para efeitos da produção do Corep para o perímetro Corporativo, são utilizados os próprios *outputs* relevantes da BDR, sendo que a Área de Capital tem ainda de assegurar alguns processos e a firma no aplicativo Corporativo Citrix.

- **XBRL Engine**

Ferramenta que se destina a (i) executar todas as regras e controlos de “última milha” dos reportes regulatórios, antes da submissão desses reportes ao Supervisor, incluindo as validações da EBA, do BCE (EGDQ) e do Banco de Portugal, bem como a (ii) gerar os reportes já no formato XBRL adequado.

- **ECT**


Aplicativo Corporativo responsável pela produção do detalhe contratual para risco de crédito de Capital Económico (‘tablon económico’), obtido a partir do *output* do motor IRB da BDR, para a finalidade de Capital Económico. O ‘tablon económico’ pode depois ter algum ajuste pela Área de Capital e serve para depois obter o consumo de Capital Económico já a um nível mais agregado.

Naturalmente, existem processos adicionais e independentes que exploram de forma automática ou de forma operativa, conforme o caso, os dados base produzidos pelos processos acima, em função do respetivo propósito. É o caso do **Capital MIS** que é um aplicativo corporativo para onde se envia, automaticamente, a informação, após tratamento e agregação, nomeadamente dos RWAs do Banco a nível individual e a nível do Santander Totta, SGPS, SA. Ou também do processo do **Rorac Bottom-Up** que é também uma ferramenta Corporativa que utiliza dados de Capital Económico no Data Lake para - juntamente com dados de informação de gestão no Data Lake – produzir um conjunto lato de métricas granulares de Rorac.

Para um entendimento mais holístico a ilustração seguinte apresenta a um nível intermédio o fluxograma de Capital Regulatório, e como as peças acima se interligam para assegurar a produção e o reporte tempestivo, completo, conciliado e coerente dos vários dados e informações requeridas¹. Os reportes indicados são mensais, trimestrais, semestrais, anuais ou *ad-hoc*, conforme o caso.

¹ Para um maior detalhe, consultar o capítulo 2.3 *Fluxo de fecho mensal de RWAs*.


Ilustração 1 - Fluxograma de Capital Regulatório



Por outro lado, e como referido anteriormente, o circuito de Capital Económico partilha e assenta em várias das componentes do circuito de Capital Regulatório, por forma a assegurar eficiência e coerência entre as duas abordagens. O reporte de Capital Económico é essencialmente mensal, complementado com exercícios anuais específicos como sejam o ICAAP Local e Corporativo.

Seguidamente descreve-se de forma mais simplificada este circuito com respeito aos RWAs de Risco de Crédito e de Contraparte.

Ilustração 2 – Fluxograma de Capital Económico (RWAs)



1.2. Modelo de Capital no Data Lake

1.2.1. Visão geral

Sem prejuízo do referido anteriormente, o presente documento pretende focar-se e descrever em detalhe os processos de Capital suportados pelo Modelo de Capital **no Data Lake**, e não tanto incidir sobre as restantes ferramentas de todo o processo, como seja a BDR, o GST, o SAS Corep, o XBRL Engine ou a ECT². Neste contexto, este capítulo focará essencialmente no modelo de dados e motores de Capital Regulatório e Capital Económico no Data Lake.

Os processos descritos acima permitem, pois, à Área de Capital atualizar pontual e assiduamente, numa base mensal, trimestral, semestral e anual, todas as tabelas no Data Lake que são relevantes para suportar e detalhar ao nível mais granular, e por perímetro, todos os elementos caracterizadores de toda a informação de Capital, nomeadamente para demonstrar a sua total conciliação contabilística, todos os reportes regulatórios (incluindo os templates relevantes do COREP de Capital, do SREP/STE,) e internos necessários, quaisquer análises adicionais requeridas, bem como todos os processos de controlo relevantes. Note-se que este processo está construído de forma estrutural e com a preocupação de garantir completude e coerência integral ao nível mais granular com outros processos e reportes, nomeadamente com o Processo Contabilístico³. Neste sentido, aponta e partilha no Data Lake elementos comuns e transversais a montante com outros processos, como seja, por exemplo, o da própria Contabilidade, de ALM ou de Rentabilidade.

Como fica patente da *Ilustração 1 - Fluxograma de Capital Regulatório* e da *Ilustração 2 – Fluxograma de Capital Económico (RWAs)*, o processo de Capital no Data Lake⁴ é alimentado essencialmente a partir de três fontes:

- BDR.
- Modelo Contabilístico no Data Lake.
- Alguns elementos mais pontuais de RWAs Regulatórios, que a BDR não processa - são adicionados manualmente pela Área de Capital ao processo no Data Lake por via do Front existente para o efeito, e que garante a integração estruturada, controlada e rastreável de todos esses elementos.
- Outros elementos de Capital Regulatório que não RWAs - nomeadamente dos Fundos Próprios – são adicionados manualmente ou processados automaticamente a partir de parametrizações introduzidas pela Área de Capital por via do Front do Data Lake.

1.2.2. Princípios de arquitetura de dados

Os vários módulos de dados, processos e motores do Modelo de Capital no Data Lake foram definidos e construídos com especial cuidado, seguindo e cumprindo com um conjunto de princípios críticos para a

² Caso se pretenda, estão disponíveis os manuais e outros documentos relevantes para cada uma dessas ferramentas.

³ O documento Modelo Contabilidade descreve em detalhe o respetivo modelo e Modelo no Data Lake.

⁴ Existe documentação disponível em detalhe sobre o modelo e motores da BDR bem como do SAS Corep.

qualidade e consistência de todo o ecossistema e dos seus *outputs*, nomeadamente assegurando o *quality by design* e o *reconciliation by design*.

1.2.2.1. Granularidade

O primeiro princípio estabelecido foi assegurar um modelo de dados com cada conceito tabelar aprovisionado sempre ao nível mais granular, por forma a permitir e facilitar a produção de qualquer tipo de reporte, bastando para o efeito cruzar e agregar os dados granulares ao nível desejado ou necessário.

Este aplica-se de forma transversal neste módulo, nomeadamente ao nível dos contratos (*cd_capttools.ct022_rwa_cto*), dos clientes (código 'idnumcli' com a sua caracterização e rastreabilidade na tabela *cd_capttools.ct021_rwa_cli*), dos rwas (*cd_capttools.ct013_rwa_princ*, *cd_capttools.ct014_rwa_irb* e *cd_capttools.ct015_rwa_std*), ou dos fundos próprios (*cd_capttools.ct025_fp_princip*). Por outras palavras, as tabelas do Modelo são tabelas base que permitem ser trabalhadas para obter qualquer tipo de relatório ao nível máximo granular, ou, numa abordagem *bottom-up*, produzir qualquer tipo de dados agregados.

1.2.2.2. Conceptualização única

Cada tabela base do Modelo de Capital reflete um conceito único e tem uma granularidade única, e respeitando sempre as mesmas regras para todos os seus registos. Isto significa que cada tabela tem um significado único, facilmente entendível, e não inclui nem mistura outros significados ou conceitos. Adicionalmente, nenhuma outra tabela base tem esse significado ou duplica a informação com esse mesmo significado. Note-se, porém, que qualquer caso de uso que necessite de trabalhar a informação base.

Por exemplo, a tabela *cd_capttools.ct022_rwa_cto* é a tabela que representa o universo de **contratos** de Capital com as suas características principais, pelo que a chave da tabela corresponde à chave dos contratos, não havendo, pois, contratos duplicados. Já a tabela *cd_capttools.ct021_rwa_cli* é a tabela de **clientes**, com as suas características principais, pelo que a chave dessa tabela corresponde à chave dos clientes, não havendo, pois, clientes duplicados. E, por sua vez, a tabela *cd_capttools.ct020_rwa_per* é a tabela que informa os **perímetros contabilísticos** (e o **calendário**, ie se é Full ou Phase-In) para os contratos do universo de Capital. Ora o destacado a negrito corresponde ao conceito único de cada uma destas tabelas.

Os dados dentro de cada conceito podem incluir múltiplos atributos, para além dos exemplos acima, nomeadamente atributos de segmentação, de tipologia de produto etc.

1.2.2.3. Homogeneidade de formatos

Os conteúdos dos campos de todas as tabelas respeitam sempre um formato único e homogéneo, independentemente dos registos das tabelas relevantes provirem de uma mesma fonte ou mais – seguindo, por coerência, a convenção da BDR. Este princípio é especialmente relevante, pois, permite um tratamento homogéneo, independentemente da fonte dos dados. Por exemplo, independente da fonte ser a tabela de *output* de IRB da BDR, ser a tabela de *output* de STD da BDR ou ser um *input* manual por

via do Front do Data Lake, a disposição tabellar, o tratamento e os campos caracterizadores são sempre os mesmos.

Adicionalmente, os mesmos campos - nomeadamente as chaves - mantêm sempre a mesma designação nas diversas tabelas, e sempre nos mesmos formatos.

É igualmente de especial importância para os campos de datas, sempre no formato aaaa-mm-dd. Mas estende-se igualmente aos restantes conceitos.

1.2.2.4. Simplicidade, flexibilidade e acesso

Os três princípios anteriores permitem assegurar que o ataque e o cruzamento das tabelas, nomeadamente para efeitos de agregação de dados, é sempre direto, simples e sem qualquer necessidade de regras de tratamento condicionais.

Adicionalmente, o Modelo de Capital pode ser facilmente cruzado e com total flexibilidade com outros Modelos no Data Lake, nomeadamente com os Modelos da Contabilidade, de ALM ou da Rentabilidade – que partilham os mesmos princípios de arquitetura e que contêm muitos outros conceitos, atributos e métricas -, para explodir as possibilidades e a riqueza dos reportes e da agregação de dados.

Neste contexto, tenha-se em atenção que para além do SAS Corep de Capital que explora o Data Lake, existem outras ferramentas que permitem a exploração direta, flexível e se necessário *ad-hoc* do Data Lake e de todos estes Modelos para efetuar as análises necessárias ou produzir os reportes requeridos. Neste sentido, podem-se efetuar queries diretas em SQL pela ferramenta HUE, ou alternativamente por Excel ou Access - por via de ODBC -, ou nomeadamente por *SAS Enterprise Guide*.



1.2.2.5. Reconciliation by design

Para este efeito, o Módulo de Capital produz uma tabela de traçabilidade integral entre todo o universo contratual de Capital, ao nível mais granular, e o universo contratual contabilístico. Esta tabela denomina-se de *rosetta*⁵ ou tradutor de chaves, e é explicada em mais detalhe no capítulo 2.2.3.4 *Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr*.

Esta peça é fundamental nomeadamente para permitir o processo de carga de D+6 da BDR que, como explicado no capítulo 2.2.1.4 *Motor 'Carga BDR D+6'*, assegura a reconciliação *by design* com a Contabilidade, dado aquele motor (i) ajustar contas contabilísticas e saldos distintos na BDR que da carga de D+4 estejam distintos da Contabilidade, (ii) adicionar registos em falta na BDR, bem como (iii) eliminar registos espúrios.

⁵ Esta denominação decorre precisamente do facto desta tabela decifrar, tal com a pedra *rosetta* (https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone), o código do(s) contrato(s) contabilísticos correspondentes a cada código dos contratos de Capital.

Adicionalmente, e tal como explicado no capítulo 2.2.1.2 *Motor 'Reporte Local'*, o motor de 'Reporte Local' produz e atualiza a tabela *cd_capttools.ct047_rl_princ* que apresenta a conciliação granular entre cada registo RWA regulatório em Capital e cada registo na Contabilidade, para todos os perímetros e calendários relevantes de Capital. Serve, pois, para evidenciar o resultado da conciliação ao nível mais granular.

Finalmente, e para detalhar ao nível mais granular quaisquer gaps que possam mesmo assim persistir, o *Motor 'RWAs'* produz automaticamente a tabela *cd_capttools.ct019_rwa_gap*, conforme descrito no capítulo 2.2.4.4 *Tabela de gap de contratos em Capital regulatório - cd_capttools.ct019_rwa_gap*.

A Área de Capital controla e evidencia depois a conciliação a 100% para os perímetros relevantes conforme se descreve nos capítulos 2.3.1.3 *Conciliação e fecho do Consumo de Capital do BST Individual (etapa #24)* e 2.3.1.4 *Conciliação e fecho do Consumo de Capital do ST SGPS Consolidado (etapa #27 e etapa #29)*.

1.2.2.6. Completude

Este princípio está intimamente ligado com o anterior. O objetivo foi aqui assegurar que todos os contratos e respetivos saldos, sem exceção, estariam sempre refletidos de forma integral no universo de Capital na BDR e no Data Lake, sejam os provenientes de fontes automáticas ou aqueles de fonte manual, ou sejam os patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Finalmente, e no caso de haver *gaps* no universo de contratos automáticos de Capital, o Modelo de Capital no Data Lake permite ainda à Área de Capital adicionar de forma organizada e rastreada os registos contabilísticos em falta, completando-se se o universo de Capital dos vários perímetros locais. Esta funcionalidade está descrita em detalhe no capítulo 2.2.4.1.10.3 *Fonte de registos Front Data Lake - cd_capttools.ct606_rwa_nbdr*.

Desta forma, garante-se que a única fonte de dados com o universo de Capital é a que consta no Modelo de Capital no Data Lake, não havendo quaisquer outros repositórios com dados adicionais ou complementares, nomeadamente buróticos.

1.2.2.7. Homogeneidade de nomenclaturas

Todas as tabelas processadas pelos motores no Modelo de Capital seguem sempre uma convenção única no que respeita à sua designação.

- 1ª componente: os 2 primeiros caracteres são sempre letras, tipicamente 'ct' a representar o modelo de Capital Tools (note-se que este inclui não somente Capital).
- 2ª componente: os 3 seguintes caracteres são sempre números, a representar o número da tabela no modelo.
- 3ª componente: os 15 caracteres seguintes são texto livre, tipicamente letras, com um descritivo curto, mas suficientemente ilustrativo para rapidamente se inferir e reconhecer a tabela.

Os exemplos seguintes ilustram estas regras.

Nome da tabela	1C	2C	3C
----------------	----	----	----

ct013_rwa_princ	ct	013	Tabela de RWAs principal do processo de Capital.
ct021_rwa_cli	ct	021	Tabela de clientes com respeito aos RWAs do processo de Capital.
ct022_rwa_cto	ct	022	Tabela de contratos com respeito aos RWAs do processo de Capital.
ct015_rwa_std	ct	015	Tabela de campos específicos de RWAs de STD com respeito ao processo de Capital.

Por outro lado, todas as tabelas cuja 2ª componente se inicie:

- por 6, corresponde sempre a uma tabela com dados de *input* manual pelo Front do Data Lake;
- por 8, corresponde sempre a uma tabela com dados de parametrização no Data Lake.

Adicional e tipicamente, todas os conceitos têm a mesma nomenclatura nas diferentes tabelas, incluindo as chaves dos contratos e clientes.

1.2.2.8. *Rastreabilidade*

As tabelas de dados com fontes ou origens de informação distintas incluem sempre um campo informativo dessa origem.

É, por exemplo, o caso da tabela principal de contratos de Capital regulatório, em que o campo ‘origem’ identifica a fonte dos respetivos registos - conforme se descreve no capítulo 2.2.4.1.8 *Outros campos BDR*; ou o caso da tabela de clientes RWA, em que o campo ‘origem’ explicita a fonte de informação – conforme o descrito no capítulo 2.2.3.1.4 *Periodicidade e Aprovisionamento*.

1.2.2.9. *Partição temporal*

Todas as tabelas de *output* dos motores incluem sempre o campo ‘ref_date’ que reflete a data de referência dos dados. No caso das tabelas de *input* ou ingestas, este campo será o ‘data_date_part’.

Note-se que nos processos mensais, esta data é sempre o último dia de calendário do mês, independentemente de ser dia útil ou não, e independentemente da data em que o processo foi executado. Esta propriedade facilita a consulta ou acesso pelos utilizadores ou casos de uso.

1.2.2.10. *Event Logging*

Todas as tabelas incluem um campo que indica o momento exato em que foi processado (‘htimest’ ou ‘htimestupload’, conforme o caso).

Adicionalmente, a aplicação Front do Data Lake – utilizada para introduzir *inputs* manuais, parametrizar ou executar os motores – guarda fielmente sempre o log de:

- A data e hora em que o processo foi carregado, parametrizado ou executado.
- O código do utilizador que despoletou o evento.
- A designação completa do ficheiro carregado ou eliminado.
- A descrição da ação de carga ou eliminação de ficheiro.

- No caso de erro na carga ou execução, indicação do erro.
- No caso de modificação ou exclusão de uma parametrização, data e hora da modificação ou exclusão, e código do utilizador responsável.

1.2.2.11. *Single source of truth and non-redundancy*

De uma forma geral e por princípio, o Modelo de dados de Capital aponta e suporta-se em múltiplos dados e tabelas de informação no Data Lake que são os respetivos pontos da verdade, não se tendo criado novos elementos redundantes para aprovisionar essa informação.

Adicionalmente, cada dado ou métrica de Capital só consta de uma tabela base do Módulo de Capital, não havendo, pois, o risco de redundância ou inconsistência nas tabelas base para esses dados. Note-se, porém, que os dados integrantes de chaves das tabelas naturalmente estarão repetidos em tabelas que utilizem essa mesma granularidade.

Neste sentido, e a título exemplificativo:

- Conforme já indicado no capítulo 1.2.2.5 *Reconciliation by design*, os contratos, contas e saldos são os provenientes do universo da contabilidade.
- Os perímetros de cada contrato de Capital – refletidos na tabela *cd_capttools.ct020_rwa_per*) são herdados automaticamente a partir da tabela de perímetros da contabilidade *cd_capttools.ct005_univ_perim*.
- As matrizes de contas de Capital são definidas na tabela de matriz de contas comum a todos os processos e módulos no Data Lake, ie *cd_capttools.ct805_matriz_cnt*.
- O código de entidades respeita fielmente a codificação pela Área da Consolidação, conforme está refletido na ingesta *cd_capttools.perimetro*. Igualmente o código ‘cempresa’ respeita fielmente a mesma codificação pela Contabilidade.
- O código principal de clientes (‘zcliente’) reflete a codificação única da BDP no Banco, em Sintra, e os principais atributos podem ser consultados na tabela *cd_capttools.ct003_univ_cli*.

1.2.2.12. *Escalabilidade e adaptabilidade*

O Modelo de dados de Capital está e foi construído de forma a poder ser facilmente escalável e adaptável. A escalabilidade em termos de atributos ao Modelo é razoavelmente trivial de implementar tecnicamente, bastando adicionar o(s) respetivo(s) campo(s) ou dado(s) à tabela que, conceptualmente, deva incluir esse mesmo conceito.

No caso de não haver uma tabela ou tabela(s) com o conceito que inclua o campo ou dado pretendido, é também relativamente simples proceder à criação da nova tabela, mas cumprindo sempre os princípios aqui elencados.

Um bom exemplo desta realidade foi a extensão deste Modelo para a sua utilização no Capital MIS ou no RORAC Corporativo.

2. Ativos Ponderados pelo Risco (RWAs)

2.1. Introdução

O capítulo 2.2 *Modelo conceptual e funcional* descreve em detalhe os motores, bem como as principais tabelas do modelo funcional e de dados que caracterizam todo este processo no Data Lake, incluindo, nomeadamente, o seu propósito, a sua lógica, forma de relação, periodicidade e aprovisionamento.

Este modelo está construído de forma totalmente consistente com o modelo de dados e com os motores da BDR, refletindo a sua forma de representação granular. Neste sentido, tenha-se em atenção que toda a representação granular da BDR, seja de contratos, clientes, grupos, dimensões etc (e logo do modelo de RWAs no DL) seguem uma codificação própria, pelo que o modelo de dados inclui tabelas de rastreabilidade entre essa granularidade e a nativa do Banco, conforme detalhado adiante.

Para uma melhor perceção, este capítulo está organizado em cinco componentes principais, cada uma suportada por uma ou mais tabelas no Data Lake:


- O capítulo 2.2.1 *Motores dos RWAs de Capital* que descreve os vários motores relevantes para todo o modelo de RWAs de Capital.
- O capítulo 2.2.2 *Modelo Relacional dos RWAs de Capital* que detalha a relação entre as principais tabelas do modelo de RWAs de Capital.
- O capítulo 2.2.3 *Modelo de RWAs em Geral* que descreve a componente transversal de tabelas e dados dos RWAs, seja para Capital Regulatório ou Económico (eg tradutor de chaves de capital⁶, perímetros de Capital, matrizes de contas de Capital e dimensões).
- O capítulo 2.2.4 *Modelo de RWAs Regulatórios* que detalha as tabelas, dados e processos específicos dos RWAs Regulatórios.
- Finalmente, o capítulo 2.2.5 *Modelo de RWAs Económicos* descreve os elementos de dados relevantes do modelo com respeito aos RWAs Económicos

A Área de Capital segue um conjunto bem definido de passos, interagindo com a BDR e com o Data Lake - e em articulação com a Contabilidade -, seja ao início, assegurando a carga final na BDR em D+6, seja assegurando a adequada parametrização de um conjunto de variáveis, ou, seja depois, carregando informação no Front e executando iterativamente os motores relevantes do módulo 'Capital' nesse Front, até assegurar que todos os perímetros e entidades estão conciliadas de forma fina e completa.

Para o efeito, a Área de Capital acede ao módulo 'Capital' no Front para parametrizar e executar esses processos - conforme explicado nos capítulos 2 e 3 do Manual do Front do Data Lake. Para referência, o módulo 'Capital' - que permite parametrizar e executar os vários motores - é o que aparece no Front conforme assinalado abaixo, contendo nomeadamente os quatro processos/motores assinalados abaixo - relevantes para os ativos ponderados pelo risco ('RWAs', 'Reporte Local', 'Corep' e 'Carga BDR D+6').

⁶ Também denominado por *Rosetta* de Capital.

Figura 1 - Pestana do Front para gestão dos quatro motores de RWAs de Capital



Finalmente, o capítulo 2.3 *Fluxo de fecho mensal* descreve em detalhe os vários passos do *workflow* de Capital Regulatório e Económico.

2.2. Modelo conceptual e funcional no Data Lake

2.2.1. Motores dos RWAs de Capital

2.2.1.1. Motor ‘RWAs’


2.2.1.1.1. Função do Motor ‘RWAs’

O motor ‘RWAs’ é o processo principal do Modelo de Capital que assegura no Data Lake a atualização de todos os dados granulares a nível de RWA, contratual, clientes e perímetros. Para o efeito, atualiza na base de dados *cd_capttools* do Data Lake múltiplas tabelas do Modelo, nomeadamente as tabelas específicas de RWAs regulatórios e as tabelas que são também utilizáveis pelos RWAs económicos. Estes dados são aprovisionados essencialmente a partir da BDR de forma automática, sendo complementados e completados por *inputs* manuais e parametrizações pela Área de Capital.

2.2.1.1.2. Execução do Motor ‘RWAs’

O motor é despoletado no Front pela Área de Capital, pela pestana apresentada abaixo.

Figura 2 – Pestana de Execução do Motor ‘RWAs’



Conforme se pode constatar na *Figura 2 – Pestana de Execução do Motor ‘RWAs’*, o motor pode ser executado simultaneamente para todos os perímetros e calendários ou somente para os desejados. Adicionalmente, permite atualizar todas as parametrizações e *inputs*, incluindo os manuais e automáticos, ou atualizar somente a componente manual carregada no Front – o que é bastante mais célere. Estas opções de escolha permitem à Área de Capital executar, em cada momento, o motor da forma mais eficiente, evitando re-execuções de componentes que não sofreram alterações e/ou de perímetros irrelevantes para a fase do rácio em curso nesse momento.

Estas tabelas contêm, pois, os dados base de Capital Regulatório e Capital Económico que podem depois ser utilizados por outros processos para os mais diversos efeitos.

2.2.1.1.3. Modelo de Dados do Motor ‘RWAs’

As tabelas abaixo descrevem, de forma resumida, as principais tabelas daquele processo no Data Lake, classificando-as da seguinte forma:

- Tabelas principais de dados do processo. Integram, por princípio, o *output* da execução dos motores do Data Lake (neste caso do processo/motor ‘RWAs’).
- Tabelas acessórias de dados do processo, cujos dados são complementares aos dados das tabelas principais, e necessários somente para determinados propósitos. Tipicamente também são *output* dos motores do Data Lake.
- Tabelas de carga ou *upload*, ie as tabelas que os utilizadores podem carregar no Data Lake pelo Front para completar os registos de Capital que não provém da BDR. Estas tabelas ficam disponíveis no Data Lake logo que são carregadas pelos utilizadores, sendo normalmente *input* para o(s) motor(es) do Data Lake.
- Tabelas de parametrização no Data Lake – que os utilizadores podem parametrizar para os mais diversos efeitos – sendo que essa parametrização também é efetuada por via do Front. Tipicamente necessitam que o(s) motor(es) seja(m) executado(s) para as refletir nas tabelas do Data Lake.

Tabela 1 - Tabelas RWAs transversais do DL

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁷	Tabelas afetadas
ct021_rwa_cli (RWAs clientes)	Tabela com os dados genéricos a nível de cliente / titular de Capital (<i>s1emp</i> e <i>idnumcli</i>).	Principal	Mensal (10 anos)	-
ct022_rwa_cto (RWAs contratos)	Tabela com os dados genéricos a nível de contrato de Capital (<i>s1emp</i> e <i>contra1</i>).	Principal	Mensal (10 anos)	-
ct020_rwa_per (RWAs perímetros)	Tabela dos perímetros, entidades e calendários dos contratos que constam das tabelas <i>ct013_rwa_princ</i> e <i>ct016_rwa_econ</i> . E a partir dessas tabelas das restantes tabelas contratuais.	Principal	Mensal (10 anos)	-
kt_chaves_bdr (tradutor de chaves de Capital)	Tabela comumente denominada de tradutor de chaves de Capital ou da BDR ⁸ , que permite identificar a relação/rastreabilidade entre cada código de contrato de Capital no Data Lake ⁹ e cada código de contrato do Modelo da Contabilidade.	Acessória	Mensal (10 anos)	-
kt_chaves_bdr_mx (tradutor de chaves de Capital para derivados)	- Esta tabela é um tradutor de chaves de Capital ou da BDR, que estabelece a traçabilidade entre cada contrato derivado em Capital e o respetivo código nativo dos contratos derivados na sua aplicação origem, ou seja no Murex. - Note-se que no Murex cada instância operativa denomina-se de deal, sendo que um contrato jurídico de derivado pode corresponder a um único deal ou mais do que um. Pelo que um contrato em Capital pode corresponder a um ou mais deals de derivados do Murex.	Acessória	Mensal (10 anos)	-
ct009_dim_catalo (catálogo de dimensões)	- O catálogo de dimensões inclui múltiplas dimensões relevantes para os muitos domínios no Data Lake, incluindo Capital, nomeadamente o segmento Corep. - Estas tabelas não são, pois, específicas de Capital. Contêm as várias dimensões e respetivas hierarquias definidas, umas de forma automática a partir de fontes específicas, e outras de forma manual.	Acessória	Intemporal, Diária, Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	-
ct010_dim_valor (dimensões)				
ct011_dim_hier (hierarquia de dimensões)				
ct802_codigo_emp (empresas operativas e jurídicas)	Esta tabela não é específica de Capital. Apresenta a rastreabilidade entre os vários códigos de entidades e empresas, nomeadamente entre o código de entidade de Capital (<i>s1emp</i>) e os códigos de empresa ou entidade nativos.	Parametrização	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	-
ct804_dim_regras (regras de dimensões)	Esta tabela não é específica de Capital. Apresenta as regras que definem a atribuição dos valores das variáveis criadas nas	Parametrização	Diária (1 ano diário e 10 anos mensal)	<i>ct013_rwa_princ</i>

⁷ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

⁸ A par deste tradutor de chaves BDR, existem mais tradutores de chaves que permitem a boa tradução entre outros domínios e a Contabilidade.

⁹ Esse código é exatamente o mesmo código proveniente da BDR para os registos com essa fonte (*s1emp* e *contra1*), ou dos códigos gerados para os registos de Capital introduzidos no Front do Data Lake.

	tabelas do Data Lake, em função de outras variáveis, nomeadamente das providas da BDR.			
ct805_matriz_cnt (matriz de contas)	- Esta tabela não é específica de Capital. É uma tabela que, para cada domínio e perímetro, contém as contas contabilísticas relevantes. - Em Capital serve para identificar as contas contabilísticas relevantes para Risco de Crédito. No caso de Capital Regulatório, dever-se-á selecionar o domínio ‘Capital’ e, no caso de Capital Económico, dever-se-á selecionar o domínio ‘Capital Económico’.	Parametrização	Diária (1 ano diário e 10 anos mensal)	ct047_rl_princ , ct018_rwa_amb , ct019_rwa_gap
ct814_rwa_categ3 (forçagem de rastreabilidade e perímetros RWAs)	Tabela que permite a Capital: - Estabelecer manualmente uma ou mais relações de rastreabilidade entre os contratos de Capital e os contratos nativos, quando o processo automático, por alguma razão, não reflita essa relação. - Determinar ou forçar o(s) perímetro(s) em que os contratos aqui parametrizados devem entrar. - Completar três campos específicos de IRB, quando se trate de um contrato de IRB ajustado na categ3 de IRB, a que falte esses elementos.	Parametrização	Mensal (10 anos)	kt_chaves_bdr

Tabela 2 – Tabelas RWAs de Capital Regulatório do DL

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ¹⁰	Tabela afetada
ct013_rwa_princ (RWAs Regulatórios)	Esta é a tabela principal de Capital Regulatório no Data Lake e contém todos os registos de RWAs para cada data mensal, perímetro contabilístico, calendário (phase-in ou full), ou tipo de risco (crédito, mercado, operacional). Inclui os principais elementos caracterizadores dos RWAs/contratos para cada registo. Note-se que a granularidade desta tabela é superior à tabela de contratos de Capital, dado que um mesmo contrato pode estar particionado em vários registos, cada um com um tratamento em Capital distinto.	Principal	Mensal (10 anos)	-
ct014_rwa_irb (RWAs IRB)	Contém os principais elementos caracterizadores dos registos de IRB. Caso sejam necessários mais elementos de IRB do que os constantes nesta tabela, dever-se-á recorrer diretamente às ingestas da BDR no Data Lake.	Principal	Mensal (10 anos)	-
ct015_rwa_std (RWAs STD)	Equivalente à tabela anterior, mas agora para os registos no método STD. Caso sejam necessários mais elementos de STD do que os constantes nesta tabela, dever-se-á recorrer diretamente às ingestas da BDR no Data Lake.	Principal	Mensal (10 anos)	-
ct018_rwa_amb	Tabela que elenca os contratos da Contabilidade que devem integrar cada perímetro de Capital, também já depois de filtrados pelas contas relevante da respetiva matriz.	Acessória	Mensal (10 anos)	ct019_rwa_gap
ct019_rwa_gap (gap de RWAs)	Tabela que identifica da tabela ct018_rwa_amb os contratos que ainda não existem ou não estão representados na tabela principal de Capital Regulatório ct013_rwa_princ . Serve para ajudar a Área de Capital a completar cada perímetro durante o rácio.	Acessória	Mensal (10 anos)	-
ct023_rwa_nbdr (RWAs aproveitados do input manual)	Tabela com o detalhe dos contratos introduzidos por Capital pelo Front do Data Lake, já após descartar registos manuais incoerentes. Esta tabela inclui também a rastreabilidade entre o código do contrato nativo e o código de Capital atribuído pelo Data Lake - conforme se reflete nas restantes tabelas de Capital - e exclui quaisquer registos introduzidos que não cumpram diversos controlos e validações.	Acessória	Mensal (10 anos)	ct013_rwa_princ , ct014_rwa_irb , ct015_rwa_std , ct021_rwa_cli , ct022_rwa_cto , ct020_rwa_per
ct606_rwa_nbdr (RWAs input manual)	Tabela com o detalhe exato dos contratos tal como introduzidos por Capital no Front do Data Lake. Não tem a rastreabilidade contratual para as restantes tabelas de Capital Regulatório, nem exclui registos rejeitados nas validações do Data Lake. Pode-se consultar a tabela ct023_rwa_nbdr que lista igualmente os contratos de <i>input</i> manual, mas já inclui a traçabilidade criada pelo motor para a codificação das restantes tabelas de Capital Regulatório.	Carga (Input manual)	Mensal (10 anos)	ct023_rwa_nbdr
ct812_rwa_motex (Extração da BDR)	Esta tabela apresenta a parametrização que determina quais os registos que são extraídos das tabelas de <i>output</i> de RWAs da	Parametrização	Mensal (10 anos)	ct013_rwa_princ , ct014_rwa_irb , ct015_rwa_std

¹⁰ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

	BDR, essencialmente da <i>jm_cto_aj_reg</i> (categ3 de IRB) e a <i>jm_sim_aj_std</i> (STD).			<i>ct021_rwa_cli</i> , <i>ct022_rwa_cto</i> , <i>ct020_rwa_per</i>
<i>ct835_tr_rwa_enc</i> (Parametrização RWAs ENC)	Tabela que contém a parametrização do tratamento a dar em Capital Regulatório aos vários registos de Exposição Não Contratual (ENC), para os perímetros aí definidos ¹¹ . Estes dados são utilizados para produzir o <i>input</i> inserido por Capital no Front, com respeito a este tipo de registos.	Parametrização	Mensal (10 anos)	-
<i>ct847_rwa_cli</i>	Permite criar no âmbito de Capital códigos de clientes que não existem na BDR, com a respetiva rastreabilidade para os códigos de clientes nativos. Esta parametrização é especialmente relevante para eventuais registos introduzidos por Capital pelo Front, cujo cliente (ainda) não exista na BDR.	Parametrização	Mensal (10 anos)	<i>ct021_rwa_cli</i>
<i>ct849_val_dflt</i> (valores default)	Tabela que contém alguns valores parametrizados para funcionarem como valores por default nalguns processos, nomeadamente para efeitos do fator PME.	Parametrização	Mensal (10 anos)	-

Tabela 3 – Tabelas RWAs de Capital Económico do DL

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ¹²	Tabela afetada
<i>ct016_rwa_econ</i> (RWAs Económicos)	A tabela que reflete os registos contratuais de Capital Económico.	Principal	Mensal (10 anos)	-

¹¹ Note-se que, para o perímetro Corporativo, esta parametrização é efetuada na própria BDR, uma vez que é a BDR que produz os contratos ENC para aquele perímetro. Todavia, não o assegura para os restantes perímetros locais, pelo que esse processo é assegurado no Data Lake.

¹² Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

2.2.1.2. Motor ‘Reporte Local’

2.2.1.2.1. Função do Motor ‘Reporte Local’

Este motor ‘Reporte Local’ (RL) é complementar ao motor ‘RWAs’ e serve para produzir uma tabela completa de relação e de conciliação entre o ecossistema de Capital Regulatório e o ecossistema da Contabilidade, pelo que cada registo de Capital poderá estar desagregado numa ou mais linhas em função da sua relação ou justificação contabilística.

2.2.1.2.2. Execução do Motor ‘Reporte Local’

Deve naturalmente ser executado após a execução do motor ‘RWAs’ e pode ser despoletado pela Área de Capital, na pestana do Front apresentada na figura abaixo.

Figura 3 - Pestana de Execução do Motor ‘Reporte Local’

Conforme se pode constatar na *Figura 3 - Pestana de Execução do Motor ‘Reporte Local’*, este motor também pode ser executado simultaneamente para todos os perímetros e calendários ou somente para os desejados. Novamente, estas opções de escolha permitem à Área de Capital executar, em cada momento, o motor da forma mais eficiente, evitando re-execuções com perímetros irrelevantes para a fase do rácio em curso nesse momento.

Esta tabela é muito útil para vários efeitos, nomeadamente para demonstrar a conciliação contabilística do Capital Regulatório, para qualquer perímetro Contabilístico, calendário e data relevante.

2.2.1.2.3. Modelo de Dados do Motor ‘Reporte Local’

A tabela seguinte elenca as principais tabelas de *output* ou de parametrização associadas a este motor.

Tabela 4 - Tabelas RWAs de Capital Regulatório do DL

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ¹³	Tabela afetada
ct047_rl_princ (tabela de conciliação)	Tabela que apresenta, para cada perímetro, entidade e calendário, de forma detalhada a relação de todos os contratos de Capital Regulatório com os contratos do ecossistema da Contabilidade. Incluindo nomeadamente as contas	Principal	Mensal (10 anos)	-

¹³ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

	contabilísticas, o segmento corep, o saldo de Capital e Contabilístico, etc.			
ct819_rl_per_pv	Tabela que estabelece a relação entre cada perímetro no motor RL e o plano virtual respectivo, se existente. Na prática é o que permite apresentar na tabela cd_capttools.ct047_rl_princ o plano virtual / massa de balanço relevante, se existente, para cada conta contabilística.	Parametrização	Mensal (10 anos)	ct047_rl_princ
ct828_param_ent	Tabela que informa qual o plano contabilístico relevante da tabela fr802_pl_contas ¹⁴ que o motor RL deve utilizar para selecionar, classificar e relacionar os saldos contabilísticos com os de Capital.	Parametrização	Mensal (10 anos)	ct047_rl_princ

Note-se que todas as tabelas mensais descritas acima ficam sempre com a data de referência do último dia de calendário do mês, independentemente de ser ou não dia útil. Caso não seja dia útil, os dados relevantes são uma cópia dos dados do último dia útil.

¹⁴ Tabela do Modelo da Contabilidade que contém os vários planos contabilísticos e a sua caracterização homogénea.

2.2.1.3. Motor ‘Corep’

2.2.1.3.1. Função do Motor ‘Corep’

O objetivo deste motor é executar e atualizar alguns dados e tabelas que são necessárias essencialmente para completar o reporte Corep de Capital trimestralmente, mas que não são críticas para os processos mensais que não de final de trimestre. Pelo que este motor só releva para efeitos dos reportes locais do Corep, não sendo relevante para a perspetiva ou reporte Corporativo.


Em concreto, este motor prepara e aprovisiona:

- A tabela que classifica as entidades financeiras.
- A tabela que contém um conjunto de detalhes de instrumentos derivados.
- A tabela que contém informação sobre contratos abatidos e saldos afins.
- A tabela utilizada por Capital para identificar – a partir do Módulo de Capital - o segmento e o produto Finrep, tal como reportado pela Contabilidade no reporte trimestral do Finrep.

2.2.1.3.2. Execução do Motor ‘Corep’

O motor ‘Corep’ é despoletado no Front pela Área de Capital, e tipicamente só é executado após o motor ‘RWAs’ e o motor ‘Reporte Local’ terem sido executado e o processo de Capital devidamente conciliado para os perímetros locais. A sua execução é assegurada na pestana abaixo.

Figura 4 - Pestana de Execução do Motor ‘Corep’



Processo	Sub-Processo	Estado	Data de Início	Data de Fim	Utilizador
COREP	Entidades Financeiras	✓	2023-07-18 09:03:34	2023-07-18 09:07:39	servdiakop
COREP	RWA Derivados	✓	2023-07-18 09:07:39	2023-07-18 09:09:39	servdiakop
COREP	Fluxo de Abatidos	✓	2023-07-18 09:09:39	2023-07-18 09:09:43	servdiakop
COREP	Gerar Segmento FINREP	✓	2023-07-18 09:09:43	2023-07-18 09:14:43	servdiakop

2.2.1.3.3. Modelo de Dados do Motor ‘Corep’

###

2.2.1.4. Motor 'Carga BDR D+6'

2.2.1.4.1. Função do Motor 'Carga BDR D+6'

A principal função deste motor é produzir os ficheiros que servirão de *input* para a 2ª e última carga na BDR, a ter lugar em D+6 de cada mês, de acordo com o fluxo descrito nos capítulos 2.3.1.1 *Visão geral e fases do processo de Capital regulatório* e 2.3.1.2 *Motor de 'Carga BDR D+6' no Data Lake (etapa #14)*.

Pelo que o *output* deste motor só serve um objetivo/uso intermédio, dirigido e limitado no tempo - durante o processo de carga da BDR -, contrariamente à generalidade das tabelas de *output* dos dois motores detalhados nos capítulos anteriores 2.2.1.1 *Motor 'RWAs'* e 2.2.1.2 *Motor 'Reporte Local'*, que produzem os *outputs* finais no Data Lake com respeito aos ativos ponderados pelo risco, e que serão utilizados em muitos processos subsequentes e por Áreas distintas.

O primeiro e principal propósito dos ficheiros produzidos por este processo é introduzir na BDR a conta contabilística Cargabal (Corporativa) a cada contrato e conta PCSB da 1ª carga efetuada na BDR, em D+4. De facto, a conta Cargabal não está disponível a nível contratual em D+4, e os próprios balancetes Cargabal só ficam disponíveis no fecho, já mais tarde, de D+4, altura em que a equipa de Consolidação os envia à Corporação. Note-se que esta adição da conta Cargabal é fundamental ao processo de reporte Corporativo da BDR, uma vez que o motor STD para além de processar os registos contratuais que não estejam em IRB, procede também a um processo automático de *cuadre-contable*, utilizando a conta Cargabal - pelo qual (i) confronta a agregação granular dos saldos por conta, com o saldo dessa conta no balancete Cargabal, e, (ii) no caso de haver diferenças, gera um contrato fictício de cuadre que consome Capital regulatório quando a diferença de saldo é devedora. Estes contratos fictícios de cuadre só afetam, todavia, o reporte Corporativo.

Esta carga de D+6 serve igualmente para o Data Lake assegurar a conciliação *by design* da BDR, nomeadamente por:

- confrontar a nível granular (i) todos os registos, contas contabilísticas e saldos conciliados pela Contabilidade em PCSB no Data Lake, com (ii) todos os registos comuns, contas PCSB e saldos na BDR, para identificar eventuais diferenças e proceder à sua correção na BDR.
- adicionar contratos e/ou contas contabilísticas em falta na carga de D+4 com respeito ao perímetro Corporativo, em particular as exposições não contratuais Cargabal (ENC) e exposições contratuais não refletidas em contas posicionadas, mas somente em contas contabilísticas.
- eliminar registos espúrios na BDR.

2.2.1.4.2. Execução do Motor 'Carga BDR D+6'

Este motor é despoletado no Front pela Área de Capital, na pestana apresentada na figura abaixo.

Figura 5 – Pestana de Execução do Motor 'Carga BDR D+6'**2.2.1.4.3. Modelo de Dados do Motor 'Carga BDR D+6'**

A tabela seguinte elenca as principais tabelas de *output* ou de parametrização associadas a este motor. Para um melhor entendimento no enquadramento do *workflow* deve igualmente consultar-se o descrito nos capítulos 2.3.1.1 *Visão geral e fases do processo de Capital regulatório* e 2.3.1.2 *Motor de 'Carga BDR D+6' no Data Lake (etapa #14)*.

Tabela 5 - Tabelas de Exportação de Dados do Data Lake para a Carga da BDR em D+6

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ¹⁵	Tabela afetada
ct089_bdr_enc (carga de exposições não contratuais)	- Esta tabela informa a BDR de todos os registos que representam as exposições não contratuais (ENC) no perímetro Corporativo. Corresponde à regra/casuística (1). - A chave desta tabela é o 'nome_perimetro'¹⁶, a 'entidade', a 'conta_pcsb', a 'conta_cargabal' e a 'sociedade_contraparte'.	Acessória (exportada para BDR)	Mensal (10 anos)	-
ct090_univ_carg (universo da carga)	- Esta é uma tabela <i>intermédia</i> que este motor cria para identificar do universo Contabilístico na tabela <i>ct001_univ_saldo</i> os registos preliminares que irão poder ser considerados para cada uma das casuísticas, com base na parametrização constante da tabela <i>ct851_ccarg</i>. - Esta tabela <i>não é</i>, pois, exportada para a BDR.	Acessória	Mensal (10 anos)	-
ct092_bdr_contr (carga de exposição de contratos comuns)	- Esta tabela informa - para todos os registos contratuais que, através do tradutor de chaves de Capital, são comuns entre o Data Lake e a BDR - a exposição contratual, ou seja a conta PCSB, a conta Cargabal e o saldo contabilístico; bem como a ação que a BDR deve efetuar com essa informação. Incorpora as regras/casuísticas (4), (5), (6) e (7). - A chave principal desta tabela é o <i>s1emp</i>, o <i>contra1</i>, a conta PCSB e a conta Cargabal; mas também os campos 'regra' e 'acao' que informa a BDR do tipo de ação que deve efetuar.	Acessória (exportada para BDR)	Mensal (10 anos)	-
ct093_bdr_esotr (carga de provisão de contratos comuns)	Similar à tabela anterior <i>ct092_bdr_contr</i>, mas para os saldos de provisão/imparidade e não para os de exposição.	Acessória (exportada para BDR)	Mensal (10 anos)	-
ct094_bdr_ctr_ad (carga de exposição contratos novos)	- Esta tabela é equivalente à tabela <i>ct092_bdr_contr</i>, mas agora não para os contratos comuns entre o Data Lake e BDR, mas sim para os contratos que existem no Data Lake, mas não existem na BDR. Incorpora as regras/casuísticas (2) e (3). - Uma vez que o contrato não existe na BDR, a chave do contrato na tabela já não será o <i>s1emp</i> e <i>contra1</i>, mas sim o <i>cempesa</i>, <i>cbalcao</i>, <i>cnumecta</i> e <i>zdeposit</i>. A chave da tabela é também completada pela conta PCSB, conta Cargabal e regra.	Acessória (exportada para BDR)	Mensal (10 anos)	-
ct095_bdr_esr_ad (carga de provisão contratos novos)	Similar à tabela anterior <i>ct094_bdr_ctr_ad</i>, mas para os saldos de provisão/imparidade e não para os de exposição.	Acessória (exportada para BDR)	Mensal (10 anos)	-
ct096_bdr_cto (carga de características contratos novos)	Complementa a tabela <i>ct094_bdr_ctr_ad</i>, acrescentando dados básicos contratuais, como seja a data de início, data de vencimento, código de divisa, código de cliente, código de produto e código de subproduto. Esta informação é necessária para as casuísticas (2) e (3), pois, ao contrário das casuísticas	Acessória (exportada para BDR)	Mensal (10 anos)	-

¹⁵ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

¹⁶ Apesar de que, como referido, atualmente só se envia o perímetro Corporativo.

	(4), (5), (6) e (7), estes contratos ainda não existem na BDR e é necessário completar mais dados para além de contas e saldos.			
ct097_ead_contr (carga de ead contratos novos)	- Complementa a tabela ct094_bdr_ctr_ad, mas somente com respeito à casuística (3), ie com respeito a instrumentos com risco de contraparte. - Informa a EAD líquida, o mark-to-market líquido e bruto, o add-on líquido e bruto, e ainda o nominal.	Acessória (exportada para BDR)	Mensal (10 anos)	-
ct099_bdr_b_carg (balancete cargabal)	Esta é uma tabela que informa a BDR do balancete Cargabal para cada uma das entidades, para que no processo de preparação para a carga de D+6 IT BDR possa produzir a simulação de conciliação Cargabal.	Acessória (exportada para BDR)	Mensal (10 anos)	-
ct851_ccarg (parametrização da carga para BDR)	- Esta tabela corresponde à parametrização que instrui o Data Lake do universo de contratos e saldos contabilísticos a ser enviados em cada casuística/regra para a BDR em D+6. É uma tabela crítica para o processo de aprovisionamento da BDR e para toda a conciliação. - Sendo uma tabela de parametrização <u>não</u> é exportada para a BDR.	Parametrização	Mensal (10 anos)	-
ct854_tip_imp_cg (carga de tipo de importe)	- É uma tabela de parametrização que permite definir no Front do Data Lake o campo <i>tip_impt</i> a carregar nas tabelas <i>jm_posic_contr</i> e <i>jm_prov_esotr</i>, quando o Data Lake envia registos I1 sem conta PCSB e somente com conta Cargabal. De facto, nessa situação, o sistema normal de aprovisionamento da BDR não consegue determinar esse campo, dado depender somente da conta PCSB. Esta parametrização no Data Lake é função da conta Cargabal e da tabela destino na BDR. A parametrização da conta Cargabal pode ser efetuada de forma programática com IN e NOT IN, e podendo indicar-se, caso desejado, somente as contas-pai. - Sendo uma tabela de parametrização <u>não</u> é exportada para a BDR.	Parametrização	Mensal (10 anos)	-

2.2.1.4.4. Funcionamento do Motor 'Carga BDR D+6'

Para cumprir com as suas funções, este motor:

- Começa por identificar no universo contabilístico (*cd_capttools.ct001_univ_saldo*) todos os contratos e contas relevantes, e, para tal, considera somente os registos relevantes de acordo com a parametrização descrita no capítulo 2.2.3.13 *Parametrização da Carga para a BDR de D+6 - cd_capttools.ct851_ccarg*, acessível pelo Front do Data Lake.
- Converte depois a chave contratual nativa daquele sub-universo de registos, por intermédio do *Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr*, na chave BDR/Capital.
- Finalmente, compara a realidade contratual e contabilística no Data Lake com a que encontra nas tabelas *jm_posic_contr* e *jm_prov_esotr* da BDR e, em função do resultado, produz #8 tabelas de *output* a exportar para a BDR¹⁷ de acordo com #7 regras/casuísticas e obedecendo às instruções constantes da parametrização comentada acima. O *output* relevante corresponde a todas as tabelas indicadas no capítulo 2.2.1.4.3 *Modelo de Dados do Motor*, como sendo exportadas para a BDR.

Para um entendimento mais intuitivo, estas #7 regras podem arrumar-se em 3 grupos:

¹⁷ Uma das tabelas (*cd_capttools.ct099_bdr_b_carg*) não contém registos de carga na BDR, mas somente o balancete Cargabal para efeitos de conciliação Contabilística.

- Exposições não contratuais (**regra #1**).

Todos os registos ENC desta tabela *output* (*cd_capttools.ct089_bdr_enc*) são para ser carregados na tabela *jm_expos_no_con* da BDR, sem exceção.

- Contratos existentes na Contabilidade e inexistentes na BDR (**regra #2 e #3**).

Todos os registos contratuais das várias tabelas *output* são para ser carregados na *jm_posic_contr*, na *jm_prov_esotr* e noutras tabelas satélites da BDR, sem exceção. As tabelas *output* do Data Lake são a *ct094_bdr_ctr_ad*, a *ct095_bdr_esr_ad*, a *ct096_bdr_cto* e a *ct097_ead_contr*, todas na base de dados *cd_capttools*.

- Contratos existentes na Contabilidade e na BDR (**regra #4, #5, #6 e #7**).

Todos os registos contratuais das tabelas *ct092_bdr_contr* e *ct093_bdr_esotr*, ambos da base de dados *cd_capttools*, são dirigidos respetivamente às tabelas *jm_posic_contr* e *jm_prov_esotr* da BDR. Todavia, e contrariamente aos dois grupos de regras anteriores, em que todos os registos eram sempre incluídos nas tabelas da BDR, este terceiro grupo permite agora ações distintas:

- Se a *acao* for igual a 'M2', não se verificará qualquer alteração a esse registo na tabela relevante da BDR (ie a conta contabilística PCSB e o saldo não se alteram), acrescentando-se somente a respetiva conta Cargabal. Por exemplo:

s1emp	contra1	cta_cont	ctacgbal	importth	importth_new	regra	acao
18	2289119	9210080	310213	-664.48		(4)	M2

- Se a *acao* for igual a 'I1', acrescentar-se-á esse registo à tabela relevante da BDR, contendo não só o contrato BDR, a conta PCSB e o saldo corretos, mas também a respetiva conta Cargabal. Ou seja, trata-se de um registo novo na BDR. O exemplo seguinte mostra um contrato BDR com três registos, dois dos quais com *acao* 'M2' em que somente se acrescentou a conta Cargabal e um com *acao* 'I1' que é novo:

	s1emp	contra1	cta_cont	ctacgbal	importth	importth_new	regra	acao
1	18	11209257	22900244	1222159		2203.62	(5)	I1
2	18	11209257	22114	1222159	-800000.08		(5)	M2
3	18	11209257	5122114	1222159	-306.67		(5)	M2

- Se a *acao* for igual a 'D1', eliminar-se-á esse registo da tabela relevante da BDR. Na maioria das vezes, um registo de eliminação 'D1' é acompanhado de um segundo registo 'I1' que o substitui com os dados corretos. No exemplo seguinte, há dois registos da regra (6), em que o primeiro instrui a BDR para eliminar (*acao* D1) o registo com o *contra1* 12445473, conta PCSB 250211 e saldo de -8,867,902.76, e de seguida adicionar (*acao* I1) um registo muito similar, mas agora com a conta PCSB 25600020 e acrescentando, como normal, a conta Cargabal (neste caso 13151000).

Ativos Ponderados pelo Risco (RWAs) - Motor 'Carga BDR D+6'

	s1emp	contra1	cta_cont	ctacgbal	importh	importh_new	regra	acao
1	18	12445473	250211		-8867902.76		(6)	D1
2	18	12445473	25600020	13151000		-8867902.76	(6)	I1

Para uma compreensão integral, a tabela na página discrimina em detalhe a lógica e as características de cada uma das #7 casuísticas/regras, as respetivas ações, as tabelas afetadas na BDR e o respetivo rastro no Data Lake.

Tabela 6 – Casuísticas (regras) e ações do motor de 'Carga BDR D+6'

Regra	Contrato existe ?		Tipo contrato	Tipo de saldo	O que a regra/casuística processa ?	Ação	Tabela	
	BDR	Contab.					No Data Lake	Na BDR
(1)	Não	Sim	Exposições Não Contratuais (ENC)	Exposição Provisão	Adiciona à BDR as exposições não contratuais (ENC) em contas Cargabal e, quando aplicável, também com a conta PCSB preenchida.	N/A ¹⁸	ct089_bdr_enc	jm_expos_no_con
(2)	Não	Sim	Contratos de risco de crédito (ie <u>não</u> derivados <u>nem</u> repos)	Exposição	Adiciona os contratos granulares representativos de risco de crédito que existem na contabilidade, mas não na BDR.		ct094_bdr_ctr_ad ¹⁹	jm_posic_contr
				Provisão			ct095_bdr_esr_ad	jm_prov_esotr
(3)	Não	Sim	Contratos de risco de contraparte (ie derivados ou repos)	Exposição	Adiciona os contratos granulares representativos de risco de contraparte que existem no universo contabilístico, mas não na BDR. Para estes, completa ainda os dados específicos de risco de contraparte na tabela <i>cd_capttools.ct097_ead_contr</i> , a partir da tabela <i>cd_capttools.rtra_reg</i> provinda da aplicação Corporativa Cream.		ct094_bdr_ctr_ad ²⁰	jm_posic_contr
				Provisão			ct097_ead_contr	jm_ead_contr
(4)	Sim	Sim		Exposição	- Só serve para adicionar conta cargabal aos registos previamente na BDR. - Aplica-se aos contratos granulares que (i) são comuns ao universo contabilístico e à carga de D+4 da BDR e (ii) em que todos os registos estão exatamente iguais (ie, chave contratual, contas PCSB e saldos) entre o universo contabilístico e a BDR.	M2	ct092_bdr_contr	jm_posic_contr
				Provisão			ct093_bdr_esotr	jm_prov_esotr
(5)	Sim	Sim	Contratos de risco de crédito e	Exposição	- Adiciona conta cargabal aos registos e ainda conta(s)/saldo(s) em falta. - Aplica-se aos contratos granulares que (i) são comuns à contabilidade e à carga de D+4 da BDR e (ii) em que todos os registos que existem nas tabelas de <i>input</i> da BDR de D+4 estão exatamente iguais aos do universo contabilístico (ie chave contratual, contas PCSB e saldos), mas em que o universo contabilístico tem, pelo menos, uma conta e saldo a mais.	M2, I1	ct092_bdr_contr	jm_posic_contr
				Provisão			ct093_bdr_esotr	jm_prov_esotr
(6)	Sim	Sim	Contratos de risco de contraparte	Exposição	- Adiciona conta cargabal aos registos, e ainda adiciona e/ou elimina conta(s)/saldo(s). - Contratos granulares que (i) são comuns ao universo contabilístico e à carga de D+4 da BDR e (ii) em que há contas PCSB a mais e/ou a menos e/ou saldos distintos entre a BDR e o universo contabilístico.	M2, I1, D1	ct092_bdr_contr	jm_posic_contr
				Provisão			ct093_bdr_esotr	jm_prov_esotr
(7)	Sim	Sim		Exposição	- Elimina somente registos de conta(s)/saldo(s) e é uma casuística pontual. - Aplica-se (i) aos contratos comuns entre contabilidade e BDR e (ii) em que não há provisão (ou exposição) na contabilidade, mas sim na BDR.	D1	ct092_bdr_contr	jm_posic_contr
				Provisão			ct093_bdr_esotr	jm_prov_esotr

¹⁸ Os ficheiros enviados para a BDR não carecem, neste caso, de indicar a ação uma vez que são sempre, por definição, registos de inserção (I1).


¹⁹ Nesta casuística, é igualmente enviado um ficheiro com dados básicos contratuais para carregar nas tabelas relevantes da BDR (*jm_contr_bis*, *jm_contr_otros*, *jm_trz_contrato*, *jm_client_bii*, *jm_trz_cliente*, e *jm_interv_cto*). Esse ficheiro é produzido com base na tabela *cd_capttools.ct096_bdr_cto*.

²⁰ Nesta casuística, é igualmente enviado um ficheiro com dados básicos contratuais para carregar nas tabelas relevantes da BDR (*jm_contr_bis*, *jm_contr_otros*, *jm_trz_contrato*, *jm_client_bii*, *jm_trz_cliente*, e *jm_interv_cto*). Esse ficheiro é produzido com base na tabela *cd_capttools.ct096_bdr_cto*.

A lógica de funcionamento do motor pode ser ainda melhor entendido, consultando-se o capítulo 2.2.3.13 *Parametrização da Carga para a BDR de D+6 - cd_capttools.ct851_ccarg*.

Para sumarizar então o funcionamento integral do motor, a figura seguinte representa o funcionamento do motor, as tabelas do Data Lake que utiliza como *input* e parametrização em função das regras, as tabelas de *output* que produz, e a correspondência entre as tabelas de *output* e as tabelas da BDR que cada uma alimenta.


Figura 6 - Funcionamento do Motor 'Carga BDR D+6'



2.2.2. Modelo Relacional dos RWAs de Capital

De uma forma geral, as principais tabelas dos dois primeiros processos de Capital descritos anteriormente relacionam-se, simplificada, da forma ilustrada abaixo.

Figura 7 – Modelo de Dados Relacional de Capital no Data Lake - RWAs e RL



Nota: apesar de não se apresentar o campo Data (ref_date), este deve ser definido ou ligado entre as tabelas.

AU: gerado automaticamente, sem necessidade de execução de motor; **UN:** gerado pelo processo/motor Universo; **RW:** gerado pelo processo/motor RWAs; **RL:** gerado pelo processo/motor Reporte Local; **MA:** ficheiro carregado manualmente no Front do Data Lake.

⁽¹⁾ biengar1; cod_spy; tipoajus; catprem_inicial; tip_mit (STD); e indhoga (STD).

2.2.3. Modelo de RWAs em Geral

2.2.3.1. Clientes de Capital - *cd_capttools.ct021_rwa_cli*

2.2.3.1.1. Enquadramento

Esta é uma tabela de clientes em codificação BDR, cuja chave é, naturalmente o *s1emp*, *idnumcli* e *ref_date*, havendo ainda o campo *origem* que é nativo do Data Lake - este último explicado mais adiante no capítulo 2.2.3.1.4 *Periodicidade e Aprovisionamento*.

Campos da tabela <i>ct021_rwa_cli</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>s1emp</i> (igual em IRB e STD) ²¹	- Corresponde à empresa operativa em Capital e na BDR e pode conter até 5 dígitos inteiros. - Este campo é um <i>input</i> necessário para a tabela de parametrização <i>cd_capttools.ct812_rwa_motex</i> que determina os registos da BDR que são relevantes e devem integrar a tabela principal de RWAs e as suas tabelas satélites. - Corresponde ao baremo #1 na BDR.	String	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: <i>codigo_bdr</i> Tabela: <i>bdr_jm_empresa</i> Campo código: <i>e0732_codbarem</i> Campo texto: <i>e0732_descrip</i> Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>²² Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i>²³ Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>idnumcli</i> (igual em IRB e STD) ²⁴	- Representa o código de cliente / titular em Capital e na BDR. Podem, porém, haver códigos de clientes de Capital criados no Data Lake e que não existem na BDR – para eventuais exposições que não estejam representadas na BDR. Esses clientes podem ser identificados na tabela <i>cd_capttools.ct021_rwa_cli</i> pelo campo origem distinto de 'BDR'. - Tal como o código do contrato (<i>contra1</i>), deve ser sempre acompanhado do código da entidade (<i>s1emp</i>). Esta tabela pode ser cruzada com a tabela de clientes <i>ct021_rwa_cli</i> pelo <i>s1emp</i> e <i>idnumcli</i>.	Inteiro	-

Um cliente é, porém, identificado univocamente só pelo código *idnumcli*, sendo que esse cliente pode ter posições em mais do que uma empresa (*s1emp*). Por outras palavras, um mesmo cliente *idnumcli* pode ter posições em mais do que uma empresa, e logo pode ter vários *s1emp*. Veja-se, por exemplo, o caso abaixo, em que um mesmo *idnumcli* tem posições em quatro empresas operativas BDR²⁵:

²¹ Refere-se aos campos fonte na BDR que aprovisionam o campo relevante na tabela do Data Lake, em que IRB respeita à tabela *jm_cto_aj_reg* da BDR, comumente conhecida por categ3 de IRB; e STD respeita à tabela *jm_sim_aj_std* da BDR, comumente conhecida por categ3 de STD.

²² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '503' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

²³ Dado que a 'empresa' corresponde ao Baremo #1 na BDR, os primeiros #6 caracteres devem aqui ser sempre 'BG 001', concatenando à direita o código *s1emp* relevante (com o *s1emp* sempre com 5 dígitos, se necessário completando os zeros necessários à esquerda).

²⁴ Refere-se aos campos fonte na BDR que aprovisionam o campo relevante na tabela do Data Lake, em que IRB respeita à tabela *jm_cto_aj_reg* da BDR, comumente conhecida por categ3 de IRB; e STD respeita à tabela *jm_sim_aj_std* da BDR, comumente conhecida por categ3 de STD.

²⁵ Ver 2.2.3.9 *Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp*, para um melhor enquadramento nas empresas e entidades.

	s1emp	idnumcli
1	18	616799
2	22005	616799
3	22008	616799
4	25309	616799

Sem prejuízo, a generalidade dos campos caracterizadores desta tabela é igual para cada *idnumcli*, independentemente dos *s1emp* em que estejam presentes.

2.2.3.1.2. Traçabilidade direta do cliente

Se no caso dos contratos, a traçabilidade direta do *s1emp* e *contra1* com os contratos nativos do Modelo da Contabilidade é assegurada pelo *Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr*, no caso dos clientes, a traçabilidade é assegurada precisamente pela tabela de clientes, cruzando, para o efeito, o campo *zcligrupo* com o campo *ccli_grupo* da base de clientes do Banco e da tabela de clientes do Modelo da Contabilidade - *cd_capttools.ct003_univ_cli*. Esta relação permite, nomeadamente, obter quaisquer elementos adicionais necessários da base de dados de clientes do Banco ou verificar que os dados dos clientes já na BDR estão corretos.

Vejam-se, por exemplo, os seguintes cinco clientes:

	s1emp	idnumcli	zcligrupo	ccli_grupo	zcliente	daabertura_cliente	cnatureza_juri	itip_cli	ccentro_gestor
1	18	300012	0001498524	0001498524	3811004150	1998-11-11	132120	F	3180
2	18	300013	0001498530	0001498530	3811004185	1998-11-20	132120	F	3180
3	18	300016	0001498541	0001498541	3811004228	1998-11-30	132120	F	3180
4	18	300024	0001498595	0001498595	3811004496	1999-02-08	132120	F	3180
5	18	300025	0001498603	0001498603	3811004541	1999-02-17	132120	F	5437

Recorde-se que o identificador único de cliente da base de clientes do Banco é o *zcliente* - que também consta desta última tabela - que corresponde sempre a um único *ccli_grupo*; e em que tipicamente um *ccli_grupo* só integra um *zcliente*. Há, porém, casos - atualmente já bastante mais pontuais e com um projeto em curso para remediação das situações remanescentes - em que, por razões históricas²⁶, um mesmo cliente pode ter mais do que um *zcliente* - com os vários *zclientes* naturalmente a apresentar a maioria dos seus dados iguais ou muito próximos entre si²⁷. Nestes casos, o *ccli_grupo* será tipicamente o mesmo para

²⁶ Nomeadamente decorrentes da integração dos contratos e clientes do ex-Popular Portugal e ex-Banif, que continham clientes comuns aos clientes já previamente existentes no BST. Aquando da integração operativa dessas posições, foram criados clientes novos na base de dados do BST, originando, pois, situações de clientes com códigos distintos, mas que na substância correspondem à mesma pessoa jurídica ou física.

²⁷ É, por exemplo, normal poder haver diferenças, nomeadamente no nome do cliente com acentos, pontos, ou afins.

aqueles vários zclientes. Ora o provisionamento da BDR a nível de *ccli_grupo* assegura assim e sempre o tratamento adequado em Capital também ao nível do cliente, independentemente de poder haver casos pontuais em que um mesmo *ccli_grupo* contenha mais do que um *zcliente*.

Naqueles casos pontuais, o cruzamento do campo *zcligrupo* da tabela *cd_capttools.ct021_rwa_cli* com a tabela *cd_capttools.ct003_univ_cli*, gerará, porém, várias relações e não uma só, o que, normalmente, obriga a que o query de cruzamento tenha que ter um tratamento adicional para garantir unicidade. Para referência, vejam-se, por exemplo, os seguintes dois clientes na BDR em que se verifica esta situação:

	idnumcli	zcligrupo	ccli_grupo	zcliente
1	303783	0001515145	0001515145	5100717754
2	303783	0001515145	0001515145	3921000372
3	344298	0001977190	0001977190	9000681678
4	344298	0001977190	0001977190	5100164648

Na situação acima e caso se pretenda obter logo uma relação única, poder-se-á, por exemplo, optar por efetuar o cruzamento das duas tabelas não pelo par de campos *zcligrupo* / *ccli_grupo*, mas sim pelo par de campos *zcliente_aleat* / *zcliente*. Note-se que nesta situação, o *zcliente_aleat* corresponde a um qualquer dos *zclientes* do *ccli_grupo*, não obedecendo a nenhum critério especialmente relevante. Esta uma boa opção quando se pretende, de uma forma fácil e rápida, consultar alguns elementos do cliente como seja o nome, sem necessidade de um tratamento adicional para evitar as relações não unívocas.

Novamente para referência, verifique-se na tabela abaixo - para os mesmos dois casos (selecionando agora o *s1emp* igual a 18) - como os *zclientes* comparam com os *zcliente_aleat*:

	s1emp	idnumcli	zcligrupo	ccli_grupo	zcliente	zcliente_aleat
1	18	303783	0001515145	0001515145	5100717754	3921000372
2	18	303783	0001515145	0001515145	3921000372	3921000372
3	18	344298	0001977190	0001977190	9000681678	5100164648
4	18	344298	0001977190	0001977190	5100164648	5100164648

2.2.3.1.3. Traçabilidade indireta do cliente pelo contrato

Como alternativa à traçabilidade direta do cliente descrita no capítulo anterior, poder-se-á obter a traçabilidade de forma indireta pelo contrato, cruzando, em primeiro lugar, a chave dos contratos BDR (*s1emp/contra1*) do cliente BDR relevante pelo *Tradutor de chaves de Capital* - *cd_capttools.kt_chaves_bdr*, e, em segundo lugar, cruzando a chave contratual nativa assim obtida pela tabela do Universo contabilístico (*cd_capttools.ct001_univ_saldo*), onde, finalmente, se poderá obter o *zcliente*. Por exemplo, aplicando esta lógica a um dos casos já utilizados no parágrafo anterior, chega-se, desta forma alternativa, ao mesmo resultado:

	s1emp	contra1	idnumcli	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	zcliente_aleat	zcligrupo
1	18	7832005	300016	31	0031	69820560011	684289000000001	3811004228	3811004228	0001498541
2	18	7832005	300016	31	0031	69820560011	684289000000001	3811004228	3811004228	0001498541
3	18	7832005	300016	31	0031	69820560011	684289000000001	3811004228	3811004228	0001498541
4	18	7832005	300016	31	0031	69820560011	684289000000001	3811004228	3811004228	0001498541

Esta segunda alternativa deverá ser a utilizada preferencialmente no caso pontual de se tratar de um cliente em que o respetivo zcligrupo tenha mais do que um zcliente, e se se pretender conhecer o zcliente associado aos contratos no sistema aplicacional fonte. Para referência, veja-se, por exemplo, o caso seguinte, pontual, em que um mesmo cliente tem contratos com zclientes distintos, mas naturalmente pertencendo ao mesmo *ccli_grupo*:

	s1emp	contra1	idnumcli	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	zcliente_aleat	zcligrupo
1	18	4369512	454143	31			362304880966540	8002823691	2101088843	0002963587
2	18	4369512	454143	31			362304880966540	8002823691	2101088843	0002963587
3	22008	8810440	454143	31			862304840008800	2101088843	2101088843	0002963587
4	22008	8810440	454143	31			862304840008800	2101088843	2101088843	0002963587

2.2.3.1.4. Periodicidade e Aprovisionamento

Esta tabela é criada e atualizada pelo motor 'RWAs' do Data Lake, sendo uma tabela mensal.

Os campos desta tabela provêm atualmente das seguintes tabelas da BDR:

Tabelas origem da BDR	Tabelas espelho no Data Lake	Descrição das Tabelas
<i>jm_client_bii</i>	<i>cd_capttools.bdr_jm_client_bii</i>	Cientes BIS
<i>jm_clien_juri</i>	<i>cd_capttools.bdr_jm_clien_juri</i>	Adicional clientes jurídicos BIS
<i>jm_cal_in_cl</i>	<i>cd_capttools.bdr_jm_cal_in_cl</i>	Qualificação do cliente
<i>jm_trz_cliente</i>	<i>cd_capttools.bdr_jm_trz_cliente</i>	Traçabilidade de clientes

Por outro lado, os registos aqui constantes podem ter quatro fontes distintas, em função do que o campo *origem* informe nesta tabela. Este campo, aliás, faz partição na tabela e logo é chave da mesma, como referido no capítulo 2.2.3.1.1 *Enquadramento*.

Origem
BDR
MANUAL
MANUAL_PARAM
MANUAL_GRUP_ECO

Os sub-capítulos seguintes explicam em mais detalhe cada uma destas fontes.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

2.2.3.1.4.1. Fonte BDR

Os registos *s1emp* e *idnumcli* são todos os que constam da tabela de *input jm_client_bii* da BDR na data de referência relevante.

2.2.3.1.4.2. Fonte MANUAL

Neste caso, é o motor 'RWAs' do Data Lake que acrescenta automaticamente os pares *s1emp* e *idnumcli* a esta tabela de clientes.

Para o efeito, identifica, em primeiro lugar, das operações introduzidas manualmente pela Área de Capital no Front do Data Lake, aquelas cujo *zcliente* não tem traçabilidade nesse mês de referência para um par *s1emp* / *idnumcli*, por não haver operações com esse cliente na BDR nesse mês. Em segundo lugar, verifica se esse *zcliente* já teve alguma traçabilidade em datas de referência anteriores na tabela *jm_trz_cliente* da BDR. Em caso positivo, adiciona essa relação à tabela de clientes, com a origem MANUAL.

Esta adição é de todo importante para assegurar traçabilidade e completude para os registos que a BDR não processa, mas que são igualmente relevantes para todo o processo de Capital, nomeadamente para Grandes Riscos.

Note-se que, todavia, subsistem registos na tabela *cd_capttools.ct013_rwa_princ* sem cliente, nomeadamente (i) os não contratuais (ENC), (ii) os fictícios gerados pela BDR, ou (iii) outros introduzidos manualmente pelo Front do Data Lake e para os quais não existe traçabilidade herdável automaticamente nem parametrização conforme descrito na presente secção.


Com respeito às operações introduzidas pela Área de Capital no Front do Data Lake, veja o descrito no capítulo 2.2.4.1.10.3 *Fonte de registos Front Data Lake - cd_capttools.ct606_rwa_nbdr*.

2.2.3.1.4.3. Fonte MANUAL_PARAM

Estes registos de clientes correspondem aos pares de *s1emp* e *idnumcli* parametrizados pela Área de Capital no motor de 'RWAs' do módulo 'Capital' do Front do Data Lake, na tabela *cd_capttools.ct847_rwa_cli*.

Esta opção de parametrização destina-se a garantir a traçabilidade e completude para todos os registos de clientes de Capital, mesmo aqueles que nunca tenham sido aprovisionados na BDR.

Esta parametrização é assegurada no motor de 'RWAs', do módulo 'Capital', na opção abaixo.




2.2.3.1.4.4. Fonte MANUAL_GRP_ECO

Finalmente, estes correspondem aos registos de clientes adicionados pela Área de Capital no Front do Data Lake a grupos económicos - já em codificação BDR - na tabela *cd_captools.ct845_rwa_gr_cli*. Para o efeito, o motor 'RWAs' procura a traçabilidade nalgum momento histórico na tabela *jm_trz_cliente*.

Esta opção de parametrização destina-se a garantir a traçabilidade e completude para todos os registos de clientes de Capital que são reportados nomeadamente nos Grandes Riscos.

Esta parametrização é assegurada no motor 'RWAs' - Grupos Económicos, do módulo 'Capital', na opção abaixo.



2.2.3.2. Contratos de Capital - *cd_captools.ct022_rwa_cto*

2.2.3.2.1. Enquadramento

Esta tabela detalha todos os contratos de Capital e para cada um apresenta um conjunto variado de características a esse nível, herdadas a partir de diversas tabelas de *input* e *output* da BDR.

2.2.3.2.2. Granularidade e chave

A chave desta tabela é constituída somente pelo *s1emp* e *contra1*, para além do usual campo de partição temporal *ref_date*.

Campos da tabela <i>ct022_rwa_cto</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>s1emp</i>	Conforme descrito no capítulo 2.2.3.1 Clientes de Capital - <i>cd_captools.ct021_rwa_cli</i> .		

(igual em IRB e STD) ²⁸	Código do contrato em Capital. Quando provém da BDR é um numérico e quando é introduzido pelo Front do DL inicia-se por 'PNB'. Um qualquer contrato em Capital deve ser sempre identificado pela combinação dos campos <i>s1emp</i> e <i>contra1</i> .		
<i>contra1</i> (igual em IRB e STD)		String	-

Contrariamente à tabela de *Clientes de Capital - cd_captools.ct021_rwa_cli*, tipicamente não há *contra1* que se repetem por *s1emp* distintos - apesar dessa casuística poder ocorrer, e de forma perfeitamente correta e coerente, no caso de empresas distintas deterem a mesma espécie de valores mobiliários (mas somente se emitida por terceiros ao Grupo, caso contrário será um intragrupo que não relevará para efeitos de Capital).

Esta tabela contém o campo especial *contra2* que normalmente é igual a zero, exceto quando respeita a estruturas de contratos derivados, conforme explicado no capítulo 2.2.3.5.3 *Os contratos Derivados na BDR*.

2.2.3.2.3. Periodicidade e Aprovisionamento

Tal como a tabela de clientes de Capital, esta tabela é criada e atualizada pelo motor 'RWAs' do Data Lake, sendo uma tabela mensal.

Os campos desta tabela provêm atualmente das seguintes tabelas da BDR²⁹:

Tabelas origem da BDR	Tabelas espelho no Data Lake	Descrição das Tabelas
<i>jm_contr_bis</i>	<i>cd_captools.bdr_jm_contr_bis</i>	Contratos BIS
<i>jm_contr_otros</i>	<i>cd_captools.bdr_jm_contr_otros</i>	Contrato Outros Dados
<i>jm_vr_cto_std</i>	<i>cd_captools.bdr_jm_vr_cto_std</i>	Variáveis calculadas dos contratos STD
<i>jm_camb_sit_bdi</i>	<i>cd_captools.bdr_jm_camb_sit_bdi</i>	Alteração de estado de situação
<i>jm_prov_esotr</i>	<i>cd_captools.bdr_jm_prov_esotr</i>	Provisões específicas e outras
<i>jm_ecai_tit</i>	<i>cd_captools.bdr_jm_ecai_tit</i>	Traçabilidade ECAI e titulares

Por outro lado, os registos aqui constantes são todos os contratos que constam da tabela *jm_contr_bis* da BDR bem como todos os contratos adicionais (*distinct*) que constem da tabela *cd_captools.ct013_rwa_princ*. Pelo que o seu universo é determinado conforme explicado no capítulo 2.2.4.1.10 *Aprovisionamento*.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

2.2.3.3. Perímetros e calendários de Capital - cd_captools.ct020_rwa_per

²⁸ Refere-se aos campos fonte na BDR que aprovisionam o campo relevante na tabela do Data Lake, em que IRB respeita à tabela *jm_cto_aj_reg* da BDR, comumente conhecida por categ3 de IRB; e STD respeita à tabela *jm_sim_aj_std* da BDR, comumente conhecida por categ3 de STD.

²⁹ Há campos adicionais de texto que descodificam baremos, e que, por serem somente uma descodificação, não se referenciam aqui.

2.2.3.3.1. Conceito

Como explicado no capítulo ‘Perímetros e Entidades’ do Modelo e *Workflow* da Contabilidade, podem existir vários perímetros contábilísticos e cada perímetro pode conter uma ou mais entidades, sendo que o modelo de dados de Capital tem que ser também capaz de tratar adequadamente esta realidade.

Para o efeito, o Modelo da Contabilidade tem a tabela principal *cd_capttools.ct005_univ_perim* que, para cada contrato, indica quais os perímetros contábilísticos e entidades que esse contrato integra. Excluindo, por exemplo, todos os contratos intragrupo com respeito a cada perímetro. Note-se que, como seria natural, alguns contratos podem integrar um perímetro, mas não necessariamente outros.

Ora no Modelo de Capital existe também o equivalente a essa tabela, que se denomina de *cd_capttools.ct020_rwa_per*. Esta tabela é necessária uma vez que o código dos contratos no Modelo de Capital é distinto do da Contabilidade, refletindo a lógica estabelecida no aplicativo BDR.

A caracterização dos perímetros desta tabela é efetuada pelo motor ‘RWAs’ do Data Lake conforme explicado abaixo, sendo que, com respeito ao perímetro Corporativo, deveria coincidir sempre de forma exata com o processo da BDR para a determinação do perímetro Corporativo. Como estes dois processos são independentes, é importante manter um controlo específico para despistar alguma situação rara em que tal possa não se verificar, por alguma falha num dos dois processos.

À data atual os perímetros de Capital - os vigentes, os descomissionados e os que se prevêm no futuro próximo - são os seguintes:

Perímetro (campo ‘nome_perimetro’ na <i>cd_capttools.ct020_rwa_per</i>)	Descrição
‘Individual Local’ (vigente)	O perímetro utilizado para o reporte Local do Banco Santander Totta, a nível individual, em que a entidade, conforme se percebe no capítulo 2.2.3.9.2 <i>Empresas dos reportes regulatórios à data atual</i> , é a 00100.
‘Individual Corporativo’ (vigente)	O perímetro de reporte Corporativo, para as várias entidades relevantes, conforme detalhado no capítulo 2.2.3.9.2 <i>Empresas dos reportes regulatórios à data atual</i> . Representado atualmente com as contas Cargabal.
‘Individual IDComb’ (futuro)	Respeita igualmente ao mesmo perímetro Corporativo anterior, mas no Data Lake deverá substituir o anterior representado por contas Cargabal, e passando a utilizar as novas “contas” IDComb.
‘SGPS Consolidado’ (descomissionado)	O perímetro utilizado para o reporte Local da Santander Totta SGPS SA a nível consolidado, para as várias entidades relevantes a nível regulatório, conforme detalhado no capítulo 2.2.3.9.2 <i>Empresas dos reportes regulatórios à data atual</i> .
‘ST SGPS Cons’ ³⁰ (vigente)	

³⁰ Este perímetro é o mesmo do ‘SGPS Consolidado’, mas apresenta um novo plano de contas e substituiu o ‘SGPS Consolidado’ há já bastante tempo, pelo que este último está descomissionado.

Esta tabela serve adicionalmente para, em Capital, definir o calendário que cada contrato integra, ie se *phase-in* ou *full*.

2.2.3.3.2. Granularidade e chave

A chave completa desta tabela é composta pelos campos:

- id_capital_perimetros.
- nome_perimetro.
- entidade.
- calendário.
- ref_date.

O campo id_capital_perimetros reflete, na prática, a simples concatenação do campo de entidade de Capital (*s1emp*) e do código do contrato em Capital (*contra1*). Este campo tem, adicionalmente e em muitos casos, um prefixo que permite, quando necessário dar um tratamento de Capital distinto por perímetro e/ou calendário, nomeadamente quando os registos não provêm da BDR, mas sim do Front do Data Lake. No exemplo seguinte podemos identificar o prefixo a verde, o código de entidade a azul (*s1emp*) e o código do contrato a vermelho (*contra1*).

2122005PNB0000012106

Sendo o id_capital_perimetros precisamente o campo que permite ligar esta tabela (i) com a tabela *cd_capttools.ct013_rwa_princ* - para permitir seleccionar o perímetro completo e o calendário desejados em Capital Regulatório -, (ii) com a tabela *cd_capttools.ct023_rwa_nbdr* para elencar os registos de *input* manual de Capital Regulatório do perímetro e calendários relevantes, ou (iii) com a tabela *cd_capttools.ct016_rwa_econ* - para permitir seleccionar o perímetro desejado em Capital Económico. Note-se que esta tabela de perímetros é fundamental pois, sem a sua filtragem, as tabelas *cd_capttools.ct013_rwa_princ* ou a *cd_capttools.ct016_rwa_econ* são um mero aglomerado de registos, não refletindo nenhuma realidade reconhecível.

Contrariamente à tabela de perímetros no Modelo da Contabilidade, esta tabela não carece da existência de um campo com o código de contraparte/cliente dado em Capital só relevarem os registos ativos que, por regra final, só têm uma contraparte original.

Assim e para cada instância do id_capital_perimetros, a tabela desdobra-se em tantas linhas quantas as combinações de perímetros, entidades e calendários³¹ em que essa instância se aplica. Como seria expectável, as designações dos perímetros nesta tabela têm sempre que respeitar a nomenclatura na coluna 'nome_perimetro' da tabela

³¹ Os calendários elegíveis são somente o 'PHASE-IN' e o 'FULL'.

*cd_captools.ct803_perimetros*³², e os códigos de entidade têm sempre que respeitar os códigos locais constantes na coluna 'codigo_local' da tabela *ct802_codigo_emp*³³.

Para uma melhor percepção, vemos, por exemplo na figura seguinte, que o registo (destacado a azul) entra, a 30 de Novembro de 2021 (laranja), em #4 perímetros distintos (verde), sempre na entidade 00100 (Banco Santander Totta, SA, a vermelho) e sempre nos dois calendários possíveis (*PHASE-IN* e *FULL*, a castanho):

Figura 8

	id_capital_perimetros	nome_perimetro	entidade	calendario	ref_date
1	1813127667	Individual Corporativo	00100	FULL	2021-11-30
2	1813127667	Individual Corporativo	00100	PHASE-IN	2021-11-30
3	1813127667	Individual Local	00100	FULL	2021-11-30
4	1813127667	Individual Local	00100	PHASE-IN	2021-11-30
5	1813127667	SGPS Consolidado	00100	FULL	2021-11-30
6	1813127667	SGPS Consolidado	00100	PHASE-IN	2021-11-30
7	1813127667	ST SGPS Cons	00100	FULL	2021-11-30
8	1813127667	ST SGPS Cons	00100	PHASE-IN	2021-11-30

Todavia, e como seria expectável, há registos que podem não integrar todos os perímetros. Por exemplo, o seguinte registo só integra o perímetro Individual Local do Banco Santander Totta, S.A. uma vez que é um intragrupo nos restantes.

Figura 9

	id_capital_perimetros	nome_perimetro	entidade	calendario	ref_date
1	1812445473	Individual Local	00100	PHASE-IN	2021-11-30
2	1812445473	Individual Local	00100	FULL	2021-11-30

2.2.3.3.3. Periodicidade

Esta tabela é criada e atualizada mensalmente, quando se corre o motor 'RWAs'.

Só se devem considerar como oficiais os resultados no Data Lake:

- para o perímetro 'Individual Local' e 'Individual Corporativo', e para a entidade 00100 (BST) a partir de 30 de Abril de 2020.
- para o perímetro 'SGPS Consolidado' bem como para as restantes entidades do 'Individual Corporativo' a partir de 30 de Junho de 2020.

³² Descrita no Modelo da Contabilidade.

³³ Descrita no Modelo da Contabilidade.

- para o perímetro 'ST SGPS Cons' a partir de 31 de Julho de 2022, para todas as suas entidades. O perímetro 'SGPS Consolidado' deve igualmente considerar-se descomissionado a partir desta data.

2.2.3.3.4. Aprovisionamento

A tabela é aprovisionada/atualizada automaticamente pelo Data Lake quando o utilizador executa o processo/motor dos 'RWAs' com respeito a uma determinada data mensal.

Os contratos que integram esta tabela são os existentes na tabela *cd_capttools.ct013_rwa_princ*, sendo que os perímetros e entidades:

- Por princípio, são herdados automaticamente pelo motor a partir do definido na tabela de perímetros *cd_capttools.ct005_univ_perim*, do Modelo da Contabilidade. Para o efeito, o sistema recorre ao tradutor de chaves *cd_capttools.kt_chaves_bdr* para reproduzir na tabela de perímetros de Capital a exata caracterização que se verifica na *cd_capttools.ct005_univ_perim*.
- Podem ser alterados ou forçados pela parametrização da Área de Capital conforme seja introduzida na tabela *cd_capttools.ct814_rwa_categ3*.
- No caso dos registos manuais introduzidos pela Área de Capital no Front do Data Lake, refletem o perímetro preenchido no campo respetivo do *input* carregado, e a entidade correspondente à empresa do contrato nativo preenchido no *input* carregado³⁴.

Por outro lado, todos os contratos provenientes da BDR integram automaticamente os dois calendários (*PHASE-IN* ou *FULL*), podendo, porém, ser determinados de forma distinta quando são carregados no Front pela Área de Capital, refletindo-se esse *input* na *cd_capttools.ct606_rwa_nbdr* e, após a execução do motor, nas restantes tabelas de Capital Regulatório.

2.2.3.4. Tradutor de chaves de Capital - *cd_capttools.kt_chaves_bdr*

2.2.3.4.1. Enquadramento e Conceito

Como referido anteriormente, toda a componente de Ativos Ponderados pelo Risco no Data Lake segue a lógica funcional da BDR, pelo que todas as entidades e contratos têm uma granularidade e codificação próprias, pelo que distintas das definidas nativamente nos aplicativos operacionais do Banco Santander Totta e que se propagam para o Modelo da Contabilidade. Isto decorre nomeadamente do facto do aplicativo BDR ser Corporativo e logo agnóstico a cada unidade geográfica do Grupo Santander.

³⁴ Ou seja, o código local constante na coluna 'codigo_local' da tabela *cd_capttools.ct802_codigo_emp*, quando se faz corresponder o campo cempresa preenchido no *input* carregado no Front com o código constante do campo 'codigo_ics' daquela tabela.

Isto significa que para cada código de chave nativa na Contabilidade ter-se-á um código de contrato específico na BDR. O mesmo também será verdade para o código de empresa nativa que terá uma representação própria na BDR.

Por outro lado, a cada contrato nativo corresponderá, tipicamente, um contrato único em Capital e vice-versa. Todavia, existem situações em que poderá haver, de forma perfeitamente consistente, relações de um contrato nativo para vários contratos em Capital ($1 \times n$) ou de vários contratos nativos para um contrato em Capital ($n \times 1$). É, por exemplo, o caso (i) dos contratos de factoring em que nativamente estão representados a nível da Fatura, mas em Capital estão representados, de forma mais agregada, a nível de contrato/contraparte, ou (ii) dos cartões de crédito que, nativamente, estão representados ao nível do cartão, quando na BDR estão refletidos, de forma mais agregada, ao nível da conta-cartão.

A tabela *cd_captools.kt_chaves_bdr* é precisamente a tabela que detalha todas as relações entre os contratos nativos do Modelo da Contabilidade e os contratos em Capital, ie a rastreabilidade entre as duas realidades contratuais. Esta tabela é também normalmente designada de tradutor de chaves de Capital ou de Rosetta de Capital. Seguidamente apresenta-se um exemplo, para uma melhor compreensão:

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	s1emp	contra1	flag_scope	tipo_contrato
1	31	6416	00005800007	XS0348692277000	18	12445473	Primario	AUT

A verde identifica-se a chave contratual completa nativa, que inclui o código da empresa a que o contrato pertence (**cempresa**), bem como o código do contrato (**cbalcao**, **cnumecta** e **zdeposit**). A azul identifica-se a chave contratual completa em Capital, que inclui o código da empresa (**s1emp**) e o código do contrato (**contra1**) em Capital.

Note-se que, como referido, esta relação pode não ser unívoca, mas sim $1 \times n$ ou $n \times 1$, como se verifica, por exemplo, no caso seguinte, em que um mesmo contrato BDR tem #4 correspondências nativas:

Ilustração 3

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	s1emp	contra1	flag_scope	tipo_contrato
1	31	0003	03922472096	000000000114001	18	4213154	Primario	AUT
2	31	0003	03922472096	000000000240001	18	4213154	Secundario	AUT
3	31	0003	03922472096	0000000000000000	18	4213154	Primario	AUT
4	31	0003	03922472096	000000000114005	18	4213154	Primario	AUT

Esta tabela inclui ainda o campo **flag_scope** que indica se uma relação tem saldos contabilísticos relevantes para o cálculo da exposição contratual em Capital, ie para a EAD - Exposure at Default (**flag_scope** = 'Primario'), ou se não tem saldos relevantes para aquele conceito (**flag_scope** = 'Secundario'), mesmo que seja relevante para outros efeitos. Tipicamente, as relações com **flag_scope** 'Secundario' correspondem a *memorandum items* contabilísticos em contas extra-patrimoniais que não afetam a EAD, mesmo que possam afetar

o RWA por outras vias, como seja pela mitigação de risco decorrente das garantias recebidas pelo Banco.

Finalmente, o campo **tipo_contrato** discrimina a origem do registo contratual de Capital:

- AUT quando se trata de um registo contratual proveniente da BDR, e que, por norma, correspondem a todos os registos das tabelas de *input* da BDR, que podem estar ou não no *output* da BDR, conforme tenham ou não sido filtrados por alguma parametrização relevante.
- NC quando se trata de um registo não contratual proveniente da BDR, criado ficticiamente pelo motor STD (pelo que não existem nas tabelas de *input* da BDR) para representar exposições não contratuais (ENC) ou de ajuste. Por limitação da BDR, estes registos atualmente só afetam o perímetro Individual Corporativo.
- BDR_PF quando se trata de um registo contratual proveniente da BDR, criado ficticiamente pelo motor IRB (pelo que não existem nas tabelas de *input* da BDR). Atualmente estas situações só representam, quando aplicável, a parte mitigada por uma garantia pessoal nos contratos de Project Finance tratados por *slot criteria*.
- NBDR quando se trata de um registo introduzido pela Área de Capital na tabela *cd_captools.ct606_rwa_nbdr* por via do Front do Data Lake. Neste caso, o Data Lake cria um novo *contra1*, iniciado por 'PNB', e regista a sua relação com o contrato nativo no tradutor de chaves.
- FICTICIO quando se trata de um registo cuja relação foi introduzida pela Área de Capital no Front na tabela de parametrização *cd_captools.ct814_rwa_categ3*.

Por princípio, todos os *contra1* em Capital devem ter nesta tabela pelo menos uma relação com um contrato nativo. Caso exista algum caso sem essa relação, tratar-se-á de uma falha do sistema. Todavia, nem todos os contratos nativos têm que estar representados em Capital, como é o caso da maioria dos registos passivos.

Esta tabela é crítica para diversos propósitos, nomeadamente para produzir:

- A tabela de gaps contratuais em Capital Regulatório (*cd_captools.ct019_rwa_gap*).
- A tabela de relação e conciliação contabilística com o Modelo da Contabilidade (*cd_captools.ct047_rl_princ*).
- As tabelas para o aprovisionamento de D+6 da BDR (*cd_captools.ct092_bdr_contr*, *ct093_bdr_esotr*, etc).
- Os vários campos de Capital das tabelas do Processo Loan Tapes.
- O tradutor de chaves *cd_captools.kt_chaves_bdr_mx*, que estabelece a relação contratual entre os códigos contratuais dos derivados na BDR e os códigos dos respetivos *deals* Murex.

2.2.3.4.2. Granularidade e chave

A chave completa desta tabela é naturalmente composta (i) pelo código completo dos contratos nativos³⁵ (*cempresa*, *cbaicao*, *cnumecta* e *zdeposit*) e (ii) pelo código dos contratos em Capital (*s1emp* e *contra1*).

Esta tabela não admite duplicações das combinações entre as chaves de Capital e as chaves nativas, apesar de, como referido, as chaves de Capital poderem apresentar correspondência para várias chaves nativas ou vice-versa.

Tipicamente, o *s1emp* de um qualquer *contra1* deverá corresponder sempre à mesma entidade jurídica a que o *cempresa* corresponde, nomeadamente quando se consulta a tabela *ct802_codigo_emp*. Por exemplo e remetendo para a Ilustração 1, pode-se constatar que todas as relações na tabela *ct802_codigo_emp* (i) do *codigo_ics* = '31' (que corresponde ao *cempresa*) remetem sempre para o mesmo *codigo_local* = '00100', e (ii) do *codigo_bdr* = '18' (que corresponde ao *s1emp*) remetem sempre para o mesmo *codigo_local* = '00100':

	id	codigo_ics	codigo_local	codigo_espanha	codigo_bdr
1	1518	31	00100	00411	22008
2	1519	31	00100	00411	25309
3	1517	31	00100	00411	18

	id	codigo_ics	codigo_local	codigo_espanha	codigo_bdr
1	1520	65	00100	00411	18
2	1517	31	00100	00411	18
3	1577	00100	00100	00411	18

Todavia, podem existir casos muito pontuais e particulares em que esta regra não se verifica, o que atualmente só ocorre no caso de empréstimos a clientes sediados na Totta Ireland do Grupo Santander Totta.

2.2.3.4.3. Periodicidade

Esta tabela é criada e atualizada mensalmente. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 de Abril de 2020.

2.2.3.4.4. Aprovisionamento

A esmagadora maioria dos registos nesta tabela apresentam o *tipo_contrato* 'AUT' e estes contratos correspondem aos registos atualizados/aprovisionados automaticamente no tradutor de chaves de Capital sempre que as tabelas de *input* relevantes da BDR chegam ao Data Lake. Sempre que isto acontece, a Área de Capital é informada automaticamente por

³⁵ Para mais informação na chave de contrato nativa do Modelo da Contabilidade, pode consultar-se o capítulo sobre contratos e contas contabilísticas do Modelo da Contabilidade.

email desta ocorrência. Pelo que não dependem da execução de nenhum motor no Data Lake pela Área de Capital. Recorde-se que sempre que a Área de Capital executa o motor da categ3 de STD da BDR (que será o último motor da sequência na BDR, se inicia o processo automático de cópia de todas as tabelas relevantes da BDR (*input* e *output*) para o Data Lake.

Para construir esta traçabilidade e completar os restantes campos da tabela, o Data Lake socorre-se de vários *inputs*, em concreto dos seguintes:

Fonte	Tabela no Data Lake	Conceito
BDR	<i>cd_capttools.bdr_jm_contr_otros</i>	Contratos na BDR
BDR	<i>cd_capttools.bdr_jm_trz_contrat</i>	Traçabilidade entre contratos BDR e contratos origem
CRC	<i>cd_capttools.relcontr</i>	Traçabilidade entre contratos BDR e contratos da Contabilidade.
ICs	<i>cd_capttools.carteiras_mensal</i>	Relação de contratos e contas contabilísticas da Contabilidade
Efeitos Antecipados	<i>cd_capttools.efeitos_antecipados</i>	Relação de contratos e contas contabilísticas da Contabilidade para Efeitos Antecipados
Imparidade / Contabilidade	<i>cd_capttools.carteiras_onoff</i>	Relação de contratos e contas contabilísticas de imparidade
Data Lake	<i>cd_capttools.kt_chaves_ifrs9</i>	Tradutor de chaves entre IFRS9 e o Modelo da Contabilidade
Aprovisionamento da BDR	<i>cd_capttools.contratos_outros</i>	-
Aprovisionamento da BDR	<i>cd_capttools.tat91_503³⁶</i>	Relação entre produto local e produto BDR
Eurofac	<i>cd_capttools.contra_sa</i>	Relação contrato / fatura no Factoring.

Já os restantes registos, cujo tipo_contrato é distinto de 'AUT', são atualizados no tradutor de chaves, sempre que se executa o motor de 'RWAs', da seguinte forma:

- NC: cruzando por data, conta contabilística Corporativa e entidade contraparte (i) todos os contratos na tabela *cd_capttools.bdr_jm_c_cta_cto*, ingestada a partir da BDR, que elenca, para cada data e conta contabilística Corporativa, todos os *s1emp* e *contra1* relevantes, complementados pela entidade contraparte constante da tabela *cd_capttools.bdr_jm_sim_aj_std* (ie a categ3 de STD), com (ii) todos os registos não contratuais relevantes submetidos para carga na BDR, tal como constantes da tabela *cd_capttools.ct090_univ_carg*, quando se filtra o campo regra = '(1)'.
- BDR_PF: cruzando todos os *contra1* na tabela *cd_capttools.bdr_jm_cto_aj_reg* (ie a categ3 de IRB) com os contratos nativos obtidos das correspondências no tipo_contrato = 'AUT' para os *contra1* constantes do campo o9209_idctoori, quando este último é distinto de zero e distinto do próprio *contra1*.

³⁶ É equivalente à tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, filtrando por 'tayd91c0_ctabela' = '503'.

- NBDR: regista no tradutor de chaves a relação do novo *contra1* criado pelo motor do Data Lake com o contrato nativo introduzido pela Área de Capital, desde que o campo *flag_conc_contab* seja preenchido pela Área de Capital com 1. Para referência, o *contra1* destes registos começa sempre por 'PNB'.
- FICTICIO: o motor regista no tradutor de chaves cada relação introduzida pela Área de Capital na tabela de parametrização *cd_capttools.ct814_rwa_categ3* desde que essa relação:
 - Tenha a chave de Capital e a chave nativa preenchidas de forma completa e que o número de caracteres em cada caso cumpra com o exigível.
 - Tenha uma chave de Capital que exista na tabela *cd_capttools.ct020_rwa_cto*.
 - Tenha uma chave nativa que exista na tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.
 - Essa relação não exista já previamente.

2.2.3.5. Tradutor de chaves de Capital para Derivados - *cd_capttools.kt_chaves_bdr_mx*

2.2.3.5.1. Enquadramento

Tal como o *Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr*, este tradutor de chaves destina-se a estabelecer uma rastreabilidade a nível contratual. Neste caso, todavia, só é aplicável ao universo de contratos derivados, incluindo atividade de *flow* como sejam os *fx spots* e os *fx forwards*, e a relação apresentada é entre cada contrato de Capital (*s1emp* e *contra1*) e a chave nativa dos contratos derivados no aplicativo-origem *Murex*, e não a chave do Modelo da Contabilidade.

Esta relação é útil para alguns processos que necessitam de informação de derivados para além da disponível no modelo de dados da BDR, sendo, pois, necessário capturar essa informação adicional mais a montante.

2.2.3.5.2. Os contratos Derivados no BST

O *Murex* é o aplicativo de F/O atualmente utilizado pelo Banco para registar a maioria da operativa de mercados financeiros com contrapartes ou clientes, em particular todos os instrumentos derivados, depósitos de *money-market*, e *loans and deposits* financeiros. Para referência, as Áreas que hoje em dia utilizam no Banco o *Murex* no BST são (i) a Financeira, no âmbito da gestão do risco de taxa de juro do Balanço do Banco, e na gestão da liquidez, e (ii) Mercados e Produtos Financeiros em CIB, no âmbito da sua atividade comercial de derivados explícitos ou implícitos com clientes.

Cada instância operativa no *Murex* denomina-se comumente de *deal* e tem uma referência única ('referência interna'). Esta referência é um número natural e atualmente tem até 8 dígitos. Tipicamente cada um destes *deals* tem uma correspondência unívoca com cada contrato no Modelo da Contabilidade - em que o *zdeposit* reflete precisamente a referência interna *Murex* (na figura abaixo com a denominação *cod_ref_int*) seguido dos zeros necessários até preencher os 15 dígitos normais do *zdeposit*.

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_ref_int
1	31	6416		2480963000000000	24809630
2	31	6416		2309386400000000	23093864
3	31	6416		2430516200000000	24305162
4	31	6416		2343818800000000	23438188

Por outro lado, todos os contratos introduzidos do Murex são tratados pelo aplicativo Sigom antes de chegar à Contabilidade, às ICs e ao Modelo da Contabilidade no Data Lake. Todos estes contratos provenientes do Sigom têm sempre o cbalcao igual a 6416 - como se constata na figura anterior -, apesar de que nem todos esses serão necessariamente derivados.

Note-se, porém, que os deals podem sofrer eventos, nomeadamente uma reestruturação a pedido de um cliente ou uma re-negociação com uma contraparte. Quando esses eventos sobre os *deals* são refletidos no Murex e dependendo do tipo de evento, a chave do Modelo da Contabilidade manter-se-á a mesma, traduzindo o facto de não ter havido um vencimento e sim uma alteração, mas o Murex gerará uma nova referência interna. Podem-se consultar seguidamente alguns exemplos, em que o zdeposit mantém a referência interna inicial (cod_deal_orig), tendo o Murex entretanto gerado uma nova referência:

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_ref_int	cod_deal_orig
1	31	6416		2090844500000000	15740984	20908445
2	31	6416		2164477300000000	15741399	21644773
3	31	6416		2507757000000000	15838279	2507757
4	31	6416		2266786400000000	16122533	22667864

Um contrato jurídico com uma contraparte ou cliente pode, porém, implicar a necessidade de introduzir um conjunto de *deals* para o representar e não somente um *deal*. No Murex existe o campo 'referência externa' que permite relacionar várias referências internas num grupo, mas, no caso da operativa comercial, essa relação inclui também e normalmente os *deals* de cobertura *back-to-back* com a contraparte. Pelo que para se identificar de forma inequívoca o perímetro de *deals* que constituem uma realidade contratual no sentido jurídico, deve-se utilizar sempre o conceito de *confirm group*, conforme registado no Sigom pelo B/O. Para um melhor entendimento, veja-se, por exemplo, o contrato seguinte, constituído por #5 *deals* Murex:

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	cod_ref_int	cod_ref_ext	cod_deal_orig	confirm_group
1	31	6416		1723333000000000	15742994	1032853	17233330	2732.002
2	31	6416		3020241000000000	16460503	1032853	3020241	2732.002
3	31	6416		1723331300000000	15742458	1032853	17233313	2732.002
4	31	6416		3020232000000000	15742875	1032853	3020232	2732.002
5	31	6416		1467650000000000	15740874	1032853	1467650	2732.002

2.2.3.5.3. Os contratos Derivados na BDR

No contexto do explicado no capítulo anterior, os derivados estão atualmente representados na BDR da seguinte forma:

- Contratos derivados constituídos por um único deal no Murex.

Neste caso, na BDR haverá um único contrato (*contra1*) a corresponder àquele *deal*, e o campo *contra2* na tabela *Contratos de Capital - cd_captools.ct022_rwa_cto* será igual a 0, por exemplo:

	s1emp	contra1	contra2
1	18	11758759	0

Este será, pois, o contrato que contém todos os valores e métricas relevantes para representar o derivado na BDR.

- Contratos derivados constituídos por mais do que um deal no Murex

Neste caso, na BDR ter-se-ão tantos contratos quanto os *deals* Murex que integram o contrato derivado.

Para referência histórica: até ao início de 2022, para além dos contratos representativos de cada um dos deals do Murex, havia adicionalmente um contrato na BDR que representava o contrato como um todo, comumente denominado de ‘estrutura’. A estrutura era o contrato-pai e os *deals* eram os contratos-filhos na BDR. Esta casuística era facilmente perceptível na tabela *Contratos de Capital - cd_captools.ct022_rwa_cto*, em que se identificavam registos com o campo *contra2* diferente de 0:

- Havia mais do que um registo com o mesmo *contra2*. Esta situação ainda hoje se verifica, caso se pretendam identificar as estruturas.
- Havia tantos registos com um *contra1* distinto do *contra2* (contratos-filhos), quanto o número de *deals* na estrutura (destacado a verde abaixo). Em que cada um destes *contra1* correspondia, pois, a um *deal* Murex. Esta situação ainda hoje se verifica, caso se pretendam identificar as estruturas.
- Havia um só registo com o *contra1* igual ao *contra2* (o contrato-pai). Este registo correspondia, pois, à estrutura como um todo (destacado a azul abaixo). Esta situação já não se verifica.

	s1emp	contra1	contra2
1	18	11517151	11517151
2	18	9348884	11517151
3	18	9348886	11517151

Nesta casuística antiga, tipicamente todos os valores - ie EAD, saldos, RWAs, etc – estavam agregados somente no *contra1* correspondente à estrutura, sendo que os

contra1 filhos estavam todos a zero - por forma a não duplicar valores nem consumo de Capital. Consultando, por exemplo, o caso anterior, tinha-se:

	s1emp	contra1	ead_final_bruta	sdb_inicial	sfb_inicial	provd_b	provfb	rwa_final
1	18	11517151	484.920000	-484.920000	0.000000	0.000000	0.000000	375.596075
2	18	9348884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3	18	9348886	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Note-se, pois, que o *contra1* de estrutura só existia quando o contrato de derivado tinha mais do que um deal no Murex.

Todavia, e como já indicado, a estrutura já não existe como registo autónomo na BDR, mas somente cada um dos contratos filhos, sendo que cada um desses apresenta agora a respetiva EAD, saldos, RWAs, etc.

2.2.3.5.4. Granularidade e chave

Dado o explicado no capítulo 2.2.3.5.2 *Os contratos Derivados no BST*, rapidamente se conclui que a chave do tradutor de chaves de Capital para derivados tem que ser constituída pela chave contratual de Capital (*s1emp* e *contra1*) e pela chave contratual *Murex* (referência interna do *deal*).

No caso do contrato derivado só conter um *deal* no *Murex*, esta tabela apresentará, pois, somente um registo de relação, como se pode verificar no exemplo seguinte:

	s1emp	contra1	cod_ref_int
1	18	11758759	15741245

Por outro lado, no caso do contrato derivado conter mais do que um *deal Murex*, esta tabela refletirá cada uma das relações unívocas dos *contra1* contratos-filhos com os respetivos *deals Murex*.

Para referência histórica: até ao início de 2022 e no mesmo contexto explicado no capítulo anterior, esta tabela incluía ainda a relação do *contra1* contrato-pai (estrutura) com cada um dos *deals Murex*. Assim, tendo um contrato *n deals* no *Murex*, ter-se-iam anterior e necessariamente $2 \times n$ registos neste tradutor de chaves. Todavia, os contratos-pai deixaram de existir, pelo que esta situação já hoje não se coloca.

Em qualquer caso, para permitir ainda identificar os registos e relações que integram uma mesma estrutura, esta tabela apresenta o campo *contra2*, tal como consta da tabela *Contratos de Capital - cd_captools.ct022_rwa_cto* e seguindo a mesma lógica explanada no capítulo 2.2.3.5.3 *Os contratos Derivados na BDR*.

	s1emp	contra1	contra2	cod_ref_int
1	18	11517151	11517151	15778873
2	18	11517151	11517151	15778833
3	18	9348884	11517151	15778873
4	18	9348886	11517151	15778833

2.2.3.5.5. Periodicidade e Aprovisionamento

Esta tabela é também criada e atualizada mensalmente. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 Dezembro 2021.

Esta tabela é gerada pelo motor 'RWAs' e é construída pelo sistema a partir dos contratos constantes da tabela *Contratos de Capital - cd_capttools.ct022_rwa_cto*, convertendo pelo *Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr* e obtendo a codificação Murex nas tabelas *cd_alm.al005_det_swapc* e *cd_alm.al011_derivados*.

2.2.3.6. Derivados – cd_capttools.ct067_rwa_deriv

2.2.3.6.1. Conceito

Esta tabela pretende listar todos os contratos derivados no módulo e com a codificação de Capital, e informar um conjunto de dados com respeito a cada um desses contratos, nomeadamente o valor de mercado (*MTM - Mark-to-Market*), a exposição contratual (*EAD – Exposure at Default*), o valor adicional (*Add-On*), o nominal, e a moeda de denominação. Note-se que esta tabela discrimina alguns daqueles conceitos em bruto ou líquido.

Recorde-se que aqueles conceitos têm de observar a todo o momento a seguinte relação ao nível mais granular:

$$EAD = \text{Max}[0 ; - \text{MTM}] + \text{Add-On}$$

Os conceitos MTM, EAD e Add-On podem ser brutos ou líquidos, sendo que no primeiro caso são aferidos individualmente para somente o respetivo contrato (ou *deal Murex*), enquanto no segundo têm ainda em atenção se integram ou não uma estrutura de derivados, caso em que uns contratos (ou *deals*) podem compensar parcial ou totalmente outros, dado o efeito de *netting* entre os mesmos. Recorde-se que atualmente cada contrato em Capital de derivados corresponde sempre a um *deal Murex* e não a uma estrutura de derivados. Para mais detalhes, pode-se consultar o capítulo 2.2.3.5.3 *Os contratos Derivados na BDR*.

Neste contexto e para referência, quando o MTM é bruto, corresponde ao valor de mercado “puro” do respetivo *deal Murex* – seja positivo (a favor ou em benefício da contraparte/cliente) ou negativo (a favor do Banco ou entidade Santander Totta relevante). Quando é líquido e caso o *deal* integre uma estrutura, esse valor será tipicamente inferior ao valor do MTM bruto.

2.2.3.6.2. Granularidade e chave

Como referido no capítulo anterior, esta tabela lista todos os contratos com a granularidade de Capital, pelo que a chave desta tabela corresponde é estabelecida necessariamente pelos campos *s1emp*, *contra1* e ainda pela partição temporal *ref_date*.

Recorde-se que atualmente cada contrato em Capital de derivados corresponde sempre a um *deal Murex* e não a uma estrutura de derivados. Para mais detalhes, pode-se consultar o capítulo 2.2.3.5.3 *Os contratos Derivados na BDR*.

2.2.3.6.3. Aprovisionamento

###

2.2.3.7. Entidades do setor financeiro – *cd_capttools.ct068_rwa_efs*

2.2.3.7.1. Conceito

Esta tabela destina-se a identificar e informar as contrapartes - de acordo com a codificação de Capital *s1emp/idnumcli* - que se devem caracterizar como entidades do setor financeiro, ao abrigo da alínea 27 do artigo 4º da CRR, nomeadamente se como instituição, instituição financeira ou empresa de seguros. Permite ainda sub-classificar as categorias quando necessário, nomeadamente no caso de se tratar de uma instituição (se instituição de crédito ou se empresa de investimento).

Esta tabela informa ainda qual a entidade reguladora (com código de contraparte da BDP, ie código de contraparte/cliente Altamira/Sintra), e se a entidade em questão deve ser considerada uma entidade de grande dimensão, bem como se é sujeita a requisitos de fundos próprios.

Note-se que esta informação é especialmente necessária para o reporte regulatório do Corep de Capital.

2.2.3.7.2. Granularidade e Chave

Dado o conceito da tabela, a granularidade deve ser ao nível da contraparte de acordo com a codificação de Capital, pelo que a chave da tabela deve ser constituída unicamente pelos campos *s1emp* e *idnumcli*, para além da partição temporal *ref_date*.

2.2.3.7.3. Periodicidade

A tabela de entidades é uma tabela mensal e é atualizada e aprovisionada com a execução do motor 'Corep'. Só se devem considerar como oficiais os dados desta tabela a partir de 30 de Junho de 2020.

2.2.3.7.4. Aprovisionamento

A tabela de entidades é aprovionada a partir de três fontes:

- De forma automática, pelo motor 'Corep', com base na parametrização constante da tabela *cd_capttools.ct824_param_efs*, bem como na BDR.
- De forma manual, por input por via do Front, e que se reflete na tabela *cd_capttools.ct616_rwa_efs*.

2.2.3.7.4.1. Automático com base na parametrização da tabela *cd_capttools.ct824_param_efs*

###

2.2.3.7.4.2. Fonte de registos Front Data Lake – *cd_capttools.ct616_rwa_efs*

###

2.2.3.8. Dimensões de Capital - *cd_capttools.ct010_dim_valor*

Este conceito e as respetivas tabelas estão explicadas no documento do Modelo e *Workflow* DL da Contabilidade. Recorde-se que a hierarquia das dimensões constantes na tabela *cd_capttools.ct010_dim_valor* é e está definida na tabela *cd_capttools.ct011_dim_hier*.

No caso de Capital, as respetivas dimensões podem identificar-se na tabela de catálogo *cd_capttools.ct009_dim_catalo* verificando no campo 'desc_dimensao' aqueles que se iniciam por 'Capital'.

Atente-se que todas as dimensões (ie variáveis) que sejam utilizadas na definição de regras da tabela *cd_capttools.ct804_dim_regras* requerem que as mesmas estejam previamente criadas nas tabelas de dimensões, sendo que os valores elegíveis nessa parametrização têm que existir nas tabelas de dimensões.

2.2.3.9. Empresas operativas e jurídicas – *cd_capttools.ct802_codigo_emp*

2.2.3.9.1. Enquadramento

Este conceito e as respetivas tabelas estão explicadas no documento do Modelo e *Workflow* DL da Contabilidade.

Todas as empresas aqui constantes respeitam sempre a entidades jurídicas ou operativas do Grupo Santander, incluindo aquelas do Grupo Santander Totta, seja no perímetro regulatório seja em perímetros somente contabilísticos.

Note-se que os códigos de empresas de Capital podem ser decodificados no Modelo Físico da BDR, consultando o Baremo #1, ou na tabela *jm_empresa* da BDR ou consultando a tabela

cd_capttools.tat91_tabelas, conforme descrito no capítulo 2.2.3.1 *Clientes de Capital* - *cd_capttools.ct021_rwa_cli*.

2.2.3.9.2. Empresas dos reportes regulatórios à data atual

À data de 30 de Junho de 2023, as entidades jurídicas e respetivos códigos de empresas que têm exposição e consumo de Capital nos vários reporte regulatórios de Capital com respeito ao BST ou ao Grupo Santander Totta são os descritos na tabela seguinte.

Nome da entidade	Método ³⁷	Perímetros	codigo_bdr	codigo_espanha	codigo_local	codigo_ics
AEGON SAN VIDA PORTUG	Participação	Corporativo/Local	22031	04016	04016	04016
AEGON SAN NAO VIDA PORTUG	Participação	Corporativo/Local	22014	04017	04017	04017
BANCO SANTANDER TOTTA	Integral	Corporativo/Local	18, 22005, 22008, 25309	00411	00100	31, 89, 00100
GAMMA - SOCIEDADE TITULIZ	Integral	Corporativo/Local	22012	03162	03162	03162
HIPOTOTTA N.4 PLC/FTC	Integral	Corporativo/Local	22010	03008	03008	03008
HIPOTOTTA N.5 PLC/FTC	Integral	Corporativo/Local	22011	03022	03022	03022
NOVIMOVEST	Integral	Corporativo/Local	22030	01333	90081	90081
Popular Seguros	Participação	Corporativo/Local	22019	05159	05159	05159
SANTANDER G ACTIVOS SGFIM	Integral	Corporativo	22025	00503	00532	00532
SANTANDER TOTTA, SGPS	Integral	Corporativo/Local	22027	01081	01000	01000
SANTANDER TOTTA SEGUROS	Participação	Corporativo/Local	22024	00447	00540	00540
SANTANDER-PENSOES S.G.FU	Integral	Corporativo	22021	00428	00110	00110
TAXAGEST, S.G.P.S., S.A.	Integral	Corporativo/Local	22023	00445	00535	00535
TOTTA IRELAND, PLC	Integral	Corporativo/Local	22009	00421	00280	80, 00280
TOTTAURBE-EMP.ADMIN.E C,SA.	Integral	Corporativo/Local	22022	00442	00160	00160

Note-se que, apesar de haver códigos na BDR para as entidades cujo método de consolidação é por participação, o reporte não é tratado nem efetuado na BDR, seja no perímetro Corporativo ou Local - sendo adicionado pelo Front no Data Lake.

Como regra, o campo *codigo_bdr* corresponde ao código próprio de empresa da BDR e que é utilizado para popular os campos *s1emp* e *emprep*, refletindo-se dessa forma e subsequentemente no Data Lake. Normalmente uma entidade jurídica será representada por um único código, mas pontualmente poderá ser representada por mais, como é o caso do Banco Santander Totta, em que:

codigo_bdr	Descrição
18	Exposições Banco Santander Totta que não entrem nos códigos seguintes
22005	Exposições IFIC (Factoring e Leasing)
22008	Exposições provenientes do ex-Banif
25309	Exposições provenientes do ex-Banco Popular Portugal

Atente-se, pois, que qualquer registo na BDR/Data Lake com o *s1emp* igual a um dos quatros códigos acima corresponderá sempre à mesma entidade, ie ao BST.

³⁷ Refere-se ao método de consolidação do Grupo Santander Totta. Relevante para o reporte Corporativo e para o reporte Local consolidado da Santander Totta SGPS SA, mas naturalmente não relevante para o reporte Local do BST a nível individual.

Recorde-se do Modelo da Contabilidade que o `codigo_espanha` corresponde ao código de entidade jurídica integrante do Grupo Santander a nível internacional, estabelecido pela Área de Contabilidade Corporativa e para efeitos de reportes contabilísticos do Grupo e dos reportes contabilísticos que todas as unidades do Grupo têm de efetuar regularmente à Corporação. Tipicamente uma entidade jurídica corresponde de forma unívoca a um código. É utilizado nomeadamente (i) na BDR para popular nas tabelas de *output* dos motores o campo `entcntrt` e (ii) no Data Lake para popular vários campos com respeito ao perímetro Corporativo, incluindo `'sociedade_contraparte'`, `'cod_espanha'` (`cd_capttools.perimetro`) e `'consoles'` (`cd_capttools.clientes_intragrupo`). Neste documento e por simplicidade, designar-se-á, com respeito às entidades, por Código Cargabal.

Por outro lado, o `codigo_local` é o código (`consolplus`) de entidade jurídica integrante do Grupo Santander Totta, estabelecido pela Área de Contabilidade e Consolidação do Grupo Santander Totta, para efeitos da produção e dos reportes contabilísticos locais. É utilizado somente no Data Lake, para preencher em múltiplas tabelas nomeadamente o campo `'entidade'`, `'sociedade_contraparte'`, `'cod_soc_cpvs'` (`cd_capttools.perimetro`) e `'consolpt'` (`cd_capttools.clientes_intragrupo`). Tipicamente uma entidade jurídica corresponde de forma unívoca a um código. Neste documento, designar-se-á, com respeito às entidades, por Código Local.

Finalmente, o `codigo_ics` é o código de empresa operativa da tabela do universo contabilístico (`cd_capttools.ct001_univ_saldo` e ICs), conforme descrito no Modelo da Contabilidade no Data Lake CT. Uma mesma entidade jurídica pode ter um ou mais códigos de empresa operativa. É somente utilizado no Data Lake para popular o campo `empresa` em múltiplas tabelas do Modelo da Contabilidade e dos vários tradutores de chaves, incluindo o *Tradutor de chaves de Capital* - `cd_capttools.kt_chaves_bdr`.

2.2.3.9.3. Traçabilidade entre empresas e clientes

Uma qualquer empresa referenciada neste capítulo 2.2.3.9 *Empresas operativas e jurídicas* – `cd_capttools.ct802_codigo_emp` terá, em princípio, uma correspondência para um código de cliente/contraparte da base de dados de clientes do Banco. Essa traçabilidade consta da tabela `cd_capttools.clientes_intragrupo`. Completando, assim e à data atual, a tabela apresentada no capítulo anterior com um `zcliente` respetivo para algumas das entidades, obtém-se:

Nome da entidade	codigo_bdr	codigo_espanha	codigo_local	codigo_ics	zcliente
BANCO SANTANDER TOTTA	18, 22005, 22008, 25309	00411	00100	31, 89, 00100	5100011001
GAMMA - SOCIEDADE DE TITULIZACAO DE CRE.	22012	03162	03162	03162	7401393942
HIPOTOTTA N.4 PLC/FTC	22010	03008	03008	03008	7400987911
HIPOTOTTA N.5 PLC/FTC	22011	03022	03022	03022	7400987939
NOVIMOVEST	22030	01333	90081	90081	7400685089
SANTANDER GESTÃO ACTIVOS SGFIM, S.A.	22025	00503	00532	00532	9002512140
SANTANDER TOTTA, SGPS	22027	01081	01000	01000	9002348311
SANTANDER-PENSOES-SOC.GEST.FUNDOS	22021	00428	00110	00110	8037938734
TAXAGEST, S.G.P.S., S.A.	22023	00445	00535	00535	8044901277
TOTTA IRELAND,PLC	22009	00421	00280	80, 00280	9002358453
TOTTAURBE-EMP.ADMIN.E CONSTRUÇÕES,SA.	22022	00442	00160	00160	9002520878

2.2.3.10. Regras de dimensões de Capital – `cd_capttools.ct804_dim_regras`

2.2.3.10.1. Conceito

O motor 'RWAs' permite a criação e atribuição automática de valores a novas variáveis, em função de outras variáveis. Para o efeito, requiere uma parametrização que determine cada um dos valores da nova variável em função do valor ou valores de qualquer outra ou outras variáveis. Esta tabela reflete-se na tabela *cd_capttools.ct804_dim_regras* e, como qualquer outra parametrização, é introduzida pelo Front do Data Lake. Sendo que o sistema está preparado e permite processar novas variáveis (a variável dependente) com uma dependência de até #7 outras variáveis (as variáveis independentes).

Esta funcionalidade tem a grande vantagem de automatizar o cálculo de variáveis necessárias e assegurar a sua total coerência com outras variáveis previamente existentes. À data de 30 Novembro 2021, e para referência, estão definidas as seguintes #6 variáveis, espelhadas nas tabelas de RWAs Regulatório e de RWAs IRB:

id_nova_dimensao ³⁸	nome_dimensao	desc_dimensao	Tabela destino
18	COD_CLSF	Capital - Segmento Regulatorio	ct014_rwa_irb
19	SEGMENTO_COREP_FINAL	Capital - Segmento Corep Final	ct013_rwa_princ
20	SEGMENTO_EBA	Capital - Segmento EBA	ct013_rwa_princ
21	SEGMENTO_ICAAP	Capital - Segmento ICAAP	ct013_rwa_princ
25	SEGMENTO_COREP_INICIAL	Capital - Segmento Corep Inicial	ct013_rwa_princ
33	SEGMENTO_COREP_PREM	Capital - Segmento pre-mitigacao	ct013_rwa_princ

Note-se que esta funcionalidade e a respetiva tabela não são específicas de Capital, e podem funcionar em qualquer outro domínio que esteja preparado para o efeito.


2.2.3.10.2. Periodicidade

Esta tabela é processada de forma automática todos os dias, executando as regras relevantes. Todavia, para Capital Regulatório ou Económico, só releva mensalmente, uma vez que as variáveis independentes são também todas mensais, sendo processada com a execução do motor de 'RWAs'. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

2.2.3.10.3. Aprovisionamento

Esta parametrização é, no que respeita às variáveis criadas para os ativos ponderados pelo risco de Capital Regulatório, assegurada no motor de 'RWAs', do módulo 'Capital', na opção abaixo.

³⁸ Respeita ao campo com esta designação na pestana de parametrização do Front, e os valores são os aí constantes com respeito a 30 Novembro 2021.



Selecionando aquela opção, abre-se uma pestana com o seguinte formato:

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

cd904 - Regras das dimensões

ID Dim Cal	Dim Cal	ID Dim 1	Dim 1	ID Dim 2	Dim 2	ID Dim 3	Dim 3	ID Dim 4	Dim 4	Ação
25	9_16.0	34	IN (37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,7,48)							✎
21	3.11	10	IN (37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,7,48)							✎
20	3.17	10	IN (37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,7,48)							✎
21	4.9	8	1.3	14	IN (1,2,3,5,6,7)	10	IN (1,2,3,4,10,28,29,30,31,32)	11	IN (0,4,5)	✎
21	4.9	8	1.3	14	IN (1,2,3,5,6,7)	11	1	15	0	✎
21	4.9	8	1.1	14	IN (1,2,3,5,6,7)	10	IN (1,2,3,4,10,28,29,30,31,32)	11	IN (0,4,5)	✎
21	4.9	8	1.1	14	IN (1,2,3,5,6,7)	11	1	15	0	✎
21	4.8	8	1.3	14	IN (1,2,3,5,6,7)	10	36	11	0	✎

A primeira e segunda colunas/campos respeitam à nova variável criada, sendo que:

- A primeira coluna identifica o código da variável/dimensão relevante (variável dependente), de entre as várias possíveis no campo `id_dimensao` da tabela com o catálogo de dimensões - `cd_capttools.ct009_dim_catalo`. Esta condição é necessária para que o motor processe a regra; e
- A segunda coluna identifica cada valor da variável/dimensão que possa ocorrer. Estes valores deveriam expectavelmente constar do campo `cod_atributo_dim` da tabela `cd_capttools.ct010_dim_valor`, considerando nessa tabela o campo `id_dimensao` igual à dimensão indicada na primeira coluna acima. Todavia, esta é uma condição opcional.

Tenha-se em atenção que é perfeitamente admissível haver valores 'Dim Cal' repetidos para uma mesma dimensão 'ID Dim Cal', apesar de que as regras das dimensões independentes deveriam ser distintas.

Para uma melhor compreensão, veja-se, por exemplo, a parametrização do segmento `cod_clsif`, a 30 Novembro 2021. Esta dimensão corresponde à dimensão 18 no catálogo de dimensões (`cd_capttools.ct009_dim_catalo`), como se pode comprovar seguidamente:

id_dimensao	nome_dimensao	desc_dimensao
1	CKMETAMIS	MIS - Metaproduto MIS
2	CNMETASEG	MIS - Segmento Comercial
3	CCENTRO_GESTOR	MIS - Centro Gestor
4	CKPRODMI	MIS - Produto MIS
5	CMETACOM	MIS - Metaproduto Comissao
6	AREA_NEGOCIO	MIS - Area de Negocio
7	TIPO_RISCO	Capital - Tipo de Risco
8	SUBTIPO_RISCO	Capital - Subtipo de Risco
10	CAT_MSTA	Capital - Categoria BDR
11	CATGSUB1	Capital - Sub Categoria BDR
12	FLG_PYME	Capital - Flag Pymes BDR
13	TIP_PERS	Capital - Tipo Pessoa BDR
14	INDMORA	Capital - Indice de Mora BDR
15	FLG_RIES	Capital - Flag Risco BDR
16	IDSUCUR	Capital - Indicador de Sucursal
17	IDSEGINF	Capital - Segmento Informes
18	COD_CLSF	Capital - Segmento Regulatorio

Pelo que, para definir esta variável na ct804 do Front, dever-se-á começar por preencher a coluna 'ID Dim Cal' com o código 18. Adicionalmente, dever-se-á preencher a segunda coluna com cada valor elegível para esta dimensão, repetindo sempre o código da dimensão (ie 18) na primeira coluna. Os valores elegíveis para esta dimensão podem consultar-se na tabela de dimensões - *cd_capttools.ct010_dim_valor*, considerando o id_dimensao igual a 18:

cod_atributo_dim	nome_atributo_dim	desc_atributo_dim
0	Sem classificacao	Sem classificacao
1	Soberano	Soberano
10	Financiación de bens	Financiación de bens
2	Bancos	Bancos
3	Empresa	Empresa
4	PME	PME
5	Creditos com garantia hipotecaria	Creditos com garantia hipotecaria
6	Resto Retalho	Resto Retalho
7	Cartoes	Cartoes
8	Financiamento de projetos (project finance)	Financiamento de projetos (project finance)
9	Financiamento de imoveis geradores de rendas	Financiamento de imoveis geradores de rendas

Verificamos acima que há 11 valores possíveis. Sendo que na parametrização da ct804 no Front a 30 Novembro 2021, vemos que estão parametrizados #10 desses valores:

RWAs 30/11/2021

Processamentos
Parametrizações
Logs

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

cd004 - Regras das dimensões

ID Dim Cal	Dim Cal	ID Dim 1	Dim 1	ID Dim 2	Dim 2	ID Dim 3	Dim 3	ID Dim 4	Dim 4
18	3	10	16	11	0				
18	4	10	16	11	16				
18	5	10	9	11	IN (4,5)				
18	6	10	9	11	0				
18	0	10	0	11	0				
18	7	10	9	11	17				
18	8	10	0	11	11				
18	1	10	17	11	0				
18	9	10	0	11	14				
18	2	10	14	11	0				

Para cada um desses valores, é então necessário estabelecerem-se as variáveis relevantes (variáveis independentes) e os valores dessas variáveis a que devem corresponder. Em concreto, funcionalmente sabe-se que o cod_clsfc deve ser determinado, em IRB, inteiramente pelos campos da BDR cat_msta e catgsub1. Ora estes campos correspondem às dimensões 10 e 11 do catálogo de dimensões:

id_dimensao	nome_dimensao	desc_dimensao
1	CKMETAMIS	MIS - Metaproduto MIS
2	CNMETASEG	MIS - Segmento Comercial
3	CCENTRO_GESTOR	MIS - Centro Gestor
4	CKPRODMI	MIS - Produto MIS
5	CMETACOM	MIS - Metaproduto Comissao
6	AREA_NEGOCIO	MIS - Area de Negocio
7	TIPO_RISCO	Capital - Tipo de Risco
8	SUBTIPO_RISCO	Capital - Subtipo de Risco
10	CAT_MSTA	Capital - Categoria BDR
11	CATGSUB1	Capital - Sub Categoria BDR

Pelo que as colunas 'ID Dim 1' e 'ID Dim 2' deverão ser preenchidas com os códigos 10 e 11, respetivamente. Finalmente, os campos nas colunas 'Dim 1' e 'Dim 2' deverão ser preenchidos com os valores correspondentes ao valor que se quer fazer corresponder para o da variável. A tabela seguinte apresenta os valores das dimensões 1 e 2 e os respetivos descritivos:

Dim Cal	Nome do atributo da dimensão	Dim 1 cat_msta	Descritivo (cat_msta)	Dim 1 catgsub1	Descritivo (catgsub1)
3	Empresa	16	IRB - Empresas	0	No informado
4	PME	16	IRB - Empresas	16	Pequeña y mediana empresa (SME)
5	Creditos com garantia hipotecaria	9	IRB - Exposiciones minoristas	4; 5	Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles; Hipotecas Comerciales

6	Resto Retalho	9	IRB - Exposiciones minoristas	0	No informado
0	Sem classificacao	0	No informado	0	No informado
7	Cartoes	9	IRB - Exposiciones minoristas	17	Revolving
8	Financiamento de projetos (project finance)	0	No informado	11	SPL. Financiación de proyectos
1	Soberano	17	IRB - Administraciones Centrales o Bancos Centrales	0	No informado
9	Financiamento de imoveis geradores de rendas	0	No informado	14	SPL. Financiación de bienes raices generadores de rentas
2	Bancos	14	IRB - Entidades	0	No informado

2.2.3.11. Matriz de contas de Capital - cd_capttools.ct805_matriz_cnt

2.2.3.11.1. Conceito

Nem todos os elementos do balanço ou extra-patrimoniais representam, de alguma forma, risco de crédito ou de contraparte pelo que nem todos devem ser considerados para efeitos do cálculo dos ativos ponderados pelo risco. É, pois, necessário identificar de forma explícita quais os elementos contabilísticos que devem ser considerados para aquele efeito.

Neste contexto, existe uma tabela no Data Lake cujo propósito é precisamente elencar quais as contas contabilísticas que devem ser consideradas para aquele cálculo. Note-se, porém, que esta necessidade não é específica de Capital, pelo que a tabela suporta a definição de matrizes distintas por domínio. Assim, no caso de Capital Regulatório, o domínio será 'Capital' e no caso de Capital Económico, o domínio será 'Capital_Economico'. Por outro lado e uma vez que existem perímetros e entidades distintas, esta tabela requiere igualmente que se indique o perímetro e, se necessário, a entidade.

2.2.3.11.2. Granularidade e chave


Esta tabela tem essencialmente cinco campos, sendo que todos integram a chave da tabela. Em concreto, os campos são o domínio ('dominio'), o perímetro ('nome_perimetro'), a entidade ('entidade'), a conta contabilística relevante que deve entrar na matriz ('conta') e a data de referência ('ref_date'). O campo 'tipo_conta' é neste momento um campo obsoleto, pelo que irrelevante. Neste contexto, não é admissível ter duplicados com respeito àquelas 4 variáveis.

2.2.3.11.3. Periodicidade

Esta tabela é processada de forma automática todos os dias para os vários domínios relevantes. Todavia, para Capital Regulatório ou Económico, só atualiza mensalmente e após a execução do motor de 'RWAs'. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

2.2.3.11.4. Aprovisionamento

Sendo uma tabela de parametrização, o provisionamento é manual pelo Front do Data Lake, com o acesso por via do motor de 'RWAs', do módulo 'Capital', e selecionando da seguinte forma:



Após aquela seleção aparecerá a pestana relevante que permite:

- Adicionar uma a uma, novas contas contabilísticas com respeito a qualquer perímetro e/ou entidade;
- Alterar uma a uma, qualquer conta já parametrizada;
- Eliminar uma a uma, qualquer conta já parametrizada;
- Adicionar de uma só vez um ficheiro de excel com todas as contas que se pretendem parametrizar. Este processo será o mais eficaz caso se pretenda atuar em simultâneo sobre uma quantidade grande de contas.

Tenha-se em atenção que no acesso àquela parametrização por via do motor 'RWAs':

- O nome do perímetro é obrigatório ou o registo não será relevante, mas a entidade é opcional. Note-se que apesar de haver uma correspondência entre estes perímetros e os contabilísticos, estes podem estar nalguns casos mais detalhados, para acomodar sub-universos de contas de Capital.


Coluna 'Nome do Perímetro'	Perímetro Contabilístico	
Individual Corporativo		Inclui as contas Cargabal representativas de risco de crédito básico, de acordo com o estabelecido pela Corporação. Este universo é provisionado e deve ser tratado pela BDR.
Individual Corporativo 2	Individual Corporativo	Inclui o universo anterior e adicionalmente as contas Cargabal representativas do risco de contraparte (derivados e repos). Este universo é provisionado e deve ser tratado pela BDR.
Individual Corporativo 3		Inclui o universo anterior e adicionalmente as contas Cargabal representativas do resto relevante para Capital, nomeadamente Este universo não é tratado pela BDR, sendo produzido pela própria Corporação a partir dos dados Contabilísticos.
Individual IDComb	Individual IDComb	Similar ao Individual Corporativo, mas agora com respeito às "contas" e plano Corporativo IDCOMB.
Individual IDComb 2		Similar ao Individual Corporativo 2, mas agora com respeito às "contas" e plano Corporativo IDCOMB.

Individual IDComb 3		Similar ao Individual Corporativo 3, mas agora com respeito às “contas” e plano Corporativo IDCOMB.
Individual Local	Individual Local	Integra todas as contas do plano integral IFRS do BST Individual a ser tratado em Capital.
PCSB	PCSB	Integra todas as contas do plano iPCSB que relevam para o provisionamento da BDR em Capital.
ST SGPS Cons	ST SGPS Cons	Integra todas as contas do plano integral do ST SGPS Consolidado a ser tratado em Capital.

- O tipo de conta é um campo obsoleto e irrelevante para os vários processos. Anteriormente era utilizado para identificar nomeadamente se a conta era de exposição patrimonial ou extra-patrimonial, ou se era uma conta de provisão dentro ou fora de balanço. Atualmente, para este efeito recorre-se à tabela com os planos de contas contabilísticas (*cd_capttools.fr802_pl_contas*).
- Por uma questão de separação de funções e acessos, só é possível atuar sobre os domínios próprios de Capital Regulatório e de Capital Económico. Assim não é, por exemplo, possível à Área de Capital alterar os dados das matrizes de outros domínios, como seja ALM. Em Capital, os domínios devem ser preenchidos com a seguinte convenção:

Coluna ‘Dominio’	Tipo de RWA
Capital	Capital Regulatório
Capital_Economico	Capital Económico

- Por uma questão de eficiência, é possível parametrizar as contas pretendidas não somente ao nível mais baixo (contas filhas), mas também a qualquer outro nível superior. Neste sentido, quando se parametriza uma conta a um nível superior, o motor automaticamente desagrega essa conta por todas as contas filhas que dela dependem. Esta desagregação é efetuada em função da hierarquia das contas, tal como consta da tabela *cd_capttools.ct011_dim_hier*, considerando a dimensão que respeita ao plano contabilístico relevante. Este processo tem a grande vantagem de evitar que a Área de Capital tenha que estar todos os meses a atualizar a matriz em função das contas filhas criadas ou eliminadas pela Contabilidade com respeito a qualquer perímetro e/ou entidade. Pode comprovar-se facilmente esta funcionalidade, verificando, por exemplo a 30 Novembro 2021 que a parametrização para o domínio de ‘Capital’ e para o perímetro do BST Individual (‘Individual Local’) tinha no Front somente #28 registos, enquanto a tabela da matriz de contas tinha para o mesmo domínio e perímetro #14.274 contas.



Dominio	Nome do Perímetro	Entidade	Conta Contab.	Tipo de Conta	Data de Ref. Inicial	Data de Ref. Final	Criado por	Data de criação	Data de exp.
Capital	Indivíduo Local		15		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:04:30	
Capital	Indivíduo Local		14		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:04:30	
Capital	Indivíduo Local		13		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:01:00	
Capital	Indivíduo Local		12		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:01:00	
Capital	Indivíduo Local		11		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:01:00	
Capital	Indivíduo Local		10		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:04:30	
Capital	Indivíduo Local		04		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:04:30	
Capital	Indivíduo Local		021		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:04:30	
Capital	Indivíduo Local		0202		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:01:00	
Capital	Indivíduo Local		0201		2021-08-31		0000000	2021-08-31 11:01:00	

Note-se que o perímetro carregado nesta tabela deve ser um dos perímetros elegíveis na tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*. Por outro lado, o campo entidade tem que necessariamente integrar algum dos valores possíveis do campo 'cod_soc_cpus' na tabela *cd_capttools.perimetro*.

2.2.3.12. Parametrização da rastreabilidade e perímetros - *cd_capttools.ct814_rwa_categ3*

2.2.3.12.1. Conceito

Como explicitado na *Tabela 1 - Tabelas RWAs transversais do DL*, esta tabela serve até três propósitos distintos, podendo ser utilizada para, com respeito a qualquer contrato, cumprir com somente um desses propósitos, ou cumprir com vários em simultâneo:

- Estabelecer manualmente no tradutor de chaves *cd_capttools.kt_chaves_bdr* uma ou mais relações de rastreabilidade entre os contratos de Capital e os contratos nativos da Contabilidade, quando o processo automático, por alguma razão, não reflita essa relação.

Para o efeito, tanto o contrato de Capital como o contrato nativo (i) têm que respeitar o número adequado de caracteres, (ii) têm que existir, respetivamente, na *cd_capttools.ct013_rwa_princ* e na *cd_capttools.ct001_univ_saldo*, (iii) a relação não pode já existir previamente no tradutor de chaves.

- Determinar ou forçar o(s) perímetro(s) em que os contratos de Capital aqui parametrizados devem entrar.
- Completar três campos específicos de IRB, quando se trate de um contrato de IRB ajustado na categ3 de IRB, a que falte esses elementos.

2.2.3.12.2. Granularidade e Chave

A chave desta tabela é composta por:

- Os #2 campos que representam a chave do contrato de Capital (*s1emp* e *contra1*).

- Os #4 campos que representam a chave do contrato da Contabilidade (cempresa, cbalcao, cnumecta, zdeposit).
- O perímetro ('nome_perimetro') e a data de referência ('ref_date').


Pelo que não é admissível haver registos duplicados considerando estas 8 variáveis.

2.2.3.12.3. Periodicidade


Esta tabela é, como a generalidade das tabelas de Capital, atualizada mensalmente, com a execução do motor 'RWAs'. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 de Abril de 2020.

2.2.3.12.4. Aprovisionamento

Sendo uma parametrização, a Área de Capital deve selecionar a mesma no Front, na seguinte pestana do motor de 'RWAs', do módulo 'Capital':



Ao que aparecerá a pestana adequada ao seu preenchimento:



Nesta pestana de parametrização, a Área de Capital poderá proceder de uma qualquer das seguintes formas:

- Preencher os *s1emp*, *contra1*, *cempresa*, *cbalcao*, *cnumecta*, *zdeposit* e o(s) perímetro(s) pretendidos. Neste caso, o processo/motor adicionará esta nova relação ao tradutor de chaves, caso essa relação ainda lá não exista, e forçará aquele *s1emp/contra1* a entrar somente nos perímetros selecionados. Naturalmente, que isto acontecerá se todas as validações pelo Data Lake, descritas anteriormente, forem cumpridas.

Por exemplo:

S1EMP	Contrato	Empresa	Balcao	Numecta	ZDeposit	Nome Perimetro
22012	13552268	03162	NCON	S0000003162	094221012000000	ST SGPS Cons; Individual Corporativo; SGPS Consolidado

- Preencher somente o *s1emp*, o *contra1* e o(s) perímetro(s) desejados. Neste caso, a traçabilidade daquele contrato não será alterada no tradutor de chaves, sendo que o contrato passará a entrar somente nos perímetros indicados. Obviamente que isto só ocorrerá se aquele contrato já existir em Capital.

Por exemplo:

S1EMP	Contrato	Empresa	Balcao	Numecta	ZDeposit	Nome Perimetro
18	12760160					Individual Local; Individual Corporativo; SGPS Consolidado; BST Consolidado; ST SGPS Cons

- Preencher somente o *cempresa*, *cbalcao*, *cnumecta* e *zdeposit* (ou alguma parte ou regra do mesmo) e o(s) perímetro(s) desejados. Neste caso, também não se verificará qualquer alteração à traçabilidade dos contratos, mas quaisquer contratos de Capital previamente relacionados com aquele(s) contrato(s) nativo(s) passarão a entrar somente nos perímetros indicados.

Por exemplo:

S1EMP	Contrato	Empresa	Balcao	Numecta	ZDeposit	Nome Perimetro
		80	CMAH	IN ('000000'WP455')		Individual Local; Individual Corporativo; SGPS Consolidado; BST Consolidado; ST SGPS Cons
		80	6416	IN ('', '000000000001')		Individual Local; Individual Corporativo; SGPS Consolidado; BST Consolidado; ST SGPS Cons

Como se constata no exemplo acima, esta casuística é bastante flexível e permite introduzir regras em cada linha de parametrização para apontar logo para um ou mais contratos nativos e logo de Capital. De facto decorre, por exemplo da segunda linha acima, que todos os *s1emp/contra1* correspondentes aos contratos nativos com o *cempresa* = '80', o *cbalcao* = '6416' e o *cnumecta* a vazio (") entrarão nos 5 perímetros indicados, independentemente do *zdeposit*.

Note-se que os perímetros carregados nesta tabela devem integrar os perímetros elegíveis na tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*.

Reforça-se que os perímetros que se introduzam nesta parametrização não são perímetros adicionais nos quais os contratos de Capital passam a entrar cumulativamente àqueles em que já previamente estejam integrados, mas são os perímetros exclusivos a que os contratos passam a pertencer. Pelo que, por exemplo, se um determinado contrato integrar à partida 3 perímetros de um total de 4 perímetros disponíveis, e se se introduzir nesta tabela uma regra para aquele contrato passar a integrar o 4º perímetro, acontece que esse contrato deixará de

integrar os 3 primeiros perímetros e passará a estar somente no 4º perímetro. Para integrar os 4 perímetros, dever-se-á inserir a regra nesta parametrização com os 4 perímetros.

Finalmente, os campos seguintes só devem ser preenchidos no Front do Data Lake para registos em IRB que foram criados na categ3 de IRB e para os quais é, pois, necessária assegurar a sua rastreabilidade:

- O campo 'Segmento Informes' no Front reflete-se no campo 'idseginf' da tabela *cd_capttools.ct014_rwa_irb*.
- O campo 'Modelo Informes' no Front reflete-se no campo 'idmodinf' também da tabela *cd_capttools.ct014_rwa_irb*.
- O campo 'Loan To Value' no Front reflete-se no campo 'ltv' também da tabela *cd_capttools.ct014_rwa_irb*.

Esta parametrização no Front, tal como qualquer outra, manter-se-á vigente enquanto não for alterada ou eliminada – sem prejuízo de só conseguir produzir efeitos desde que cumpra todas as regras de validação previamente enumeradas com respeito a uma qualquer data para a qual se execute o motor de 'RWAs'. Por outro lado, esta parametrização em particular permite que o utilizador acrescente um texto explicativo ou justificativo, para futura referência ou memória.

Com base na parametrização carregada, o processo/motor de 'RWAs' atualizará a tabela *cd_capttools.ct814_rwa_categ3* em conformidade, bem como todas as tabelas dela dependente, nomeadamente o tradutor de chaves de Capital e a tabela de perímetros de Capital.

2.2.3.13. Parametrização da Carga para a BDR de D+6 - cd_capttools.ct851_ccarg

2.2.3.13.1. Conceito

Como explicado anteriormente, esta tabela é a que instrui, no Data Lake, qual o universo de contratos e saldos contabilísticos a ser enviados em cada casuística/regra para a BDR em D+6. É uma tabela crítica para o processo de aprovisionamento da BDR e para toda a conciliação.


2.2.3.13.2. Periodicidade

Esta tabela é, como a generalidade das tabelas de Capital, atualizada mensalmente, com a execução do motor 'Carga BDR D+6'.

O processo de carga da BDR em D+6 só se iniciou, e de forma gradual por regra, a partir de 31 Agosto de 2020. Pelo que só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde essa altura.

2.2.3.13.3. Aprovisionamento

Sendo uma parametrização, a Área de Capital deve selecionar a mesma no Front, na seguinte pestana do motor 'Carga BDR D+6', do módulo 'Capital':



Ao que aparecerá a pestana adequada ao seu preenchimento:

regra	justificação	empresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	descritivo	tipo_contrato
(6)	CONTRAT1 comuns e diferentes: contratuais BST (ExtraP) Derivados	IN (31)	IN (6416)				IN (Nacional de derivados cambiais em Cargabal)	
(5)	CONTRAT1 comuns e com contrate adicionais: contratuais BST (ExtraP) Derivados	IN (31)	IN (6416)				IN (Nacional de derivados cambiais em Cargabal)	
(4)	CONTRAT1 comuns e iguais: contratuais BST (ExtraP) Derivados	IN (31)	IN (6416)				IN (Nacional de derivados cambiais em Cargabal)	
(3)	CONTRATOS NOVOS (Exceção) Derivados	IN (31, '03008', '03022', '03100')	IN (CHAH)	NOT IN ('IFR', 'PCI', 'CAR', 'IFI', 'IPZ', 'AJU', 'AJC', 'NGI', 'COBRANCAS')		NOT IN ('0000000000')		

Esta parametrização contém os campos descritos na tabela seguinte, que determinam os registos que são exportados para a BDR em D+6.

Tabela 7 - Campos da Tabela de Parametrização ct851_ccarg

Campo da parametrização ct851_ccarg	Significado do campo	Tipo	Função
regra	Corresponde a uma das #7 regras/casísticas, conforme explicado no capítulo 2.2.1.4.4 Funcionamento do Motor 'Carga BDR D+6'.	Obrigatório	A regra aplicável ao sub-universo filtrado.
Justificação	Serve para o utilizador introduzir um texto explicativo, para sua referência futura e/ou auditoria. Não tem qualquer impacto no funcionamento do motor.	Opcional	-
empresa	Este campo integra a chave do contrato, juntamente com o cbalcao, cnumecta e zdeposit. Corresponde ao código de empresa operativa descrito no capítulo 2.2.3.9 Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp.	Opcional	Campos para selecionar/filtrar o sub-universo de registos relevantes a partir do universo de contratos e contas do Modelo da Contabilidade (ct001_univ_saldo).
cbalcao	Campos identificativos da chave contratual nativo do Modelo da Contabilidade.	Opcional	
cnumecta		Opcional	
zdeposit		Opcional	
zcliente	Código de cliente em codificação nativa, conforme constante da tabela cd_capttools.ct003_univ_saldo.	Opcional	Em função da regra acima.
descritivo	Texto ou excerto de texto que conste no campo 'descritivo' dos registos da tabela cd_capttools.ct001_univ_saldo.	Opcional	
tipo_contrato	Código que conste do campo 'tipo_contrato' dos registos da tabela cd_capttools.ct001_univ_saldo.	Opcional	
ccontab_final_cargabal	A conta contabilística que consta no campo 'ccontab_final_cargabal' dos registos da tabela cd_capttools.ct001_univ_saldo.	Opcional	Em função da regra acima.
status	Campo redundante com o campo 'regra', da seguinte forma: 'Igual' se regra é a (4). 'Incompleto' se a regra é a (5). 'Diferente' se a regra é a (6). Na prática refere-se à lógica da regra, ie se é (i) para contratos comuns exatamente iguais entre Data Lake e BDR (4), ou (ii) para contratos comuns que no Data Lake têm alguma conta e saldo adicionais face à BDR, ou, por outras palavras, estão incompletos (5), ou (iii) para contratos comuns com diferenças adicionais (6).	Obrigatório	
destino	Indica a tabela principal de destino da BDR que deve ser aprovionada com base no universo decorrente da respetiva linha de regras. Pode ser um de três possíveis: 'JM_EXPOS_NO_CON' - sempre com regra (1).	Obrigatório	A tabela destino aplicável ao sub-universo filtrado.

	▪ 'JM_POSIC_CONTR' - a utilizar com qualquer regra, exceto a (1), quando a linha de regras se destina a preencher saldos de <u>exposição</u>. ▪ 'JM_PROV_ESOTR' - a utilizar com qualquer regra, exceto a (1), quando a linha de regras se destina a preencher saldos de <u>provisão</u>.		
--	--	--	--

Note-se que a parametrização dos campos que servem para filtrar/selecionar o sub-universo de registos a partir da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* podem ser introduzidos com instrução de IN ou de NOT IN, por exemplo:

cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente
IN ('31', '03008', '03022', '0303162')				
	IN ('CMAH')	NOT IN ('IFR', 'PCI', 'CAR', 'IF1', 'IF2', 'AJU', 'AJC', 'NCI', 'COBRANCAS')		NOT IN ('0000000000')

Por outro lado, o motor interpretará as strings parametrizadas como sendo os caracteres iniciais da string total do respetivo campo da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. No exemplo acima, a instrução NOT IN('IFR') excluirá todos e quaisquer registos cujo cnumecta se inicie por IFR.

O motor irá, pois, ler a parametrização desta tabela da seguinte forma:

- A coluna 'regra' indica a qual regra esses registos se destinam. Se a regra for (1), os registos serão agregados por entidade Cargabal, contas contabilísticas PCSB e Cargabal e sociedade contraparte, e acrescentados à BDR como exposições não contratuais (ENC). Se a regra for (2) ou (3), os registos serão acrescentados como contratuais novos à BDR. Se a regra for como (4), (5), (6) ou (7), irão ser tratados como contratuais comuns, respeitando o código contratual da BDR (*s1emp* e *contra1*):

- Para a regra (2) e (3), só tratará os contratos para os quais não exista nenhuma tradução no *Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr*, com o tipo_contrato igual a 'AUT' ou 'FICTICIO', ou que, existindo, a(s) tradução(ões) não conste(m) da tabela *jm_posic_contr* ou *jm_prov_esotr* da BDR (conforme o 'destino' definido nessa linha de parametrização).

Adicionalmente, para aqueles com a regra (3), o motor irá tratá-los como sendo risco de contraparte, pelo que procurará os dados específicos desse risco (EADs, *mark-to-market*, etc) na tabela *cd_capttools.rtra_reg* provinda da aplicação Corporativa Cream, para os preencher na tabela *cd_capttools.ct097_ead_contr*. Para o efeito, interpretará os #8 dígitos iniciais do zdeposit como sendo a referência interna do *deal* da aplicação Murex³⁹, e procurará esse número na coluna dealstamp daquela tabela com origem no Cream.

- Para a regra (4), só tratará os contratos (i) para os quais exista pelo menos uma tradução no *Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr*, com o tipo_contrato igual a 'AUT' ou 'FICTICIO', (ii) para os quais, o(s) contrato(s) BDR

³⁹ O capítulo 2.2.3.5.2 *Os contratos Derivados no BST* explica em mais detalhe o tratamento dos derivativos no BST e a lógica das chaves identificativas dos registos.

obtidos no tradutor (*s1emp* e *contra1*) existam na tabela *jm_posic_contr* ou *jm_prov_esotr* da BDR (conforme o 'destino' definido nessa linha de parametrização), e (iii) que tenham exatamente as mesmas contas contábilísticas e os mesmos saldos na Módulo da Contabilidade no Data Lake, e na carga de D+4 da BDR.

Para estes, o motor (i) produzirá a tabela de *output* já com os dados contratuais da BDR (*s1emp* e *contra1*) e não com os contratos nativos do Modelo da Contabilidade, (ii) manterá as contas PCSB e saldos da BDR como constantes da carga efetuada em D+4, adicionará a respetiva conta Cargabal, e caracterizará todos os registos com a acao M2, que é a única acao possível nesta regra.

- Para a regra (5), só tratará os contratos (i) para os quais exista pelo menos uma tradução no *Tradutor de chaves de Capital* - *cd_capttools.kt_chaves_bdr*, com o tipo_contrato igual a 'AUT' ou 'FICTICIO', (ii) para os quais, o(s) contrato(s) BDR obtidos no tradutor (*s1emp* e *contra1*) existam na tabela *jm_posic_contr* ou *jm_prov_esotr* da BDR (conforme o 'destino' definido nessa linha de parametrização), e (iii) para os quais todas as contas contábilísticas e saldos da BDR sejam exatamente iguais aos constantes no Data Lake, havendo, porém, alguma conta e saldo adicional na Contabilidade no Data Lake.

Para estes, o motor (i) produzirá a tabela de *output* já com os dados contratuais da BDR (*s1emp* e *contra1*) e não com os contratos nativos do Modelo da Contabilidade, (ii) adicionará a conta Cargabal aos registos cujas contas e saldos sejam exatamente iguais entre a Contabilidade e a carga de D+4 da BDR, caracterizando-os com a acao M2, e (iii) adicionará novos registos, com as contas PCSB e Cargabal, e saldos inexistentes na BDR, caracterizando-os com a acao I1. Pelo que esta regra só admite a acao M2 ou I1.

- Para a regra (6), só tratará os contratos (i) para os quais exista pelo menos uma tradução no *Tradutor de chaves de Capital* - *cd_capttools.kt_chaves_bdr*, com o tipo_contrato igual a 'AUT' ou 'FICTICIO', (ii) para os quais, o(s) contrato(s) BDR obtidos no tradutor (*s1emp* e *contra1*) existam na tabela *jm_posic_contr* ou *jm_prov_esotr* da BDR (conforme o 'destino' definido nessa linha de parametrização), e (iii) que tenham alguma(s) diferença(s) de conta(s) e/ou saldo(s) para além da regra (5).

Para estes casos, o motor (i) produzirá a tabela de *output* já com os dados contratuais da BDR (*s1emp* e *contra1*) e não com os contratos nativos do Modelo da Contabilidade, (ii) adicionará a conta Cargabal aos registos cujas contas e saldos sejam exatamente iguais, caracterizando-os com a acao M2, (iii) adicionará novos registos, com as contas PCSB e Cargabal, e saldos inexistentes na BDR, caracterizando-os com a acao I1, e (iii) eliminará os registos incorretos na BDR, caracterizando-os com a acao D1. Pelo que esta regra admite qualquer acao, ie a M2, I1 ou D1.

- Para a regra (7), só tratará os contratos (i) para os quais exista pelo menos uma tradução no *Tradutor de chaves de Capital* - *cd_capttools.kt_chaves_bdr*, com o

tipo_contrato igual a 'AUT' ou 'FICTICIO', e (ii) para os quais, o(s) contrato(s) BDR obtidos no tradutor (*s1emp* e *contra1*) existam na tabela jm_posic_contr ou jm_prov_esotr da BDR (conforme o 'destino' definido nessa linha de parametrização).

Para estes contratos, o motor irá eliminar da BDR todos os registos definidos pela regra, caracterizando-os com a acao D1, que é a única possível nesta regra.

- A coluna 'destino' indica em que tabela de *input* da BDR os registos selecionados irão refletir-se. Poderá ser:
 - A JM_EXPOS_NO_CON, a respeitar à tabela de exposições não contratuais (necessariamente a regra (1)).
 - A JM_POSIC_CONTR, a respeitar à tabela de exposições contratuais da BDR (qualquer regra, exceto a (1)).
 - A JM_PROV_ESOTR, a respeitar à tabela de provisões da BDR (qualquer regra, exceto a (1)).
- As colunas 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit', 'zcliente', 'descritivo', 'tipo_contrato' e 'ccontab_final_cargabal' são as que servem de filtro aos registos da tabela fonte *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Cada um destes campos é uma condição e as várias condições são conjuntivas entre elas, quando preenchidas. Por outro lado, cada linha de parametrização define um universo de registos a serem importados em função das condições definidas para essa linha, sendo que todas as linhas e respetivos universos são cumulativos, ie as linhas são disjuntivas entre elas.

Daqui decorre que, caso não haja cuidado suficiente na parametrização de forma exclusiva entre linhas, poder-se-á verificar a duplicação de registos na mesma regra/casuística ou entre regras/casuísticas distintas, nomeadamente entre a regra (1) e as restantes, originando, pois, saldo em excesso. Nesse caso, certamente produzirá diferenças de saldos na conciliação contabilística PCBS e/ou Cargabal.

2.2.4. Modelo de RWAs Regulatórios

2.2.4.1. Tabela principal de RWAs regulatórios – *cd_capttools.ct013_rwa_princ*

2.2.4.1.1. Visão geral

Esta tabela é a tabela *core* dos ativos ponderados pelo risco regulatórios no Modelo de Capital, incluindo todos os registos relevantes de todas as tipologias de RWAs regulatórios, nomeadamente de risco de crédito, risco de mercado e risco operacional, para qualquer perímetro contabilístico, bem como para qualquer calendário de Capital.

Para ter algum sentido, deve ser sempre cruzada com a tabela de perímetros 2.2.3.3 *Perímetros e calendários de Capital - cd_capttools.ct020_rwa_per*, através do campo *id_capital_perimetros*, e selecionando nesta última tabela o perímetro, entidade e calendário relevantes.

A grande maioria dos campos desta tabela provêm diretamente do *output* dos motores IRB, STD e *New Default* da BDR, apesar de que existem outros campos que são calculados ou inferidos pelo Data Lake a partir daqueles.

2.2.4.1.2. Granularidade e chave

Esta é uma tabela granular a um nível ainda mais baixo do que o dos contratos, uma vez que os contratos podem apresentar-se desdobrados em vários registos, em função da forma como devem ser tratados em Capital, nomeadamente entre IRB e STD, entre o que está mitigado e não mitigado, ou entre a componente tratada de forma mais benéfica como hipotecária a 35% ou 50% e a parte que não aproveita esse tratamento.

A chave desta tabela é composta por vários campos, a maioria dos quais são precisamente os campos que fazem chave nas tabelas de *output* categ3 de IRB e STD da BDR.

Tabela 8 - Campos chave da tabela principal de RWAs regulatórios

Campos da tabela <i>ct013_rwa_princ</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>id_capital_perimetros</i>	- Campo de ligação da tabela de RWAs Regulatório com a tabela de Perímetros de RWAs. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR.	String	-
<i>s1emp</i> (igual em IRB e STD) ⁴⁰	Conforme descrito no capítulo 2.2.3.1 Clientes de Capital - <i>cd_capttools.ct021_rwa_cli</i> .		
<i>contra1</i> (igual em IRB e STD)	Conforme descrito no capítulo 2.2.3.2 Contratos de Capital - <i>cd_capttools.ct022_rwa_cto</i> .		
<i>tip_mit</i> (igual em IRB e STD)	- Campo só preenchido nos registos STD e que indica se há mitigação do risco por aplicação de garantia pessoal ou real. As garantias reais não são, porém, aqui consideradas. - Corresponde ao baremo #127 na BDR.	0, 1, 2 ⁴¹	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #127.
<i>biengar1</i> (igual em IRB e STD)	No caso de haver mitigação pessoal, corresponde ao código de cliente em Capital (<i>idnumcli</i>).	Inteiro	-

⁴⁰ Refere-se aos campos fonte na BDR que aprovisionam o campo relevante na tabela do Data Lake, em que IRB respeita à tabela *jm_cto_aj_reg* da BDR, comumente conhecida por categ3 de IRB; e STD respeita à tabela *jm_sim_aj_std* da BDR, comumente conhecida por categ3 de STD.

⁴¹ 0 - sem mitigação, 1 - mitigação por garantia pessoal, 2 - mitigação por garantia real (excluindo garantias hipotecárias).

	No caso de haver mitigação real (exceto hipotecária), corresponde ao código do bem dado em garantia.		
<i>Indhipga</i> (igual em IRB e STD)	- Indicador se registo aproveita hipoteca ou não, e se é hipoteca residencial ou comercial. - Corresponde ao baremo #120 na BDR.	0, 1, 2 ⁴²	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #120.
<i>cod_spv</i> (igual em IRB e STD)	Contém o código de titularização do registo caso o mesmo integre uma titularização, seja tradicional ou sintética. Note-se que pode haver contratos na BDR com registos integrantes de uma titularização e com registos não integrantes dessa mesma titularização. O campo <i>ind_titu</i> complementa a informação deste campo.	String	Tabela: <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> Campo código: <i>cod_spv</i> Campo texto: <i>gtitularizacao</i>
<i>tipoajus</i> (igual em IRB e STD)	- Indicador que explicita se o registo sofreu algum tipo de ajuste manual na categ3 de IRB ou de STD na BDR, nomeadamente eliminação, alteração ou criação. - Este campo é um <i>input</i> necessário para a tabela de parametrização <i>cd_capttools.ct812_rwa_motex</i> que determina os registos da BDR que são relevantes e devem integrar a tabela principal de RWAs e as suas tabelas satélites. - Corresponde ao baremo #139 na BDR.	0, 1, 2, 3, 4 ⁴³	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #139 na BDR.
<i>catprem_inicial</i> (<i>catpremi</i> em IRB e <i>catprini</i> em STD) #Pré-mitigação inicial#	- Corresponde ao código BDR da categoria pré-mitigação inicial de Capital na BDR, ie antes de mitigação pessoal e financeira, e antes da marcação de hipotecário, <i>default</i> e risco elevado. - Corresponde ao código #34 na tabela de dimensões do Data Lake e ao baremo #15 na BDR.	Inteiro	Tabela: <i>cd_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁴⁴ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #15 na BDR.
<i>exercicio</i>	- Indica se o registo corresponde a um valor histórico 'REAL', ou se corresponde a um valor de orçamento ('aaaaP') ou de plano estratégico ('aaaaPaa'). Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR. - Os registos com origem na BDR são sempre caracterizados automaticamente com 'REAL'. Somente os registos com origem MANUAL, pelo Front do Data Lake, podem ter outra caracterização.	String	'REAL', 'aaaaP', 'aaaaPaa' ⁴⁵
<i>ref_date</i>	Data de referência da partição. Corresponde sempre ao último dia de calendário de cada mês. Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR. Na BDR poder-se-á utilizar o 'feoperac'.	aaaa-mm-dd	-

Para uma melhor compreensão, vejam-se os dois exemplos seguintes.

Exemplo 1 - Contrato da entidade (*s1emp*) = 22008 e *contra1* = 8966759

Cruzando este contrato pelo tradutor de chaves (descrito no capítulo 2.2.3.4 *Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr*) obtém-se a correspondente chave nativa, com a qual se pode consultar, a 30 Novembro 2021, o saldo contabilístico na tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*⁴⁶:

	<i>s1emp</i>	<i>contra1</i>	<i>cempresa</i>	<i>cbalcao</i>	<i>cnumecta</i>	<i>zdeposit</i>	<i>ccontab_final_pcsb</i>	<i>msaldo_final</i>
1	22008	8966759	31	0008	01944055096	0000000000000000	221868	-7398.69
2	22008	8966759	31	0008	01944055096	0000000000000000	51221868	-2.06
3	22008	8966759	31	0008	01944055096	0000000000000000	98532570	21.61

⁴² 0 - sem hipoteca, 1 - com hipoteca residencial, 2 - com hipoteca comercial.

⁴³ 0 - Sem ajustes, 1 - eliminação do registo, 2 - alteração de um registo, 3 - criação de um registo com todos os campos que fazem chave na BDR, 4 - criação de um novo registo com parte dos campos que fazem chave na BDR.

⁴⁴ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 34.

⁴⁵ Quando se tratar de valor de orçamento, deverá preencher-se, por exemplo, como '2024P' ou '2025P', ie indicando o ano a que respeita o registo orçamental seguido de um 'P'. Quando se tratar de um valor de um Plano Estratégico, dever-se-á preencher, por exemplo, como '2024P25', ie indicando o ano dentro do período do Plano Estratégico a que respeita o registo, seguido da identificação do Plano Estratégico, eg 'P25'.

⁴⁶ Para mais informação nesta tabela, por favor consultar o Modelo e Workflow da Contabilidade.

Com base nas contas contabilísticas PCSB, aqueles saldos correspondem respetivamente ao capital (-7 398.69), juros (-2.06) e imparidade constituída (21.61).

Verificando agora na *cd_capttools.ct013_rwa_princ*, verificamos que o contrato foi partido em #2 registos, da seguinte forma:

s1emp	contra1	tip_mit	indhipga	subtipo_risco	segmento_corep_inicial	segmento_corep_final	sdb_final	provd_b_final	rw_final	rwa_final
22008	8966759	0	0	STD	Retalho	Posicoes garantidas por hipotecas sobre bens imoveis	-31,00	21,61	0,75	7,04
22008	8966759	0	1	STD	Retalho	Posicoes garantidas por hipotecas sobre bens imoveis	-7 369,75	0,00	0,35	2 579,41

Em primeiro lugar, estes saldos estão totalmente coerente com os saldos contabilísticos, ou seja (i) o total dos valores na coluna do saldo dentro de balanço (*sdb_final*) é igual a 7 400.75, que coincide com a soma do capital e juros, e (ii) a provisão dentro de balanço (*provd_b_final*) corresponde à imparidade.

Em segundo lugar, um dos registos tem o campo *indhipga* igual a 1, pelo que aproveita uma garantia hipotecária residencial e logo beneficia, em STD, de um *risk-weight* de 35%. O outro registo corresponde ao saldo acima do *loan-to-value* de 80%, pelo que, uma vez que integra o segmento corep inicial de retalho, o respetivo *risk-weight* é de 75%.

Exemplo 2 - Contrato da entidade (*s1emp*) = 18 e *contra1* = 8357640

s1emp	contra1	tip_mit	biengar1	indhipga	tipoajus	catprem_inicial	cod_spv	subtipo_risco	segmento_corep_prem	segmento_corep_final	sdb_inicial
18	8357640	1	1764216	0	0	36		STD	Empresas	Administracoes centrais ou bancos centrais	-223
18	8357640	1	1764217	0	0	36		STD	Empresas	Administracoes centrais ou bancos centrais	-545
18	8357640	1	2791644	0	0	36		STD	Empresas	Administracoes centrais ou bancos centrais	-545
18	8357640		0	0	0	16		IRB	Empresas PME - AIRB	Empresas PME - AIRB	-563
18	8357640		0	0	0	16	SYNTOTTA1	IRB	Empresas PME - AIRB	Empresas PME - AIRB	-10 688
18	8357640		1764216	0	0	16	SYNTOTTA1	IRB	Empresas PME - AIRB	Administracoes centrais e bancos centrais - AIRB	-4 240
18	8357640		1764217	0	0	16	SYNTOTTA1	IRB	Empresas PME - AIRB	Administracoes centrais e bancos centrais - AIRB	-10 350
18	8357640		2791644	0	0	16	SYNTOTTA1	IRB	Empresas PME - AIRB	Administracoes centrais e bancos centrais - AIRB	-10 350

Neste caso, este contrato partiu-se em 8 registos, explicados da seguinte forma:

- Nos três primeiros registos, constata-se que o campo *tip_mit* é igual a 1, pelo que estes registos representam a parte do contrato que foi mitigada por 3 garantes (pessoais), cujo código de contraparte (*idnumcli*) corresponde aos valores que se identificam no campo *biengar1* (1764216, 1764217 e 2791644).

Note-se, adicionalmente, que o cliente titular pertencia inicialmente ao segmento Empresas (que se pode inferir pelo *segmento_corep_prem*), e que, após a mitigação, o registo passou a estar no segmento Administrações centrais ou Bancos centrais, em STD - com um *risk-weight* de 0%.

- O 4º registo manteve-se em IRB e no titular original - pelo que no segmento Empresas em IRB -, sem qualquer mitigação.
- Os 4 registos seguintes fazem parte dos ativos integrados numa titularização (neste caso, sintética), dado o *cod_spv* = 'SYNTOTTA1' e nesta situação, dado a natureza de cobertura de risco da titularização, não consumirão Capital Regulatório. Verifica-se, pois, que nestes registos a mitigação dos garantes não está a ser aproveitada.

Esta tabela pode naturalmente ser cruzada com as tabelas complementares de RWAs de IRB e STD, devendo nesse caso cruzar-se sempre por todos os campos acima de chave que também façam parte dessas tabelas, para evitar duplicações.

2.2.4.1.3. Segmentação de Capital regulatório

Muitos dos campos da tabela, bem como outros contíguos, aparentam repetir-se, mas com respeito a diferentes fases da classificação de cada registo. Em concreto, identificam-se as seguintes fases na classificação dos registos:

- Pré-mitigação inicial

O registo reflete (i) a classificação original do titular, não considerando (ii) a eventual existência de hipotecas residenciais/comerciais, do titular poder estar em *default* ou do registo poder ser considerado de risco elevado, nem considerando (iii) a aplicação de mitigação por via de eventuais garantias pessoas ou financeiras.

- Pré-mitigação final

O registo reflete (i) a classificação original do titular, ou, caso se aplique, (ii) a eventual existência de hipotecas residenciais/comerciais, do titular poder estar em *default* ou do registo poder ser considerado de risco elevado.

Todavia, não considera (iii) a aplicação de mitigação por via de eventuais garantias pessoas ou financeiras.

- Pós-mitigação

O registo já reflete tudo, incluindo (i) a classificação original do titular, (ii) a eventual existência de hipotecas residenciais/comerciais, do titular poder estar em *default* ou do registo poder ser considerado de risco elevado, e (iii) se se verifica alguma mitigação por garantias pessoas e/ou financeiras.

Neste contexto, a tabela seguinte elenca os vários campos de segmentação constantes da tabela principal de RWAs regulatórios.

Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios

Campo da tabela <i>ct013_rwa_princ</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>tipo_risco</i>	Código que indica se se trata de risco de Capital Regulatório de crédito (1), de mercado (2) ou operacional (3).	1, 2, 3	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁴⁷ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>subtipo_risco</i> #Pré-mitigação inicial# #Pré-mitigação final#	▪ Código que discrimina em cada tipo de risco, as suas várias tipologias, nomeadamente se é risco STD, risco IRB, risco de contraparte STD, risco de contraparte IRB, DTAs a 250%, Participações a 250%, Ações STD, Ações IRB, Titularizações STD, Titularizações IRB, CVA, etc. ▪ Com a implementação do motor único da BDR (IRB e STD), previsto para o rácio de Abril 2022, este campo corresponderá ao <i>subtipo_risco</i> em pré-mitigação, sendo distinto do <i>subtipo_risco</i> pós-	String	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁴⁸ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>

⁴⁷ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 7.

⁴⁸ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 8.

	mitigação somente nas situações de mitigação cruzada entre IRB e STD. - Este campo corresponde ao subtipo_risco inicial, de forma coerente com o saldo inicial. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR. Corresponde ao código #8 na tabela de dimensões do Data Lake.		
<i>subtipo_risco_final</i> #Pós-mitigação#	Similar ao conceito anterior, mas para o estado final, ie após mitigação cruzada entre IRB e STD, se e quando aplicável.	String	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i>⁴⁹ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>segmento_corep_inicial</i> #Pré-mitigação inicial#	- Corresponde ao código no Data Lake do segmento Corep inicial, antes da classificação de hipotecário, <i>default</i> ou risco elevado, e antes de mitigação. - Esta codificação respeita a numeração identificável no reporte Corep. - Quando se inicia por 'S_' representa um registo em STD, e quando se inicia por 'I_' representa um registo em IRB. - Esta variável é construída com as regras de parametrização na <i>cd_capttools.ct804_dim_regras</i>. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR. Corresponde ao código #25 na tabela de dimensões do Data Lake.	String	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i>⁵⁰ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>segmento_corep_prem</i> #Pré-mitigação final#	- Corresponde ao código no Data Lake do segmento Corep pré-mitigação final, mas já depois da classificação de hipotecário, <i>default</i> ou risco elevado. Esta codificação respeita a numeração identificável no reporte Corep. - Quando se inicia por 'S_' representa um registo em STD, e quando se inicia por 'I_' representa um registo em IRB. - Esta variável é construída com as regras de parametrização na <i>cd_capttools.ct804_dim_regras</i>. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR. Corresponde ao código #33 na tabela de dimensões do Data Lake.	String	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i>⁵¹ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>segmento_corep_final</i> #Pós-mitigação#	- Corresponde ao código no Data Lake do segmento Corep não só depois da classificação de hipotecário, <i>default</i> ou risco elevado, como também depois da mitigação pessoal ou real. Esta codificação respeita a numeração identificável no reporte Corep. - Quando se inicia por 'S_' representa um registo em STD, e quando se inicia por 'I_' representa um registo em IRB. - Esta variável é construída com as regras de parametrização na <i>cd_capttools.ct804_dim_regras</i>. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR. Corresponde ao código #19 na tabela de dimensões do Data Lake.	String	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i>⁵² Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>segmento_eba</i> #Pós-mitigação#	- Corresponde ao código do segmento EBA utilizado nomeadamente nos exercícios de Stress Test estabelecidos pela EBA, em pós-mitigação. Os valores elegíveis respeitam igualmente os valores definidos Corporativamente para o reporte Rosetta. - Esta variável é construída com as regras de parametrização na <i>cd_capttools.ct804_dim_regras</i>. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR. Corresponde ao código #20 na tabela de dimensões do Data Lake.	String	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i>⁵³ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>segmento_icaap</i> #Pós-mitigação#	- Corresponde ao código definido Corporativamente para os segmentos ICAAP Corporativos, em pós-mitigação. Estes códigos respeitam igualmente os valores definidos Corporativamente para o reporte Rosetta. - Esta variável é construída com as regras de parametrização na <i>cd_capttools.ct804_dim_regras</i>. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR. Corresponde ao código #21 na tabela de dimensões do Data Lake.	String	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i>⁵⁴ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>cat_prem_final</i>	- Significa o código BDR da categoria pré-mitigação final de Capital na BDR, ie após classificação de hipoteca, <i>default</i> ou risco elevado, mas antes da eventual mitigação pessoal e financeira. - Corresponde ao código #26 na tabela de dimensões do Data Lake e ao baremo #15 na BDR.	Inteiro	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i>⁵⁶ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #15 na BDR.

⁴⁹ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 8.

⁵⁰ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 25.

⁵¹ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 33.

⁵² Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 19.

⁵³ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 20.

⁵⁴ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 21.

⁵⁶ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 26.

(catpremi em IRB e catprfin em STD) ⁵⁵			
#Pré-mitigação final#			
cat_msta (cat_msta em IRB e catpsfin em STD)	- Significa o código BDR da categoria pós-mitigação (final) de Capital na BDR, ie após classificação de hipoteca, <i>default</i> ou risco elevado, bem como após eventual mitigação pessoal e financeira. - Corresponde ao código #10 na tabela de dimensões do Data Lake e ao baremo #15 na BDR.	Inteiro	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁵⁷ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #15 na BDR.
subcat_prem_inicial (cat2prem em IRB e sbcprfin em STD)	- Significa o código BDR da sub-categoria pré-mitigação inicial, isto é, antes de mitigação por garantias pessoais e financeiras, e antes da marcação de hipotecário, <i>default</i> e risco elevado. - Corresponde ao código #35 na tabela de dimensões do Data Lake e ao baremo #55 na BDR.	Inteiro	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁵⁸ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #55 na BDR.
subcat_prem_final (cat2prem em IRB e sbcprfin em STD)	- Significa o código BDR da sub-categoria pré-mitigação final, isto é, antes de mitigação por garantias pessoais e financeiras, e após a marcação de hipotecário, <i>default</i> e risco elevado. - Corresponde ao código #27 na tabela de dimensões do Data Lake e ao baremo #55 na BDR.	Inteiro	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁵⁹ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #55 na BDR.
catgsub1 (catgsub1 em IRB e sbcpsfin em STD)	- Significa o código BDR da sub-categoria pós-mitigação (final) de Capital na BDR. - Corresponde ao código #11 na tabela de dimensões do Data Lake e ao baremo #55 na BDR.	Inteiro	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁶⁰ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #55 na BDR.
#Pós-mitigação#			
fincalcu (igual em IRB e STD)	- Campo da BDR, das saídas do motor IRB e STD (categ2 e categ3), que permite armazenar distintos resultados dos processos do motor para o mesmo contrato-categoria e mês, em função da finalidade dos mesmos (cálculo de capital regulatório, cálculo de capital económico). - Atualmente, este campo é sempre 1 para representar o IRB e 8 para representar o STD. Com o motor único implementado, este campo será 9 em ambos os casos, e a identificação do IRB (1) e STD (8) passará a ser assegurada pelos campos finalpre e finalpos. - A partir da entrada em funcionamento do motor único da BDR, este campo passa a ser um <i>input</i> necessário para a tabela de parametrização <i>cd_capttools.ct812_rwa_motex</i> que determina os registos da BDR que são relevantes e devem integrar a tabela principal de RWAs e as suas tabelas satélites. - Corresponde ao baremo #60 na BDR.	Inteiro	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #60 na BDR.
finalpre (finalpre em IRB e calculado no DL em STD)	- Campo da saída do motor IRB da BDR que atualmente é igual ao fincalc (1). A saída do motor STD da BDR não tem este campo (8), mas o Data Lake infere-o automaticamente. - Com o motor único implementado: (i) os registos do <i>output</i> IRB manterão este campo sempre igual a 1 (ie originaram em IRB), uma vez que a CRR⁶¹ ainda não admite que haja mitigação cruzada de STD para IRB; e (ii) os registos do <i>output</i> STD em que não houve mitigação cruzada, manterão este campo igual a 8 (ie originaram em STD), mas havendo mitigação cruzada, terão este campo igual a 1 (ie originaram em IRB, para depois passar para STD). - Corresponde ao baremo #60 na BDR.	Inteiro	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #60 na BDR.
#Pré-mitigação inicial#			
#Pré-mitigação final#			
finalpos (finalpos em IRB e calculado no DL em STD)	- Campo da saída do motor IRB da BDR que atualmente é igual ao fincalc (1). A saída do motor STD da BDR não tem este campo (8), mas o Data Lake infere-o automaticamente. - Com o motor único implementado: (i) os registos do <i>output</i> IRB em que não houve mitigação cruzada, manterão este campo igual a 1 (ie originaram e finalizaram em IRB), mas havendo mitigação cruzada,	Inteiro	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #60 na BDR.
#Pós-mitigação#			

⁵⁵ Refere-se aos campos fonte na BDR que aprovisionam o campo relevante na tabela do Data Lake, em que IRB respeita à tabela *jm_cto_aj_reg* da BDR, comumente conhecida por categ3 de IRB; e STD respeita à tabela *jm_sim_aj_std* da BDR, comumente conhecida por categ3 de STD.

⁵⁷ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 10.

⁵⁸ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 35.

⁵⁹ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 27.

⁶⁰ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 11.

⁶¹ Refere-se ao *Capital Requirements Regulation* (CRR), ie ao Regulamento 575/2013 de 26 Junho 2013.

	terão este campo igual a 8 (ie originaram em IRB, mas finalizaram em STD); e (ii) os registros do <i>output</i> STD manterão este campo sempre igual a 8 (ie originaram em STD), uma vez que a CRR ainda não admite que haja mitigação cruzada de STD para IRB. ▪ Corresponde ao baremo #60 na BDR.	
--	--	--

Para melhor referência, os *subtipo_risco* definidos a 30 de Junho 2023 são os seguintes, conforme se pode constatar na tabela *cd_capttools.ct010_dim_valor* para a dimensão com o código 8:

subtipo_risco	Descrição
Risco de Crédito e de Contraparte	
1.1	Método Padrão (STD)
1.2	Método IRB
1.3	Método Padrão (STD) - Risco de Contraparte
1.4	Impostos Diferidos Ativos (DTAs)
1.5	Participações (250%)
1.6	Titularizações STD
1.7	Titularizações IRB
1.8	Ações STD
1.9	Ações IRB
1.10	CVA
1.11	Outros
1.12	Internegócios
1.13	Método IRB - Risco de Contraparte
1.14	Método Padrão (STD) – Outros Riscos (Software)
1.15	Risco de liquidação/entrega extra carteira de negociação
1.16	Risco de liquidação/entrega na carteira de negociação
1.17	Método IRB – Risco de Contraparte – Repos
Risco de Mercado	
2.1	Método Padrão
2.2	Método do Modelo Interno
Risco Operacional	
3.1	Método Indicador Básico (RO)
3.2	Método Padrão (RO)
3.3	Método Padrão Alternativo (RO)

Por outro lado, os segmentos corep (inicial, pre-mitigação ou pós-mitigação) são os seguintes.

segmento_corep_*	Descrição
Método IRB	
I_1.0	Administracoes centrais e bancos centrais
I_1.1	Administracoes centrais e bancos centrais - AIRB
I_1.2	Administracoes centrais e bancos centrais - FIRB
I_2.0	Instituicoes - IRB
I_2.1	Instituicoes - AIRB
I_2.2	Instituicoes - FIRB
I_3.0	Empresas PME
I_3.1	Empresas PME - AIRB
I_3.2	Empresas PME - FIRB
I_4.0	Empresas - Empréstimos especializados
I_4.1	Empresas - Empréstimos especializados - AIRB
I_4.2	Empresas - Empréstimos especializados - FIRB
I_5.0	Empresas - Outras
I_5.1	Empresas - Outras - AIRB
I_5.2	Empresas - Outras - FIRB
I_6.0	Retalho - IRB
I_6.1	Retalho - Garantido por imoveis PME
I_6.2	Retalho - Garantido por imoveis nao PME
I_6.3	Retalho - Cartoes
I_6.4	Retalho - Outras, PME
I_6.5	Retalho - Outras nao PME
I_7.0	Capital proprio IRB
I_8.0	Posicoes de Titularizacao IRB

I_9.0	Outros ativos que não constituem obrigações de crédito
Método Standard (STD)	
S_1.0	Administrações centrais ou bancos centrais
S_2.0	Administrações regionais ou autoridades locais
S_3.0	Entidades do setor público
S_4.0	Bancos multilaterais de desenvolvimento
S_5.0	Organizações internacionais
S_6.0	Instituições
S_7.0	Empresas
S_8.0	Retalho
S_9.0	Posições garantidas por hipotecas sobre bens imóveis
S_10.0	Posições em situação de incumprimento
S_11.0	Elementos associados a riscos particularmente elevados
S_12.0	Obrigações cobertas
S_13.0	Créditos sobre instituições e empresas com uma avaliação de crédito de curto prazo
S_14.0	Organismos de investimento coletivo
S_15.0	Ações
S_16.0	Outros elementos
S_17.0	Posições de Titularização SA

2.2.4.1.4. Saldos

A tabela *cd_captools.ct013_rwa_princ* apresenta vários campos de saldos, que resultam da interseção de quatro conceitos distintos:

- Saldos patrimoniais (dentro de balanço) vs saldos extra-patrimoniais (fora de balanço)

Os saldos patrimoniais incluem tipicamente as várias rubricas contabilísticas associadas a cada contrato ativo do Banco, nomeadamente o capital, juros, valias, despesas, etc. No contexto de Capital costumam designar-se por saldos dentro de balanço.

Os saldos extra-patrimoniais incluem os saldos contingentes associados a linhas disponibilizadas ou descobertos autorizados a clientes e contrapartes, independentemente de terem sido solicitadas ou formalizadas, bem como os saldos de garantias prestadas a terceiros. No contexto de Capital costumam designar-se por saldos fora de balanço.

- Saldos de exposição vs saldos de provisão

Os saldos de exposição referem-se aos saldos que constituem risco do Banco perante o cliente ou contraparte. São, pois, tipicamente saldos devedores/ativos, e, por convenção, representados com o sinal negativo (-).

Os saldos de provisão respeitam à imparidade constituída pelo Banco para fazer face às perdas esperadas com os saldos de exposição. São, pois, tipicamente saldos credores/passivos, e, por convenção, representados com o sinal positivo (+).

Cruzando este conceito com o anterior, obtêm-se quatro possibilidades, ie saldo de exposição dentro de balanço (comumente abreviado para **saldo dentro de balanço**), saldo de exposição fora de balanço (comumente abreviado para **saldo fora de balanço**), saldo de provisão dentro de balanço (comumente abreviado para **provisão dentro de balanço**) e saldo de provisão fora de balanço (comumente abreviado para **provisão fora de balanço**). Note-se que a provisão fora de balanço é um elemento que integra o balanço do Banco, pelo que não é extra-patrimonial - reflete o provisionamento do Banco para fazer face à perda esperada com os saldos de exposição contingente, ie extra-patrimonial.

- Saldos contabilísticos vs saldos de exposição em *default* (EAD - *Exposure at Default*)

Os saldos contabilísticos são naturalmente os saldos reconhecidos pela Contabilidade nas contas do Banco.

Todavia, os saldos de exposição contratuais relevantes para Capital são aqueles que representam risco para o Banco, pelo que, após somar o saldo associado às várias rubricas contabilísticas relevantes, o total não pode resultar ser credor/passivo. Todavia, podem haver determinadas rubricas com saldo credor/passivo, como é o caso de mais/menos valias passivas, a mitigar rubricas com saldo devedor/ativo. A estes saldos relevantes para Capital denominam-se no Modelo de Capital de **saldos EAD**, por oposição aos **saldos contabilísticos**. Note-se que, na esmagadora maioria dos casos, os saldos são perfeitamente coincidentes.

- Saldos iniciais e saldos finais

Com o motor único da BDR (IRB e STD), introduz-se o conceito de saldo inicial e final, em que, para determinado registo inicialmente em IRB se verifica mitigação e logo saída desse saldo para STD. Nesta situação o registo de IRB tem um determinado saldo inicial e um saldo final nulo, por contrapartida de um registo simétrico em STD, que apresenta um saldo inicial nulo e logo um saldo final que recebe de IRB.

Atualmente, a CRR não permite a mitigação cruzada inversa, ie a saída de STD para IRB.

Em todas as restantes situações, o saldo inicial e o saldo final são sempre iguais.

Esta funcionalidade do motor único só deverá estar disponível a partir do rácio de Fevereiro de 2022.

Combinando os quatro conceitos acima, obtêm-se então os vários campos de saldos da tabela *cd_captools.ct013_rwa_princ*.

Tabela 10 – Saldos da tabela principal de RWAs regulatórios

Campo da tabela	Saldo Dentro / Fora	Saldo Exposição / Provisão	Saldo Contabilístico /	Saldo Inicial / Final
<i>sdb_inicial</i>	Dentro	Exposição	Contabilístico	Inicial
<i>sdb_final</i>	Dentro	Exposição	Contabilístico	Final
<i>sdb_ead</i>	Dentro	Exposição	EAD	Inicial
<i>sdb_final_ead</i>	Dentro	Exposição	EAD	Final
<i>sfb_inicial</i>	Fora	Exposição	Contabilístico	Inicial
<i>sfb_final</i>	Fora	Exposição	Contabilístico	Final
<i>sfb_ead</i>	Fora	Exposição	EAD	Inicial
<i>sfb_final_ead</i>	Fora	Exposição	EAD	Final
<i>provd_b</i>	Dentro	Provisão	Contabilístico	Inicial
<i>provd_b_final</i>	Dentro	Provisão	Contabilístico	Final
<i>provd_b_ead</i>	Dentro	Provisão	EAD	Inicial
<i>provd_b_final_ead</i>	Dentro	Provisão	EAD	Final
<i>provfb</i>	Fora	Provisão	Contabilístico	Inicial
<i>provfb_final</i>	Fora	Provisão	Contabilístico	Final
<i>provfb_ead</i>	Fora	Provisão	EAD	Inicial
<i>provfb_final_ead</i>	Fora	Provisão	EAD	Final

Tipicamente, a nível contratual:

- O saldo de exposição EAD será sempre igual ao saldo de exposição contabilístico (seja dentro ou fora de balanço, inicial ou final), com um máximo de zero. Ou seja, o saldo de exposição contratual não pode ser positivo, ie não pode ser credor/passivo. Este cap funciona para que um determinado registo contratual não contribua para reduzir o consumo de Capital dos outros registos.
- A provisão EAD será sempre igual à provisão contabilística com um mínimo de zero e um máximo igual ao simétrico da exposição contabilística. Ou seja não pode ser negativa nem pode ser superior à exposição em risco.

Poderão, porém, haver registos (fictícios) não contratuais a incumprir a regra acima, nomeadamente quando a cada um desses contratos fictícios só corresponder uma única conta contabilística, e em que determinadas contas de provisões e/ou amortizações abatem diretamente a determinadas contas de exposição.

Note-se que, para efeitos de conciliação contabilística, naturalmente dever-se-ão utilizar os saldos contabilísticos, e, para efeitos de consumo de Capital Regulatório, dever-se-ão utilizar os saldos EAD. Para ambos os efeitos, é igualmente necessário identificar os registos relevantes para a conciliação contabilística bem como os registos relevantes para o consumo de Capital regulatório. Apesar destas duas variáveis terem uma coincidência muito relevante, nem sempre são nem têm que ser iguais.

Tabela 11 - Campos relevantes para conciliação e consumo de Capital

Campo da tabela <i>ct013_rwa_princ</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>flag_conc_contab</i>	- É uma flag que indica se os saldos contabilísticos do registo são relevantes para conciliação contabilística direta (1), nomeadamente com o Modelo da Contabilidade no Data Lake, ou se não passível de conciliação (0). A esmagadora maioria dos registos apresentam esta flag igual a 1, mas alguns terão a flag igual a 0, como é o caso dos registos para risco operacional, risco de mercado ou risco CVA. - Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está disponível de forma direta na BDR.	0, 1	-
<i>flag_cons_cap</i>	- É uma flag que indica se o registo é relevante para efeitos de consumo de Capital regulatório (1) ou se não o é (0). A maioria dos registos terão flag igual 1, mas existem muitos com a flag igual a zero, como será o caso dos empréstimos subjacentes a algumas titularizações em que se verifica a transferência de risco do Banco para entidades externas. - Note-se que a marcação desta flag é independente da marcação da <i>flag_cons_cap</i>, pelo que poder-se-ão ter as quatro possíveis combinações de marcação entre as duas variáveis (1 e 1, 1 e 0, 0 e 1 e 0 e 0). - Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está disponível de forma direta na BDR.	0, 1	-
<i>flag_core</i>	Campo do <i>output</i> dos motores IRB e STD que determina na BDR quais os registos que relevam (1) ou não relevam (0) para o Consumo de Capital e reporte Corep Corporativo. Naturalmente que esta flag deverá coincidir exatamente com a <i>flag_cons_cap</i> para os registos do perímetro Corporativo do Data Lake.	0, 1	-

(igual em IRB e STD) ⁶²			
<i>flgintra</i> (igual em IRB e STD)	- Flag da BDR tanto do motor IRB como STD que indica, no perímetro Corporativo, se o registo é intragrupo (1) ou não (0). O perímetro daqui decorrente tem que necessariamente coincidir com o perímetro Corporativo produzido pelo Data Lake. - Este campo é um <i>input</i> necessário para a tabela de parametrização <i>cd_capttools.ct812_rwa_motex</i> que determina os registos da BDR que são relevantes e devem integrar a tabela principal de RWAs e as suas tabelas satélites.	0, 1	-

2.2.4.1.5. Risk-Weights e Fator PME/Infraestrutura

Também aqui as ponderações de risco (*risk-weight* percentuais) bem como o fator PMEs ou Infraestruturas variam em função da fase considerada, ie se pré-mitigação inicial ou final, ou pós-mitigação.

Tabela 12 - Risk Weights e Fator PME/Infraestruturas

Campo da tabela <i>ct013_rwa_princ</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>rw_prem_final_sf</i> #Pré-mitigação final#	- Representa a ponderação ou <i>risk-weight</i> pré-mitigação final e antes da aplicação do fator PME/Infraestrutura, ie a ponderação aplicável antes da mitigação pessoal ou financeira, e antes do eventual benefício do fator PME/Infraestrutura, mas já após a classificação de hipotecário, <i>default</i> ou risco elevado. - Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está disponível de forma direta na BDR.	$\geq 0 \text{ e } \leq 1$	-
<i>rw_prem_final_cf</i> (calculado no DL em IRB e <i>rw_prem</i> em STD) #Pré-mitigação final#	Similar ao anterior <i>rw_prem_final_sf</i>, mas já após a aplicação do fator PME/Infraestrutura.	$\geq 0 \text{ e } \leq 1$	-
<i>rw_final_sf</i> #Pós-mitigação#	- Representa a ponderação ou <i>risk-weight</i> pós-mitigação e após a classificação de hipotecário, <i>default</i> e risco elevado, mas antes da aplicação do fator PME/Infraestrutura. - Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está disponível de forma direta na BDR.	$\geq 0 \text{ e } \leq 1$	-
<i>rw_final</i> (calculado no DL em IRB e <i>rw_posm</i> em STD) #Pós-mitigação #	Similar ao anterior <i>rw_final_sf</i>, mas já após a aplicação do fator PME/Infraestrutura.	$\geq 0 \text{ e } \leq 1$	-
<i>fator_pyme</i> (<i>flg_pyme</i> em IRB e <i>flgpymfi</i> em STD)	Atualmente é sempre igual ao <i>fator_pme_final</i> .	0, 1, 2, 3	-
<i>fator_pme_prem</i> (<i>flg_pyme</i> em IRB e <i>flgpymti</i> em STD) #Pré-mitigação final#	- Indicador que traduz se o fator PME ou se o fator Infraestruturas está ou não a ser aplicado em pré-mitigação (seja inicial ou final). - Será 0 se nenhum fator se aplicar, 1 se se aplicar o fator PME, 2 se se aplicar o fator infraestruturas e 3 se se aplicar em simultâneo o fator PME e Infraestruturas. - Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está disponível de forma direta na BDR.	0, 1, 2, 3	-
<i>fator_pme_final</i> (<i>flg_pyme</i> em IRB e <i>flgpymfi</i> em STD) #Pós-mitigação#	- Similar ao descrito para o <i>fator_pme_prem</i>, mas agora com respeito à fase de pós-mitigação. - Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está disponível de forma direta na BDR.	0, 1, 2, 3	-
<i>val_fator_pme_prem</i> #Pré-mitigação inicial#	Corresponde ao rácio multiplicativo pelo qual se multiplica o <i>risk-weight</i> sem fator, para se obter o <i>risk-weight</i> pós-fator, em pré-mitigação. Este rácio será 1 se o <i>fator_pme_prem</i> for igual a 0; e será inferior a 1 se o <i>fator_pme_prem</i> for igual a 1.	$> 0 \text{ e } \leq 1$	-

⁶² Refere-se aos campos fonte na BDR que aprovisionam o campo relevante na tabela do Data Lake, em que IRB respeita à tabela *jm_cto_aj_reg* da BDR, comumente conhecida por *categ3* de IRB; e STD respeita à tabela *jm_sim_aj_std* da BDR, comumente conhecida por *categ3* de STD.

<i>val_fator_pme_final</i> #Pós-mitigação#	▪ Similar ao <i>val_fator_pme_prem</i> , mas agora em pós-mitigação.	> 0 e ≤ 1	-
---	--	-----------	---

2.2.4.1.6. EADs, CCFs e RWAs

O consumo de Capital Regulatório é calculado sobre a EAD total.

Assim, e em primeiro lugar, tenha-se em atenção que, enquanto em IRB o *risk-weight* incide sobre a EAD bruta de provisões, já em STD o *risk-weight* incide sobre a EAD líquida de provisões.

Em segundo lugar, a EAD total obtém-se após a aplicação dos fatores de conversão de crédito (CCF) aos saldos dentro e fora de balanço EAD. Na tabela *cd_capttools.ct013_rwa_princ* o CCF aplicável ao saldo dentro de balanço EAD corresponde ao campo k1, e o CCF aplicável ao saldo fora de balanço EAD corresponde ao campo k2. Note-se que em STD o k1 é sempre 1, mas em IRB pode ser distinto.

Em terceiro e último lugar, dependendo dos saldos serem iniciais ou final, poder-se-á ter uma EAD inicial ou final.

Neste contexto, obter-se-ão assim quatro EADs possíveis e que constam da tabela de RWAs principal.

Tabela 13 – EADs da tabela principal de RWAs regulatórios

Campo da tabela	Dedução da Provisão?	Saldo Inicial / Final	Fórmula de cálculo a partir dos saldos
<i>ead_inicial_bruta</i>	Não	Inicial	<i>sdb_inicial_ead</i> x k1 + <i>sfb_inicial_ead</i> x k2
<i>ead_final_bruta</i>	Não	Final	<i>sdb_final_ead</i> x k1 + <i>sfb_final_ead</i> x k2
<i>ead_inicial_liquida</i>	Sim	Inicial	[<i>sdb_inicial_ead</i> + <i>provdb_ead</i>] x k1 + [<i>sfb_inicial_ead</i> + <i>provfb_ead</i>] x k2
<i>ead_final_liquida</i>	Sim	Final	[<i>sdb_final_ead</i> + <i>provdb_final_ead</i>] x k1 + [<i>sfb_final_ead</i> + <i>provfb_final_ead</i>] x k2

Por outro lado, o cálculo dos ativos ponderados pelo risco (RWAs) obedece sempre à seguinte fórmula, com respeito a qualquer fase:

$$RWA = EAD \times rw$$

Sendo que na tabela *cd_capttools.ct013_rwa_princ* constam as seguintes versões desta métrica:

Campo da tabela <i>ct013_rwa_princ</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>rwa_final_sf</i> #Pós-mitigação#	- Representa os ativos ponderados pelo risco (RWA) em pós-mitigação, mas antes da aplicação do fator PME/Infraestruturas. Ou seja, após a classificação de hipotecário, <i>default</i> ou risco elevado, após qualquer mitigação pessoal ou financeira, mas antes do eventual benefício do fator PME/Infraestrutura. - Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está diretamente disponível de forma direta na BDR.	Real	-
<i>rwa_final</i> (calculado no DL em IRB e <i>rwa_posm</i> em STD)	Similar ao <i>rwa_final_sf</i> , mas agora após a aplicação do fator PME/Infraestrutura.	Real	-

#Pós-mitigação#			
-----------------	--	--	--

2.2.4.1.7. Old e New Default

O Banco já tem a esmagadora maioria das carteiras em *New Default*, incluindo a generalidade das carteiras de IRB aprovadas pelo BCE para este efeito em Novembro de 2020, bem como as carteiras STD, as quais passaram a estar automaticamente em *New Default* a partir de 1 Janeiro 2021 no contexto das Orientações da EBA relativas à aplicação da definição de incumprimento nos termos do artigo 178º da CRR.

###Subsistem, porém, a esta data duas carteiras de IRB mais residuais em *Old Default*, a aguardar a respetiva aprovação pelo BCE.

A maioria dos campos descritos na tabela abaixo são obtidos pelo motor de 'RWAs' a partir das tabelas de *output* do *New Default* no Data Lake *cd_capttools.bdr_jm_contr_nd*, *cd_capttools.bdr_jm_out_cto_nd* e *cd_capttools.bdr_jm_out_cli_nd*.

Tabela 14 – Campos de default

Campo da tabela <i>ct013_rwa_princ</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>flag_default_ini</i> #Pré-mitigação final#	- Flag que indica se o registo, em pré-mitigação final, está (1) ou não (0) em <i>default</i>. - Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está disponível de forma direta na BDR. Atualmente está em <i>default</i> (1) se o campo <i>indmora_ini</i> for igual a 1, 2, 3, 5, 6 ou 7.	0, 1	-
<i>flag_default</i> #Pós-mitigação #	Similar a <i>flag_default_ini</i> , mas agora com respeito ao estado em pós-mitigação.	0, 1	-
<i>indmora_ini</i> (<i>indmora1</i> em IRB e <i>inmorini</i> em STD) ⁶³ #Pré-mitigação final#	- Indicador de mora da BDR. Pode ter os valores seguintes: <u>Em old default:</u> - Operação normal (não morosa) - Operação considerada como morosa pela sua situação de gestão - Operação considerada como morosa por ter uma PD del 100% - Operação considerada como morosa por arrastre - Mora técnica. Operação que cumpre algumas das condições anteriores para ser considerada morosa, mas que não é morosa por cumprir igualmente os critérios do Banco para ser considerada 'mora técnica'. <u>Em new default:</u> - Moroso objetivo (incumprimento) - Moroso subjetivo (UTP) <i>Probation period</i> - Não moroso - Corresponde ao código #36 na tabela de dimensões do Data Lake.	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁶⁴ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>indmora</i> (<i>indmora1</i> em IRB e <i>inmorfin</i> em STD) #Pós-mitigação #	- Similar a <i>indmora_ini</i>, mas agora com respeito ao estado em pós-mitigação. - Corresponde ao código #14 na tabela de dimensões do Data Lake.	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁶⁵ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>flag_versao_default</i> #Pós-mitigação #	Flag que indica se o registo está a ser tratado em <i>old default</i> (0) ou em <i>new default</i> (1), em pós-mitigação.	0, 1	-

⁶³ Refere-se aos campos fonte na BDR que aprovisionam o campo relevante na tabela do Data Lake, em que IRB respeita à tabela *jm_cto_aj_reg* da BDR, comumente conhecida por *categ3* de IRB; e STD respeita à tabela *jm_sim_aj_std* da BDR, comumente conhecida por *categ3* de STD.

⁶⁴ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 36.

⁶⁵ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 14.

	Este campo é calculado no Data Lake para IRB e STD, dado que não está disponível de forma direta na BDR. Atualmente estará em <i>new default</i> (1) se o campo <i>indmora</i> for igual a 5, 6, 7 ou 8.		
<i>nivelapl</i> (<i>bdr_jm_contr_nd</i>)	- Reflete na BDR o nível de aplicação determinado na BDR pelo <i>output</i> do motor de <i>New Default</i>, que define essencialmente se o registo relevante deve ser tratado, para efeitos de <i>default</i>, a nível do contrato (<i>retail/facility</i>) ou a nível do cliente (<i>obligor</i>). Também determina se, no caso de ser a nível do contrato, se aplica arrastre ou não. - Corresponde ao baremo #131 na BDR.	Inteiro	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #131 na BDR.
<i>ind_def</i> (igual na <i>bdr_jm_out_cto_nd</i> e <i>bdr_jm_out_cli_nd</i>)	- Corresponde na BDR ao indicador de <i>default</i> da saída do motor <i>New Default</i>, seja o da tabela de <i>output</i> de contratos de <i>New Default</i> da BDR (<i>jm_out_cto_nd</i>) ou o da tabela de <i>output</i> de clientes de <i>New Default</i> da BDR (<i>jm_out_cli_nd</i>), conforme o nível de aplicação (<i>nivelapl</i>) do contrato relevante seja a nível do contrato (<i>retail/facility</i>) ou a nível do cliente (<i>obligor</i>), respetivamente, conforme o que conste na tabela de <i>output</i> de <i>New Default</i> da BDR (<i>jm_contr_nd</i>). - Corresponde ao baremo #132 na BDR.	Inteiro	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #132 na BDR.
<i>dias_pp</i> (igual na <i>bdr_jm_out_cto_nd</i> e <i>bdr_jm_out_cli_nd</i>)	- Corresponde na BDR ao número de dias em <i>probation period</i>, caso o registo esteja neste estado. Caso contrário, estará a zero. - Este valor deriva da tabela de <i>output</i> de contratos de <i>New Default</i> ou da tabela de <i>output</i> de clientes de <i>New Default</i>, conforme o caso e de acordo com o explicado para o campo <i>ind_def</i> acima. - Este campo só está definido em <i>New Default</i>.	Inteiro	-
<i>dias_atr</i> (igual na <i>bdr_jm_out_cto_nd</i> e <i>bdr_jm_out_cli_nd</i>)	Número de dias de incumprimento, de acordo com a definição de <i>New Default</i> .	Inteiro	-
<i>fec_def</i> (igual na <i>bdr_jm_out_cto_nd</i> e <i>bdr_jm_out_cli_nd</i>)	Corresponde na BDR à data em que o registo entrou em <i>default</i> , caso esteja em <i>default</i> . Se não estiver em <i>default</i> , a data será igual a 9999-12-31. No caso de <i>New Default</i> , esta data deriva da tabela de <i>output</i> de contratos de <i>New Default</i> ou da tabela de <i>output</i> de clientes de <i>New Default</i> , conforme o caso e de acordo com o explicado para o campo <i>ind_def</i> acima.	aaaa-mm-dd	-
<i>fini_pp</i> (igual na <i>bdr_jm_out_cto_nd</i> e <i>bdr_jm_out_cli_nd</i>)	- Corresponde na BDR à data em que o registo entrou em <i>probation period</i>, caso esteja em <i>default</i> e tenha entrado em <i>probation period</i>. Se não tiver entrado em <i>probation period</i>, terá esta data igual a 9999-12-31. Esta data deriva da tabela de <i>output</i> de contratos de <i>New Default</i> ou da tabela de <i>output</i> de clientes de <i>New Default</i>, conforme o caso e de acordo com o explicado para o campo <i>ind_def</i> acima. - Este campo só está definido em <i>New Default</i>.	aaaa-mm-dd	-
<i>ffin_pp</i> (igual na <i>bdr_jm_out_cto_nd</i> e <i>bdr_jm_out_cli_nd</i>)	- Corresponde na BDR à data do registo para saída de <i>probation period</i>, caso esteja em <i>default</i> e tenha entrado em <i>probation period</i>. Se não for aplicável, terá esta data igual a 9999-12-31. Esta data deriva da tabela de <i>output</i> de contratos de <i>New Default</i> ou da tabela de <i>output</i> de clientes de <i>New Default</i>, conforme o caso e de acordo com o explicado para o campo <i>ind_def</i> acima. - Este campo só está definido em <i>New Default</i>.	aaaa-mm-dd	-

2.2.4.1.8. Outros campos BDR

A tabela principal de RWAs regulatórios contém ainda alguns campos adicionais com origem na BDR, incluindo o código do cliente, a divisa, o país do contrato ou o código de produto, entre outros.

Campo da tabela	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>ct013_rwa_princ</i>			
<i>idnumcli</i> (igual em IRB e STD) ⁶⁶	Conforme descrito no capítulo 2.2.3.1 <i>Clientes de Capital - cd_capttools.ct021_rwa_cli</i> .	Inteiro	-

⁶⁶ Refere-se aos campos fonte na BDR que aprovisionam o campo relevante na tabela do Data Lake, em que IRB respeita à tabela *jm_cto_aj_reg* da BDR, comumente conhecida por *categ3* de IRB; e STD respeita à tabela *jm_sim_aj_std* da BDR, comumente conhecida por *categ3* de STD.

Ativos Ponderados pelo Risco (RWAs) - Modelo de RWAs Regulatórios

<i>codddiv</i> (<i>jm_contr_bis</i>)	- Código da divisa do contrato na BDR. - Corresponde ao baremo #6 na BDR.	Código ISO 4217 de 3 dígitos	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁶⁷ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #6 na BDR.
<i>id_pais</i> (<i>id_pais</i> em IRB e <i>idpaisfi</i> em STD) #Pós-mitigação #	- Código do país na BDR, em pós mitigação. - Corresponde ao baremo #2 na BDR.	Código ISO 3166-1 de 3 dígitos inteiros	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁶⁸ Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #2 na BDR.
<i>id_prod</i> (igual em IRB e STD)	- Representa o código de produto global (baremo global) da BDR, que já apresenta um nível de agregação elevado. Este é atualmente a forma privilegiada, e igual para os vários países do Grupo Santander que utilizam a BDR, de classificar e agrupar os vários contratos pelas principais tipologias de produto. - Este campo existe igualmente na tabela <i>cd_capttools.ct022_rwa_cto</i>, que inclui também o campo de produto local (baremo local), denominado <i>idpro_lc</i>, muito mais desagregado, e que tem uma correspondência unívoca para o código de produto/subproduto do catálogo de produtos do Banco. - Corresponde ao código #42 na tabela de dimensões do Data Lake e ao baremo #3 na BDR.	Inteiro	Tabela: <i>ct_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁶⁹ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i> Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #3 na BDR.
<i>motexinf</i> (igual em IRB e STD)	- Corresponde ao código do motivo de exclusão da BDR. - Este campo serve um propósito meramente informativo na tabela principal de RWAs regulatórios, mas na BDR serve nomeadamente para determinar os registos relevantes para IRB e/ou para STD, seja para consumo de Capital e/ou para conciliação contabilística. - Por essa ordem de razão é também uma variável crítica para o Data Lake selecionar os registos relevantes do <i>output</i> dos motores IRB e STD da BDR e para alguma da sua classificação na <i>cd_capttools.ct013_rwa_princ</i> e tabelas contíguas. Para este efeito, a tabela <i>cd_capttools.ct812_rwa_motex</i> reflete a parametrização que determina os relevantes a serem extraídos - em função do campo <i>motexinf</i> e de outras variáveis. - Corresponde ao baremo #62 na BDR.	Inteiro	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #62 na BDR.
<i>indtrrgo</i> (<i>indtrrgo</i> em IRB e <i>tit_tran</i> em STD)	- Indicador de titularização em que indica, para cada registo, se se verificou (1) ou não (0) transferência de risco para uma entidade terceira. - Este campo é também necessário para a parametrização da tabela <i>cd_capttools.ct812_rwa_motex</i>.	0, 1	-
<i>ind_titu</i> (igual em IRB e STD)	- Campo da BDR que indica se o contrato pertence ou integra uma titularização tradicional ou sintética, com ou sem transferência de risco (1), ou se não integra (0). - Note-se que um mesmo contrato poderá ter registos integrantes de uma determinada titularização e outros registos não integrantes dessa titularização - o que é mais típico de poder acontecer numa titularização sintética. Neste sentido, os registos de um qualquer contrato que integrem determinada titularização terão o campo <i>cod_spv</i> preenchido com o código dessa titularização na BDR. Mas nesse mesmo contrato, os registos que não integrem a titularização terão o <i>cod_spv</i> a vazio.	S, N	-
<i>ind_mmff</i> (igual em IRB e STD)	- Indicador que indica se o registo é de mercados financeiros (1) ou não (0). Representam tipicamente aqueles cuja fonte de dados é o Sigom - atualmente os derivados e repos -, bem como casos de <i>input</i> manual cujo <i>cba</i> da chave nativa seja igual a '6416', tipicamente do Sigom. - Atualmente este indicador não tem uma grande relevância.	0, 1	-
<i>flg_idctoori</i>	Flag que indica se o registo é (1) ou não (0) um registo fictício criado pelo motor da BDR com um código próprio para representar uma parte de um contrato original/<i>input</i> da BDR. Atualmente esta situação verifica-se essencialmente no motor IRB para operações de <i>Project Finance</i> em <i>slot criteria</i> que beneficiam de mitigação - mas em que o processo de mitigação é assegurado na BDR	0, 1	-

⁶⁷ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁶⁸ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '015' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁶⁹ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 42.

	atribuindo ao novo registo fictício o código do cliente garante do contrato na proporção da sua garantia, e mantendo o cliente titular na restante parcela. - Esta flag é calculada no Data Lake e não existe na BDR. Será igual a 1 quando, no motor IRB, o campo <i>idctoori</i> de determinado registo não for igual a zero e for distinto do <i>contra1</i> desse registo. De facto, nestas condições o <i>idctoori</i> representará o <i>contra1</i> inicial do contrato que lhe deu origem. - Este campo é também necessário para a parametrização da tabela <i>cd_capttools.ct812_rwa_motex</i>.		
<i>flg_pyme</i> (calculado no DL em IRB e <i>flgsmefi</i> em STD) #Pós-mitigação#	Flag que indica no motor STD da BDR os registos que são PME (1) e os que não são PME (0), para efeitos do artigo 123º da CRR, em pós-mitigação. No Data Lake deriva-se depois o equivalente para IRB.	0, 1	-
<i>valltv</i> (<i>jm_var_calcul</i> e calculado no DL em STD)	Reflete o coeficiente de <i>loan-to-value</i> do contrato.	Real > 0	-
<i>tipo_posicao</i>	- Indica se o registo é 'CA' - automático contratual (ie se provém da BDR e se é um registo contratual, e não um contrato fictício não contratual do motor STD), 'NC' - não contratual (ie um contrato automático da BDR ou de <i>input</i> pelo Data Lake e que esteja associado a uma exposição não contratual nativa da BDR ou nativa do Data Lake), ou 'CM' - manual (ie com <i>input</i> pelo Front do Data Lake e que não esteja associada a uma exposição nativa não contratual do Data Lake). - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR.	CA, NC, CM	-
<i>flag_automatico</i>	- Indica se o contrato de Capital foi introduzido e criado pelo Front do Data Lake ('M'), ou se é um contrato proveniente da BDR ('A'). Note-se que todos os contratos com <i>flag_automatico</i> igual a 'M' apresentam o <i>contra1</i> a iniciar-se por 'PNB'. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR.	A, M	-
<i>origem</i>	- Campo que indica a origem do registo. Os contratos de Capital que estejam parametrizados na tabela de <i>Parametrização da rastreabilidade e perímetros</i> - <i>cd_capttools.ct814_rwa_categ3</i> terão a origem igual a 'FICTICIO'. Os contratos provenientes da BDR, que não os anteriores, terão a origem igual a 'BDR'. Finalmente os contratos introduzidos pelo Front do Data Lake terão a origem igual a 'MANUAL'. - Este campo é nativo do Data Lake e não existe na BDR.	BDR, MANUAL, FICTICIO	-

2.2.4.1.9. Periodicidade

Esta tabela é, como a generalidade das tabelas de Capital, atualizada mensalmente, com a execução do motor 'RWAs'.

Só se devem considerar como oficiais os resultados no Data Lake:

- para o perímetro 'Individual Local' e 'Individual Corporativo', e para a entidade 00100 (BST) a partir de 30 de Abril de 2020.
- para o perímetro 'SGPS Consolidado' bem como para as restantes entidades do 'Individual Corporativo' a partir de 30 de Junho de 2020.
- para o perímetro 'ST SGPS Cons' a partir de 31 de Julho de 2022, para todas as suas entidades. O perímetro 'SGPS Consolidado' deve igualmente considerar-se descomissionado a partir desta data.

2.2.4.1.10. Aprovisionamento

2.2.4.1.10.1. Enquadramento

O universo de registos desta tabela, e a partir desta o de várias outras tabelas contíguas do Modelo de Capital RWAs, é despoletado e implementado pelo motor 'RWAs' a partir de duas fontes: (i) as duas tabelas *categ3* do *output* do motor único da BDR para IRB (a tabela *jm_cto_aj_reg*, que no Data Lake corresponde à tabela *cd_capttools.bdr_jm_cto_aj_reg*) e para STD (a tabela *jm_sim_aj_std*, que no Data Lake corresponde à tabela *cd_capttools.bdr_jm_sim_aj_std*) - que constitui, de longe, a esmagadora maioria dos registos na tabela principal de RWAs regulatórios, e (ii) o *input* manual introduzido pela Área de Capital por via do Front do Data Lake.

2.2.4.1.10.2. Fonte de registos BDR - *cd_capttools.ct812_rwa_motex*

O universo dos registos das *categ3* IRB e STD que é importado pelo motor 'RWAs' do módulo 'Capital' do Data Lake é integralmente determinado pela parametrização constante da tabela *cd_capttools.ct812_rwa_motex*.

Funcionamento da parametrização

Esta parametrização não só determina os registos relevantes a serem importados, mas também e, em simultâneo, caracteriza para esses registos alguns campos relevantes no Data Lake. Podem, pois, identificar-se três tipologias de campos nesta tabela:

- Campos filtradores - determinam as condições de filtragem dos registos do *output* dos motores IRB e STD (*fincalcu*, *Motivo Exclusão*, *S1emp*, *Origenct*, *Tipo Ajuste*, *INDTTRGO*, *FLGINTRA*, *Conta Contabilística*, *FLG_IDCTOORI*, Tabela fonte BDR e Flag Extração).
- Campos informativos - são campos de *memorandum*, para futura referência e recordatório da lógica de cada linha (*Nomes Motivo Exclusão* e *Descritivo Motivo Exclusão*). Não afetam, de forma alguma, o processo de filtragem ou de caracterização.
- Campos caracterizadores - são campos que determinam como determinadas variáveis das tabelas *cd_capttools.ct013_rwa_princ* e *cd_capttools.ct020_rwa_per* ficam definidas no Data Lake para os registos filtrados pelas condições da respetiva linha (Flag Conciliação, Flag Consumo de Capital, Subtipo Risco, Subtipo Risco Final e Nome Perímetro).

A tabela seguinte detalha os campos filtradores disponíveis na parametrização e a sua lógica, sendo que cada campo é uma condição e as várias condições são conjuntivas entre elas, quando preenchidas. Por outro lado, cada linha de parametrização define um universo de registos a serem importados em função das condições definidas para essa linha, sendo que todas as linhas e respetivos universos são cumulativos, ie as linhas são disjuntivas entre elas.

Tabela 15 -Campos filtradores da tabela *cd_capttools.ct812_rwa_motex*

Campo no Front - ct812	Campo correspondente das tabelas de <i>output</i> da BDR ou <i>Input</i> manual	Tabelas da BDR
Motivo Exclusão	O campo <i>motexinf</i> , cujo conceito está explicado no capítulo 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> .	Categ ⁷⁰ de IRB e STD

⁷⁰ Como referido anteriormente, a *categ3* de IRB refere-se à tabela *jm_cto_aj_reg* do output do motor IRB e a *categ3* de STD refere-se à tabela *jm_sim_aj_std* do output do motor STD.

S1emp	O campo <i>s1emp</i> , cujo conceito está explicado na <i>Tabela 8 - Campos chave da tabela principal de RWAs regulatórios</i> .	Categ3 de IRB e STD
Origenct	O campo <i>origenct</i> , cujo conceito está explicado na <i>Tabela 19 - Campos destacados da tabela de RWAs STD</i> .	Categ3 de STD
Tipo Ajuste	O campo <i>tipoaajus</i> , cujo conceito está explicado na <i>Tabela 8 - Campos chave da tabela principal de RWAs regulatórios</i> .	Categ3 de IRB e STD
INDTTRGO	O campo <i>indttrgo</i> da categ3 de IRB e o campo <i>tit_tran</i> da categ3 de STD, cujo conceito está explicado no capítulo 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> .	Categ3 de IRB e STD
FLGINTRA	O campo <i>flgintra</i> , cujo conceito está explicado na <i>Tabela 11 - Campos relevantes para conciliação e consumo de Capital</i> .	Categ3 de IRB e STD
Conta Contabilística	Campo <i>t1762_cuenta</i> da tabela <i>jm_c_cta_cto</i> do output do motor STD da BDR. Só se aplica, pois, aos registos fictícios da categ3 de STD que tenham conta contabilística Cargabal naquela primeira tabela.	<i>jm_c_cta_cto</i>
FLG_IDCTOORI	Corresponde ao conceito <i>flg_idctoori</i> explicado no capítulo 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> , determinado pelos campos <i>o9209_contra1</i> e <i>o9209_idctoori</i> da categ3 de IRB.	Categ3 de IRB
Tabela fonte BDR	No caso de se pretender extrair da <i>categ3 de IRB</i> , este campo deve estar preenchido com <i>JM_CTO_AJ_REG</i> e, no caso de se pretender extrair da <i>categ3 de STD</i> , este campo deve estar preenchido com <i>JM_SIM_AJ_STD</i> .	Categ3 de IRB e STD
fincalcu	- O campo <i>fincalcu</i>, cujo conceito está explicado na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i>. - Esta condição só estará funcional com a entrada em produção do motor único da BDR previsto para Abril de 2022.	Categ3 de IRB e STD
Flag Extração	Flag que determina se os registos dessa linha devem (1) ou não (0) ser importados para o Data Lake. Se esta flag for igual a 0, a inclusão da linha na parametrização não produz qualquer efeito. Fará sentido a sua inclusão por uma questão de completude e melhor compreensão de toda a lógica do que deve ou não ser extraído.	-

Por outro lado, a tabela seguinte detalha os campos caracterizadores desta parametrização, o que significa que todos os registos obtidos pelas condições acima ficam com os campos do Data Lake marcados conforme os campos caracterizadores.

Tabela 16 - Campos caracterizadores da tabela *cd_capttools.ct812_rwa_motex*

Campo no Front - ct812	Campo correspondente nas tabelas do Data Lake	Tabelas do Data Lake
Flag Conciliação	Corresponde ao campo <i>flag_conc_contab</i> , cujo conceito está explicado na <i>Tabela 11 - Campos relevantes para conciliação e consumo de Capital</i> .	<i>ct013_rwa_princ</i>
Flag Consumo de Capital	Corresponde ao campo <i>flag_cons_cap</i> , cujo conceito está explicado na <i>Tabela 11 - Campos relevantes para conciliação e consumo de Capital</i> .	<i>ct013_rwa_princ</i>
Subtipo Risco	Corresponde ao campo <i>subtipo_risco</i> , cujo conceito está explicado na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i> .	<i>ct013_rwa_princ</i>
Subtipo Risco Final	Corresponde ao campo <i>subtipo_risco_final</i> , cujo conceito está explicado na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i> . Esta condição só estará funcional com a entrada em produção do motor único da BDR previsto para Abril de 2022.	<i>ct013_rwa_princ</i>
Nome Perímetro	- Corresponde ao(s) perímetro(s) contabilísticos do Data Lake - de entre os aplicáveis conforme o explanado no ponto 2.2.3.3 <i>Perímetros e calendários de Capital - cd_capttools.ct020_rwa_per</i> - que os registos obtidos pelas condições devam integrar. - Note-se que esta característica é restritiva, mas não determinística, ie cada registo filtrado nesta parametrização irá integrar somente o(s) perímetro(s) que resultem da conjunção entre (i) os perímetros aqui parametrizados, e (ii) os perímetros naturalmente herdados da tabela de perímetros do Modelo da Contabilidade (<i>cd_capttools.ct005_univ_perim</i>) - pelo que cada registo poderá integrar todos ou somente um <i>sub-set</i> dos perímetros parametrizados nesta tabela. No caso do campo não estar preenchido, é equivalente a preencher-se a totalidade dos perímetros, ou seja nesse caso e na prática este campo não afeta os perímetros dos registos.	<i>ct020_rwa_per</i> <i>ct013_rwa_princ</i>

Para uma melhor compreensão, veja-se o exemplo da linha de parametrização abaixo, constante a 30 de Novembro de 2021, com respeito aos campos filtradores.

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct812 - Extração de contratos da BDR

Motivo Exclusão	S1emp	Origenct	Tipo Ajuste	INDTTRGO	FLGINTRA	Conta Contabilística	FLG_IDCTOORI	Tabela fonte BDR
60066	22010; 22011; 22012	1	0;2;3;4	0	0			JM_SIM_AJ_STD

Na prática, esta parametrização é interpretada pelo motor 'RWAs' do Data Lake da seguinte forma:

- O motor deve extrair e popular a *cd_capttools.ct013_rwa_princ*⁷¹ com todos os registos da JM_SIM_AJ_STD (ie da *categ3* do motor STD) ...
- cujo *motexinf* seja igual a 50065 (ie, os instrumentos derivados) e ...
- cujo código de empresa *s1emp* seja igual a 22010, 22011 ou 22012 (ie o Hipototta 4, o Hipototta 5, e a Gamma, ou seja as únicas entidades do Grupo Santander Totta que, para além do BST, têm derivados), e ...
- cujo campo *origenct* seja igual a 1 (ie, somente registos contratuais, excluindo eventuais registos ENC ou fictícios), e ...
- cujo campo *tipojus* seja igual a 0, 2, 3 ou 4 (ie excluem-se os registos 1, que correspondem na BDR aos *contra1* eliminados nas *categ3* da BDR), e ...
- cujo campo *indttrgo* seja igual a 0, ie sem transferência de risco para terceiros, e ...
- cujo campo *flgintra* seja igual a 0, ie que não sejam intragrupo Corporativos.

Conforme patente na imagem, os valores dos campos Conta Contabilística e FLG_IDCTOORI não estão preenchidos na parametrização, pelo que não determinam o universo decorrente desta linha de condições, ie são aqui irrelevantes.

Observe-se agora e para o mesmo exemplo, os respetivos campos caracterizadores.

Flag Extração	Flag Conciliação	Flag Consumo de Capital	Subtipo Risco	Subtipo Risco Final	Nome Perímetro
1	1	1	1.3		

Daqui infere-se rapidamente que todos aqueles registos deverão refletir-se na tabela principal de RWAs regulatórios com a *flag_conc_contab* e a *flag_cons_cap* igual a 1 e com o *subtipo_risco* igual a 1.3 (corresponde ao método STD - Risco de contraparte, que inclui os derivados). Adicionalmente, não se introduziu qualquer restrição a nível dos perímetros, ie aplica-se a todos os perímetros, pelo que os registos limitar-se-á a integrar os perímetros herdados da tabela *cd_capttools.cto005_univ_perim*.

De facto, consultando os registos da *categ3* de STD com aqueles filtros, identificam-se #6 registos, conforme na imagem seguinte:

⁷¹ Apesar da imagem não mostrar a coluna 'Flag Extração', a mesma estava igual a 1.


	t0256_contra1	t0256_motexinf	t0256_s1emp	t0256_origenct	t0256_tipoajus	t0256_tit_tran	t0256_flglntra
1	13770778	50065	22012	1	0	0	0
2	13770779	50065	22012	1	0	0	0
3	13770780	50065	22012	1	0	0	0
4	13770781	50065	22012	1	0	0	0
5	13770782	50065	22012	1	0	0	0
6	13770783	50065	22012	1	0	0	0

Verificando agora a tabela principal de RWAs regulatórios, pode-se, de facto, confirmar que todos aqueles #6 registos ficaram ali refletidos e com a caracterização parametrizada.

	contra1	motexinf	s1emp	origenct	tipoajus	indtrgo	flgintra	flag_conc_contab	flag_cons_cap	subtipo_risco
1	13770781	50065	22012	1	0	0	0	1	1	1.3
2	13770778	50065	22012	1	0	0	0	1	1	1.3
3	13770780	50065	22012	1	0	0	0	1	1	1.3
4	13770783	50065	22012	1	0	0	0	1	1	1.3
5	13770779	50065	22012	1	0	0	0	1	1	1.3
6	13770782	50065	22012	1	0	0	0	1	1	1.3

Parametrização no Data Lake

Como usual, a parametrização é efetuada no Front, devendo aceder-se ao motor 'RWAs' do módulo 'Capital', da seguinte forma:



2.2.4.1.10.3. Fonte de registos Front Data Lake - *cd_capttools.ct606_rwa_nbdr*

A segunda fonte de aprovisionamento da tabela principal de RWAs regulatórios é pelo Front do Data Lake. Neste caso, o utilizador deverá produzir externamente um ficheiro num formato muito específico com cada um dos registos de *input* e carregá-los no Data Lake na tabela *cd_capttools.ct606_rwa_nbdr*.

Esta fonte destina-se a complementar a fonte principal que é a BDR e deve ser utilizada exclusivamente nos casos em que essa função não pode ser desempenhada pela BDR. Neste contexto, e dado o seu limitado alcance em termos de dados, não pode nem deve ser utilizada nomeadamente para introduzir registos de:

- Contratos creditícios que estejam adequadamente carregados nos sistemas do Banco.
- IRB com parâmetros ou por *slot criteria*, a consumir Capital, ie com a *flag_cons_cap* igual a 1.
- Com mitigação de risco entre segmentos corep e, ainda menos, com mitigação cruzada de risco entre IRB e STD.

Por outro lado, esta fonte é a forma exclusiva de introduzir alguns tipos de registos que a BDR atualmente não suporta, nomeadamente registos:

- Com tipo de risco operacional ou de mercado.
- Com tipo de risco de crédito, mas com respeito a Participações a 250%, DTAs/DTLs a 250%, renda variável em STD ou IRB, CVA e titularizações.
- Exposição não contratuais (ENC) para os perímetros locais, seja o do BST Individual ou o do ST SGPS Consolidado. Já as exposições não contratuais do perímetro Corporativo (Cargabal) são produzidas pela BDR, pelo que não devem entrar pelo Front.
- Com o campo exercício distinto de REAL.

Campos do ficheiro de input

O ficheiro a carregar requer os #44 campos elencados na tabela abaixo, necessariamente pela ordem indicada e incluindo sempre uma primeira linha com aquela legenda exata.

Tabela 17 – Campos do input de registos de Capital regulatório pelo Front do Data Lake

Campos <i>ct606_rwa_nbdr</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
CEMPRESA (chave do contrato nativo)	- Corresponde à empresa operativa das chaves contratuais nativas, nomeadamente no Modelo da Contabilidade. É uma componente necessária para identificar de forma unívoca cada contrato nativo, pois determina a que empresa o mesmo pertence. Este campo é obrigatório. - Para mais informação, consultar o manual do Modelo da Contabilidade no Data Lake CT.	Inteiro, 2 ou 5 dígitos	Tabela: <i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> Campo código: <i>codigo_ics</i> Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>⁷² Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
CBALCAO (chave do contrato nativo)	Estas três componentes identificam cada contrato nativo de forma unívoca, em formato ICs, ie de acordo com a convenção da Contabilidade. Recorde-se que, como explicado no capítulo 2.2.3.4 <i>Tradutor de chaves de Capital - cd_capttools.kt_chaves_bdr</i>, a granularidade das ICs não é sempre igual à da BDR em que, em vários casos, está mais agregada.	Inteiro, 4 dígitos	-
CNUMECTA (chave do contrato nativo)	Estes campos só são obrigatórios ser preenchidos no caso da <i>flag_conc_contab</i> ser preenchida com o valor 1.	Inteiro, 11 dígitos	-
ZDEPOSIT (chave do contrato nativo)	O motor 'RWAs' só processará um qualquer registo manual se a chave completa do contrato nativo, quando preenchida, existir na tabela <i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i> do Modelo da Contabilidade no Data Lake CT, caso contrário o registo será descartado.	Inteiro, 15 dígitos	-

⁷² Para as empresas que existem originalmente nas ICs contabilísticas, pode-se consultar a lista das mesmas na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*. Note-se que a maioria das empresas nesta lista já foram descomissionadas e não são relevantes. Para o efeito, tem de se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '673' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Ativos Ponderados pelo Risco (RWAs) - Modelo de RWAs Regulatórios

DESCRITIVO	Texto livre para suportar justificação / memorandum da razão ou função do registo. Não tem qualquer outro impacto a não ser poder, em determinados casos, afetar a chave do <i>contra1</i> , conforme detalhado na secção <i>Idiosincrasias do ficheiro de input</i> .	String	-
TIPO_RISCO	Código do campo <i>tipo_risco</i> , como descrito na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i> .		
SUBTIPO_RISCO	- Código do campo <i>subtipo_risco</i>, como descrito na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i>. Este campo determinará igualmente o campo <i>subtipo_risco_final</i>. - Este campo deve ser coerente com o campo <i>tipo_risco</i>.		
FINCALCU	Código do campo <i>fincalcu</i> , cujo conceito está descrito na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i> .		
PERIMETRO	- Corresponde ao campo <i>nome_perimetro</i> que o registo deve integrar, independentemente do código de empresa introduzido no <i>input</i> ou do cliente/contraparte do contrato nativo inserido. Ou seja, o valor introduzido neste campo será determinístico. - O perímetro deverá ser inserido com o texto exato conforme explanado no capítulo 2.2.3.3 <i>Perímetros e calendários de Capital - cd_capttools.ct020_rwa_per</i>, ou não integrará qualquer perímetro relevante.		
MOTEXINF	Código do motivo de exclusão da BDR (<i>motexinf</i>), conforme detalhado no 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> . Este campo introduzido pelo <i>input</i> manual no Front do Data Lake é meramente informativo e não tem qualquer impacto no processo do motor 'RWAs'.		
FLAG_CONS_CAP	Código do campo <i>flag_cons_cap</i> conforme <i>Tabela 11 - Campos relevantes para conciliação e consumo de Capital</i> .		
FLAG_CONC_CONTAB	- Código do campo <i>flag_conc_contab</i> conforme <i>Tabela 11 - Campos relevantes para conciliação e consumo de Capital</i>. - Tenha-se em atenção que a chave do contrato nativo (<i>cbalcao</i>, <i>cnumecta</i> e <i>zdeposit</i>) só é obrigatória ser introduzida quando esta <i>flag_conc_contab</i> igual a 1. Nesse caso, (i) o contrato tem que necessariamente existir na <i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i> do Modelo da Contabilidade no Data Lake CT, e (ii) o motor 'RWAs' adiciona ao tradutor de chaves de Capital uma nova relação desse contrato nativo com		
CALENDARIO	Corresponde ao calendário de Capital regulatório, como explicado no capítulo 2.2.3.3 <i>Perímetros e calendários de Capital - cd_capttools.ct020_rwa_per</i>, e pode no ficheiro ser preenchido de três formas: - PHASE-IN - o registo só se refletirá na tabela de perímetros no calendário PHASE-IN. - FULL - o registo só se refletirá na tabela de perímetros no calendário FULL. - BOTH - o registo refletir-se-á na tabela de perímetros nos dois calendários, ie no PHASE-IN e no FULL. Esta facilidade permite evitar ter de se introduzir dois registos de <i>input</i>. Reflete-se na tabela de perímetros		
SUBCAT_INICIAL	Código do campo <i>subcat_prem_inicial</i> , como descrito na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i> . Determinará também e de forma igual o campo <i>subcat_prem_final</i> .		
SEGMENTO_COREP_INICIAL	- Códigos do segmento corep em pré-mitigação inicial, pré-mitigação final e pós-mitigação, respetivamente, como descrito na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i>. - Estes campos devem ser coerentes entre si e com o campo <i>subtipo_risco</i>.		
SEGMENTO_COREP_PREM			
SEGMENTO_COREP_FINAL			
SEGMENTO_ICAAP	- Código do segmento ICAAP pós-mitigação, como descrito na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i>. - Este campo deve ser coerente com os campos <i>tipo_risco</i>, <i>subtipo_risco</i>, <i>flag_default</i> e segmentos corep.		
SEGMENTO_EBA	- Código do segmento EBA pós-mitigação, como descrito na <i>Tabela 9 – Campos de segmentação da tabela principal de RWAs regulatórios</i>. - Este campo deve ser coerente com os campos <i>tipo_risco</i>, <i>subtipo_risco</i> e segmentos corep.		
K1	Campo k1 correspondente ao CCF aplicável à exposição dentro de balanço, conforme descrito no capítulo 2.2.4.1.6 <i>EADs, CCFs e RWAs</i> .		
K2	Campo k2 correspondente ao CCF aplicável à exposição fora de balanço, conforme descrito no capítulo 2.2.4.1.6 <i>EADs, CCFs e RWAs</i> .		
EXERCICIO	Campo de <i>exercício</i> , como descrito na <i>Tabela 8 - Campos chave da tabela principal de RWAs regulatórios</i> . Note-se que os registos de exercício distintos de REAL só podem integrar a tabela principal de RWAs regulatórios provindos precisamente deste ficheiro de <i>input</i> para carga no Front do Data Lake - não havendo registos provenientes da BDR com essa natureza.		
PROVDB	Valor da provisão dentro de balanço inicial, conforme descrita no capítulo 2.2.4.1.4 <i>Saldos</i> . Este valor reflete-se na tabela principal de RWAs regulatório não somente no campo <i>provdb</i> , mas também na provisão final, ie no campo <i>provdb_final</i> .		
PROVDB_EAD	- Valor da provisão ead dentro de balanço inicial, conforme descrita no capítulo 2.2.4.1.4 <i>Saldos</i>. Este valor reflete-se na tabela principal de RWAs regulatório não somente no campo <i>provdb_ead</i>, mas também na provisão final, ie no campo <i>provdb_final_ead</i>. - Este campo deve ser coerente com campo PROVDB.		
PROVFB	Valor da provisão fora de balanço inicial, conforme descrita no capítulo 2.2.4.1.4 <i>Saldos</i> . Este valor reflete-se na tabela principal de RWAs regulatório não somente no campo <i>provfb</i> , mas também na provisão final, ie no campo <i>provfb_final</i> .		
PROVFB_EAD	- Valor da provisão ead fora de balanço inicial, conforme descrita no capítulo 2.2.4.1.4 <i>Saldos</i>. Este valor reflete-se na tabela principal de RWAs regulatório não somente no campo <i>provfb_ead</i>, mas também na provisão final, ie no campo <i>provfb_final_ead</i>. - Este campo deve ser coerente com campo PROVFB.		
SDB_INICIAL	Valor da exposição/saldo dentro de balanço inicial, conforme descrita no capítulo 2.2.4.1.4 <i>Saldos</i> . Este valor reflete-se na tabela principal de RWAs regulatório não somente no campo <i>sdb_inicial</i> , mas também no saldo final, ie no campo <i>sdb_final</i> .		
SDB_EAD	Valor da exposição/saldo ead dentro de balanço inicial, conforme descrita no capítulo 2.2.4.1.4 <i>Saldos</i>. Este valor reflete-se na tabela principal de RWAs regulatório não somente no campo <i>sdb_ead</i>, mas também no saldo ead final, ie no campo <i>sdb_final_ead</i>.		

SFB_INICIAL	Este campo deve ser coerente com campo SDB_INICIAL. Valor da exposição/saldo fora de balanço inicial, conforme descrita no capítulo 2.2.4.1.4 <i>Saldos</i>. Este valor reflete-se na tabela principal de RWAs regulatório não somente no campo <i>sfb_inicial</i>, mas também no saldo final, ie no campo <i>sfb_final</i>.
SFB_EAD	- Valor da exposição/saldo ead fora de balanço inicial, conforme descrita no capítulo 2.2.4.1.4 <i>Saldos</i>. Este valor reflete-se na tabela principal de RWAs regulatório não somente no campo <i>sfb_ead</i>, mas também no saldo ead final, ie no campo <i>sfb_final_ead</i>. - Este campo deve ser coerente com campo SFB_INICIAL.
RWA_FINAL	- Valor do RWA final, ie pós-mitigação e pós-fator PME/Infraestrutura, conforme no capítulo 2.2.4.1.6 <i>EADs, CCFs e RWAs</i>. Aplica-se ao campo <i>rwa_final</i> e, caso o <i>fator_pme_final</i> seja igual a 0, aplica-se igualmente ao <i>rwa_final_sf</i>. Caso contrário, o <i>rwa_final_sf</i> será inferido a partir do <i>rwa_final</i> e do campo <i>val_fator_pme_final</i>. - Este campo deve naturalmente ser coerente com outros campos inseridos no ficheiro, nomeadamente com o de saldos, provisões, <i>risk-weights</i>, CCFs e fator PME/Infraestruturas.
RW_PERC	- Corresponde ao <i>risk-weight</i> percentual final, já pós-mitigação e pós fator PME/Infraestruturas, conforme explicado no capítulo 2.2.4.1.5 <i>Risk-Weights e Fator PME/Infraestrutura</i>. Este valor aqui inserido reflete-se diretamente e de forma igual nos campos <i>rw_prem_final_cf</i> e no <i>rw_final</i>, e, caso o <i>fator_pme_prem</i> e <i>fator_pme_final</i> sejam iguais a 0, igualmente no <i>rw_prem_final_sf</i> e <i>rw_final_sf</i>. Caso contrário, o <i>rw_prem_final_sf</i> e <i>rw_final_sf</i> serão inferidos a partir dos campos <i>val_fator_pme_prem</i> e <i>val_fator_pme_final</i>, respetivamente. - Este campo deve, naturalmente, ser coerente com outros campos do <i>input</i>, nomeadamente com os dos <i>subtipo_risco</i>, segmentos <i>corep</i>, <i>flag_default</i> e fator PME/Infraestruturas.
LTV	Corresponde ao campo <i>valltv</i> conforme explicado no capítulo 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> , e atualiza esse campo na tabela principal de RWAs regulatórios.
INDMORA1	- Corresponde ao código do indicador de mora da BDR e o código aqui inserido reflete-se de forma igual nos campos <i>indmora_ini</i> e <i>indmora</i> da tabela principal de RWAs regulatórios - detalhados no capítulo 2.2.4.1.7 <i>Old e New Default</i>. - Este campo deve naturalmente ser coerente com os campos <i>subtipo_risco</i>, segmentos <i>corep</i>, <i>flag_default</i> e <i>flag_versao_default</i>.
PAIS	Corresponde ao código de país, refletindo-se no campo <i>id_pais</i> , campo esse explicado na secção 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> .
ORIGENRW	Corresponde ao código do campo <i>origenrw</i> de STD, conforme detalhado na Tabela 19 - <i>Campos destacados da tabela de RWAs STD</i> , refletindo-se, pois, desta forma na tabela satélite de STD.
MOEDA	Corresponde ao código de moeda, refletindo-se no campo <i>coddiv</i> da tabela principal de RWAs regulatórios, campo esse explicado no capítulo 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> .
FATOR_PYME	Corresponde ao conceito de fator PME/Infraestruturas, refletindo-se o valor aqui inserido de forma igual nos campos <i>fator_pymes</i> , <i>fator_pme_prem</i> e <i>fator_pme_final</i> , campos esses detalhados no Tabela 12 - <i>Risk Weights e Fator PME/Infraestruturas</i> - onde também se clarificam os valores elegíveis a que este campo do <i>input</i> deve obedecer.
FLAG_PYME	Este campo do <i>input</i> reflete-se no campo homónimo da tabela principal de RWAs regulatórios, campo esse explicado no capítulo 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> - onde também se clarificam os valores elegíveis a que este campo do <i>input</i> deve obedecer.
FLAG_DEFAULT	Este campo do <i>input</i> reflete-se no campo homónimo da tabela principal de RWAs regulatórios, campo esse explicado no capítulo 2.2.4.1.7 <i>Old e New Default</i> - onde também se clarificam os valores elegíveis a que este campo do <i>input</i> deve obedecer.
FLAG_VERSAO_DEFAULT	Este campo do <i>input</i> reflete-se no campo homónimo da tabela principal de RWAs regulatórios, campo esse explicado no capítulo 2.2.4.1.7 <i>Old e New Default</i> - onde também se clarificam os valores elegíveis a que este campo do <i>input</i> deve obedecer.
ID_PROD	Corresponde ao código de produto da BDR, campo esse explicado no capítulo 2.2.4.1.8 <i>Outros campos BDR</i> - que também clarifica os valores elegíveis a que este campo do <i>input</i> deve obedecer.
CARSTPOS	Este campo do <i>input</i> reflete-se no campo homónimo <i>carstpos</i> da tabela RWAs STD, campo esse explicado na Tabela 19 - <i>Campos destacados da tabela de RWAs STD</i> - onde também se clarificam os valores elegíveis a que este campo do <i>input</i> deve obedecer. O valor deste campo reflete-se também e de forma igual no campo <i>carstpre</i> da mesma tabela RWAs STD.
VAL_FATOR	O valor aqui inserido reflete-se de forma igual nos campos <i>val_fator_pme_prem</i> e <i>val_fator_pme_final</i> , campos esses detalhados no Tabela 12 - <i>Risk Weights e Fator PME/Infraestruturas</i> - onde também se clarificam os valores elegíveis a que este campo do <i>input</i> deve obedecer.

Idiossincrasias do ficheiro de input

Para cada registo ou linha introduzida no ficheiro de *input* - e que não seja descartado por incumprir alguma regra de carga - o motor 'RWAs' irá criar um registo na tabela principal de RWAs regulatório, gerando um *contra1* específico, sempre iniciado por 'PNB'. Note-se, pois, que o utilizador nunca tem a faculdade de criar a chave do contrato de Capital, que será gerada pelo motor – podendo sim introduzir ou não a chave nativa do contrato. Caso introduza uma chave nativa do contrato e se pretenda que, para essa posição, se demonstre conciliação contabilística, o campo *flag_conc_contab* deverá ser preenchido igual a 1.

O motor terá sempre o cuidado de utilizar o mesmo *contra1* se já anteriormente utilizado nalguma ocasião, seja no rácio em curso ou em qualquer rácio anterior, para assegurar uma traçabilidade e coerência integral ao longo do tempo. Isto é verdade para todo o tipo de registos, incluindo os fictícios não contratuais (ENC) ou os contratuais. O exemplo seguinte é suficientemente ilustrativo, denotando, de forma clara, que o mesmo contrato criado pelo Data Lake em Capital manteve, ao longo do tempo, a mesma traçabilidade para o contrato nativo:

	ref_date	s1emp	contra1	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit
1	2021-06-30	18	PNB0000004339	31	6416	00005800040	PTTGUDOM0002000
2	2021-07-31	18	PNB0000004339	31	6416	00005800040	PTTGUDOM0002000
3	2021-08-31	18	PNB0000004339	31	6416	00005800040	PTTGUDOM0002000
4	2021-09-30	18	PNB0000004339	31	6416	00005800040	PTTGUDOM0002000
5	2021-10-31	18	PNB0000004339	31	6416	00005800040	PTTGUDOM0002000
6	2021-11-30	18	PNB0000004339	31	6416	00005800040	PTTGUDOM0002000


Para identificar se um registo é o mesmo e se, assim, deve manter ou utilizar um *contra1* previamente atribuído, o motor 'RWAs' considera atualmente os seguintes campos como chave única⁷³:

Chave para <i>contra1</i> único gerado por motor 'RWAs'
<i>cempresa</i>
<i>cbalcao</i>
<i>cnumecta</i>
<i>zdeposit</i>
<i>descritivo</i> (mas somente quando o <i>cbalcao</i> , <i>cnumecta</i> e <i>zdeposit</i> não forem preenchidos)
<i>tipo_risco</i>
<i>exercício</i>
<i>origenrw</i>
<i>fator_pyme</i>
<i>flag_pyme</i>
<i>id_prod</i>
<i>carstpos</i>

Carga no Data Lake

Para o efeito é necessário carregar um ficheiro de excel na pestana de carga de ficheiros do Data Lake, selecionando 'CAPITAL' no menú 'Tipologia' e a opção 'ct606 - Posições não BDR' no menú 'Ficheiro'.

⁷³ Os campos desta chave única foram alterados em determinados momentos, pelo que em certos rácios anteriores a chave agora apresentada poderia não ser aquela em vigor.



Tenha-se em atenção que, tratando-se aqui de um ficheiro de carga e não de parametrização no Front, assim que o ficheiro seja carregado na pestana acima, fica de imediato disponível na tabela *cd_captools.ct606_rwa_nbdr*, não sendo, pois, necessário executar o motor 'RWAs' ou outro qualquer.

O Front efetua na carga uma série de controlos de validação, nomeadamente controlos de formatação bem como de que o ficheiro contém todos os campos definidos na *Tabela 17 – Campos do input de registos de Capital regulatório pelo Front do Data Lake*. Caso falhe algum desses controlos, o ficheiro é rejeitado na sua íntegra. O sucesso da carga pode ser aferido na pestana de logs:

Ficheiro	Nome	Estado	Info	Data Carregamento	Timestamp Operação	Utilizador
ct606 - Posições não BDR	Input Orçamento RWA - I_SOPB 2021_11_30.xlsx	✓	Processado	2021-12-21 13:52:54	2021-12-21 13:53:33	5611338
ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios	DL_CT607_orcam_2021_11.xlsx	✓	Processado	2021-12-21 13:51:13	2021-12-21 13:51:51	5611338
ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios	DL_CT607_manuais_2021_Nov_v1.xlsx	✓	Processado	2021-12-21 10:06:47	2021-12-21 12:47:46	5611338
ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios	DL_CT607_manuais_2021_Out_v1.xlsx	✗	Excluído	2021-12-16 11:28:45	2021-12-21 09:59:13	5611338

Por outro lado, os ficheiros de carga são aqui cumulativos, pelo que todos os ficheiros que se carregarem acumularão naquela tabela, não esmagando ou substituindo ficheiros anteriores. O utilizador poderá, todavia e se assim o entender, escolher e eliminar ficheiros previamente carregados, selecionando na pestana 'Exclusão' (i) a opção CAPITAL no menu 'Tipologia' e (ii) depois a opção ct606 no menu 'Ficheiro'. Poderá nessa altura visualizar as várias versões de ficheiros disponíveis para eliminação se tal for necessário:

Nome original	Nome Datalake	Data de carregamento	Timestamp operação	Utilizador	Excluir
Input Manual RWA - I_LOCL - 2021_11 DVS v1.xlsx	2_6_20211214234759.xlsx	2021-12-14 23:47:59	2021-12-14 23:48:52	5611338	✗
Input Manual RWA - I_LOCL - 2021_11 NCON_IFRS v1.xlsx	2_6_20211214234804.xlsx	2021-12-14 23:48:04	2021-12-14 23:48:16	5611338	✗
Input Manual RWA - I_LOCL - 2021_11 NCON_PC88 v1.xlsx	2_6_20211214234806.xlsx	2021-12-14 23:48:06	2021-12-14 23:49:28	5611338	✗

Não havendo falhas na carga, os dados do ficheiro refletir-se-ão integralmente na tabela *cd_captools.ct606_rwa_nbdr*, com todos os campos e registos introduzidos pelo utilizador, não descartando nenhum. Sem prejuízo, até que o utilizador execute o motor 'RWAs' estes registos não se refletirão nas outras tabelas de Capital, nomeadamente na tabela principal de RWAs regulatórios. O utilizador deverá, pois, executar o motor após confirmar o sucesso da carga.

Com a execução do motor 'RWAs', os registos daquela tabela espelhar-se-ão nas tabelas do resto do Modelo de Capital RWAs regulatórios. Ora o motor efetua alguns controlos adicionais de integridade e coerência, pelo que os eventuais registos incoerentes serão descartados, e os registos coerentes serão aproveitados.

Por uma questão de traçabilidade, o motor deixa rastro na tabela *cd_captools.ct023_rwa_nbdr* de todos os registos aproveitáveis inseridos no Front, com o detalhe de todos os campos introduzidos manualmente. Os registos descartados não constarão, pois, desta tabela. O motor aproveita ainda para inserir nessa tabela os campos por si criados para a chave contratual *s1emp* e *contra1*, bem como o campo *id_capital_perimetros* relevante para ligar à tabela de perímetros.

2.2.4.2. Tabela satélite de IRB - *cd_captools.ct014_rwa_irb*

2.2.4.2.1. Enquadramento

Esta é uma tabela complementar à tabela principal de RWAs regulatórios, servindo para, com respeito aos registos relevantes, disponibilizar vários dos campos mais relevantes de IRB. Note-se que estes campos proveem de mais do que uma tabela da BDR.

Se houver necessidade de aceder no Data Lake a campos adicionais de IRB que não constem desta tabela, poder-se-á aceder diretamente às tabelas fonte da BDR também disponíveis na base de dados *cd_captools*. Para referência, as tabelas BDR naquela base de dados do Data Lake têm o prefixo 'bdr_'.

2.2.4.2.2. Granularidade e chave

Esta tabela apresenta a mesma granularidade da *cd_captools.ct013_rwa_princ*. A chave desta tabela é constituída pelos mesmos campos⁷⁴ que compõem a chave da principal tabela de *output* do motor IRB da BDR (*jm_cto_aj_reg* (categ3 IRB)) e que são um *sub-set* dos campos que fazem chave na *Tabela principal de RWAs regulatórios*:

Campos da tabela <i>ct014_rwa_irb</i>
<i>s1emp</i>
<i>contra1</i>

⁷⁴ Excetua-se o campo *fincalcu* que constitui chave na *jm_cto_aj_reg* (categ3 de IRB), e que não faz chave na *cd_captools.ct014_rwa_irb*, dado esta última só conter a finalidade relevante para Capital regulatório, enquanto a primeira pode incluir outras finalidades.

biengar1
cod_spv
tipoajus
catprem_inicial
ref_date

Para selecionar os registos relevantes para qualquer perímetro regulatório e calendário, esta tabela deve, em primeiro lugar, ser cruzada com a *Tabela principal de RWAs regulatórios* - devendo, para o efeito, utilizar-se todos os campos acima por forma a evitar duplicado – e, seguidamente, cruzar-se com a *Perímetros e calendários de Capital* - *cd_capttools.ct020_rwa_per*.

2.2.4.2.3. Aprovisionamento

Todos os campos constantes nesta tabela do Data Lake provêm de três tabelas de *output* da BDR - na sua grande maioria da *jm_cto_aj_reg* (categ3 IRB), mas também da *jm_cto_categ2* (categ2 IRB) e da *jm_var_calcul*. O significado e valores elegíveis desses campos pode ser consultado no Modelo Físico do Data Lake de Capttools (que inclui a tabela e campo origem na BDR), no Modelo Físico da BDR e/ou no ficheiro de nomenclaturas de tabelas da BDR.

Destacam-se seguidamente somente alguns dos campos, com comentários ou explicações complementares às constantes nos documentos referenciados acima.

Tabela 18 - Campos destacados da tabela de RWAs IRB

Campo da tabela <i>ct014_rwa_irb</i>	Significado do campo
criavesc	Consumo de capital regulatório (CR). Multiplicando por 12.5 obtém-se o <i>rwa_final</i> .
emprep	Entidade BDR do reporte, tipicamente utilizada para a conciliação contabilística pela BDR. Normalmente o <i>s1emp</i> e o <i>emprep</i> coincidem; todavia, no caso das empresas operativas como seja o <i>s1emp</i> igual a 22005 que representa a IFIC (Factoring e Leasing no BST), o <i>emprep</i> corresponde ao código da empresa única que representa o BST, ie o 18.
entcntrt	Código Contabilístico Cargabal (Corporativo) da sociedade contraparte, que se corresponde com o <i>s1emp</i> / <i>idnumcli</i> do registo.
fec_mora	Data em que a flag de mora (<i>indmora1</i>) foi ativada (<i>aaaammdd</i>).
fig_effc	Flag de entidades financeiras. Indica se o contrato cumpre com as condições para entidades financeiras reguladas maiores de 70.000.000.000€ e não reguladas suscetíveis de se aplicar o coeficiente de 1.25.

Quanto aos registos de IRB desta tabela são os existentes na tabela *jm_cto_aj_reg* do *output* do motor IRB da BDR (*categ3 IRB*), filtrados e importados para a tabela *cd_capttools.ct013_rwa_princ*, conforme explicado no capítulo 2.2.4.1.10 *Aprovisionamento*.

2.2.4.3. Tabela satélite de STD - *cd_capttools.ct015_rwa_std*

2.2.4.3.1. Enquadramento

Esta é uma segunda tabela complementar à tabela principal de RWAs regulatórios, servindo para, com respeito aos registos relevantes, disponibilizar vários dos campos mais relevantes de STD. Note-se que estes campos proveem de mais do que uma tabela da BDR.

Se houver necessidade de aceder no Data Lake a campos adicionais de STD que não constem desta tabela, poder-se-á aceder diretamente às tabelas fonte da BDR também disponíveis na

base de dados *cd_capttools*. Para referência, as tabelas BDR naquela base de dados do Data Lake têm o prefixo 'bdr_'.

2.2.4.3.2. Granularidade e chave

Os registos desta tabela apresentam a mesma granularidade da *Tabela principal de RWAs regulatórios*, e a chave da tabela é, tal como no caso da *cd_capttools.ct014_rwa_irb*, composta essencialmente pelos mesmos campos⁷⁵ de chave da principal tabela de *output* do motor STD da BDR (*jm_sim_aj_std* (categ3 STD)), e que também integram a *Tabela principal de RWAs regulatórios*.

Campos da tabela <i>ct015_rwa_std</i>
<i>s1emp</i>
<i>contra1</i>
<i>tip_mit</i>
<i>biengar1</i>
<i>indhpgga</i>
<i>cod_spv</i>
<i>tipoajus</i>
<i>catprem_inicial</i>
<i>exercicio</i>
<i>origem</i>
<i>ref_date</i>

Vários destes campos são os mesmos que fazem chave na *cd_capttools.ct014_rwa_irb*, com exceção dos quatro seguintes que não existem nesta última tabela: *tip_mit*, *indhpgga*, *exercício* e *origem*.

2.2.4.3.3. Aprovisionamento

Todos os campos constantes nesta tabela do Data Lake provêm de duas tabelas de *output* da BDR - na sua esmagadora maioria da *jm_sim_aj_std* (categ3 STD), mas também da *jm_c_cta_cto*. O significado e valores elegíveis desses campos pode ser consultado no Modelo Físico do Data Lake de Capttools (que inclui a tabela e campo origem na BDR), no Modelo Físico da BDR e/ou no ficheiro de nomenclaturas de tabelas da BDR.

Destacam-se seguidamente somente alguns dos campos, com comentários ou explicações complementares às constantes nos documentos referenciados acima.

⁷⁵ Excetua-se o campo *fincalcu* que constitui chave na *jm_sim_aj_std* (categ3 de STD), e que não faz chave na *cd_capttools.ct015_rwa_std*, dado esta última só conter a finalidade relevante para Capital regulatório, enquanto a primeira pode incluir outras finalidades. Por outro lado, a *cd_capttools.ct015_rwa_std* inclui os campos chave 'exercício' e 'origem' que não existem na categ3 de STD.

Tabela 19 - Campos destacados da tabela de RWAs STD

Campo da tabela ct015_rwa_std	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
origenct	- Identifica a fonte na BDR originadora do contrato STD. No caso de ser igual: - a 1, o registo é contratual e criado pelo motor STD a partir das tabelas de <i>input</i> de contratos/contas contabilísticas de exposição <i>jm_posic_contr</i> e de provisões <i>jm_prov_esotr</i>. - a 2, o registo é fictício e não contratual (ENC) e é criado pelo motor a partir da tabela de <i>input</i> ENC <i>jm_expos_no_con</i>. - a 3 ou mais, o registo é fictício e é criado pelo motor STD da BDR para assegurar o quadro ou conciliação contabilística de determinada conta contabilística. - a 0 ou 99999, é não informado ou não aplicável respetivamente. - Corresponde ao baremo #134 na BDR.	Inteiro	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #134 na BDR.
indccp	- Indicador do tipo de CCP (Central Counterparty), ie do tipo de câmara de compensação. No caso de ser igual: - a 1, corresponde a uma CCP qualificada⁷⁶. - a 2, corresponde a uma CCP <u>não</u> qualificada. - a 3, corresponde a um intermediário de CCP que cumpre as condições de segregabilidade, portabilidade e de não perdas. - a 4, corresponde a um intermediário de CCP que <u>não</u> cumpre as condições de segregabilidade, portabilidade e de não perdas. - Atualmente, o BST tem exposições desta natureza decorrente de derivados com a LCH.Clearnet. - Corresponde ao baremo #94 na BDR.	1, 2, 3, 4	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #94 na BDR.
carstpre	- Campo que indica se o registo, em pré-mitigação, deve estar classificado como: 0, sem carteira. 1, se em STD permanente. 2, se em <i>roll-out</i> para IRB. 99999, se não aplicável. - Por exemplo, no BST as exposições em STD de Administrações centrais e Bancos centrais estão explicitamente autorizadas pelo Supervisor para STD permanente. Também as exposições ENC de ativos móveis imóveis estão classificados como STD permanente, por oposição a exposições contratuais que estão, na sua maioria, classificadas como em <i>roll-out</i> para IRB. - Corresponde ao baremo #136 na BDR.	0, 1, 2, 99999	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #136 na BDR.
carstpos	Similar ao carstpre, mas agora em pós-mitigação.	0, 1, 2, 99999	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #136 na BDR.
origenrw	- Campo que identifica se registo STD aproveitou ou não alguma classificação ECAI para calcular os RWAs, e se sim, de que tipo: - a 0, se sem rating ECAI. - a 1, se com algum rating ECAI que não de Administração central. - a 2, se com algum rating ECAI de Administração central. - a 99999, se não aplicável. - Corresponde ao baremo #135 na BDR.	0, 1, 2, 99999	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #135 na BDR.
cuenta	No caso de registos não contratuais ou fictícios produzidos pelo motor STD, representa a conta contabilística Cargabal (Corporativa) a que esse registo diz respeito. Tipicamente serão contas de exposição, mas também poderão ser contas de provisões, caso estas últimas não estejam, na parametrização BDR; associadas como <i>cuenta_deterioro</i> a uma conta de exposição. Pelo que este campo só está preenchido para registos cujo <i>origenct</i> > 1, ie que não sejam contratuais.	-	-

⁷⁶ “A qualifying central counterparty (QCCP) is an entity that is licensed to operate as a CCP (including a license granted by way of confirming an exemption), and is permitted by the appropriate regulator/overseer to operate as such with respect to the products offered. This is subject to the provision that the CCP is based and prudentially supervised in a jurisdiction where the relevant regulator/overseer has established, and publicly indicated that it applies to the CCP on an ongoing basis, domestic rules and regulations that are consistent with the CPSSIOSCO Principles for Financial Market Infrastructures.” (<https://www.bis.org/publ/bcbs282.pdf>).

cuenta_deterioro	Similar ao campo anterior cuenta, mas agora respeita às contas de provisão quando estejam associadas a uma conta de exposição, na parametrização BDR.	-	-
entcntrt	- Representa a sociedade contraparte, de acordo com o código de sociedade Cargabal (Corporativo). - Corresponde ao baremo #67 na BDR.	-	Consultar o Modelo Físico da BDR - baremo #67 na BDR.
origem	Campo similar ao campo origem na Tabela principal de RWAs regulatórios – <i>cd_capttools.ct013_rwa_princ</i> .	BDR, MANUAL	-

Quanto aos registos de STD desta tabela são os existentes na tabela *jm_sim_aj_std* do *output* do motor STD da BDR (*categ3 STD*), filtrados e importados para a tabela *cd_capttools.ct013_rwa_princ*, conforme explicado no capítulo 2.2.4.1.10 *Aprovisionamento*, bem como os registos adicionais manuais de STD adicionados pelo Front do Data Lake.

2.2.4.4. Tabela de gap de contratos em Capital regulatório - *cd_capttools.ct019_rwa_gap*

Quando o motor 'RWAs' é executado, para além das tabelas já descritas, também atualiza a tabela *cd_capttools.ct019_rwa_gap*. Esta tabela detalha todos os contratos relevantes que existem no universo granular contabilístico (*cd_capttools.ct001_univ_saldo*) e que não têm uma correspondência nos perímetros relevantes em Capital regulatório.

Para o efeito e com respeito a cada perímetro regulatório, o motor seleciona daquela tabela contabilística somente os registos da matriz de contas de Capital correspondente – filtrando, pois, pelas contas contabilísticas elegíveis. Este universo fica espelhado na tabela *cd_capttools.ct018_rwa_amb* (âmbito relevante do universo).

Seguidamente e recorrendo ao *Tradutor de chaves de Capital* - *cd_capttools.kt_chaves_bdr*, o motor converte os registos acima obtidos para os códigos contratuais de Capital (*s1emp* e *contra1*), e confronta com os registos da Tabela principal de RWAs regulatórios – *cd_capttools.ct013_rwa_princ* que estão no mesmo perímetro regulatório. Todos os registos que não encontre são, pois, registados na tabela *cd_capttools.ct019_rwa_gap*.

Esta tabela é muito útil durante os rácios para, a cada momento, informar a Área de Capital dos registos em falta em Capital regulatório e que são, assim, necessários ser adicionados via BDR ou Front para assegurar completude e conciliação contabilística para o respetivo perímetro.

2.2.4.5. Tabela de conciliação - *cd_capttools.ct047_rl_princ*

2.2.4.5.1. Enquadramento

O grande objetivo desta tabela é permitir relacionar, ao nível mais granular, todos os contratos e saldos da Contabilidade com todos os contratos e saldos de Capital regulatório (com o campo *exercício* igual a REAL), para cada perímetro e calendário, e dessa forma poder aferir a conciliação contabilística - seja a esse nível mais granular ou, alternativamente, agregando, por exemplo, por conta contabilística e logo comparando com o respetivo balancete oficial.

Esta tabela é produzida pelo motor 'Reporte Local' (RL), que pode ser executado separadamente para cada perímetro e calendário ou para vários em simultâneo, conforme o

utilizador opte. Naturalmente que quantos menos partições forem selecionadas para a execução, mais rápida será a respetiva execução. Em qualquer caso, o motor de 'Reporte Local' só deve ser executado após o motor 'RWAs' ter sido corrido adequadamente e para o perímetro e calendário relevantes.

Esta tabela junta de uma só vez e de forma granular o mundo da Contabilidade com o mundo de Capital, relacionando cada registo de Capital regulatório da *Tabela principal de RWAs regulatórios – cd_capttools.ct013_rwa_princ* com cada registo contabilístico da tabela principal do Modelo da Contabilidade (*cd_capttools.ct001_univ_saldo*). Para o efeito, por cada perímetro e calendário, cada registo de Capital é desagregado em quatro registos - saldo dentro de balanço, saldo fora de balanço, provisão dentro de balanço e provisão fora de balanço, e confrontado com cada registo/contrato do universo da Contabilidade por conta contabilística. Essa comparação implica necessariamente a associação correta entre cada um dos quatro conceitos acima e as contas contabilísticas relevantes.

2.2.4.5.2. Granularidade e chave

Ao juntar os dois mundos granulares, a chave desta tabela será naturalmente a junção das respetivas chaves. De seguida apresentam-se os campos dessa chave completa.

Campos da tabela <i>ct047_rl_princ</i>	Tabela origem
<i>nome_perimetro</i>	<i>cd_capttools.ct005_univ_perim</i>
<i>entidade</i>	<i>cd_capttools.ct020_rwa_per</i>
<i>subtipo_risco</i>	<i>cd_capttools.ct013_rwa_princ</i>
<i>subtipo_risco_final</i>	
<i>s1emp</i>	
<i>contra1</i>	
<i>cod_spv</i>	
<i>biengar1</i>	
<i>indhipga</i>	
<i>tipoajus</i>	
<i>tip_mit</i>	
<i>catprem_inicial</i>	
<i>cempresa</i>	<i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i>
<i>cbalcao</i>	
<i>cnumecta</i>	
<i>zdeposit</i>	
<i>ccontab_final_pcsb</i>	
<i>ccontab_final_ifrs</i>	
<i>ccontab_final⁷⁷</i>	
<i>sociedade_contraparte</i>	<i>cd_capttools.ct013_rwa_princ</i>
<i>tipo_saldo</i>	
<i>flag_saldo_excesso</i>	

⁷⁷ Respeita à conta contabilística relevante para o perímetro selecionado. No caso do perímetro Individual Local, esta coluna coincidirá com o que consta na coluna *ccontab_final_ifrs*.

Como referido na secção anterior, cada registo de Capital é desagregado, na *cd_captools.ct047_rl_princ*, em quatro sub-registos, cada um para refletir o respetivo tipo de saldo de Capital. Os campos *saldo_bdr* e *saldo_bdr_final* nessa tabela transportam os valores dos campos da tabela principal de RWAs regulatórios, enquanto o campo *tipo_saldo* é o campo da tabela que indica o tipo de saldo a que respeita, conforme abaixo se discrimina.

tipo_saldo	saldo_bdr	saldo_bdr_final
Ativo	sdb_inicial	sdb_final
Extrapatrimonial	sfb_inicial	sfb_final
Provisao	provdb	provdb_final
Provisao Extrap	provfb	provfb_final

Note-se que se houver diferença entre o saldo contabilístico e o saldo ead, a diferença ficará numa linha da tabela com a *flag_saldo_excesso* igual a 1, caso contrário esta flag será igual a 0, que é o caso usual. Estas diferenças são tipicamente originadas por saldos contabilísticos contra-natura.

Adicionalmente, o motor traz o saldo do universo da Contabilidade (*msaldo_final*), desdobrado por cada conta contabilística e contrato. Fazendo depois corresponder cada uma dessas contas ao *tipo_saldo* relevante.

Todos os registos que se correspondam, atendendo também à matriz de contas relevante, terão, então, o campo descritivo igual a 'MATCH'. Todavia, se houver saldos do lado da Contabilidade sem uma correspondência em Capital, o descritivo indicará 'SO UNIV'. Finalmente, se o saldo somente houver do lado de Capital, sem correspondência na Contabilidade, o descritivo indicará 'SO BDR'.

Para um melhor entendimento, vejam-se os três exemplos seguintes.

Exemplo 3 - Contrato da entidade (s1emp) = 18 e contra1 = 8021143

Consultando na tabela principal de RWAs regulatórios, obtém-se:

	s1emp	contra1	sdb_inicial	sfb_inicial	provdb	provfb
1	18	8021143	-335.450000	-2164.550000	0.160000	0.270000

Passando pelo tradutor de chaves e obtendo a distribuição na Contabilidade, ter-se-á:

	s1emp	contra1	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	ccontab_final_pcsb	ccontab_final_ifrs	msaldo_final
1	18	8021143	31	0031	70735520011	563654000000001	9860521	2050521	0.270000
2	18	8021143	31	0031	70735520011	563654000000001	98531513	15311513	0.160000
3	18	8021143	31	0031	70735520011	563654000000001	220911	153105130	-335.450000
4	18	8021143	31	0031	70735520011	563654000000001	921003	921005	-2164.550000

Visualmente é imediato perceber que os saldos têm uma correspondência e são exatamente iguais entre si. Essa evidência fica expressa automaticamente pela consulta da tabela de

conciliação, com o descritivo sempre a indicar MATCH e com o saldo de Capital (*saldo_bdr*) sempre igual ao saldo contabilístico (*msaldo_final*)⁷⁸:

	s1emp	contra1	empresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	ccontab_final_pcsb	ccontab_final	tipo_saldo	descritivo	saldo_bdr	msaldo_final
1	18	8021143	31	0031	70735520011	5636540000000001	220911	153105130	Ativo	MATCH	-335.450000	-335.450000
2	18	8021143	31	0031	70735520011	5636540000000001	9860521	2050521	Provisao Extrap	MATCH	0.270000	0.270000
3	18	8021143	31	0031	70735520011	5636540000000001	921003	921005	Extrapatrimonial	MATCH	-2164.550000	-2164.550000
4	18	8021143	31	0031	70735520011	5636540000000001	98531513	15311513	Provisao	MATCH	0.160000	0.160000

Exemplo 4 - Contrato da entidade (s1emp) = 22008 e contra1 = 8966759

Este é novamente o caso apresentado no *Exemplo 1 - Contrato da entidade (s1emp) = 22008 e contra1 = 8966759*, sendo, porém, um exercício de conciliação mais exigente do que o anterior, dado o *contra1* estar partido do lado de Capital. Todavia, a tabela de conciliação resolveu facilmente também esta casuística, distribuindo todos os saldos da forma apropriada pelas várias variáveis, sempre com o descritivo a MATCH, e com os saldos iguais entre si, demonstrando novamente conciliação integral.

	s1emp	contra1	empresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	ccontab_final_pcsb	ccontab_final	tipo_saldo	descritivo	saldo_bdr	msaldo_final
1	22008	8966759	31	0008	01944055096	0000000000000000	221868	153205700	Ativo	MATCH	-7367.700628	-7367.700628
2	22008	8966759	31	0008	01944055096	0000000000000000	221868	153205700	Ativo	MATCH	-30.989371	-30.989371
3	22008	8966759	31	0008	01944055096	0000000000000000	51221868	153205702	Ativo	MATCH	-0.008628	-0.008628
4	22008	8966759	31	0008	01944055096	0000000000000000	51221868	153205702	Ativo	MATCH	-2.051372	-2.051372
5	22008	8966759	31	0008	01944055096	0000000000000000	98532570	15321570	Provisao	MATCH	21.610000	21.610000

Exemplo 5 - Contrato da entidade (s1emp) = 18 e contra1 = 8958270

Consultando logo a tabela de conciliação, identificam-se três saldos, dois dos quais em MATCH e com os saldos exatamente iguais entre Capital e Contabilidade, e um em SO UNIV e sem saldo do lado de Capital.

	s1emp	contra1	empresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	ccontab_final_pcsb	ccontab_final	tipo_saldo	descritivo	saldo_bdr	msaldo_final
1	18	8958270	31	0008	01763969020	0000000000000000	3690988	25999	Ativo	SO UNIV	0.000000	4312.250000
2	18	8958270	31	0008	01763969020	0000000000000000	9210080	921104	Extrapatrimonial	MATCH	-15000.000000	-15000.000000
3	18	8958270	31	0008	01763969020	0000000000000000	9861421	2051421	Provisao Extrap	MATCH	171.070000	171.070000

Esta situação está, porém, novamente correta, dado que, se se consultar a matriz de contas de Capital do perímetro 'Individual Local', rapidamente se confirma que a conta IFRS 25999 é uma conta de passivo pelo que não entra em Capital.

2.2.4.5.3. Periodicidade

Como para o resto do Modelo, esta é também uma tabela mensal, sendo atualizada pelo motor de 'Reporte Local'.

Só se devem considerar como oficiais os resultados no Data Lake:

⁷⁸ Selecionou-se aqui o perímetro Individual Local e o calendário PHASE-IN, mas será similar para os restantes.

- para o perímetro 'Individual Local' e 'Individual Corporativo', e para a entidade 00100 (BST) a partir de 30 de Abril de 2020.
- para o perímetro 'SGPS Consolidado' bem como para as restantes entidades do 'Individual Corporativo' a partir de 30 de Junho de 2020.
- para o perímetro 'ST SGPS Cons' a partir de 31 de Julho de 2022, para todas as suas entidades. O perímetro 'SGPS Consolidado' deve igualmente considerar-se descomissionado a partir desta data.

2.2.5. Modelo de RWAs Económicos

2.3. Fluxo de fecho mensal de RWAs

2.3.1. Capital Regulatório

2.3.1.1. Visão geral e fases do processo de Capital regulatório

A generalidade dos processos de Capital é assegurado mensalmente sempre com referência ao último dia útil do mês fechado. A generalidade das tabelas no Data Lake CT apresentam sempre o último dia de calendário de cada mês que, no caso de não ser dia útil, é uma cópia do último dia útil.

Os processos assegurados no Data Lake por Capital com respeito à produção dos RWAs regulatórios seguem uma sequência bem determinada de passos, dos quais se destacam seguidamente os principais.

Tabela 20 - Fluxo de fecho mensal de Capital - RWAs

#	Dia útil	Perímetros	Versão	Ação	Responsável
#1	≤ D+4 (18:00)	Todos	-	Processos preparativos da carga D+4	Tecnologia (BDR)
#2	≥ D+3 (09:00)	PCSB	-	Geração 1ª conciliação PCSB de carga BDR D+4 e análise por Capital	Tecnologia (BDR), Capital (BDR)
#3	D+4 (11:00)	PCSB	-	Geração 2ª conciliação PCSB de carga BDR D+4 e análise por Capital. O estado desta análise determina o Go/No-Go da carga de D+4 no calendário previsto ou a necessidade de algum re-processamento.	
#4	D+4 (18:30)	Todos	-	1ª Carga BDR – D+4 e controlos de carga por Tecnologia	Tecnologia (BDR)
#5	D+4 (19:00)	Todos	-	Execução automática e sequencial de motores BDR Categ2 New Default (ND), IRB e STD	Capital (BDR)
#6	D+5 (09:00)	Todos	-	- Execução e análise de controlos locais e dos controlos MAC aos <i>inputs</i> e <i>outputs</i> da BDR. A fase de análise pode ser prolongada. - Desta análise podem decorrer ajustes às parametrizações dos motores BDR e, mais pontualmente, à necessidade de re-processamento e nova carga de D+4.	
#7	D+5 (9:00)	Todos	-	Introdução de ajustes manuais pontuais à categ3 de IRB, antes da execução desse motor da BDR	
#8	D+5 (10:00)	Todos	-	Execução do motor categ3 IRB, já com ajustes, e sequencialmente da categ3 STD	
#9	D+5 (15:00)	Todos	-	A conclusão da execução da categ3 STD despoleta automaticamente o extrator da BDR, que inicia o processo de cópia das tabelas relevantes da BDR para o Data Lake	Automático (Data Lake)
#10	D+5 (16:00)	Todos	-	O Data Lake executa o tradutor de chaves de Capital para os registos automáticos, logo que as tabelas da BDR necessárias estão copiadas.	
#11	D+5 (17:00)	Todos	-	Execução automática do motor de 'RWAs' do Data Lake, logo que as restantes tabelas necessárias da BDR são copiadas e que o tradutor de chaves tenha terminado o seu processo.	
#12	D+5 (18:30)	Todos	-	- Execução <i>on-demand</i> e análise de controlos no Data Lake. A análise pode prolongar-se. - Desta análise podem decorrer ajustes às parametrizações dos motores BDR ou, no limite, do re-processamento e nova carga da BDR.	Capital (Data Lake)
#13	D+6 (12:30)	BST e Cargabal	Preliminar Cargabal	Conclusão de conciliação contabilística no Data Lake do BST Individual, bem como da versão preliminar do perímetro Corporativo (Cargabal)	Contabilidade & Consolidação
#14	D+6 (13:00)	Todos	-	Execução do motor 'Carga BDR D+6' no Data Lake, para gerar ficheiros de <i>output</i> p/ carga da BDR D+6.	Capital (Data Lake)
#15	D+6 (13:30)	Cargabal	Preliminar	Verificação da conciliação Cargabal com base nos ficheiros de <i>output</i> , e verificação de controlos de variação de várias casuísticas desse <i>output</i>	
#16	D+6 (14:00)	PCSB e Cargabal	Preliminar	Geração de conciliação PCSB e Cargabal de carga BDR D+6, já a incorporar ficheiros recebidos de Data Lake	Tecnologia (BDR)
#17	D+6 (15:00)	PCSB e Cargabal	Preliminar	Verificação da conciliação PCSB e Cargabal por Capital. O estado desta análise determina o Go/No-Go da carga de D+4 no calendário previsto ou a necessidade de algum re-processamento.	Capital (BDR)
#18	D+6 (16:00)	Todos	-	Carga BDR D+6	Tecnologia (BDR)
#19	D+6 (18:00)	Todos	-	- Nova execução de todos os motores por Capital BDR, pela ordem natural: ND → CT2 IRB → CT2 STD → CT3 IRB → CT3 STD - Capital assegura os ajustes pontuais adequados tanto na categ3 IRB como na categ3 STD, nomeadamente aos contratos fictícios do motor STD. - O motor STD gera registos contratuais bem como, se aplicável, registos fictícios de conciliação contabilística Cargabal para o perímetro Corporativo.	Capital (BDR)

#20	D+6 (21:00)	Todos	-	A conclusão da categ3 STD volta a (i) despoletar a cópia das tabelas BDR para o Data Lake, (ii) a geração da componente automática do tradutor de chaves (rosetta), (iii) e a execução automática do motor 'RWAs' no Data Lake.	Automático (Data Lake)
#21	D+7 (09:00)	BST e Cargabal	Preliminar Cargabal	A Área de Capital despoleta a execução do motor 'Reporte Local' no Data Lake, após o motor 'RWAs' ter concluído a sua execução.	Capital (Data Lake)
#22	D+7 (10:00)	BST e Cargabal	Preliminar Cargabal	- Verificação de conciliação do BST Individual e do Cargabal, e execução de controlos <i>on-demand</i> no Data Lake. - Este processo pode, pontualmente, implicar algum ajuste ou re-parametrização e re-execução dos motores BDR.	
#23	D+7 (15:00)	BST	-	Introdução de <i>inputs</i> manuais pelo Front do Data Lake para perímetro BST Individual. Eventual ajustamento de parametrizações no Data Lake.	
#24	D+7 (16:00)	BST	-	- Re-execução do motor 'RWAs' do Data Lake, para refletir <i>inputs</i> no perímetro BST Individual bem como eventuais alterações de parametrização. - Após a conclusão da execução deste motor, Capital repete os passos #21 e #22. Continuando a persistir inconsistências ou falta de conciliação contabilística todo o processo #21 → #22 → #23 → #24 é repetido iterativamente até se concluir com conciliação, coerência e completude todo o cálculo de RWAs do perímetro do BST Individual.	
#25	D+8 (18:00)	Cargabal	Final	- A BDR gera automaticamente, para acomodar as alterações da versão final Cargabal vs a preliminar (DTs - Desfases Temporais), novos registos fictícios de conciliação contabilística Cargabal para o perímetro Corporativo. - Com este passo, conclui-se a 1ª fase do processo, que inclui o reporte de RWAs à Corporação e a produção dos 'RWAs' do BST Individual (referida no passo anterior).	Automático (BDR)
#26	D+7 (20:00)	ST SGPS Consolidado	Preliminar	Conclusão de conciliação contabilística com versão preliminar no Data Lake do Santander Totta SGPS Consolidado.	Consolidação
#27	D+9 (09:00)	ST SGPS Consolidado	Preliminar	- Processo iterativo de conciliação e consumo de Capital regulatório com respeito ao perímetro Santander Totta SGPS Consolidado - versão preliminar, seguindo as etapas já descritas para o perímetro BST Individual. - Com este passo, conclui-se a 2ª fase do processo, com a produção dos RWAs da ST SGPS Consolidado (versão preliminar).	Capital (Data Lake)
#28	D+15 (11:00)	ST SGPS Consolidado	Final	Conclusão da conciliação contabilística com versão final no Data Lake do Santander Totta SGPS Consolidado. Esta versão não costuma ter diferenças significativas face à versão preliminar e poderá pontualmente não haver uma versão final, se não houver diferenças a registar.	Consolidação
#29	D+15 (14:00)	ST SGPS Consolidado	Final	- Processo iterativo de conciliação e consumo de Capital regulatório com respeito ao perímetro Santander Totta SGPS Consolidado - versão final. - Com este passo, conclui-se a 3ª fase do processo, com a produção dos RWAs da ST SGPS Consolidado (versão final).	Capital (Data Lake)
#30	≥ D+15	Todos	-	Produção e apresentação de elementos em reportes internos do Banco / Grupo Santander Totta. Periodicidade depende do tipo de reporte e forum interno.	Capital (Data Lake)
#31	≥ D+15	Cargabal	Final	<TRIMESTRAL> Preenchimento no Citrix Corporativo de elementos adicionais para o Corep Corporativo, complementares aos da BDR.	Capital (Citrix)
#32	≥ D+25	BST Individual e ST SGPS Consolidado	Final	<TRIMESTRAL> Carga e execução do SAS Corep, com controlos EBA e geração de XBRL para carga no BPNet do Banco de Portugal. Este processo inclui controlos por Capital para assegurar completude e coerência, nomeadamente com os dados providos do Data Lake.	Capital (SAS Corep)

Para facilitar a perceção de todo o processo, pode-se dividi-lo em três fases principais.

Fase 1 - Reporte Corporativo de D+8 (BDR) e Conciliação e RWAs BST Individual (Data Lake)


Esta **primeira fase** prolonga-se até à conclusão do processo **#25** conforme na tabela anterior, envolvendo a equipa da Contabilidade, a equipa da Consolidação, a equipa de IT BDR e a equipa de Capital.

Esta fase de Capital culmina com a (i) produção dos RWAs do BST Individual, e com (ii) o reporte à Corporação de D+8 pela BDR. Para o efeito e nomeadamente, as equipas da Contabilidade e Consolidação fecham a conciliação dos perímetros BST Individual e da versão preliminar do perímetro Cargabal no Data Lake, a Área de IT BDR procede à carga da BDR de D+4 e depois à de D+6, e a Área de Capital executa mais do que uma vez os motores da BDR (New Default, IRB e STD) e do Data Lake ('RWAs' e 'Reporte Local'), e asseguram um conjunto sequencial, vasto,

exigente e, nalguns casos iterativos, de controlos e conciliações entre Capital e a Contabilidade ao longo de todo este processo.

A figura seguinte constitui uma representação diagramática do *workflow* da **primeira fase**, com indicação de cada uma das etapas referenciadas na *Tabela 20 - Fluxo de fecho mensal*.

Figura 10 - Fase 1



Fase 2 - Conciliação e RWAs ST SGPS Consolidado (Data Lake) - versão preliminar

A **segunda fase** culmina na etapa **#27** da *Tabela 20 - Fluxo de fecho mensal de Capital - RWAs* com a produção dos RWAs do perímetro Santander Totta SGPS SA, Consolidado e com a demonstração de conciliação dos elementos de Capital vs a contabilidade para esse mesmo perímetro. Note-se que se trata aqui de uma versão preliminar do balancete daquele perímetro e não da versão final.

Esta fase está dependente da prévia conclusão da primeira fase.

Fase 3 – Conciliação e RWAs ST SGPS Consolidado (Data Lake) – versão final


A **terceira fase** é muito similar à segunda, mas agora com respeito à versão final mensal do balancete do perímetro Santander Totta SGPS SA Consolidado. Culmina na etapa **#29**.

Note-se que nos trimestres pode, na prática, haver versões adicionais até ao reporte final do Finrep em D+30. Pelo que esta fase 3 poderá ser repetida nessas situações.

Os passos subsequentes ao #29, conforme indicados na *Tabela 20 - Fluxo de fecho mensal de Capital - RWAs*, respeitam já aos principais processos de *reporting* interno ou externo do Santander Totta.

A figura seguinte constitui agora a representação diagramática do *workflow* da **segunda e terceiras fases**, com indicação de cada uma das etapas referenciadas na *Tabela 20 - Fluxo de fecho mensal*.

Figura 11 - Fases 2 e 3



Os capítulos seguintes detalham pontualmente algumas idiosincrasias relevantes de algumas destas etapas.

2.3.1.2. Motor de 'Carga BDR D+6' no Data Lake (etapa #14)

Após a equipa da Contabilidade e Consolidação informarem as várias áreas, incluindo Capital, de que concluíram o processo de conciliação contabilística no Data Lake do Banco Santander Totta Individual e do perímetro Corporativo das várias entidades Cargabal, a Área de Capital pode executar o motor 'Carga BDR D+6' para produzir os ficheiros que a BDR necessita para proceder à carga final de D+6.

Para mais informações sobre este motor e a sua forma de funcionamento, consultar o capítulo 2.2.1.4 Motor 'Carga BDR D+6'.

2.3.1.3. Conciliação e fecho do Consumo de Capital do BST Individual (etapa #24)

O processo de conciliação contabilística em Capital regulatório para o perímetro BST a nível individual (ou seja, do perímetro 'Individual Local' para a entidade 00100) é em tudo similar ao descrito para a ST SGPS Consolidado no capítulo 2.3.1.4 *Conciliação e fecho do Consumo de Capital do ST SGPS Consolidado (etapa #27 e etapa #29)*, com as necessárias adaptações.

Note-se que a Área de Capital pode iniciar e concluir o processo de RWAs do BST Individual, assim que os seguintes processos se tenham finalizado:

- Conclusão dos processos de carga e execução dos motores da BDR em D +6 (ie, após a etapa #19).
- Cópia e reflexo dos registos BDR em todas as tabelas relevantes de Capital regulatório no Data Lake (ie, após a conclusão da etapa #20).

Após se cumprirem as condições acima, e tal como para o perímetro da ST SGPS Consolidado, o processo de conciliação e apuramento dos RWAs do perímetro BST Individual é um processo iterativo, e que apresenta os mesmos 3 estádios descritos de seguida.

2.3.1.3.1. Estádios de conciliação

2.3.1.3.1.1. Verificação de conciliação contabilística e gaps

Neste estádio, a Área de Capital recorre ao mapa automático de conciliação⁷⁹ para aferir, no momento do rácio em curso, se e que diferenças de saldos existem, entidade a entidade e conta contabilística a conta contabilística. Note-se que, apesar da entidade individual de conciliação ser somente uma - o BST -, as posições creditícias com *booking* no *Totta Ireland* também se incluem neste processo dado a existência de um contrato de transferência de risco integral daquela entidade para o BST. Por esta razão, o mapa de conciliação inclui o campo da

⁷⁹ Corresponde à pestana 'Conc. IFRS' do ficheiro *Input Manual RWAs - I_LOCL - aaaa_mm.xlsx*.

entidade. A execução deste mapa apoia-se muito na Tabela de conciliação - *cd_captools.ct047_rl_princ* para apresentar os seus resultados.

Para melhor compreensão, o mapa seguinte constitui, para referência, um excerto a 30 de Junho de 2023, em que se pode constatar na coluna N (*gap_rwa*) e T (*gap_rwa_final*) a diferença de saldos entre Capital regulatório e Contabilidade em pré-mitigação e pós-mitigação, respetivamente – neste caso virtualmente nula, por já se ter concluído o processo desse rácio. Aquela diferença é virtualmente nula não somente ao nível agregado, mas também para cada combinação de entidade e conta contabilística, conforme se pode confirmar no detalhe da conciliação.

Ilustração 4 - Mapa de conciliação BST Individual

1	A	B	C	D	E	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	Status total:  Apagar Atualizar					Check: valores nulos  		Check: valores nulos 							
3						1	-1	-104 662 463 607	-1	1	-593 977 368	593 977 370		-104 662 463 607	-1
4	Calendário: PHASE-IN					Nota: saldos de derivadas são os de cR002, pois os da BOR são E&D.									
5	entidade	conta	tipo	cod	balanco_texto	saldo_universo	gap_universo	saldo_rwa	gap_rwa	dif_gap	dif_gap_cntr	dif_gap_slds	dif_gap_matr	saldo_rwa_final	gap_rwa_final
6	00100	000	000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	00100	000	000			-4 753 647 362	0	0	0	0	0	0	0	-4 753 647 362	0
8	00100	000	000			-463 847 563	0	0	0	0	0	0	0	-463 847 563	0
9	00100	000	000			-302 878 899	0	0	0	0	0	0	0	-302 878 899	0
10	00100	000	000			-7 215 456 412	0	0	0	0	0	0	0	-7 215 456 412	0
11	00100	000	000			-1 006 756	0	0	0	0	0	0	0	-1 006 756	0
12	00100	000	000			-437 475 683	0	0	0	0	0	0	0	-437 475 683	0
13	00100	000	000			-31	0	0	0	0	0	0	0	-31	0
14	00100	000	000			3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
15	00100	000	000			3	0	3	0	0	0	0	0	3	-31

Para além da demonstração de conciliação, este processo inclui também um conjunto de controlos/semáforos que permitem logo aferir a coerência de um conjunto de situações distintas – alguns dos quais são aliás visualizáveis na ilustração anterior.

Este mapa inclui ainda um conjunto adicional de outros campos, em tudo similares aos do mapa de conciliação da ST SGPS Consolidado – pelo que se pode consultar o capítulo 2.3.1.4.1.1 *Verificação de conciliação contabilística e gaps* para mais detalhes.

2.3.1.3.1.2. Execução dos controlos on-demand do Data Lake de Capital

Em toda a cadeia *end-to-end* do processo - desde cada aplicação origem até ao reporte interno ou externo final de Capital regulatório -, existem múltiplas capas de controlo, sejam preventivas ou remediativas.

Os controlos *on-demand* do Data Lake referenciados neste capítulo são uma de entre várias peças de todo o *framework* de qualidade e controlo do processo de Capital, e destinam-se a ser executados durante o rácio para ajudar em LIVE a detetar incidências ou incoerências, nomeadamente de factos que possam, inclusivamente, contribuir para problemas na conciliação. Em muitos casos permitem a remediação dos issues durante o próprio rácio. São complementares a todos os controlos e validadores referidos anteriormente.

Para mais detalhes, pode-se consultar o capítulo 2.3.1.4.1.2 *Execução dos controlos on-demand do Data Lake de Capital*.

2.3.1.3.1.3. Introdução dos contratos ou saldos em falta pelo Front do Data Lake

O processo é em tudo similar ao descrito no capítulo 2.3.1.4.1.3 *Introdução dos contratos ou saldos em falta pelo Front do Data Lake*, com a diferença de que o campo ‘perímetro’ do ficheiro de upload no Front deverá aqui ser preenchido com o valor ‘Individual Local’.

2.3.1.3.1.4. Execução do motor ‘RWAs’ e ‘Reporte Local’

Assim que a Área de Capital tenha introduzido todos os *inputs* no Front - sejam os *inputs* provenientes dos geradores recorrentes ou *inputs* específicos do rácio em questão -, despoleta no Front a execução do motor ‘RWAs’ e logo depois a do motor ‘Reporte Local’.

Assim que estas execuções estejam concluídas, o utilizador repete o primeiro estágio e assim sucessivamente até assegurar conciliação e completude.

2.3.1.3.2. Análise de Saldos, EADs e RWAs por segmento, e variação mensal

Como processo de controlo adicional, e igualmente para facilitar a análise da evolução dos saldos, EADs e RWAs, está também disponível um mapa automático de análise e que pode ser consultado na pestana ‘Rep. IFRS’ do ficheiro *Input Manual RWAs - I_LOCL - aaaa_mm.xlsx*.

Este mapa é bastante versátil e inclui não somente os valores do rácio relevante, mas também os valores do rácio imediatamente anterior e o do final do ano anterior, bem como as respetivas variações. Inclui ainda alguns semáforos de controlo relacionais e de consistência com o mapa de conciliação contabilística anteriormente explicado.

Para efeitos de análise, este mapa permite selecionar o calendário pretendido (*full* ou *phase-in*), o tipo de saldo (contabilístico ou já para efeitos de EAD), a fase de mitigação (pré ou pós), e o os dados em função da *flag* de consumo de Capital.

Ilustração 5 – Opções principais do mapa de análise de Saldos, EADs e RWAs

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Data / Entidade:					30-junho-2023 (BST - 00100)					
2	Calendário:					PHASE-IN		-> 'Atualizar'			
3	Tipo de saldo:					Contabilístico					
4	Análise:					Pós-Mitigação					
5	Flag_cons_cap:					N/A					

Adicionalmente, é possível selecionar o tipo de saldo que se pretende visualizar (saldo dentro de balanço, saldo fora de balanço ou saldo total).

Ilustração 6 – Tipo de saldo

N	O	P	C	R	S	T
---	---	---	---	---	---	---

Nota: saldos excluem derivados. Sempre flag_conc_contab = 1.

Saldo dentro e fora Balanço
Saldo dentro Balanço
Saldo fora Balanço
Saldo dentro e fora Balanço

É igualmente possível selecionar o tipo de provisão a analisar (provisão dentro de balanço, provisão fora de balanço ou provisão total).

Ilustração 7 – Tipo de provisão

V	W	X	Y	Z	AA	AB
---	---	---	---	---	----	----

Nota: saldos excluem derivados. Sempre flag_conc_contab = 1.

Provisão dentro e fora Balanço	▼
Provisão dentro Balanço	
Provisão fora Balanço	
Provisão dentro e fora Balanço	

Finalmente, a análise pode ser efetuada de forma mais agregada ao nível do tipo de risco (Crédito, Mercado e Operacional) e da abordagem (IRB ou STD), ou a níveis progressivamente mais granulares, desagregando-se por segmento Corep, aplicação do fator SME ou não, tipo de método, e RW% no caso da abordagem STD.

A título de exemplo, a ilustração seguinte apresenta a análise do BST Individual ao nível do segmento Corep.

Ilustração 8 – Exemplo de Mapa de Análise a 30 Junho 2023 – Perímetro BST Individual

[illegible]

2.3.1.4. Conciliação e fecho do Consumo de Capital do ST SGPS Consolidado (etapa #27 e etapa #29)

Tal como para o perímetro do BST Individual, o fecho em Capital regulatório do perímetro Santander Totta SGPS SA consolidado é naturalmente específico, apesar do processo ser estruturalmente similar e ser igualmente fechado de forma completa no Data Lake.

Para o efeito, recorde-se que todos os registos relevantes de RWAs ficam, independentemente do perímetro, registados na *Tabela principal de RWAs regulatórios – cd_capttools.ct013_rwa_princ*, sendo que o perímetro que cada um desses registos integra é indicado pela *Perímetros e calendários de Capital - cd_capttools.ct020_rwa_per*.

Neste contexto, a Área de Capital pode iniciar e concluir o processo de RWAs do ST SGPS Consolidado, assim que os seguintes processos se tenham finalizado:

- Conclusão dos processos de carga e execução dos motores da BDR em D +6 (ie, após a etapa #19).
- Cópia e reflexo dos registos BDR em todas as tabelas relevantes de Capital regulatório no Data Lake (ie, após a conclusão da etapa #20).
- Finalização do processo de conciliação do perímetro do BST Individual e do apuramento dos respetivos RWAs (ie, após o término da etapa #24).
- Conciliação no Data Lake pela Área de Consolidação do perímetro ST SGPS Consolidado (ie, após etapa #26).

Após se cumprirem as condições acima, e tal como para o perímetro do BST Individual, o processo de conciliação e apuramento dos RWAs do perímetro ST SGPS Consolidado é um processo iterativo, e que apresenta os mesmos 3 estádios descritos de seguida.

2.3.1.4.1. Estádios de conciliação

2.3.1.4.1.1. Verificação de conciliação contabilística e gaps

Neste estádio, a Área de Capital recorre ao mapa automático de conciliação⁸⁰ para aferir, no momento do rácio em curso, se e que diferenças de saldos existem, entidade a entidade, conta contabilística a conta contabilística, e sociedade contraparte a sociedade contraparte⁸¹. A execução deste mapa apoia-se muito na *Tabela de conciliação - cd_capttools.ct047_rl_princ* para apresentar os seus resultados.

Para melhor compreensão, o mapa seguinte constitui, para referência, um excerto a 30 de Junho de 2023, em que se pode constatar na coluna P (*gap_rwa*) e V (*gap_rwa_final*) a

⁸⁰ Corresponde à pestana 'Conc. SGPS' do ficheiro *Input Manual RWAs - ST_SGPS - aaaa_mm.xlsx*.

⁸¹ Anteriormente, e antes do novo plano de contas ST SGPS Consolidado - atualmente em vigor -, a conciliação era assegurada para este perímetro no Data Lake ao nível da massa de balanço, mas desde há muito que a conciliação já é assegurada para este plano da forma usual e transversal aos outros perímetros.

diferença de saldos entre Capital e Contabilidade em pré-mitigação e pós-mitigação, respetivamente – neste caso virtualmente nula⁸², por já se ter concluído o processo desse rácio. Aquela diferença é virtualmente nula não somente ao nível agregado, mas também para cada combinação de entidade/conta/sociedade contraparte, conforme se pode confirmar no detalhe da conciliação.

Ilustração 9 – Mapa de conciliação ST SGPS Consolidado

1	A	B	C	D	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	Status total:	Apagar			6	3	9	-103 615 019 046	8	2	609 118 685	-609 118 683	0	-103 615 019 046	8
3		Atualizar													
4	Calendar:	PHASE-IN													
5	entidade	entidade_desc	conta	tipo	saldo_balancete	saldo_universo	gap	saldo_rwa	gap_rwa	dif_gap	dif_gap_contr	dif_gap_slds	dif_gap_matr	saldo_rwa_final	gap_rwa_final
45	00100	BANCO SANTANDER TOTTA	09201130	SFB	-29 067 556	-29 067 556	0	-29 067 556	0	0	0	0	0	-29 067 556	0
46	00100	BANCO SANTANDER TOTTA	09201130	SFB	-55 269 000	-55 269 000	0	-55 269 000	0	0	0	0	0	-55 269 000	0
47	00100	BANCO SANTANDER TOTTA	09201800	SFB	-439 430 198	-439 430 198	0	-439 430 198	0	0	0	0	0	-439 430 198	0
48	00100	BANCO SANTANDER TOTTA	09201810	SFB	-6 092 643 667	-6 092 643 667	0	-6 092 643 667	0	0	0	0	0	-6 092 643 667	0
49	00100	BANCO SANTANDER TOTTA	09201810	SFB	-4 810 645	-4 810 645	0	-4 810 645	0	0	0	0	0	-4 810 645	0
50	00100	BANCO SANTANDER TOTTA	09201810	SFB	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000	0
51	00100	BANCO SANTANDER TOTTA	09201810	SFB	-2 015 000	-2 015 000	0	-2 015 000	0	0	0	0	0	-2 015 000	0

Para além da demonstração de conciliação, este processo inclui também um conjunto de controlos/semáforos que permitem logo aferir a coerência de um conjunto de situações distintas – alguns dos quais são aliás visualizáveis na ilustração anterior.

Este mapa inclui um conjunto adicional de outros campos que se descrevem seguidamente.

Coluna	Designação da coluna	Formato
#1	entidade	Código da entidade contabilística. Para mais informação nas entidades, pode-se consultar o capítulo 2.2.3.9 <i>Empresas operativas e jurídicas – cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> .
#2	entidade_desc	Descritivo da entidade contabilística.
#3	conta	Código da conta contabilística do perímetro ST SGPS Consolidado.
#4	tipo_saldo	Indica o tipo de saldo da conta contabilística. Os valores elegíveis são: - SDB – saldo dentro de balanço (ie patrimonial) - SFB – saldo fora de balanço (ie extra-patrimonial) - PDB – provisão de dentro de balanço (provisão de ativos patrimoniais) - PFB – provisão fora de balanço (provisão de ativos extra-patrimoniais). Note-se que há algumas contas mistas neste plano, pelo que essas incluem saldos não somente SDB, mas também PDB.
#5	conta_texto	Descritivo da conta contabilística, com respetiva hierarquia.
#6	soc_ctp	Código da sociedade contraparte.
#7	soc_desc	Descritivo da sociedade contraparte.
#8	nc	Significa ‘não contratual’ e pode assumir os seguintes valores: ‘NC’, em que a linha/conta na conciliação é representada por um único registo não contratual Contabilístico, com tipo_contrato igual a ‘NC’. ‘NCI’, em que a linha só contém registos não contratuais, mas manualmente introduzidos pela Contabilidade, pelo que tipo_contrato igual a ‘MANUAL’. ‘NCO’, em que contém registos não contratuais introduzidos pela Contabilidade, mas também contém outros registos não contratuais - manuais ou automáticos. - A vazio, em que a linha/conta não contém nenhum registo não contratual, seja gerado pelo sistema com tipo_contrato igual ‘NC’ ou seja criado pela Contabilidade.

⁸² Os valores apresentados estão em Euros.

#9	<i>intragrupo</i>	Indica se a linha respetiva constitui um saldo intragrupo para aquela entidade, conta e sociedade contraparte (1), ou não (0). Note-se que neste perímetro todas as linhas intragrupo têm todos os saldos a nulo..
#10	<i>matriz_capital</i>	Flag que indica se a conta contabilística deve (1) ou não (0) entrar para Capital regulatório, de acordo com o que está definido na matriz de contas para este perímetro regulatório. Podem-se consultar as contas da matriz de Capital na tabela <i>cd_capttools.ct805_matriz_cnt</i> .
#11	<i>derivados</i>	Flag que indica se: - a conta contabilística respeita a risco de contraparte - derivados (1). - a conta contabilística respeita risco de contraparte - <i>repos</i> ou <i>reverse repos</i> (2). - a conta contabilística <u>não</u> respeita a risco de contraparte (0).

Campos com o saldo de conciliação contabilística:

#12	<i>saldo_balancete</i>	Saldo no balancete da contabilidade, para a entidade, conta e sociedade contraparte relevante no ST SGPS Consolidado. Estes valores provêm da tabela de balancetes <i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i> . Como referido anteriormente, o saldo é nulo para os registos intragrupo.
#13	<i>saldo_universo</i>	Saldo granular da contabilidade para a entidade e massa de balanço relevante. Estes valores provêm da tabela de contratos e contas <i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i> . Como referido anteriormente, o saldo é nulo para os registos intragrupo.
#14	<i>gap</i>	Diferença na conciliação contabilística, para cada entidade, conta e sociedade contraparte.

Campos com o saldo de conciliação de Capital em **pré-mitigação**:

#15	<i>saldo_rwa</i>	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital para a entidade, conta e sociedade contraparte relevante. Estes valores provêm da <i>Tabela de conciliação - cd_capttools.ct047_rl_princ</i> , descrita em detalhe no capítulo 2.2.4.5, que por sua vez provêm da <i>Tabela principal de RWAs regulatórios - cd_capttools.ct013_rwa_princ</i> .
#16	<i>gap_rwa</i>	Apresenta a diferença, se alguma, entre o saldo do balancete (<i>saldo_balancete</i>) e o saldo de Capital pré-mitigação (<i>saldo_rwa</i>), para cada entidade, conta e sociedade contraparte relevante. Após a conciliação final, este campo deve ser nulo.
#17	<i>dif_gap</i>	Apresenta a diferença, se alguma, entre o saldo do universo granular contabilístico (<i>saldo_universo</i>) e o saldo de Capital pré-mitigação (<i>saldo_rwa</i>), para cada entidade, conta e sociedade contraparte. Como o saldo do universo é suposto ser igual ao do balancete, o campo <i>dif_gap</i> deverá ser igual ao campo <i>gap_rwa</i> .
#18	<i>dif_gap_cntr</i>	Caso haja diferença de saldos entre o balancete (<i>saldo_balancete</i>) e Capital pré-mitigação (<i>saldo_rwa</i>), este campo indica a diferença que advenha do saldo dos contratos que existam na contabilidade, mas que não existam em Capital. Ou seja, representa o gap contratual.
#19	<i>dif_gap_slds</i>	Caso haja diferença de saldos entre os contratos implícitos no balancete (<i>saldo_balancete</i>) e os mesmos contratos em Capital pré-mitigação (<i>saldo_rwa</i>), este campo indica a diferença que advenha da diferença de saldos de contratos comuns à contabilidade e a Capital.
#20	<i>dif_gap_matr</i>	Caso haja diferença de saldos entre o balancete (<i>saldo_balancete</i>) e Capital pré-mitigação (<i>saldo_rwa</i>) e tal não decorra de contratos em falta ou de contratos comuns com saldos distintos, este campo indicará essa diferença. Tal poderá decorrer de eventuais inconsistências de parametrização, incidências tecnológicas ou outras razões anormais.

Campos com o saldo de conciliação de Capital em pós-mitigação:

#21	<i>saldo_rwa_final</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital para a entidade, conta e sociedade contraparte relevante. Estes valores provêm da <i>Tabela de conciliação - cd_capttools.ct047_rl_princ</i> , descrita em detalhe no capítulo 2.2.4.5, que por sua vez provêm da <i>Tabela principal de RWAs regulatórios - cd_capttools.ct013_rwa_princ</i> .
#22	<i>gap_rwa_final</i>	Apresenta a diferença, se alguma, entre o saldo do balancete (<i>saldo_balancete</i>) e o saldo de Capital pós-mitigação (<i>saldo_rwa_final</i>), para cada entidade, conta e sociedade contraparte relevante. Após a conciliação final, este campo deve ser nulo.

Campos com o saldo de conciliação de Capital com consumo e/ou descartados em pré-mitigação:

#23	<i>saldo_rwa_cons_cap</i>	Contém os saldos pré-mitigação dos contratos e registos da matriz de contas que são relevantes para efeitos de consumo de Capital regulatório, ou seja, aqueles que têm o campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' igual a 1 na tabela principal de RWAs regulatórios (<i>cd_capttools.ct013_rwa_princ</i>). A maioria dos saldos estão nesta categoria.
#24	<i>saldo_rwa_desc</i>	- Contém os saldos pré-mitigação dos contratos e registos da matriz de contas que (i) são descartados de Capital, não contribuindo para o consumo de Capital regulatório, ou seja, aqueles que têm o campo '<i>flag_cons_cap</i>' igual a 0 na tabela principal de RWAs regulatórios (<i>cd_capttools.ct013_rwa_princ</i>) - para serem descartados do consumo de Capital -, mas que (ii) têm o campo '<i>flag_conc_contab</i>' igual a 1 - para serem tidos em atenção na conciliação contabilística. - A casuística mais conspícua para este descarte respeita atualmente à parcela dos contratos que estão cobertos pelas titularizações sintéticas vivas (o que é informado pelo campo <i>cod_spv</i>).
#25	<i>saldo_rwa_memor</i>	Contém os saldos pré-mitigação dos contratos e registos da matriz de contas que (i) são descartados de Capital, ou seja, aqueles que têm o campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' igual a 0 na tabela principal de RWAs regulatórios (<i>cd_capttools.ct013_rwa_princ</i>), e que (ii) também não são relevantes para efeitos de conciliação contabilística, ou seja, que têm o campo ' <i>flag_conc_contab</i> ' igual a 0.

Campos com o saldo de conciliação de Capital IRB em pré-mitigação:

#26	<i>saldo_irb_ca</i>	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital IRB para os registos automáticos cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'CA' e o saldo não seja considerado <i>saldo_irb_nc</i> nem <i>saldo_irb_aj</i>) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#27	<i>saldo_irb_cm</i>	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital IRB para os registos aprovisionados manualmente no Data Lake cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'CM' e o saldo não seja considerado <i>saldo_irb_nc</i> nem <i>saldo_irb_aj</i>) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#28	<i>saldo_irb_nc</i>	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital IRB para os registos considerados não contratuais (ENC) no Data Lake cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'NC' ou em que a chave do registo contabilístico tenha o campo

		'cbalcao' igual a 'CMAH' e o campo 'cnumecta' inicie por 'IFR' ou 'PCI') para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#29	saldo_irb_aj	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital IRB para os registos considerados como ajustes de Capital no Data Lake cujo campo 'flag_cons_cap' seja igual a 1 (ou seja, em que a chave do registo contabilístico tenha o campo 'cbalcao' igual a 'CMAH' e o campo 'cnumecta' inicie por 'AJS') para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#30	saldo_irb_desc	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital IRB para os registos considerados como descartados de Capital no Data Lake (ou seja, aqueles em que a o campo 'flag_cons_cap' seja igual a 0, mas o campo 'flag_conc_contab' seja igual a 1) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#31	saldo_irb_memor	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital IRB para os registos que não relevam em Capital, seja para efeitos de consumo de Capital ou de conciliação contabilística no Data Lake - ie, aqueles considerados como <i>por memória</i> (ou seja, aqueles em que a o campo 'flag_cons_cap' seja igual a 0, e o campo 'flag_conc_contab' seja também igual a 0) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.

Campos com o saldo de conciliação de Capital STD em pré-mitigação:

#32	saldo_std_ca	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital STD para os registos automáticos cujo campo 'flag_cons_cap' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo 'tipo_posicao' seja igual a 'CA' e o saldo não seja considerado <i>saldo_std_nc</i> nem <i>saldo_std_aj</i>) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#33	saldo_std_cm	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital STD para os registos aprovisionados manualmente no Data Lake cujo campo 'flag_cons_cap' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo 'tipo_posicao' seja igual a 'CM' e o saldo não seja considerado <i>saldo_std_nc</i> nem <i>saldo_std_aj</i>) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#34	saldo_std_nc	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital STD para os registos considerados não contratuais (ENC) no Data Lake cujo campo 'flag_cons_cap' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo 'tipo_posicao' seja igual a 'NC' ou em que a chave do registo contabilístico tenha o campo 'cbalcao' igual a 'CMAH' e o campo 'cnumecta' inicie por 'IFR' ou 'PCI') para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#35	saldo_std_aj	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital STD para os registos considerados como ajustes de Capital no Data Lake cujo campo 'flag_cons_cap' seja igual a 1 (ou seja, em que a chave do registo contabilístico tenha o campo 'cbalcao' igual a 'CMAH' e o campo 'cnumecta' inicie por 'AJS') para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#36	saldo_std_desc	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital STD para os registos considerados como descartados de Capital no Data Lake (ou seja, em que a o campo 'flag_cons_cap' seja igual a 0, mas o campo 'flag_conc_contab' seja igual a 1) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#37	saldo_std_memor	O saldo granular pré-mitigação considerado em Capital STD para os registos que não relevam em Capital, seja para efeitos de consumo de Capital ou de conciliação contabilística no Data Lake - ie, aqueles considerados como <i>por memória</i> (ou seja, aqueles em que a o campo 'flag_cons_cap' seja igual a 0, e o campo 'flag_conc_contab' seja também igual a 0) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.

Campos com o saldo de conciliação de Capital IRB em pós-mitigação:

#38	<i>saldo_irb_final_ca</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital IRB para os registos automáticos cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'CA' e o saldo não seja considerado <i>saldo_irb_nc</i> nem <i>saldo_irb_aj</i>) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#39	<i>saldo_irb_final_cm</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital IRB para os registos aprovacionados manualmente no Data Lake cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'CM' e o saldo não seja considerado <i>saldo_irb_nc</i> nem <i>saldo_irb_aj</i>) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#40	<i>saldo_irb_final_nc</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital IRB para os registos considerados não contratuais (ENC) no Data Lake cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'NC' ou em que a chave do registo contabilístico tenha o campo ' <i>cbaicao</i> ' igual a 'CMAH' e o campo ' <i>cnumecta</i> ' inicie por 'IFR' ou 'PCI') para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#41	<i>saldo_irb_final_aj</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital IRB para os registos considerados como ajustes de Capital no Data Lake cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que a chave do registo contabilístico tenha o campo ' <i>cbaicao</i> ' igual a 'CMAH' e o campo ' <i>cnumecta</i> ' inicie por 'AJS') para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#42	<i>saldo_irb_final_desc</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital IRB para os registos considerados como descartados de Capital no Data Lake (ou seja, aqueles em que a o campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 0, mas o campo ' <i>flag_conc_contab</i> ' seja igual a 1) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#43	<i>saldo_irb_final_memor</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital IRB para os registos que não relevam em Capital, seja para efeitos de consumo de Capital ou de conciliação contabilística no Data Lake - ie, aqueles considerados como <i>por memória</i> (ou seja, aqueles em que a o campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 0, e o campo ' <i>flag_conc_contab</i> ' seja também igual a 0) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.

Campos com o saldo de conciliação de Capital STD em pós-mitigação:

#44	<i>saldo_std_final_ca</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital STD para os registos automáticos cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'CA' e o saldo não seja considerado <i>saldo_std_nc</i> nem <i>saldo_std_aj</i>) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#45	<i>saldo_std_final_cm</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital STD para os registos aprovacionados manualmente no Data Lake cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'CM' e o saldo não seja considerado <i>saldo_std_nc</i> nem <i>saldo_std_aj</i>) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#46	<i>saldo_std_final_nc</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital STD para os registos considerados não contratuais (ENC) no Data Lake cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que o campo ' <i>tipo_posicao</i> ' seja igual a 'NC' ou em que a chave do registo contabilístico tenha o campo ' <i>cbaicao</i> ' igual a 'CMAH' e o campo ' <i>cnumecta</i> ' inicie por 'IFR' ou 'PCI') para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#47	<i>saldo_std_final_aj</i>	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital STD para os registos considerados como ajustes de Capital no Data Lake cujo campo ' <i>flag_cons_cap</i> ' seja igual a 1 (ou seja, em que a chave do registo

		contabilístico tenha o campo 'cbalcao' igual a 'CMAH' e o campo 'cnumecta' inicie por 'AJS') para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#48	saldo_std_final_desc	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital STD para os registos considerados como descartados de Capital no Data Lake (ou seja, em que a o campo 'flag_cons_cap' seja igual a 0, mas o campo 'flag_conc_contab' seja igual a 1) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#49	saldo_std_final_memor	O saldo granular pós-mitigação considerado em Capital STD para os registos que não relevam em Capital, seja para efeitos de consumo de Capital ou de conciliação contabilística no Data Lake - ie, aqueles considerados como <i>por memória</i> (ou seja, aqueles em que a o campo 'flag_cons_cap' seja igual a 0, e o campo 'flag_conc_contab' seja também igual a 0) para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.

Campos com o consumo de Capital RWA IRB:

#50	rwa_irb	O valor de RWA de IRB com fator SME e pós-mitigação calculado pela BDR para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#51	rwa_irb_calc	O valor de RWA de IRB com fator SME e pós-mitigação, simulado a partir do saldo, tipo de saldo, CCF e RW%, para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#52	rwa_prem_cf_irb	O valor de RWA de IRB com fator SME e pré-mitigação calculado pela BDR para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#53	rwa_prem_cf_irb_calc	O valor de RWA de IRB com fator SME e pré-mitigação, simulado a partir do saldo, tipo de saldo, CCF e RW%, para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.

Campos com o consumo de Capital RWA STD:

#54	rwa_std	O valor de RWA de STD com fator SME e pós-mitigação calculado pela BDR para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#55	rwa_std_calc	O valor de RWA de STD com fator SME e pós-mitigação, simulado a partir do saldo, tipo de saldo, CCF e RW%, para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#56	rwa_prem_cf_std	O valor de RWA de STD com fator SME e pré-mitigação calculado pela BDR para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#57	rwa_prem_cf_std_calc	O valor de RWA de STD com fator SME e pré-mitigação, simulado a partir do saldo, tipo de saldo, CCF e RW%, para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.

Campos com a exposição (EAD) de Capital IRB:

#58	ead_rwa_irb_calc	O valor da exposição de Capital IRB pré-mitigação, simulado a partir do saldo, tipo de saldo, e CCF, para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#59	ead_final_rwa_irb_calc	O valor da exposição de Capital IRB pós-mitigação, simulado a partir do saldo, tipo de saldo, e CCF, para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.

Campos com a exposição (EAD) de Capital STD:

#60	<i>ead_rwa_std_calc</i>	O valor da exposição de Capital STD pré-mitigação, simulado a partir do saldo, tipo de saldo, e CCF, para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.
#61	<i>ead_final_rwa_std_calc</i>	O valor da exposição de Capital STD pós-mitigação, simulado a partir do saldo, tipo de saldo, e CCF, para cada combinação de entidade, conta e sociedade contraparte relevantes.

Apesar de, no exemplo acima, não haver diferenças, aquando do início do processo dos RWAs para este perímetro haverá certamente diferenças em qualquer rácio. Uma vez que os elementos providos da BDR já estarão refletidos nas tabelas, essas diferenças resultarão dos elementos que a BDR atualmente não tem capacidade para assegurar e que terão que ser introduzidos manualmente pela Área de Capital via o Front do Data Lake, pela Área de Capital. Tipicamente esses elementos serão os indicados no capítulo 2.2.4.1.10.3 *Fonte de registos Front Data Lake - cd_capttools.ct606_rwa_nbdr*.

Como indicado na tabela acima, o mapa de conciliação tem dois campos que explicitam a razão do desquadre, ie se são contratos em falta (*dif_gap_cntr*) ou se são contratos presentes, mas com saldos distintos (*dif_gap_slds*). Tratando-se de contratos em falta, o utilizador poderá identificar facilmente de que contratos se tratam, consultando a pestana *gap_cntr*. Tratando-se de contratos com diferenças de saldos, o utilizador poderá também aferir o problema na pestana *gap_slds*.

2.3.1.4.1.2. Execução dos controlos on-demand do Data Lake de Capital

Em toda a cadeia *end-to-end* do processo - desde cada aplicação origem até ao reporte interno ou externo final de Capital regulatório -, existem múltiplas capas de controlo, sejam preventivas ou remediativas. Os controlos *on-demand* do Data Lake referenciados neste capítulo são uma de entre várias peças de todo o *framework* de qualidade e controlo do processo de Capital, e destinam-se a ser executados durante o rácio para ajudar em *LIVE* a detetar incidências ou incoerências, nomeadamente de factos que possam, inclusivamente, contribuir para problemas na conciliação. Em muitos casos permitem a remediação dos *issues* durante o próprio rácio. São complementares a todos os controlos e validadores referidos anteriormente.

Destinam-se, pois, a ajudar o utilizador a identificar situações anómalas o mais rapidamente possível e assim poder atuar e remediar de forma preventiva. Podem ser executados mais do que uma vez em função das iterações e do tipo de problemas que subsistam.

Note-se que alguns destes controlos têm a natureza de alerta, não constituindo necessariamente uma incidência. Os controlos de variação são exemplos desta natureza.

Tenha-se igualmente em atenção que o simples facto de se introduzirem *inputs* manuais no Front é suscetível de criar incidências e incoerências, daí que, sem prejuízo de todos os controlos preventivos do Front do Data Lake, do motor 'RWAs' e dos semáforos e validadores nos geradores automáticos de *inputs* comentados no capítulo 2.3.1.4.1.3 *Introdução dos*

contratos ou saldos em falta pelo Front do Data Lake, estes controlos tenham uma importância acrescida.

Estes controlos não devem ser executados enquanto as tabelas origem estiverem a ser atualizadas automaticamente ou manualmente pelos utilizadores, ou enquanto os motores 'RWAs', 'Reporte Local' ou o motor 'Universo' da Contabilidade estiverem a ser executados - dado que haverá tabelas em alteração, distorcendo os resultados. Para executar os controlos, o utilizador deverá atualizar a data na pestana 'Global'

Data atual 31-jul-21 

Selecionando, depois, a pestana 'Capital', e, finalmente, carregando no botão 'Atualizar'. Este processo poderá tardar algum tempo - sendo que todas as linhas dos queries de controlos atualizados com sucesso ficarão assinalados com o símbolo , e as que não conseguiram ser executadas com êxito, não estarão assinaladas.

Sempre que o processo de execução de controlos de uma pestana se conclui, é apresentada uma caixa resumo que informa o tempo da execução bem como se todos os queries foram atualizados com sucesso. Nesse caso, o utilizador deverá re-executar manualmente esses queries específicos, não tendo que re-executar tudo outra vez nessa pestana.

No caso do controlo indicar uma incidência ou alerta, aparecerá um semáforo a vermelho, para que o utilizador despiste o tema.

Tipicamente, o utilizador terá à sua disposição uma query na coluna 'Query de identificação HUE' que poderá utilizar no HUE para identificar as situações que geram a incidência ou o alerta.

2.3.1.4.1.3. Introdução dos contratos ou saldos em falta pelo Front do Data Lake

Tendo identificado cada um dos *gaps - de contratos ou de saldos* -, a Área de Capital passa então a introduzir os registos requeridos pelo Front para completar o perímetro. Para o efeito, cumprem o que se explica no capítulo 2.2.4.1.10.3 *Fonte de registos Front Data Lake - cd_capttools.ct606_rwa_nbdr*.

Para assegurar a carga no perímetro ST SGPS Consolidado, o campo 'perímetro' do ficheiro de upload no Front deverá ser sempre preenchido com o valor 'ST SGPS Cons'.

Todavia e na prática, a maioria dos *gaps* integra casuísticas recorrentes - aliás como comentado precisamente no capítulo 2.2.4.1.10.3 - pelo que a Área de Capital tem um gerador automático dos registos a introduzir em cada rácio no *input* do Front para cada uma dessas casuísticas. Neste contexto, destacam-se as seguintes:

- (i) posições de titularização com transferência de risco de entrada ou saída (pestana '*Input Titularizações*')⁸³,
- (ii) renda variável e participações a 250% (pestana '*Input RV.OIC.RE*'),
- (iii) risco de mercado, operacional e CVA (pestana '*Input RO.RM.CVA*'),
- (iv) elementos cobertos (pestana '*Input El. Cobertos*')⁸⁴,
- (v) registos não contratuais específicos deste perímetro (pestana '*Input ncon_nca*'), e
- (vi) exposições individuais por contraparte sem conta posicionada, DTAs/DTLs e outros casos especiais (pestana '*Input Especiais*').

Cada um destes geradores inclui tipicamente um conjunto de controlos/semáforos para detetar de imediato aquando da geração se há algum tipo de erro ou não, evitando uma deteção mais tardia e a necessidade de *re-input*.

Note-se que, por uma questão de organização, a Área de Capital produz um ficheiro de *input* independente para cada uma das casuísticas acima.

2.3.1.4.1.4. Execução do motor 'RWAs' e 'Reporte Local'

Assim que a Área de Capital tenha introduzido todos os *inputs* no Front - sejam os *inputs* provenientes dos geradores recorrentes ou *inputs* específicos do rácio em questão -, despoleta no Front a execução do motor 'RWAs' e logo depois a do motor 'Reporte Local'.

Assim que as execuções estejam concluídas, o utilizador repete o primeiro estágio e assim sucessivamente até assegurar conciliação e completude.

2.3.1.4.2. Análise de Saldos, EADs e RWAs por segmento, e variação mensal

Em paralelo ao processo para assegurar completude e conciliação, e como descrito para o BST Individual no capítulo 2.3.1.3.2 *Análise de Saldos, EADs e RWAs por segmento, e variação mensal*, a Área de Capital também assegura para o perímetro ST SGPS Consolidado a análise da distribuição dos saldos, EADs e RWAs por subtipo de risco (eg crédito IRB, crédito STD, risco contraparte IRB, ...), segmento corep, com e sem fator PME, etc.

Esta análise também inclui a variação mensal bem como a variação face ao final do ano imediato.

Finalmente, esta análise inclui de forma natural e imediata um conjunto de controlos/semáforos que se destinam a assegurar coerência interna bem como coerência

⁸³ À data atual, as titularizações aqui tratadas respeitam às várias tranches sintéticas das SYNTOTTA1 e SYNTOTTA2, bem como às tranches das titularizações Energyon (sistema elétrico nacional) e Hefesto.

⁸⁴ Esta casuística respeita a um *gap* de saldos e não de contratos.

transversal com o processo de conciliação anteriormente reportado, por forma a permitir detetar situações potencialmente incoerente.

A título de exemplo, a ilustração seguinte apresenta a análise do ST SGPS Consolidado ao nível do segmento Corep.

Ilustração 10 - Exemplo de Mapa de Análise a 30 Junho 2023 – Perímetro ST SGPS Consolidado

2.3.1.4.3. Contribuição das várias entidades para o perímetro ST SGPS Consolidado

Para referência, à data atual o perímetro Santander Totta SGPS SA Consolidado regulatório é composto por um conjunto relativamente reduzido de entidades, conforme detalhado no capítulo 2.2.3.9.2 *Empresas dos reportes regulatórios à data atual*, sendo que os elementos patrimoniais e extra-patrimoniais provêm na sua esmagadora maioria do Banco Santander Totta, SA (BST).

Em particular, o crédito está todo concentrado no BST, com a exceção do Totta Ireland que também apresenta crédito a empresas - tipicamente de dimensão média ou grande -, apesar do número de créditos ser extremamente limitado e reduzido. As restantes entidades do perímetro, por norma, não apresentam crédito.

Neste contexto e por regra, as exposições creditícias do BST e do Totta Ireland estão refletidas em sistemas aplicacionais e logo viajam de forma automática para os vários sistemas a jusante, incluindo a Contabilidade, a BDR e o Data Lake, não carecendo, pois, de serem tratadas via o Front do Data Lake. No caso particular no caso do Totta Ireland, as exposições patrimoniais de crédito estão a ser lançadas na aplicação-origem Sigom, que as processa automaticamente para os vários efeitos a jusante. Apesar das linhas extra-patrimoniais Totta Ireland não estarem carregadas no Sigom - que não suporta extra-patrimoniais -, estão a ser carregadas a nível granular na BDR em D+4 e completadas em D+6 pelo processo descrito no capítulo 2.3.1.2 *Motor de 'Carga BDR D+6' no Data Lake (etapa #14)* - pelo que o seu tratamento é igualmente granular e automático na BDR.

Com a exceção do crédito referido do Totta Ireland, de alguns registos muito pontuais nomeadamente de derivados nos patrimónios de titularização Hipototta 4, Hipototta 5 e Gamma, bem como de participações com tratamento específico, como aquela na Santander Totta Seguros, a generalidade das restantes exposições das outras entidades do perímetro são tratadas diretamente como exposições não contratuais (ENC).

Ora a BDR não está ainda capacitada para tratar exposições ENC dos perímetros locais, pelo que as mesmas são introduzidas por *input* no Front do Data Lake, conforme explicado no capítulo 2.2.4.1.10.3 *Fonte de registos Front Data Lake - cd_capttools.ct606_rwa_nbdr*, não provindo da BDR.

2.3.2. Capital Económico

3. Fundos Próprios

3.1. Introdução

O capítulo 3.2 *Modelo conceptual e funcional no Data Lake* descreve em detalhe o Motor ‘Fundos Próprios’, bem como as principais tabelas do modelo funcional e de dados que caracterizam este processo no Data Lake, incluindo, nomeadamente, o seu propósito, a sua lógica, forma de relação, periodicidade e aprovisionamento.

Este modelo está também construído de forma consistente com o modelo de dados e com o Modelo da Contabilidade no Data Lake, refletindo a sua forma de representação granular.


Para uma melhor perceção, este capítulo está organizado em três componentes principais, cada uma suportada por uma ou mais tabelas no Data Lake:

- O capítulo 3.2.1 *Motor ‘Fundos Próprios’* que descreve o motor único do modelo de Fundos Próprios de Capital no Data Lake.
- O capítulo 3.2.2 *Modelo Relacional dos Fundos Próprios* que detalha a relação entre as principais tabelas do modelo de Fundos Próprios de Capital.
- O capítulo 3.2.3 *Modelo de Fundos Próprios* que descreve em detalhe os dados e a tabela principal do modelo de Fundos Próprios, bem como a sua relação com as restantes – seja de parametrização ou de *input*.

A Área de Capital segue um conjunto bem definido de passos, interagindo com o Data Lake - e em articulação com a Contabilidade -, seja assegurando a adequada parametrização do motor, ou, seja depois, carregando informação no Front e executando iterativamente o motor no Front, até assegurar que todos os perímetros e entidades estão bem lançadas em termos de Fundos Próprios.

Para o efeito, a Área de Capital acede ao módulo ‘Capital’ no Front para parametrizar e executar o processo - conforme explicado nos capítulos 2 e 3 do Manual do Front do Data Lake. Para referência, o módulo ‘Capital’ - que permite parametrizar e executar o motor de Fundos Próprios - é o que aparece no Front conforme assinalado abaixo.

Figura 12 - Pestana do Front para gestão do motor único de Fundos Próprios de Capital



Finalmente, o capítulo 2.3 Fluxo de fecho mensal descreve em detalhe os vários passos do workflow de Capital Regulatório e Económico

3.2. Modelo conceptual e funcional no Data Lake

3.2.1. Motor ‘Fundos Próprios’

3.2.1.1. Função do Motor ‘Fundos Próprios’

O processo de Fundos Próprios no módulo de Capital no Data Lake só requiere atualmente um motor, cuja função é popular a única tabela de *output* da componente de Fundos Próprios do Modelo de Capital, ou seja, a tabela *cd_captools.ct025_fp_princip*.


O motor aprovisiona a tabela de *output* de forma automática a partir de (i) os dados do balancete, conforme a parametrização constante da tabela *cd_captools.ct806_fp_regras*, de (ii) as regras de agregação hierárquica também constantes da mesma tabela de parametrização, e ainda de (iii) os dados carregados manualmente pela Área de Capital por via do Front do Data Lake. Adicionalmente, o motor atualiza as tabelas de parametrização em função do que esteja carregado no Front.

Pelo que este módulo não aprovisiona nada a partir da BDR, que, como referido anteriormente, trata essencialmente a maioria dos ativos ponderados pelo risco de crédito e de contraparte (RWAs).

3.2.1.2. Execução do Motor ‘Fundos Próprios’

Este motor é despoletado no Front pela Área de Capital na pestana apresentada na figura abaixo.

Figura 13 – Pestana de Execução do Motor ‘Fundos Próprios’



Processo	Sub-Processo	Estado	Data de Início	Data de Fim	Utilizador
Fundos Próprios	ct806 - Regras de Fundos Próprios	✓	2023-06-29 14:05:50	2023-06-29 14:05:50	5611338
Fundos Próprios	Fundos Próprios Principal	✓	2023-06-29 14:09:01	2023-06-29 14:15:56	5611338
Fundos Próprios	RWA Principal	✓	2023-06-29 14:15:56	2023-06-29 14:15:56	5611338
Fundos Próprios	Perímetros RWA	✓	2023-06-29 14:15:56	2023-06-29 14:15:56	5611338

Conforme se pode constatar na Figura acima, o motor é muito simples e, contrariamente ao *Motor ‘RWAs’* e ao *Motor ‘Reporte Local’*, não inclui opções de execução, nomeadamente por perímetro ou calendário, uma vez que processa sempre o cálculo para todas as combinações possíveis. De facto, os processos tratados pelo motor são relativamente pouco exigentes e céleres, pelo que não justifica a necessidade de processar de forma segregada cada combinação.

3.2.1.3. Modelo de Dados do Motor ‘Fundos Próprios’

A tabela seguinte elenca todas as tabelas de *input*, *output* e parametrização associadas a este motor.

Tabela 21 - Tabelas de Fundos Próprios de Capital do DL

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁸⁵	Tabela afetada
ct025_fp_princip (tabela principal de fundos próprios)	- Tabela principal de <i>output</i> que apresenta, para cada perímetro, entidade e calendário, de forma detalhada todos os elementos granulares e hierárquicos dos fundos próprios de Capital e o respetivo saldo. - Permite - com o campo ‘exercício’ - introduzir não somente registos reais ou realizados, mas também valores orçamentais, de exercícios estratégicos ou outros. Estados possíveis: – ‘REAL’: valor real ou histórico. – ‘aaaaP’: valor de orçamento. – ‘aaaaPaa’: valor de plano estratégico.	Principal	Mensal (10 anos)	-
ct806_fp_regras (regras de fundos próprios)	Esta é uma tabela de parametrização que permite à Área de Capital reunir as regras que permitem ao Motor ‘Fundos Próprios’ preencher automaticamente um conjunto de elementos de fundos próprios da tabela principal de <i>output</i> , a partir de contas do balancete bem como de outros elementos de fundos próprios da tabela.	Parametrização	Mensal (10 anos)	ct025_fp_princip
ct607_fp_manual (input manual de fundos próprios)	Tabela que guarda os registos de elementos de fundos próprios carregados manualmente pela Área de Capital no Front do Data Lake. E que se refletem depois na tabela principal de <i>output</i> de fundos próprios.	Carga (Input manual)	Mensal (10 anos)	ct025_fp_princip


Note-se que todas as tabelas mensais descritas acima ficam sempre com a data de referência do último dia de calendário do mês, independentemente de ser ou não dia útil. Caso não seja dia útil, os dados relevantes são uma cópia dos dados do último dia útil.

⁸⁵ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

3.2.2. Modelo Relacional dos Fundos Próprios

De uma forma geral, as principais tabelas dos dois primeiros processos de Capital descritos anteriormente relacionam-se, simplificada, da forma ilustrada abaixo.

Figura 14 - Modelo de Dados Relacional de Capital no Data Lake – Fundos Próprios



Nota: apesar de não se apresentar a ligação do campo Data, este deve ser ligado entre as tabelas ou definido.

AU: gerado automaticamente; **UN:** gerado pelo módulo Universo; **RW:** gerado pelo módulo RWAs; **RL:** gerado pelo módulo Reporte Local; **FP:** gerado pelo módulo Fundos Próprios; **CO:** gerado pelo módulo Corep; **MA:** ficheiro carregado manualmente.

⁽¹⁾ biengar1; cod_spv; tipoajus; catprem_inicial; tip_mit (STD); e indhipga (STD).

3.2.3. Modelo de Fundos Próprios

3.2.3.1. Tabela principal de Fundos Próprios - *cd_capttools.ct025_fp_princip*

3.2.3.1.1. Visão geral

Esta tabela corresponde à tabela core dos Fundos Próprios no Modelo de Capital, incluindo todos os elementos granulares e hierárquicos caracterizadores dos fundos próprios, para todos os perímetros prudenciais, calendários e entidades.

Dado que inclui todas as combinações de perímetros, calendários e entidades, deve ser sempre filtrada nestas dimensões de acordo com a realidade que se pretende analisar, sob pena dos dados não fazerem sentido.

3.2.3.1.2. Granularidade e chave

Em consonância com o seu conceito, a chave desta tabela é constituída pelos elementos elencados seguidamente.

Tabela 22 - Campos chave da tabela principal de Fundos Próprios

Campos da tabela <i>ct025_fp_princip</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>id_fundos_prop</i>	- Este é o código que identifica e caracteriza de forma inequívoca o tipo de elemento de fundos próprios de Capital, conforme explicado em maior detalhe no capítulo 3.2.3.1.4 <i>Elementos dos fundos próprios</i>. - Pode ser um elemento granular (filho) ou um elemento hierárquico (pai).	String	Tabela: <i>cd_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁸⁶ Campo código: <i>cod_atributo_dim</i> Campo texto: <i>nome_atributo_dim</i>
<i>perimetro</i>	- Corresponde ao perímetro contabilístico considerado para efeitos prudenciais. - É equivalente ao campo ‘nome_perimetro’ em RWAs descrito no capítulo 2.2.3.3 <i>Perímetros e calendários de Capital</i> - <i>cd_capttools.ct020_rwa_per</i>. - À data de 30 de Junho de 2023, só são tratados e reportados fundos próprios prudências para os perímetros (i) BST Individual (‘Individual Local’ para a entidade 00100), e (ii) Santander Totta SGPS, SA a nível consolidado (ST SGPS Cons). Sem prejuízo, esta tabela pode processar e apresentar dados para outros perímetros – apesar de que são dados irrelevantes e não oficiais.	String	Consultar o capítulo 2.2.3.3 <i>Perímetros e calendários de Capital</i> - <i>cd_capttools.ct020_rwa_per</i>
<i>calendario</i>	- Este campo indica a fase do elemento de acordo com a CRR, ou seja, se em PHASE-IN ou em FULL. - É equivalente ao campo ‘calendario’ em RWAs descrito no capítulo 2.2.3.3 <i>Perímetros e calendários de Capital</i> - <i>cd_capttools.ct020_rwa_per</i>.	String	‘PHASE-IN’, ‘FULL’
<i>exercicio</i>	- Indica se o elemento corresponde a um valor histórico ‘REAL’, ou se corresponde a um valor de orçamento (‘aaaaP’) ou de plano estratégico (‘aaaaPaa’). - É equivalente ao campo ‘exercício’ em RWAs descrito no capítulo 2.2.4.1 <i>Tabela principal de RWAs regulatórios</i> – <i>cd_capttools.ct013_rwa_princ</i>.	String	‘REAL’, ‘aaaaP’, ‘aaaaPaa’ ⁸⁷
<i>entidade</i>	Representa o código da entidade no perímetro relevante. No perímetro do BST Individual, a entidade corresponde ao código 00100. No perímetro consolidado da Santander Totta SGPS, SA (ST	String	Tabela: <i>cd_capttools.perimetro</i> Campo código: <i>cod_soc_cpus</i> Campo texto: <i>descricao</i>

⁸⁶ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 22 (FUNDOS_PROPRIOS).

⁸⁷ Quando se tratar de valor de orçamento, deverá preencher-se, por exemplo, como ‘2024P’ ou ‘2025P’, ie indicando o ano a que respeita o registo orçamental seguido de um ‘P’. Quando se tratar de um valor de um Plano Estratégico, dever-se-á preencher, por exemplo, como ‘2024P25’, ie indicando o ano dentro do período do Plano Estratégico a que respeita o registo, seguido da identificação do Plano Estratégico, eg ‘P25’.

	SGPS Cons), os elementos constantes nesta tabela são tipicamente introduzidos de forma transversal e não por entidade, pelo que este campo não é preenchido. Para mais informações sobre este conceito, pode consultar-se o capítulo ‘Perímetros e Entidades’ do Modelo e <i>Workflow</i> da Contabilidade. ▪ É equivalente ao campo ‘entidade’ em RWAs descrito no capítulo 2.2.3.3 <i>Perímetros e calendários de Capital - cd_capttools.ct020_rwa_per</i> .		
<i>ref_date</i>	Data de referência da partição. Corresponde sempre ao último dia de calendário de cada mês.	aaaa-mm-dd	-

3.2.3.1.3. Outros campos da tabela

Para além dos campos que integram a chave da tabela, descrevem-se seguidamente os restantes campos da tabela principal de *output* de fundos próprios.

Tabela 23 – Outros campos da tabela principal de Fundos Próprios

Campos da tabela <i>ct025_fp_princip</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>saldo</i>	Corresponde ao valor ou saldo do elemento de fundo próprio relevante.	Decimal	-
<i>tipo_fp</i>	Campo que indica se o registo ou elemento foi aprovisionado automática ou manualmente. Será: ▪ ‘A’ caso provenha automaticamente do balancete, ou seja, calculada, de acordo com a respetiva regra definida na tabela de parametrização <i>cd_capttools.ct806_fp_regras</i> . ▪ ‘M’ caso provenha do <i>input</i> manual pela Área de Capital por via do Front do Data Lake.	String	‘A’, ‘M’
<i>descritivo</i>	▪ Corresponde ao campo de texto introduzido para os registos manuais pela Área de Capital via o Front do Data Lake. Permite adicionar quaisquer notas relevantes que se entenda pertinente para efeitos de traçabilidade. Note-se que os registos automáticos não têm este campo preenchido. ▪ Note-se que, sem prejuízo, é possível adicionalmente caracterizar o elemento em causa descodificando-o com base no respetivo <i>id_fundos_prop</i> .	String	-
<i>flag_ultimo</i>	Indica se o <i>id_fundos_prop</i> corresponde (1) ou não (0) a um elemento filho, ou seja, ao nível mais baixo, de acordo com a tabela de dimensão definida para esse campo. Este campo é calculado automaticamente pelo motor para todos os registos, a partir da hierarquia da dimensão.	Inteiro	0, 1

3.2.3.1.4. Elementos dos fundos próprios

Os elementos dos fundos próprios correspondem aos conceitos definidos e exigidos pela CRR para calcular o valor total de fundos próprios nos vários níveis relevantes, como seja o CET1, Tier 1 e Tier 2. Para referência, estes elementos incluem nomeadamente:

- Capital, incluindo:
 - Instrumentos de Capital, e os Instrumentos de Capital não elegíveis como CET1.
 - Ações próprias, financiadas ou não, diretas ou indiretas.
 - Prémios de emissão.
- Resultados retidos em reservas: reservas, benefício atribuído, dividendos.
- Reservas de reavaliação e Outras Reservas.
- Minoritários.
- Filtros Prudenciais e Deduções em CET1.
- AT1, incluindo:
 - Instrumentos AT1, como casa-matriz ou filiais, recompras e não elegíveis.
 - Deduções AT1.

- Grandfathering AT1 e Ajustes a instrumentos AT1.
- T2, incluindo:
 - Instrumentos e não elegíveis.
 - Excesso e deduções.
 - Grandfathering.
- Excesso de provisões IRB vs Perda Esperada:

A dimensão 22 da tabela *cd_captools.ct010_dim_valor* lista em detalhe toda a árvore destes elementos, sendo que a sua hierarquia pode ser consultada na tabela *cd_captools.ct011_dim_hier*. Para referência, apresenta-se abaixo um excerto da árvore, conforme consta da tabela *cd_captools.ct010_dim_valor*.

Ilustração 11 – Excerto da árvore de elementos dos Fundos Próprios

	cod_atributo_dim	nome_atributo_dim
1	1	Capital Desembolsado
2	1.1	Capital
3	1.1.1	Capital
4	1.1.1.1	Instrumentos de Capital Elegíveis como CET1
5	1.1.1.1.1	Total de Instrumentos de Capital
6	1.1.1.1.2	(-) Instrumentos de Capital Nao Elegíveis como CET1
7	1.2	(-) Acoes proprias financiadas (capital Nao computavel)
8	1.2.1	(-) Acoes proprias financiadas (capital Nao computavel)
9	1.2.1.1	(-) Acoes proprias financiadas (capital Nao computavel)
10	1.3	(-) Acoes proprias
11	1.3.1	(-) Acoes Proprias Directas
12	1.3.1.1	(-) Accoes da Sociedade Dominante

3.2.3.1.5. Periodicidade

Como para o resto do Modelo, esta é também uma tabela mensal, sendo atualizada pelo motor de ‘Fundos Próprios’.

Só se devem considerar como oficiais os resultados no Data Lake:

- para o perímetro ‘Individual Local’ e para a entidade 00100 (BST) a partir de 30 de Abril de 2020.
- para o perímetro ‘SGPS Consolidado’ bem como para as restantes entidades do ‘Individual Corporativo’ a partir de 30 de Junho de 2020.
- para o perímetro ‘ST SGPS Cons’ a partir de 31 de Julho de 2022, para todas as suas entidades. O perímetro ‘SGPS Consolidado’ deve igualmente considerar-se descomissionado a partir desta data.

3.2.3.1.6. Aprovisionamento


3.2.3.1.6.1. Enquadramento

Como referido anteriormente, esta tabela é aprovisionada pelo *Motor ‘Fundos Próprios’*, a partir de duas fontes de dados: (i) de forma automática a partir dos balancetes bem como de outros elementos filhos da própria tabela, e (ii) o *input* manual introduzido pela Área de Capital por via do Front do Data Lake.

3.2.3.1.6.2. Automático com base nas regras da tabela *cd_captools.ct806_fp_regras*

O motor recorre à tabela *cd_captools.ct806_fp_regras* para preencher de forma automática os registos relevantes na tabela de *output cd_captools.ct025_fp_princip*.

A tabela de parametrização *cd_captools.ct806_fp_regras* é atualizada por via do Front do Data Lake, conforme na ilustração abaixo.



Ao que aparecerá a pestana adequada ao seu preenchimento.

Fundos Próprios 30/06/2023							
Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização							
ct806 - Regras de Fundos Próprios							
ID	Prioridade	Perimetro	Calendário	Entidade	Flag Balancete	Condição	Data de Ref. Inicia
9.18	1	ST SIGPS CONS	BOTH		1	[99291805]	2023-03-31
9.18	1	INDIVIDUAL LOCAL	BOTH	00100	1	[9291205]	2023-03-31
4.9	1	INDIVIDUAL LOCAL	BOTH	00100	1	[6581] + [6582] + [63102] + [68]	2023-06-30

A tabela seguinte descreve em detalhe a função dos vários campos da pestana no Front e os campos correspondentes na tabela destino *cd_captools.ct806_fp_regras*.

Tabela 24 – Campos de parametrização da tabela *cd_captools.ct806_fp_regras*

Campo no Front ‘ct806 – Regras de Fundos Próprios’	Campo correspondente na tabela <i>ct806_fp_regras</i>	Campo na tabela <i>ct025_fp_princip</i>	Descritivo
ID	<i>id_fundos_prop</i>	<i>id_fundos_prop</i>	- Corresponde ao código que identifica e caracteriza de forma inequívoca o tipo de elemento de fundos próprios de Capital, como já descrito no capítulo 3.2.3.1.4 <i>Elementos dos fundos próprios</i>. - Este campo popula o campo <i>id_fundos_prop</i> da tabela de <i>output cd_captools.ct025_fp_princip</i>.

<i>Prioridade</i>	<i>prioridade</i>	-	- Este número inteiro instrui o motor de qual a ordem de prioridade com a qual deve aplicar e calcular cada linha parametrizada nesta tabela de parametrização. Quanto mais baixo o inteiro, maior a prioridade. - Note-se que este campo não é reproduzido na tabela de <i>output</i>.
<i>Perímetro</i>	<i>perimetro</i>	<i>perimetro</i>	Este campo popula o campo <i>perimetro</i> da tabela de <i>output</i> <i>cd_capttools.ct025_fp_princip</i>.
<i>Calendário</i>	<i>calendario</i>	<i>calendario</i>	- Este campo popula o campo <i>calendario</i> da tabela de <i>output</i> <i>cd_capttools.ct025_fp_princip</i>. - Note-se que - tal como acontece no caso da parametrização do <i>input</i> manual de RWAs descrito no capítulo 2.2.4.1.10.3 <i>Fonte de registos Front Data Lake</i> - <i>cd_capttools.ct606_rwa_nbdr</i> – este campo pode ser preenchido de três formas distintas: – PHASE-IN - o registo só se reflete na tabela de <i>output</i> no calendário PHASE-IN. – FULL - o registo só se reflete na tabela de <i>output</i> no calendário FULL. – BOTH - o registo reflete-se na tabela de <i>output</i> nos dois calendários, ie no PHASE-IN e no FULL, ou seja cria automaticamente duas linhas na tabela de <i>output</i> - cada uma com o seu calendário - e não somente uma. Esta facilidade permite evitar ter de se introduzir dois registos de parametrização.
<i>Entidade</i>	<i>entidade</i>	<i>entidade</i>	Este campo popula o campo <i>entidade</i> da tabela de <i>output</i> <i>cd_capttools.ct025_fp_princip</i>.
<i>Flag Balancete</i>	<i>flag_balancete</i>	-	Este campo instrui o motor como deve interpretar os valores informados no campo <i>Condição</i>: - Quando o campo está preenchido com ‘1’, o motor deve interpretar os códigos constantes do campo <i>Condição</i> como contas do balancete com respeito ao <i>Perímetro</i> informado no respetivo campo, e que são esses valores que o motor deve capturar a partir da tabela de balancetes <i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i>. - Quando o campo está preenchido com ‘0’ ou a vazio, o motor deve interpretar os códigos constantes do campo <i>Condição</i> como códigos ID de elementos dos fundos próprios, ou seja como <i>id_fundos_prop</i> da própria tabela. - Note-se que este campo não é reproduzido na tabela de <i>output</i>.
<i>Condição</i>	<i>condicao</i>	<i>saldo</i>	Este campo instrui o motor de como calcular o valor do campo <i>saldo</i> na tabela de <i>output</i>. - No caso do campo <i>flag_balancete</i> ser igual a ‘1’, captura o valor das contas relevantes do balancete do <i>perímetro</i> parametrizado e efetua a operação aritmética definida na <i>Condição</i>. Por exemplo: $\begin{array}{l} [970002] + [971002] + \\ [970102] + [971102] \end{array} \text{ ou } - [63012] - [63112]$ - No caso do campo <i>flag_balancete</i> ser igual a ‘0’ ou a vazio, captura o valor dos elementos ID definidos na <i>Condição</i> e aplica as regras aritméticas definidas. Por exemplo: $\begin{array}{l} - \text{MAX}([14.2.4.3] + [14.2.1]; \\ 0) \end{array} \text{ ou } \begin{array}{l} [22.2.1] / ([22.2.1] + \\ [22.2.4.2]) * [22.2.4.1] \end{array}$

Note-se que os registos carregados na tabela *output* por via desta parametrização, ficam com o campo *tipo_fp* marcado com ‘A’ (ou seja, Automático).

Uma vez que não é um campo existente nesta parametrização, o campo *descritivo* fica sempre a vazio na tabela principal de *output*. Sem prejuízo, e como referido anteriormente, poder-se-á sempre obter a decodificação do código dos elementos dos fundos próprios.

Finalmente, o campo *flag_ultimo* é calculado e preenchido na tabela principal de *output* pelo próprio motor em função da hierarquia da dimensão, não carecendo integrar a parametrização.

3.2.3.1.6.3. Fonte de registos Front Data Lake - *cd_capttools.ct607_fp_manual*

A segunda fonte de aprovisionamento da tabela principal de Fundos Próprios é pelo Front do Data Lake. Neste caso, o utilizador deverá produzir externamente um ficheiro num formato

muito específico com cada um dos registos de input e carregá-los no Data Lake na tabela *cd_capttools.ct607_fp_manual*.

Campos do ficheiro de input

O ficheiro a carregar no Front do Data Lake requiere os #7 campos elencados na tabela abaixo, necessariamente pela ordem indicada e incluindo sempre uma primeira linha com aquela legenda exata. Para mais detalhes na função de cada campo, pode-se consultar o capítulo anterior.

Tabela 25 – Campos de input manual dos elementos de FP pelo Front do Data Lake

Campo no ficheiro de carga 'ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios'	Campo correspondente na tabela <i>ct607_fp_manual</i>	Campo na tabela <i>ct025_fp_princip</i>
ID_FUNDOS_PROP	<i>id_fundos_prop</i>	<i>id_fundos_prop</i>
PERIMETRO	<i>perimetro</i>	<i>perimetro</i>
CALENDARIO	<i>calendario</i>	<i>calendario</i>
EXERCICIO	<i>exercicio</i>	<i>exercicio</i>
ENTIDADE	<i>entidade</i>	<i>entidade</i>
SALDO	<i>saldo</i>	<i>saldo</i>
DESCRITIVO	<i>descritivo</i>	<i>descritivo</i>


Note-se que os registos carregados na tabela *output* por via do Front do Data Lake, ficam com o campo *tipo_fp* marcado com ‘M’ (ou seja, Manual).

Ao contrário da parametrização descrita no capítulo anterior, o campo *descritivo* fica, neste caso, preenchido na tabela principal de *output* de acordo com o que a Área de Capital tenha preenchido neste ficheiro de carga manual. Sem prejuízo, e como referido anteriormente, poder-se-á adicionalmente obter a descodificação do código dos elementos dos fundos próprios.

Finalmente, o campo *flag_ultimo* é calculado e preenchido na tabela principal de *output* pelo próprio motor em função da hierarquia da dimensão, não carecendo integrar o ficheiro de carga manual no Front do Data Lake.


Carga no Data Lake

Para o efeito é necessário carregar um ficheiro de excel na pestana de carga de ficheiros do Data Lake, selecionando ‘CAPITAL’ no menú ‘Tipologia’ e a opção ‘ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios’ no menú ‘Ficheiro’.



Tenha-se em atenção que, tratando-se aqui de um ficheiro de carga e não de parametrização no *Front*, assim que o ficheiro seja carregado na pestana acima, fica de imediato disponível na tabela *cd_capttools.ct607_fp_manual*, não sendo, pois, necessário executar o Motor ‘Fundos Próprios’. Todavia, o seu conteúdo só se refletirá na tabela principal de *output* *cd_capttools.ct025_fp_princip* depois do motor ser executado.


O Front efetua na carga uma série de controlos de validação, nomeadamente controlos de formatação bem como de que o ficheiro contém todos os campos definidos na *Tabela 25 – Campos de input manual dos elementos de FP pelo Front do Data Lake*. Caso falhe algum desses controlos, o ficheiro é rejeitado na sua íntegra. O sucesso da carga pode ser aferido na pestana de logs:



Ficheiro	Nome	Estado	Info	Data Carregamento	Timestamp Operação	Utilizador
ct006 - Posições não BDR	Input Orçamento RWIWA - I_SOPS 2021_11_30.xlsx	Processado		2021-12-21 13:52:54	2021-12-21 13:53:33	S811338
ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios	DL_CT607_orcam_2021.11.xlsx	Processado		2021-12-21 13:51:13	2021-12-21 13:51:51	S811338
ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios	DL_CT607_manuais_2021.Nov_v1.xlsx	Processado		2021-12-21 10:06:47	2021-12-21 12:47:46	S811338
ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios	DL_CT607_manuais_2021.Out_v1.xlsx	Excluído		2021-12-16 11:28:45	2021-12-21 09:59:13	S811338

Por outro lado, os ficheiros de carga são aqui cumulativos, pelo que todos os ficheiros que se carregarem acumularão naquela tabela, não esmagando ou substituindo ficheiros anteriores.

O utilizador poderá, todavia, e se assim o entender, escolher e eliminar ficheiros previamente carregados, selecionando na pestana ‘Exclusão’ (i) a opção CAPITAL no menu ‘Tipologia’ e (ii) depois a opção ‘ct607 - Saldos Manuais Fundos Próprios’ no menu ‘Ficheiro’. Poderá nessa altura visualizar as várias versões de ficheiros disponíveis para eliminação se tal for necessário:



Nome original	Nome Datalake	Data de carregamento	Timestamp operação	Utilizador	Excluir
DL_CT607_orcam_2023.06.xlsx	2_R_20230712162514.xlsx	2023-07-12 16:25:14	2023-07-12 16:26:32	S811338	☐
DL_CT607_manuais_2023.Jun_v7.xlsx	2_R_20230629135550.xlsx	2023-06-29 13:55:50	2023-06-29 13:56:28	S811338	☐

Não havendo falhas na carga, os dados do ficheiro refletir-se-ão integralmente na tabela *cd_capttools.ct607_fp_manual*, com todos os campos e registos introduzidos pelo utilizador, não descartando nenhum. O utilizador deverá, pois, executar o motor após confirmar o sucesso da carga. Sem prejuízo, até que o utilizador execute o Motor ‘Fundos Próprios’, estes registos não se refletirão na tabela principal de *output* de fundos próprios.

3.3. Fluxo de fecho mensal de Fundos Próprios

###

4. Rácios