
Memoria Virtual (parte 2) Algoritmos de substituicao (cont)





Algoritmo Optimal

- Trocar as paginas que nao serao usadas por maiores periodos de tempo
- Exemplo com 4 quadros


1	4	
2		6 page faults
3		
4	5	

- Como sabemos isso ?
- OBS: esse algoritmo e usado para comparacao com outros
- esse eh o otimo (teorico)





Optimal Page Replacement





Algoritmo Least Recently Used (LRU)

String de referencia: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

1,	2, 3,	<u>4, 1</u>	<u>, 2, </u>	1 -	5 ,1	l , 2 ,	3,	•	4,	ı	5
1	1	1	1		1		1		1		5
	2	2	2		2		2		2		2
		3	3		5		5		4		4
			4		4		3		3		3

- Implementacao com contador
 - para cada pagina: manter um campo contador (ex: na tab. de paginas)
 - a cada referencia nessa pagina: copiar o contador de clocks nesse campo (pode ser campo na TLB)
 - quando uma pagina precisa ser substituida:
 - substituir a que tem menor valor








Exemplo de substituicao LRU

reference string









page frames





Algoritmo LRU (Cont.)


- Implementacao com pilha manter pilha de numeros de paginas em lista duplamente encadeada:
 - Pagina referenciada:
 - move para o topo
 - requer mudanca em 6 pointers (?menos?)
 - Sem necessidade de pesquisa ==> O(1)





Uso de Pilha para manter as referencias mais recentes

reference string



0 7 4

stack before a stack after b

4





Alocacao Global vs. Local

- Substituicao (alocacao) Global: alocar (substituir) quadros retirando de qualquer processo
- Substituicao (alocaco) Local: substituir somente quadros do mesmo processo gerador da falta (page fault)






Thrashing

- Se processo nao tem bastante paginas ==> aumenta taxa de page faults. Isso leva a:
 - baixa utilizacao de CPU
 - SO pensa que pode aumentar o grau de multipprogramacao
 - mais processos sao admitidos
 - problema piora
- Thrashing = sistema ocupa grande parte do tempo fazendo swap de paginas



Thrashing (Cont.) OBS: esse grafico mostra (apenas) que trashing eh mais provavel quando grau de multiprogramacao fica muito alto







Um **modelo** para entender o trashing:

modelo de conjuntos de trabalho (working sets)




Paginacao por Demanda e Thrashing

- Porque a paginacao por demanda apresenta bons resultados ?
 - Principio de Localidade de referencias a memoria (ver grafico na proxima pagina)

- Porque o trashing ocorre ?
- resumidamente:
 - Processo(s) migra(m) sua(s) localidade(s) de referencia
 - ==> alguma paginacao ocorre se:


 Σ tamanho da(s) localidade(s) > memoria disponivel

•===> MUITA paginacao ocorre se:





Localidades em um Padrao de referencias a Memoria





Modelo de Working-Sets (conjuntos de trabalho)

- Um modelo para entender o fenomeno de trashing:
- $\Delta \equiv$ working-set window \equiv um numero fixo de referencias a paginas (referencias contiguas no tempo, inclusive repetidas)

 Exemplo: 10,000 acessos (memoria de instrucoes e de dados)
- WSS_i (working set size of Process P_i) = quantidade de paginas diferentes acessadas em Δ mais recente (varia com o tempo)
 - Se ∆ muito pequeno: nao agrega toda a localidade
 - Se ∆ muito grande: pega varias localidades
 - Se $\Delta = \infty \Rightarrow$ agrega a localidade de uma execucao do processo (obs: isso en diferente de todas as localidades possiveis ao programa)
- $D = \Sigma WSS_i \equiv \text{demanda total de quadros em um } \Delta$
- Seja m = numero de quadros disponiveis
- Se $D > m \Rightarrow$ Thrashing
- I Ima politica possivel: Se D > m · 9.14







Working-set model

page reference table

434344413234443444...



$$WS(t_1) = \{1,2,5,6,7\}$$



$$WS(t_2) = \{3,4\}$$





Nesse modelo: como manter informacoes sobre o(s) Working Set(s) ?

- Manter tamanhos exatos de conjuntos de trabalhos en muito caro
- Fazer aproximações usando temporizador de intervalo de tempo (timer) mais bit de referencia (por pagina, em cada entrada da tabela, ou na TLB)
- **Exemplo**: $\Delta = 10,000$
 - Timer interrompe a cada 5000 unidades de tempo
 - manter (em memoria separada) 2 bits para cada pagina do processo
 - •isso simula um contador
 - quando temporizador dispara:
 - •copiar valores par o contador correspondente e zerar bits de referencias (de todos as paginas do processo)
 - Se algum bit de referencia bits era = $1 \Rightarrow$ page esta no conjunto de trabalho
- Porque isso nao determina exatamente o conjunto de trabalho ?
- Melhoramento: usar = 10 bits/contador e interromper a cada 1000 unidades de tempo
 9.16


Esquema para prevenir de trashing por controle/monitoramento da frequencia Page-Faults

- Metodo de conjunto de trabalho + swap de processos nao eh muito efetivo
- Descrevemos aqui o esquema para prevenir trashing que eh mais efetivo:
 - monitorar a frequencia de page faults por processo
 - •controlar alocacao de quadros aos processos que estao com frequencia alta (acima de limiar) ou baixa (abaixo de limiar)
 - •Set freq. Pfs muito baixa: processo pode perder quadros
 - •Se freq. Pfs muito alta: processo deve ganhar quadros












Mudancas de Working Set(s), frequencia de Page Faults e Trashing



- •Muita mudanca de WS
- Muita demanda por memoria
- Muita Paginacao







Outros aspectos em VM: Prepaginacao

Prepaginacao

- Para reduzir o grande numero de page faults no inicio da exec. de (novos) processos
- buscar antecipadamente (pre-paginar) algumas paginas que do processo, antes mesmo de serem referenciadas
- Mas SE:
 - paginas buscadas nao sao usadas ==> desperdicio de tempo de I/O e memoria.



Outros aspectos: – Tamanho da Pagina

- Para selecao do tamanho da pagina devemos considerar:
 - fragmentacao (interna)
 - tamanho das tabelas de paginas
 - overhead de I/O (por pagina)
 - localidade



Outros Aspectos – TLB Reach (alcance da TLB)

- Alcance da TLB Eh a quantidade de memoria que pode ser acessada via TLB (i.e. sem TLB miss)
- TLB Reach = (TLB Size) X (Page Size)
- Idealmente: Cada working set de um processo deve ser menor que o alcance da TLB
 - Senao, mais paginacao ocorre devido a acessos na tabela de paginas
- Aumento do tamanho da pagina
 - aumenta alcance da TLB (ver formula acima!)
 - mas aumenta o custo da fragmentacao
- Uma ideia:
 - Possibilitar multiplos tamanhos de paginas





Outros aspectos – Estrutura de programas

- Exemplo:
 - int data[128][128];
 - Cada linha eh armazenada em uma pagina
 - Programa 1

 $128 \times 128 = 16,384$ page faults

Programa 2

128 page faults




outros aspectos – fixar paginas para I/O

- I/O Interlock Algumas Paginas devem ser fixadas (presas, pinned) em memoria para trabalho com dispositivos de I/O
- So nao deve deixar sistema de paginacao (algoritmos de substituicao de paginas) utilizar tais paginas
- Considere o funcionamento de dispositivos de I/O, por exemplo com DMA
- Paginas que sao usadas para transferencias sao usadas pelo sistema de DMA de maneira assincrona





Paginas presas para I/O (pinned memory)





Fim Memoria Virtual

