# Сетевая файловая система NFS

### 1. Установка сервера и клиента

Сетевая файловая система (Network File System) позволяет монтировать файловые системы, физически расположенные на удаленных компьютерах локальной сети. При этом работа с файловой системой осуществляется совершенно прозрачно, то есть создается ощущение, что файловая система локальная, а не удаленная. Конечно, скорость доступа будет меньше — ведь данные нужно еще передать по сети, да и команда монтирования не совсем простая. Но все это нюансы.

Сетевая файловая система по принципу своей работы чем-то напоминает общие файлы и папки в Windows — там тоже можно предоставить свои ресурсы другим пользователям. Конечно, реализация другая, но общий принцип почти такой же. Не нужно путать NFS с Samba, которая используется для использования ресурсов сети Microsoft. Компьютеры, работающие под управлением Windows, не могут использовать NFS, равно как и с помощью NFS-клиента нельзя подключить общий ресурс Windows-станции. Поэтому первое, что нужно вам знать об NFS: эта служба может работать только между UNIX-компьютерами.

Архитектура NFS ничем не отличается от обычной архитектуры клиент-сервер. В сети есть один (или несколько) NFS-серверов, к которым подключаются NFS-клиенты с целью монтирования сетевых файловых систем (примонтировать можно не все файловые системы сервера, а лишь те, которые разрешил администратор). Если нужно, NFS-серверов может быть несколько.

Для установки сервера в Ubuntu/Debian нужно установить пакеты nfs-common и nfs-user-server. Для установки клиента хватит одного пакета nfs-common. В Mandriva/Fedora Core нужно установить пакет nfs-utils. Данный пакет содержит как NFS-сервер, так и NFS-клиент.

### 2. Настройка сервера

В файле /etc/exports прописываются экспортируемые файловые системы (которые могут монтировать удаленные пользователи). В листинге 1 приведен небольшой пример этого файла (по умолчанию файл пуст).

#### Листинг 1. Пример файла /etc/exports

/mnt/disk1 (ro, all\_squash)
/mnt/upload admin.firma.ru(rw)

#### Формат этого файла следующий:

```
файловая система [компьютер] (опции)
```

Первое поле файла — это экспортируемая файловая система. Она может экспортироваться на все компьютеры или же на один. Поле компьютер не обязательное, его нужно указывать, если нужно предоставить доступ только определенному компьютеру или же указать специальные параметры доступа для определенного компьютера. Например, одна и та же файловая система может быть доступна всем компьютерам сети для чтения, а одному компьютеру сети — и для записи. Третье поле (опции) позволяет задать параметры доступа к файловой системе.

Проанализируем листинг 1. Файловая система /mnt/disk1 доступна всем компьютерам только для чтения. Файловую систему /mnt/upload может использовать только пользователь гооt компьютера admin.firma.ru. Доступ полный (чтение/запись).

Опции, которые можно использовать в файле exports, приведены в табл. 1.

**Таблица 1.** Опции NFS

Опция	Описание
secure	Запросы на монтирование файловой системы могут поступать от портов с номерами меньше 1024. Такие порты может создавать только гооt, поэтому соединение считается безопасным (его не могут создать обычные пользователи). Используется по умолчанию
insecure	Запросы могут поступать с любых портов
ro	Монтирование экспортируемой файловой системы возможно в режиме "только чтение"
rw	К экспортируемой файловой системе разрешен полный доступ. Используйте с осторожностью!
noaccess	Запрещает доступ к файловой системе. Может использоваться для запрещения доступа конкретному компьютеру: /mnt/public comp.firma.ru (noaceess)
link_absolute	Не изменяет символические ссылки. Используется по умолчанию
link_relative	Преобразует абсолютные ссылки в относительные
all_squash	Идентификаторы групп и пользователей будут преобразованы в анонимные

no_all_squash	Противоположна предыдущей опции. Используется по умолчанию
root_squash	Используется для преобразования всех запросов от root в запросы от анонимного пользователя. Используется по умолчанию
no_root_squash	Paspeшaeт доступ к файловой системе от имени root. Противоположна onции root_squash

## 2. Монтирование удаленных файловых систем

Подмонтировать удаленную файловую систему можно с помощью все той же команды mount. Формат команды следующий:

mount -t nfs сервер: $\Phi$ С точка\_монтирования

#### Например,

mount -t nfs 192.168.1.1:/mnt/disk1 /mnt/remote

В нашем случае файловая система /mnt/disk1 экспортируется сервером 192.168.1.1. Она будет примонтирована к каталогу /mnt/remote. Параметр -t задает тип файловой системы — nfs.

Если нужно, чтобы данная файловая система монтировалась автоматически при загрузке системы, в файл /etc/fstab нужно добавить следующую запись:

192.168.1.1:/mnt/disk1 /mnt/remote nfs bg,hard,rw 0 0