C++

Introductions générale

Les bibliothéques de bases à inclure :

#include <iostream>
#include <string> Si on va travailler avec des chaines
Using namespace std;
System("PAUSE"); Remplacer getch en C

Notions d'entrée sortie :

Affichage
Cout<<"Message"<<endl;
Cout<<variable<<endl;
Lecture à partir du clavier
Cin>>variable1>>variable2;

Les chaines de caractéres :

1ére Méthode (Ancienne) :

Déclaration : char * ch = "bonjour";

Affichage: cout<<ch<<endl<<

Affichage de l'adresse : cout<<(void*)ch<<endl;

2éme Méthode (Nouvelle) :

Il faut importer la bib <string>

Déclaration : string ch ;

Les déclarations des variables ne doivent plus etre forcément au début du programme

Passage par référence :

- Trés similaire au passage par adresse
- Si on déclare une variable "int x" alors "int &ref = x" est la référence sur x
- La référence doit etre toujours efféctué sur une variable et non pas sur une constante
- Cette notion est principalement utilisé dans les fonctions qui agissent sur les variables :

Passage par adresse	Passage par réference	
Void permuter (int *x, int*y)	Void permuter (int &x, int &y)	
Int aux;	Int aux;	
Aux = *x;	Aux = x;	
x = y;	x = y;	
*y = aux;	y = aux;	

On peut attribuer des variables par défaut aux paramétres des fonctions (identique a Python)

Surdéfinition des fonctions :

S'il existe deux fonctions ayant le meme nom alors:

Conversions implicites:

```
char→ short → int → long float→ double
```

```
void fct (int);  // fct1
void fct (double);  //fct 2
char c; float y;
fct(c); // appelle fct1, après conversion de c en int
fct (y); // appelle fct2, après conversion de y en double
```

Opérateurs new et delete et notions de pointeurs:

- New:
 - On déclare un pointeur : int* pointer
 - On l'associe avec new : pointer = new int
 - Si on va pointer sur un tableau on utilise : pointer = new int[taille];
- Delete : Libérer l'espace mémoire prise par le pointeur :
 - Delete pointeur;
 - S'il s'agit d'un tableau, on utilise : delete []pointer
- Les variables déclarés avec new sont utilisés comme des pointeurs.

Déclaration des fonctions inline :

En C, les fonctions sont déclarés dans un fichier séparé .cpp avec leurs prototypes dans un fichier .h.

Notion d'espace de noms : namespace nom {} / using namespace nom;

Si on n'utilise pas *using namespace std*, on doit faire appel aux fonctions *cin* et *cout* de cette façon :

Std::cin / std::cout

L'opérateur :: s'appelle opérateur de résolution de portée

Programmation orientée objet (Partie 1)

Inroduction:

- Une structure est une classe don't aucun des données n'a été encapsulé.
- Si on souhaite ajouter une méthode a une structure, on ajoute le prototype dans la définition de la structure, et on définit la méthode sous cette façon :
 - NomStructure::nomMethode(int a,int b...){}
- En c++ on peut supprimer le mot struct pour déclarer une variable d'une structure:
 - Exple : struct point a; => point a;

Déclaration d'une classe :

- Class nomClasse {}
- Par défaut tous les attirubts et méthodes sont privés.
- Si un attribut est privé (encapsulé) on ne peut pas l'accéder directement (nomVar.nomAttribute)
- Pour déclarer un ensemble d'attributs publics on utlise *public*

:

Fonctions getters et setters :

 Si on déclare les attributs en privé, il nous faut des fonctions appelés getters et setters.

- Par convention les méhtodes sont déclarés sous cette forme
 :
 - (Type de l'attribut) getNomAttribute()
 - Void setNomAttriubte()

Création d'un objet :

- Par allocation :
 - o nomClass* variable = new nomClass()
- Par déclaration :
 - nomClass variable;

On peut affecter deux instances de la meme classe, de telle façon touts les attributs vont etre copiés de l'un à l'autre. Il faut faire attention lorsque l'un des attributs est un pointeur sur un tableau.

Dans ce cas Il faut faire une nouvelle allocation pour que les 2 instances ne pointent pas sur le meme tableau.

Constructeur et destructeur :

- Le constructeur est une méthode qui posséde le meme nom de la classe, et qui est appelé automatiquement à chaque instansciation
- Le destructeur est une méthode de la forme ~nomClasse

Attrbuts statiques:

• On utilise le mot static pour déclarer des attributs statiques.

- Ils sont partagés entre tous les objets de la classe et sont uniques.
 - Similaire aux attributs de classe étudiés avant.
- Ils peuvent etre appeles meme si aucun objet n'a été crée:
 - nomClasse::nomAttribut();
- Exple:
 - Olass nomClasse{
 - Static int nb_objets;
 - 0 }
 - L'ecriture static int nb_objets = 0 dans la classe est fausse.
 - Il faut impérativement les initialiser dans un fichier.cpp avec l'appel :

Int nomClasse::nb_objets = 0;

Protections des inclusions multiples :


#pragma once

Constructeur de recopie:

On utilise un constructeur de recopie lorsque on posséde des parties dynamiques au sein de la fonction, il est déclaré comme suit:

nomClasse::nomClasse(const nomClasse &instance)

courbe::courbe(const courbe &w)



Création d'un objet :

Par déclaration :

Appel du constructeur :

nomClasse obj(parametres constructeurs)

Constructeur de recopie:

nomClasse obj = Ancien obj (Déclaration + Initialisation)

Par allocation:

Appel du constructeur :

nomClasse * var = new nomClasse(parametres
constructeurs)


Constructeur de recopie :

nomClasse * var = new nomClasse(ancienObjet)

Tableau d'objets :

On utilise géneralement un vector :

v.push_back(val);	ajoute la valeur val à la fin du vecteur v.
v.size();	retourne le nombre d'éléments dans le vecteur v.
v[i]	l'élément d'indice i dans le vecteur v (1er élément
	d'indice 0).
v.erase(v.begin()+i);	supprime l'élément d'indice i
v.insert(v.begin()+i, val);	insère la valeur val à la position d'indice i
v.pop_back();	supprime le dernier élément
v.clear();	supprime tous les éléments du vecteur (vider le
	vecteur)



Héritage

Syntaxe:

Class classFille: public classeMere{}

Redéfinition VS Surdéfinition:

Sifnature d'une methode :

void afficher(string ="");

Redéfinition: Dans la classe dérivée on redefinit une fonction de la classe mere tout en gardant la meme signature Surdéfinition: On surcharge une méthode en changeant sa signature.

Controle d'accées :

Private -> Protected -> Public

		Statut des membres de la classe de base		
		public	protected	private
Mode de dérivation	Public	public	protected	Private
	Protected	protected	protected	private
	Private	private	private	private

Typage:

```
void main()
{
    point a(11,11);
    pointColore b(22,22,22);
    pointColoreMasse c(33,33,33,33);
    // conversion d'un type dérivé en un type de base
    a=b; //OK
    b=c; //OK

    // conversion d'un type de base en un type dérivé
    b=a; //ERREUR
    c=b; //ERREUR
    system("PAUSE");
}
```

 a=b; est légale. Elle entraîne une conversion de b dans le type point et l'affectation du résultat à a. → Cette conversion revient à ne conserver de b que ce qui est du type point, elle n'entraîne pas la création d'un nouvel objet.

Solution: Typage dynamique

C++ permet d'effectuer l'identification d'un objet au moment de l'exécution (et non pas à la compilation)

Cela nécessitera l'emploi de fonctions virtuelles.

Lorsqu'une fonction est redéfinie dans une classe dérivée, elle doit être virtuelle dans la classe de base.

Lorsqu'une classe comporte une fonction virtuelle, elle doit rendre son destructeur virtuel.

une **fonction virtuelle** est une fonction définie dans une classe et qui est destinée à être redéfinie dans les classes dérivées.

Polymorphisme:

Polymorphisme statique : surdéfinition Polymorphisme dynamique : redéfinition

Typeinfo:

#include <typeinfo>

```
#include<typeinfo>
void main()
{
    pointColoreMasse a;
    if(typeid(a) == typeid(pointColore))
        cout<<"\n c'est un pointColore "<<endl;
    else cout<<"\n ce n'est pas un pointColore "<<endl;
    system("PAUSE");
}</pre>
```

Comparaison des types de deux objets

Static cast:

static_cast <nomType>(expr)

Cet opérateur est utilisé pour effectuer des conversions qui sont résolues à la compilation.

Son utilisation:

- changement de type d'un pointeur d'une classe de base en un pointeur d'une classe dérivée(point* → pointColore*).
- Changement de type d'un objet d'un type de base en un type dérivé (point → pointColore)

Exple:

```
courbe::courbe(const courbe &w)
{
   point *q;
   for(int i=0; i<w.tab.size(); i++)
   {
      if (typeid(*w.tab[i])==typeid(point))
           q=new point(*w.tab[i]);

      else if(typeid(*w.tab[i])==typeid(pointColore))
           q=new pointColore( static_cast<const pointColore&>(*w.tab[i]));

      else if(typeid(*w.tab[i])==typeid(pointColoreMasse))
           q=new pointColoreMasse( static_cast<const pointColoreMasse&>(*w.tab[i]));

      tab.push_back(q);
   }
}
```

Recopie et héritage :

D'une manière générale:

```
// B est une sous classe de A
B (const B & w) : A (w)

// w de type B, est converti dans le type A pour être transmis au constructeur de recopie de A

{
    // recopie de la partie de w spécifique à B (non héritée de A)
}
```