
计算机系统结构第二次作业

李雨田 2010012193 计 14 March 17, 2014

2.11

不难构造如下 Huffman 树,



定义向左为 0, 向右为 1. 可以得到一个 Huffman 编码. 对于 3/3/3 扩展编码, 位数分别是 2, 4, 6 位. 对于 2/7 扩展编码, 位数分别是 2, 4 位. 按频率得到表1.

根据 $\sum p_i I_i$ 计算三者的平均码长.Huffman 编码的平均码长是 2.42, 3/3/3 扩展编码的平均码长是 2.52, 2/7 扩展编码的平均码长是 2.70.

Huffman Encoding 3/3/3 Encoding 2/7 Encoding Instruction ADD 00 00 CLA 01 01 01 SUB 0000 1000 10 1001 **JMP** 0010 1100 JOM 0011 1101 1010 STO00010 1110 1011 CIL000111 111100 1100 SHR 0001100 1111011101 STP0001101 1110 111110

Table 1: 编码

2.12

单地址指令为 10 位操作码和 6 位地址码, 两地址指令为 4 位操作码和 12 位操作码. 若两地址指令有 A 条, 在编码中占 $2^{12}A$ 条编码, 剩下 $2^{16}-2^{12}A$ 条编码. 一条单地址指令需要 2^6 条编码, 则单地址指令最多有

$$\frac{2^{16} - 2^{12}A}{2^6} = 2^{10} - 2^6A.$$

2.13

先从三地址指令开始编码, 地址码占 9 位, 留给操作码的只有 3 位. 操作码共有 4 条, 占了 2 位, 还留下 1 位用来扩展, 此时可分配的操作码至多只有 11 位, 共 2^{11} 条. 单地址指令地址码占 3 位, 留给操作码的只有 8 位. 单地址指令共有 $255=2^8-1$ 条, 留下 1 条用来扩展. 但此时操作码只有 3 位, 至多编码 8 条指令, 而零地址指令有 16 条, 所以不能用扩展编码为其操作码编码.

如果单地址指令为 254 条,则单地址指令编码后可剩下 2 条指令扩展, 共有 $2 \times 2^3 = 16$,足够为零地址指令编码.可以使用扩展编码为其操作码编码.