

自动控制原理

(第 27 讲)

§ 5. 线性系统的频域分析与校正

- § 5.1 频率特性的基本概念
- § 5.2 幅相频率特性(Nyquist图)
- § 5.3 对数频率特性(Bode图)
- § 5.4 频域稳定判据
- § 5.5 稳定裕度
- § 5. 6 利用开环频率特性分析系统的性能
- 85.7 闭环频率特性曲线的绘制
- § 5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
- § 5.9 频率法串联校正



课程回顾: 串联校正

§ 5.9.1 串联超前校正

实质: 利用超前网络相角超前特性提高系统的相角裕度

适用: $\omega_{c0} \leq \omega_c^*$, $\gamma_0 \leq \gamma^*$

 ϵ 保持低频段 满足稳态精度 ϵ_{ss}

效果: $\langle \alpha \rangle$ 改善中频段 $\alpha_c \cap \gamma \cap \gamma$ 动态性能提高

上抬高高频段 抗高频干扰能力降低

§ 5.9.2 串联迟后校正

实质: 利用迟后网络幅值衰减特性挖掘系统自身的相角储备

适用: $\omega_{c0} > \omega_c^*$, $\gamma_0 < \gamma^*$

 \bigcap 保持低频段 满足稳态精度 e_{ss}

效果: $\langle \alpha_c \downarrow, \gamma \uparrow \beta$ 损失快速性,改善均匀性

压低高频段 抗高频干扰能力提高



自动控制原理

(第27讲)

§ 5.9 频率法串联校正

- § 5. 9. 1 串联超前校正
- § 5. 9. 2 串联迟后校正
- § 5. 9. 3 串联迟后一超前校正
- § 5. 9. 4 串联PID校正



串联迟后-超前校正(1) § 5.9.3

§ 5. 9. 3 串联迟后-超前校正

(1) 迟后-超前网络特性

$$G_{c}(s) = \frac{(T_{a}s + 1)(T_{b}s + 1)}{T_{a}T_{b}s^{2} + (T_{a} + T_{b} + T_{ab})s + 1} \begin{cases} T_{a} = R_{1}C_{1} \\ T_{b} = R_{2}C_{2} \\ T_{ab} = R_{1}C_{2} \end{cases}$$


$$aT_{a} + \frac{T_{b}}{a} = T_{a} + T_{b} + T_{ab}$$

$$aT_{a} > T_{a} > T_{b} > \frac{T_{b}}{a}$$

$$C_{1}$$

$$G_c(s) = \frac{(T_a s + 1)}{(aT_a s + 1)} \cdot \frac{(T_b s + 1)}{(\frac{T_b}{a} s + 1)}$$

$$\begin{cases} T_a = R_1 C_1 \\ T_b = R_2 C_2 \\ T_{ab} = R_1 C_2 \end{cases}$$






§ 5.9.3 串联迟后 - 超前校正 (2)

(1) 迟后-超前网络特性

$$G_c(s) = \frac{(s + \frac{1}{T_a})}{(s + \frac{1}{aT_a})} \cdot \frac{(s + \frac{1}{T_b})}{(s + \frac{a}{T_b})}$$

迟后部分 超前部分 (a>1)



迟后-超前网络特点: 幅值衰减, 相角超前




串联迟后-超前校正(3) § 5.9.3

(2) 迟后-超前校正

实质 — 综合利用迟后网络幅值衰减、超前网络相角超前 的特性、改造开环频率特性、提高系统性能

迟后-超前校正步骤(设给定标 $e_{ss}^*, \omega_c^*, \gamma^*$)

- ① 曲 $e_{ss}^* \longrightarrow K$
- ② 由 $G_0(s) \longrightarrow L_0(\omega) \longrightarrow \omega_{c0} \longrightarrow \gamma_0$ 用 $\left\{ \begin{array}{l} \pmb{\text{ZERFOLE}} \end{array} \right\}$ 均无效时
- ③ 确定 $\varphi_m = \gamma^* \gamma_0(\omega_c^*) + 6^\circ$ $\begin{cases} a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 \sin \varphi_m}, & \sqrt{a} \end{cases}$
- ④ 作图设计 $A B C D E F \Rightarrow G_c(s)$ ⑤ $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$ 验算 $\begin{cases} \omega_c \\ \gamma \end{cases}$ 是否满足要求





§ 5.9.4

串联PID校正 (1)

§ 5.9.3 串联PID校正

(1) PID电路特性


$$I = \frac{U_r}{\frac{1}{R_1} + C_1 s} = \frac{U_c}{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}$$


$$G_{c}(s) = \frac{R_{c}^{c}C_{\overline{2}}}{U_{r}^{c}} \frac{\frac{1}{(R_{1}C_{1}S + C_{1}S + C_{1}S + 1)}(R_{2}C_{2}S + 1)}{R_{1}C_{1}S}$$

$$= R_{2}C_{1}S + (\frac{C_{1}}{C_{2}} + \frac{R_{1}}{R_{2}}) + \frac{1}{R_{1}C_{2}S}$$

$$G_c(s) = K_D s + K_P + K_I/s$$

$$G_c(s) = \frac{K_I(T_1s+1)(T_2s+1)}{s}$$







§ 5.9.4 频率法串联校正小结 (1)

频率法串联校正小结

(1) 串联校正方法的比较

校正方法 校正网络特点 应用场合 效果

幅值增加超前校正 相角超前

 $\begin{cases} \omega_{c0} < \omega_c^* & \qquad \begin{cases} \omega_c \uparrow, \ \gamma \uparrow \\ \gamma_0 < \gamma^* \end{cases}$ 高频段 \uparrow

② 迟后校正 幅值衰减 相角迟后

 $\begin{cases} \omega_{c0} > \omega_c^* & \qquad \begin{cases} \omega_c \downarrow, \ \gamma \uparrow \\ \gamma_0 < \gamma^* \end{cases}$ 高頻段 \downarrow

③ 迟后超前 幅值衰减 相角超前 迟后超前 均不奏效 ∫ω_c ~, γ↑ 高频段 ~



§ 5.9.4 频率法串联校正小结 (2)

频率法串联校正小结

(2) 频率法串联校正适用的范围 — 单位反馈的最小相角系统

$$L(\omega)$$
 最小相角系统 $G(s)$ 单位反馈系统 $\Phi(s)$

非单位反馈系统:

$$\begin{array}{c|c} r & e \\ \hline \\ H(s) \end{array} \end{array} \Longrightarrow \begin{array}{c|c} G(s) & c \\ \hline \\ H(s) \end{array} \Longrightarrow \begin{array}{c|c} G(s)H(s) & c \\ \hline \\ H(s) & c \\ \hline \end{array}$$

非最小相角系统: 需将 $L(\omega)$ 曲线和 $\phi(\omega)$ 曲线同时绘出, 在考虑稳定性的基础上进行校正




线性系统的频域分析与校正

第五章小结



自动控制原理课程的任务与体系结构



课程的体系结构