

aiiyouyo 设置 消息 提醒 退出

网站 新帖 搜索 帮助

快捷导航

请输入搜索内容

领取今日签到奖励

网站 【 软件安全 】 『编程语言区』

返回列表 2 3 1 / 3 页

[内核编程] 自己写的Xuetr工具驱动读写过滤驱动,并奉献上源码 [复制链接]

机智聪明的小迪 2018-8-15 08:18



先放代码:

[C] 纯文本查看 复制代码

```
001
     #include <ntddk.h>
002
003
004
005
         First Driver
006
     */
007
008
009
010
     //未文档化的函数->通过名字获取设备对象
011
012
013
     NTKERNELAPI
014
     NTSTATUS
015
     ObReferenceObjectByName(
016
         IN PUNICODE_STRING ObjectName,
017
         IN ULONG Attributes,
018
         IN PACCESS_STATE PassedAccessState OPTIONAL,
019
         IN ACCESS MASK DesiredAccess OPTIONAL,
020
         IN POBJECT TYPE ObjectType OPTIONAL,
021
         IN KPROCESSOR_MODE AccessMode,
022
         IN OUT PVOID ParseContext OPTIONAL,
023
         OUT PVOID *Object
024
     );
025
026
     extern POBJECT TYPE *IoDriverObjectType;
027
028
     PDRIVER OBJECT
                      g FilterDriverObject;
029
030
     //保存以前的驱动请求例程
031
     PDRIVER_DISPATCH g_OrigReadCompeleteRoutine;
032
033
     //驱动过滤例程
034
     NTSTATUS FilterReadCompeleteRoutine(__in struct _DEVICE_OBJECT *DeviceObject,__inout
035
     {
036
         KdPrint(("拦截到数据读取!"));
037
038
         return g_OrigReadCompeleteRoutine(DeviceObject, Irp);
039
040
```

```
041
     //卸载H00K函数
042
043
     NTSTATUS UnfilterDriverRoutinue()
044
     {
045
         //检测地址是否有效(可读可写)
046
047
         if (MmIsAddressValid(g FilterDriverObject))
048
049
             //写回原例程
050
             g_FilterDriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = g_OrigReadCompe
051
052
053
         return STATUS_SUCCESS;
054
055
056
057
058
     //驱动过滤函数->配合 ObReferenceObjectByname
059
     NTSTATUS FilterDriverQuery()
060
     {
061
         NTSTATUS Status ;
062
         UNICODE_STRING usObjectName;
063
064
         RtlInitUnicodeString(&usObjectName, L"\\Driver\\Xuetr");
065
066
         //取出驱动对象
067
         Status = ObReferenceObjectByName(
068
                 &usObjectName,
069
                 OBJ CASE INSENSITIVE,
070
                 NULL,
071
072
                 *IoDriverObjectType,
073
                 KernelMode,
074
                 NULL,
075
                 (PVOID*)&g_FilterDriverObject
076
             );
077
078
         if (!NT_SUCCESS(Status)) {
079
080
             //返回失败值
081
082
             KdPrint(("取出驱动对象失败!!!"));
083
084
             return Status;
085
         }
086
087
         //打印驱动指针对象地址
088
         KdPrint(("驱动指针地址: 0x%x", g FilterDriverObject));
089
090
091
         //保存原有驱动实例
092
         g_OrigReadCompeleteRoutine = g_FilterDriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_(
093
094
         //启动过滤
095
         g FilterDriverObject->MajorFunction[IRP MJ DEVICE CONTROL] = FilterReadCompelet€
096
097
         return STATUS SUCCESS;
098
099
100
101
102
103
104
105
     //卸载函数
106
107
     NTSTATUS Unload(IN PDRIVER OBJECT pDriverObject)
108
109
         //清理符号连接和设备对象,避免内存泄漏
110
```

```
111
         UNICODE STRING usSysname;
112
113
         RtlInitUnicodeString(&usSysname, L"\\??\\CEpassTP");
114
115
         if (pDriverObject->DeviceObject != NULL)
116
117
             IoDeleteSymbolicLink(&usSysname);
118
119
             IoDeleteDevice(pDriverObject->DeviceObject);
120
121
             KdPrint(("删除设备对象和符号连接完成!"));
122
123
         UnfilterDriverRoutinue();
124
125
         return STATUS_SUCCESS;
126
127
128
129
     //创建设备对象
130
     NTSTATUS CreatDevice(PDRIVER_OBJECT pDriverObject)
131
132
     {
         //记录返回值
133
134
         NTSTATUS Status;
135
         //定义设备对象
136
137
         PDEVICE_OBJECT pDevobj;
138
139
         //设备对象名字字符串
140
         UNICODE STRING usDevName;
141
142
         //设备符号连接字符串
143
         UNICODE STRING usSysName;
144
145
         //初始化设备名
146
         RtlInitUnicodeString(&usDevName, L"\\Device\\CEpassTP");
147
148
         //创建设备->赋值创建状态
149
         Status = IoCreateDevice(pDriverObject, \
150
             0, \
151
             &usDevName, \
152
             FILE DEVICE UNKNOWN, \
153
             FILE_DEVICE_SECURE_OPEN, \
154
             TRUE, \
155
             &pDevobj
156
         );
157
158
         //通过宏->判断创建状态
159
         if (!(NT SUCCESS(Status)))
160
161
         {
             return Status;
162
         }
163
164
         //或运算赋值
165
166
         pDevobj->Flags |= DO_BUFFERED_IO;
167
         //初始化符号连接名
168
169
         RtlInitUnicodeString(&usSysName, L"\\??\\CEpassTP");
170
171
         //创建符号连接
172
         Status = IoCreateSymbolicLink(&usSysName, &usDevName);
173
174
         if (!NT SUCCESS(Status))
175
176
             //不成功删除设备对象-返回错误值
177
             IoDeleteDevice(pDevobj);
178
179
             return Status;
```


```
7/8/2020
            自己写的Xuetr工具驱动读写过滤驱动,并奉献上源码 - 『编程语言区』 - 吾爱破解 - LCG - LSG |安卓破解|病毒分析|www.52pojie.cn
   180
   181
   182
   183
            return STATUS_SUCCESS;
   184
   185
        //PIRP 传送数据包
   186
   187
   188
        NTSTATUS CreateCompleteRoutine(PDEVICE_OBJECT pDeviceobj,PIRP pIrp)
   189
   190
            //注册标准参数实例例程, 避免蓝屏
   191
            NTSTATUS Status;
   192
   193
            Status = STATUS SUCCESS;
   194
   195
            KdPrint(("驱动例程创建完成!"));
   196
   197
            pIrp->IoStatus.Status = Status;//设置传送状态
   198
            pIrp->IoStatus.Information = 0;//操作字节数返回
   199
   200
            IoCompleteRequest(pIrp, IO_NO_INCREMENT);//终结IRP传递
   201
   202
            return Status;
   203
   204
   205
        NTSTATUS CloseCompleteRoutine(PDEVICE OBJECT pDeviceobj, PIRP pIrp)
   206
        {
   207
            //注册标准参数实例例程,避免蓝屏
   208
            NTSTATUS Status;
   209
   210
            Status = STATUS_SUCCESS;
   211
   212
            KdPrint(("驱动例程关闭成功!"));
   213
   214
   215
            pIrp->IoStatus.Status = Status;//设置传送状态
   216
            pIrp->IoStatus.Information = 0;//操作字节数返回
   217
   218
            IoCompleteRequest(pIrp, IO NO INCREMENT);//终结IRP传递
   219
   220
            return Status;
   221
   222
   223
        NTSTATUS ReadCompleteRoutine(PDEVICE OBJECT pDeviceobj, PIRP pIrp)
   224
   225
            //注册标准参数实例例程,避免蓝屏
   226
            NTSTATUS Status;
   227
   228
            Status = STATUS_SUCCESS;
   229
   230
            KdPrint(("例程内存读取!"));
   231
   232
            pIrp->IoStatus.Status = Status;//设置传送状态
   233
            pIrp->IoStatus.Information = 0;//操作字节数返回
   234
   235
            IoCompleteRequest(pIrp, IO_NO_INCREMENT);//终结IRP传递
   236
   237
   238
            return Status;
   239
   240
   241
        NTSTATUS WriteCompleteRoutine(PDEVICE OBJECT pDeviceobj, PIRP pIrp)
   242
        {
   243
            //注册标准参数实例例程,避免蓝屏
   244
            NTSTATUS Status;
   245
   246
            Status = STATUS SUCCESS;
   247
```

KdPrint(("例程写内存!"));


```
7/8/2020
            自己写的Xuetr工具驱动读写过滤驱动,并奉献上源码 - 『编程语言区』 - 吾爱破解 - LCG - LSG |安卓破解|病毒分析|www.52pojie.cn
   250
            pIrp->IoStatus.Status = Status;//设置传送状态
   251
            pIrp->IoStatus.Information = 0;//操作字节数返回
   252
   253
            IoCompleteRequest(pIrp, IO NO INCREMENT);//终结IRP传递
   254
   255
   256
            return Status:
   257
   258
   259
   260
        NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER OBJECT pDriverObject,IN PUNICODE STRING RegistryPa
   261
   262
            //KdBreakPoint();//断点
   263
   264
            NTSTATUS Status;
   265
   266
            Status = CreatDevice(pDriverObject);
   267
   268
            if (!NT_SUCCESS(Status))
   269
            {
   270
                KdPrint(("创建设备对象失败!"));
   271
            }
   272
            else
   273
   274
                KdPrint(("创建设备对象成功! \n"));
   275
                KdPrint(("注册表路径: %wZ ",RegistryPath));
   276
            }
   277
   278
            //注册请求例程->发送到IO管理器进行处理
   279
   280
            pDriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = CreateCompleteRoutine;
   281
            pDriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = CloseCompleteRoutine;
   282
   283
            pDriverObject->MajorFunction[IRP MJ READ] = ReadCompleteRoutine;
   284
            pDriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_WRITE] = WriteCompleteRoutine;
   285
   286
   287
   288
            pDriverObject->DriverUnload = Unload;
   289
   290
   291
            //开启驱动过滤
            FilterDriverQuery();
            return STATUS SUCCESS;
```

功能是过滤到Xuetr驱动的数据读取功能:


1. 首先我们看一下Xuetr的驱动



2. 然后我们加载自己的驱动,过滤消息



可以获取到指针了,然后我们刷新一下Xuetr工具驱动模块



成功了,看到没,检测到刷新工具的数据读取了!

我的开发平台是: VS2017 + WDK10 win7x86 x86驱动,如果代码不做任何修改,然后编译x64驱动,在64位系统直接执行也是没问题的

源码我做了很详细的注释,如果还有不懂的可以私信我哦,一起学习交流进步!祝愿我们早日过掉某P!过掉某E!

免费评分

	威望	吾爱币	热心值	理由	收起
纳新德白蛇		+ 1	+ 1	谢谢@Thanks!	
vihp		+ 1	+ 1	热心回复!	

7/8/2020	自己写的Xuetr工具驱动读写过滤	驱动,并奉献上源码 -	『编程语言区』	- 吾爱破解 - LCG - LSG 安卓破解 病毒分析 www.52pojie.cn
ban_op)	+ 1	+ 1	热心回复!
Monito	or 	+ 1	+ 1	支持开源,鼓励开源
₩ 快乐王	子	+ 1	+ 1	热心回复!
苏紫方	璇 + 1	+ 5	+ 1	感谢发布原创作品,吾爱破解论坛因你更精彩!
hunter	aa	+ 1	+ 1	用心讨论,共获提升!
www.52	2pojie.cn	+ 3	+ 1	谢谢@Thanks!
查看全部评分	ib			

本帖被以下淘专辑推荐:

· 学习及教程 | 主题: 1305, 订阅: 985

🌟 收藏 16 🥏 免费评分 🗧 淘帖 1

发帖前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案或者已经有人发布过相同内容了,请勿重复发帖。

回复



hui99995 2018-8-20 09:16

推荐

寒雪冰熊 发表于 2018-8-15 08:54 XP对于懂内核的人来说就是小菜一碟

您好有一个过tp的项目有意参加嘛?

【吾爱破解论坛总版规】 - [让你充分了解吾爱破解论坛行为规则]

回复 支持 免费评分 举报



寒雪冰熊 2018-8-20 10:23

推荐

吾爱破解论坛没有任何官方QQ群,禁止留联系方式,禁止任何商业交易。

hui99995 发表于 2018-8-20 09:16 您好 有一个过tp的项目有意参加嘛?

TP在WIN7X64以后必须得用VT突破了

回复 支持 免费评分 举报



eoven8 2018-8-15 08:25

《站点帮助文档》有什么问题来这里看看吧,这里有你想知道的内容!

看起来很不错呢

呼吁大家发布原创作品添加吾爱破解论坛标示!

如何升级?如何获得积分?积分对应解释说明!

破吾解爱

xuehaiyouya 2018-8-15 08:27

5#

路过看看学习学习

如何快速判断一个文件是否为病毒!

jht168888 2018-8-15 08:33 6#

这个真难

a449096866 2018-8-15 08:40 7[#]

路过进来看看

不苦小和尚 2018-8-15 08:51

看不懂先mark一下

寒雪冰熊 2018-8-15 08:54

eoven8 发表于 2018-8-15 08:25 看起来很不错呢

XP对于懂内核的人来说就是小菜一碟

LZ520 2018-8-15 09:16

过来学习学习

回复 支持 免费评分 举报



Isrteam70 2018-8-15 09:31

11#

过来学习学习



小小学生 2018-8-15 09:38

12[#]

/3页

好棒 谢谢 辛苦了 楼主啊

回复 支持 免费评分 举报

下-	一页	>>
1,	<u> </u>	"

高级模式	

验证问答 换一个

发表回复

警告:本版块禁止灌水或回复与主题无关内容,违者重罚! 回帖并转播 回 回帖后跳转到最后一页

免责声明:

吾爱破解所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。

Mail To:Service@52PoJie.Cn

2

1

返回列表

3 1

RSS订阅 | 小黑屋 | 联系我们 | **吾爱破解 - LCG - LSG** (京ICP备16042023号 | 京公网安备 11010502030087号)