PyTorch中交叉熵的计算-CrossEntropyLoss介绍

摘要

这一篇文章介绍关于PyTorch中CrossEntropy. 也就是交叉熵的计算. 因为CrossEntropy不单单是计算交叉熵, 而是还会包含Softmax在里面, 所以这里一步一步详细看一下里面的计算过程.

文章目录(Table of Contents)

 \blacksquare

- 1. 简介
- 2. CrossEntropyLoss的理解
 - 2.1. LogSoftmax的介绍
 - 2.2. NLLLoss的介绍
- 3. Pytorch使用LogSoftmax的原因
- 4. CrossEntropyLoss的介绍
 - 4.1. 交叉熵计算
 - 4.2. 关于PyTorch中的CrossEntropyLoss
 - 4.3. CrossEntropyLoss实验验证
 - 4.4. 一些可能出现的问题

简介

在这里我们想结合实际的例子,来计算一下CrossEntropyLoss是如何计算的.同时也可以再强化一下交叉熵的计算.

关于交叉熵的一些推导性的内容, 可以参考链接:

- 分类问题-Logistic Regression方法介绍
- 熵, 交叉熵, 和KL散度

关于详细的notebook,可以在GitHub进行查看, PyTorch交叉熵介绍(CrossEntropy介绍)

CrossEntropyLoss的理解

因为CrossEntropyLoss是由LogSoftmax和NLLLoss这两个类结合而来的,所以我们先来介绍一下这两个类的用法. 最后再看一下**CrossEntropyLos**的一个整体的计算流程.

LogSoftmax的介绍

关于LogSoftmax所作的操作,即先进行Softmax,再对Softmax的结果求对数.

$$ext{LogSoftmax}(x_i) = \log \left(rac{\exp(x_i)}{\sum_j \exp(x_j)}
ight)$$

我们下面看一个具体的例子, 我们的输入是(1,1,1,1), 那么LogSoftmax就是进行如下的操作.

$$Log(rac{e^1}{e^1+e^1+e^1+e^1}) = -1.3863$$

拆开来, 就是分为两步, 首先计算Softmax, 最后对结果求Log.

我们拆开来看就是首先计算Softmax

$$\frac{e^1}{e^1 + e^1 + e^1 + e^1} = 0.25$$

接着对上面的结果取对数

$$Log(0.25) = -1.3863$$

我们看一下使用PyTorch的计算结果,可以看到和上面我们自己计算是一样的.

- 1. II = nn.LogSoftmax()
- 2. input = torch.tensor([1.0,1.0,1.0,1.0])
- 3. output = II(input)
- 4. print(output)
- 5. >> tensor([-1.3863, -1.3863, -1.3863, -1.3863])

NLLLoss的介绍

在说明文档中, NLLLoss计算方式如下, 就是使用predict与label进行相乘.

$$\ell(x,y) = L = \{l_1,\ldots,l_N\}^{ op}, \quad l_n = -w_{y_n}x_{n,y_n},$$

我们还是看一个下面的例子.

- 1. loss = nn.NLLLoss()
- 2. input = torch.tensor([[0.2, 0.3, 0.5]])
- 3. target = torch.tensor([2]).long()
- 4. output = loss(input, target)
- 5. print(output)
- 5. >> tensor(-0.5000)

上面的例子中, target为2, 也就是表示one-hot表示为(0,0,1), 于是NLLLoss的计算如下所示.

$$-(0*0.2+0*0.3+1*0.5) = -0.5$$

Pytorch使用LogSoftmax的原因

那么,为什么在实际的使用过程中,会将使用LogSoftmax,而不是首先进行softmax,再进行crossEntropy的计算呢. 这是因为在计算softmax的时候, 见为要计算指数,所以很可能出现nan的情况. 又因为在分类问题里面,最后使用CrossEntropy的时候需要进行log运算,如果将Log运算和Softmax结合在一起可以避免这个问题.

下面是一个简单的化简步骤. 我们本来是要计算exp(o)的, 化简之后只需要计算o即可.

$$\begin{split} \log \left(\hat{y}_j \right) &= \log \left(\frac{\exp(o_j)}{\sum_k \exp(o_k)} \right) \\ &= \log \left(\exp(o_j) \right) - \log \left(\sum_k \exp(o_k) \right) \\ &= o_j - \log \left(\sum_k \exp(o_k) \right). \end{split}$$

CrossEntropyLoss的介绍

介绍完上面两个部分, 我们就可以介绍在PyTorch中的交叉熵了. 但是我们首先看一下交叉熵是如何进行计算的.

交叉熵计算

首先我们先不管Pytorch中是如何实现交叉熵的,我们先自己来看一下交叉熵是如何计算的. 交叉熵的计算公式如下所示:

$$Loss = -\sum_{i=1}^{N} \hat{y_i} * Log(y_i)$$

M serve

其中:

- ŷ_i是实际值
- y_i 是预测值

那么, 当现在的输出的概率是(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)的时候, target是(0, 0, 0, 1)的时候, 此时的交叉熵计算结果就是1.3863.

$$-1*Log(rac{1}{4})=1.3863$$

关于PyTorch中的CrossEntropyLoss

下面我们看一下PyTorch中CrossEntropy是如何计算的. 前面说了, CrossEntropy是LogSoftmax和NLLLoss的结合. (下面我直接截个图, 里面公式比较多, 一个一个讲比较麻烦, 原始的可以查看**GitHub链接**, PyTorch交叉熵介绍(CrossEntropy介绍))

比如此时output为 (a_1,a_2,a_3,a_4) ,最后的target是0,1,0,0

首先output经过LogSoftmax之后变为下面的式子.

$$(log(\frac{e^{a_1}}{\sum_{i=1}^4 a_i}), log(\frac{e^{a_2}}{\sum_{i=1}^4 a_i}), log(\frac{e^{a_3}}{\sum_{i=1}^4 a_i}), log(\frac{e^{a_4}}{\sum_{i=1}^4 a_i}))$$

接着计算NLLLoss

$$-1*log(rac{e^{a_2}}{\sum_{i=1}^4 a_i}) = -log(rac{e^{a_2}}{\sum_{i=1}^4 a_i})$$
文艺版学程

这个结果是和上面交叉熵的定义是一样的. 我们可以想象成在LogSoftmax中, **我们不仅将原来的output转换为了概率值, 还求了log**, 最后只需要和 target相乘即可.

需要注意的是, 这里NLLLoss虽说叫做(negative log likelihood loss), 但是他并没有在计算log, log的运算时放在了上面的LogSoftmax里面进行的.

下面有一个例子:

这里输出的-0.3就是-(0.4+0.4+0.1)/3=-0.3.

CrossEntropyLoss实验验证

接下来我们实际操作一下,来验证一下上面的结论. 我们只需要将CrossEntropyLoss的input设置为(1,1,1,1), 这样经过softmax之后的概率就(1/4,1/4,1/4), 所以这里计算得到的交叉熵应该是1.3863.

```
1. loss = nn.CrossEntropyLoss()
2. input = torch.tensor([[1, 1, 1.0, 1]])
3. target = torch.tensor([2]).long()
4. output = loss(input, target)
5. print(output)
6. >> tensor(1.3863)
```

同时, 我们还知道

- 当预测的概率为(1,0,0), 实际值(target)是(1,0,0)的时候, 交叉熵是接近0的.
- 当预测的概率为(0,0,1), 实际值(target)是(1,0,0)的时候, 交叉熵是接近正无穷的.

```
1. # 预测和实际很接近
2. loss = nn.CrossEntropyLoss()
3. input = torch.tensor([[0, 0, 100.0]])
4. target = torch.tensor([2]).long()
5. output = loss(input, target)
6. print(output)
7. >> tensor(0.)
```

当预测结果和实际相差较远的时候.

```
1. # 预测和实际差很远
2. loss = nn.CrossEntropyLoss()
3. input = torch.tensor([[100.0, 0, 0]])
4. target = torch.tensor([2]).long()
5. output = loss(input, target)
6. print(output)
7. >> tensor(100.)
```

一些可能出现的问题

注意在Pytorch中,CrossEntropyLoss是包含了softmax的内容的. **所以如果我们损失函数使用了CrossEntropyLoss,那么网络的最后一层就使用line** 就可以,output就是要分类的个数.

有的时候会出现如下的报错。

1. CrossEntropy in Pytorch getting Target 1 out of bounds

这是因为使用CrossEntropyLoss, 最后网络的输出的维度与分类个数是相同的. 例如2分类, 不能只输出一个0-1之间的值, 应该有两个数, 之后 CrossEntropyLoss会在里面计算softmax.

也就是下面的解释(下面是出现上面报错的原因):

nn.CrossEntropyLoss is used for a multi-class classification, while your model outputs the logits for a single class. (出现报错的原因, 在一个二分类的问题中) If you are dealing with a binary classification, you could use nn.BCEWithLogitsLoss, or output two logits and keep nn.CrossEntropyLoss . (中用CrossEntropyLoss的时候, 网络的output就是要有2, linear的output的维度是2)

参考资料, CrossEntropy in Pytorch getting Target 1 out of bounds