COMAL++

RESTAURANTE · VERSIÓN 0.4.0

Manual de usuario

Del ticket al llamado.
Todo lo necesario para operar.

GUÍA VISUAL · 12 PÁGINAS



ENCUENTRA LO QUE NECESITAS

Empezar
Equipo y primer llamado · 2-3

Operar
Turnos y ajustes · 4-6


Multimedia
Archivos y YouTube · 7-8

Resolver
Rutina y ayuda · 9-12

Versión local 0.4.0 · Octubre de 2026. Capturas reales con tickets de ejemplo.
Manual creado desde cero. El contenido y las rutas pueden variar en tu equipo.

Prepara el equipo y ubica los controles

Conecta PC, TV y bocinas. En Windows: Windows + P → Extender. Abre Comal++ desde Inicio.



1 Turnos / Multimedia

Cambia entre llamados y archivos para la TV.

2 Número del ticket

Captura el pedido y pulsa Enter.

3 En pantalla

Revisa los números, su audio y las acciones de cada fila.

4 Corregir captura

Revierte el último llamado.

5 Ajustes y Ayuda

Tamaño, volumen, tema y ayuda con F1.

Comprueba las dos vistas. Tú operas en la PC; el cliente ve la pantalla pública. Sin segunda pantalla, la vista pública se abre como otra ventana en la PC.

Llama un pedido en tres pasos

Anuncia solo cuando el pedido esté listo para entregar.



1 Escribe

Haz clic en **Número del ticket** y captura de **1 a 6 dígitos**. Revisa el número.

2 Anuncia

Presiona **Enter** o **Anunciar en la TV**. Solo se usan las dos últimas cifras.

3 Verifica

Comprueba el número en la TV y escucha la voz. En pantalla mostrará **Anunciado** al terminar.

213298 → 98	7 → 07	1200 → 00


Solo números. Letras o más de 6 dígitos se rechazan. Tickets distintos con la misma terminación anuncian el mismo número.

Repetir, corregir o quitar

Elige según lo que necesitas hacer con el turno.

Repetir

Pulsa la **bocina** de su fila y luego **Confirmar anuncio**.



También puedes teclear el mismo número + Enter. Si estaba abajo, vuelve arriba sin duplicarse.

Corregir


Pulsa **Corregir última captura** si acabas de llamar un número por error.



Revierte el último llamado **una sola vez** y sin anunciar. Después captura el número correcto.

Quitar

Pulsa la **papelera** del turno correcto y luego **Confirmar quitar**.



Lo elimina de la TV y descarta la corrección pendiente. Los demás conservan su orden.

Audio: Corregir deja terminar los anuncios encolados. Quitar descarta los que aún esperan de ese turno; el que ya empezó termina.

Confirmación: “No volver a mostrar durante esta sesión” se aplica a Anunciar y Quitar. Se restablece al abrir la app. **Ctrl + Z** solo edita lo escrito.

Qué muestra la TV y qué indica el audio

En la pantalla pública, el llamado más reciente queda arriba; los anteriores se muestran debajo.



6 turnos visibles

Al entrar un séptimo número distinto, sale el más antiguo.

5 minutos

Cada turno vence desde su último anuncio. Repetirlo renueva el tiempo.

ESTADO JUNTO AL NÚMERO EN EL OPERADOR


En espera	Aceptado; espera su reproducción.
Anunciando	El aviso y la voz están sonando.
Anunciado	La app terminó. Comprueba también las bocinas.
Falló el audio	Revisa sonido y Diagnósticos; después repite.
No anunciado	Fue descartado; revisa si aún debes llamarlo.

Cola de audio: admite 6 anuncios, incluido el activo. Desde 5 avisa; si está llena, espera y reintenta. La llamada rechazada no cambió la TV.

Volumen, tamaño y tema

Estos controles están en la barra superior del operador.





Voz y multimedia

1. Abre la **bocina** superior.
2. Ajusta los dos controles.
3. Pulsa **Aplicar** y prueba un turno.

Voz: 0% a 300%; cambia en el siguiente anuncio. Más de 100% puede distorsionar.

Multimedia: 0% a 100%. Baja automáticamente durante el llamado.

Tamaño

Lupa **+** para aumentar; lupa **-** para reducir.
Rango: **70% a 130%**.

Azul / Morado

Pulsa el interruptor para cambiar el tema.

Tamaño y tema cambian **en las dos pantallas**.

Comprueba desde donde espera el cliente. Revisa que los números se lean y que la voz se escuche. El volumen de Windows y de las bocinas también influye.

Agrega o quita videos e imágenes

En la barra lateral, entra a Multimedia. Los archivos locales funcionan sin internet.



1 Agrega

Pulsa **Agregar videos** o **Agregar imágenes**. Selecciona los archivos y confirma en Windows.

2 Comprueba

Espera el mensaje. Revisa la miniatura y el contador; después verifica la TV.

3 Quita si hace falta

Pulsa la **papelera** del archivo y confirma. Se elimina la copia de la carpeta de contenido de Comal++.

Videos

MP4 (H.264) o WebM.
Hasta 1080p y **2 GB**.


Imágenes

JPG, PNG o WebP; **25 MB**.
1920 × 1080 recomendado.

Si no se agrega: termina la descarga y revisa formato, tamaño y espacio. Si no se puede mostrar, quítalo y agrega una copia válida. Un nombre repetido crea una copia numerada.

Elige YouTube o contenido local

YouTube necesita internet. Los pedidos y sus voces locales pueden seguir funcionando sin conexión.



1 YouTube

Pega el enlace y pulsa **Reproducir YouTube**. Comprueba en la TV que el video haya comenzado.

2 Archivos locales

Pulsa **Usar contenido local** para dejar de usar el enlace configurado.

Si una fuente falla: YouTube → videos locales → imágenes → logotipos de bienvenida

Los videos locales rotan en orden aleatorio. Las imágenes aparecen cuando no hay videos reproducibles. **En Chrome o Edge, YouTube no está admitido:** usa archivos locales (página 12).

Abre, atiende y cierra con orden

Una revisión breve evita la mayoría de los problemas durante el servicio.

Al abrir

- [ ] Enciende PC, TV y bocinas; verifica Extender.
- [ ] Abre Comal++ y revisa ambas ventanas.
- [ ] Antes de atender, prueba un turno: debe verse y oírse.
- [ ] Quita el turno de prueba.

Al atender

- [ ] Llama solo pedidos listos.
- [ ] Comprueba número y estado del audio.
- [ ] Si hay anuncios pendientes, espera antes de repetir.
- [ ] Verifica el ticket completo al entregar.

Al cerrar

- [ ] Deja terminar los anuncios.
- [ ] Cierra la ventana del operador: esto cierra Comal++.
- [ ] Para respaldar, verifica primero que la aplicación terminó.
- [ ] Apaga el equipo según la rutina del local.

Al volver a abrir

Se recuperan los turnos guardados de la misma jornada que aún no vencen. Los audios antiguos no se reproducen automáticamente. Revisa cuáles debes repetir.

Al cambiar de jornada se limpia la lista. Esta lista no es un registro de ventas ni de entregas.

Qué revisar cuando algo falla


Corrige la causa y haz una prueba antes de continuar atendiendo.

La TV no muestra turnos	Comprueba energía, entrada HDMI y cable. En Windows usa Windows + P → Extender. Si la vista pública no vuelve, reinicia Comal++.
No se escucha la voz	Revisa salida y volumen de Windows, TV y bocinas. En Comal++, ajusta Voz de turnos y pulsa Aplicar. Si falla, abre Diagnósticos y repite tras corregirlo.
“Captura inválida”	Escribe solo de 1 a 6 dígitos. La captura rechazada no cambió la pantalla.
Cola de audio llena	Espera unos segundos y reintenta. El llamado rechazado no se aplicó.
Un número desapareció	Pudo cumplir 5 minutos o salir al entrar un séptimo turno. Si aún debe anunciarse, vuelve a llamarlo.
“No se guardaron los turnos”	La acción fallida no se aplicó ni se anunció. Revisa espacio y permisos de la carpeta de datos con el responsable; después reintenta.

Archivos multimedia: página 7. YouTube y respaldo local: página 8. Diagnósticos y datos: página 11.

Consulta el estado y conserva tus datos

F1 o Ayuda → baja al final → Ver estado y detalles técnicos.



Para pedir apoyo

Pulsa **Actualizar** y revisa:

- Aplicación: versión.
- Pantalla pública y Audio.
- Persistencia y último error.
- Carpeta de datos y espacio.

Guarda el mensaje, hora, ticket y una captura del panel. El estado también se renueva cada 10 segundos.

Respaldo: con Comal++ cerrado

1. Anota la **Carpeta de datos** que aparece en Diagnósticos.
2. Cierra la app y verifica que terminó en el Administrador de tareas.
3. Copia la carpeta completa a otra unidad: configuración, estado, contenido y registros.

Para restaurar: pide apoyo al responsable. Primero debe conservar los datos actuales; después verifica TV, voz y contenido.

Instalación y otras formas de acceso

Para la persona responsable del equipo. Realiza las actualizaciones fuera del servicio.

Instalar o actualizar

1. Cierra Comal++ y respalda los datos si ya lo usas.

2. Ejecuta **Comal++ Setup 0.4.0.exe** desde la fuente entregada por el responsable. Sigue el asistente.

3. Abre Comal++ desde **Inicio**. No se crea un acceso directo automático en el Escritorio.

4. Verifica versión 0.4.0, TV, audio, contenido y ajustes. Prueba **00, 40 y 99**.

Chrome o Edge en la misma PC

Mantén Comal++ abierto. Si necesitas usar las vistas en un navegador de esa computadora:

OPERADOR

http://127.0.0.1:4317/

PANTALLA PÚBLICA

http://127.0.0.1:4317/publica

No se accede desde teléfonos u otras PC. En navegador, usa contenido local; YouTube no está admitido.

A mano, durante el servicio

Enter	Anuncia el ticket	**F1**	Abre la ayuda	**Escape**	Cierra la ayuda