

Comal++ 0.4.0 - Consulta de caja

Antes de atender

Configura Windows con pantalla extendida y la salida de audio correcta. Abre Ayuda en el encabezado o con F1; al final abre Diagnósticos. Prueba un número acordado y escucha en las bocinas.

Llamar

En Turnos escribe de uno a seis dígitos y pulsa Enter. Solo cuentan los dos últimos: 213298 -> 98, 8 -> 08, 100 -> 00. Se guarda antes de anunciar. Un rechazo conserva el ticket para reintentar.

Lo que ve el cliente

Hasta seis números: actual y cinco anteriores. Otro número distinto desplaza al más antiguo. Cada número vence cinco minutos después de su última llamada. La lista no registra ventas ni entregas.

Repetir y corregir

Repite escribiendo el número o con Anunciar. Corregir última captura revierte una sola llamada sin voz. Quitar retira el número y descarta la corrección y sus anuncios pendientes. Anunciar/Quitar piden confirmación; se puede omitir por sesión.

Audio y avisos

Hay seis lugares de audio, incluido el activo; aviso desde cinco. Si está lleno, espera y vuelve a pulsar Enter: el turno no cambió. Despliega la franja para leer los avisos. En espera/Anunciando no significa terminado; Anunciado confirma software, no sonido físico. Falló el audio/No anunciado requiere revisión y posible repetición.

Controles

Voz y multimedia se aplican por separado; voz superior a 100% puede distorsionar y en 0% falla el anuncio. Tamaño: 70-130% en pasos de 10%. Tema Azul/Morado. Relojes con am/pm. F1 abre Ayuda y Escape la cierra. Escritorio y navegador guardan preferencias independientes.

Multimedia y fallos

Escritorio: YouTube disponible, luego videos, imágenes y bienvenida. Navegador: solo contenido local. MP4/WebM hasta 2 GB; JPG/JPEG/PNG/WebP hasta 25 MB; reserva de 512 MB al copiar si puede medirse. Si falla guardado, la llamada no se aplicó: revisa disco/permisos y reintenta. Si falta TV/sonido, revisa conexión, modo extendido, bocinas y acuse.

Cierre y recuperación

Cierra la app antes de respaldar/restaurar. Usa la ruta de Diagnósticos y pide apoyo al responsable. Al reiniciar solo vuelven números del día no vencidos, sin audio antiguo ni deshacer. Después de actualizar/restaurar, comprueba TV, voces y datos antes de atender.