

Причины создания

Необходимость портирования больших моделей на GPU:

- Очень много кода, требующего однообразных преобразований
- Множество версий одной и той же модели (портировать каждую отдельно?!)
- Многие разработчики моделей не готовы значительно менять код и поддерживать его (тем более менять язык или завязываться на пропитеарные расширения)


Задача

Портировать *параллельную* модель на GPU:


- С сохранением оригинального вида исходного кода
- Минимизировав количество ручной работы

Ключевое слово – "параллельную", т.е. не нужно ничего заново распараллеливать, достаточно использовать уже имеющиеся алгоритмы на GPU.

Общая схема генератора



Всего - 8 основных шагов



Пример ахру

Рассмотрим действие генератора на простом примере:

```
subroutine axpy(n, a, x, y)
implicit none
integer, intent(in) :: n
real, intent(in) :: a, x(n)
real, intent(inout) :: y(n)
integer :: i
do i = 1, n
  y(i) = y(i) + a * x(i)
enddo
print *, 'Value of i after cycle = ', i
end subroutine axpy
```



kgen-gforscale -Wk,--gforscale-scene-path=/opt/kgen/transforms/split/-Wk,--gforscale-mode=tree axpy.f90

```
subroutine axpy loop 1 gforscale(n, y, a, x)
implicit none
interface
subroutine axpy loop 1 gforscale blockidx x(index, start, end)
bind(C)
use iso c binding
integer(c int) :: index
integer(c int), value :: start, end
end subroutine
subroutine axpy loop 1 gforscale blockidx y(index, start, end)
bind(C)
use iso c binding
integer(c int) :: index
integer(c int), value :: start, end
end subroutine
end interface
integer :: i
integer, intent(in) :: n
real, intent(inout) :: y(n)
real, intent(in) :: a
real, intent(in) :: x(n)
#ifdef CUDA DEVICE FUNC
call axpy loop 1 gforscale blockidx x(i, 1, n)
#else
do i = 1. n
#endif
 y(i) = y(i) + a * x(i)
#ifndef CUDA DEVICE FUNC
enddo
#endif
end subroutine axpy loop 1 gforscale
```

```
subroutine axpy(n, a, x, y)
USE GEORSCALE
implicit none
integer, intent(in) :: n
real, intent(in) :: a, x(n)
real, intent(inout) :: y(n)
integer :: i
!$GFORSCALE SELECT axpy loop 1 gforscale
if (gforscale select(0, 1, 'axpy' // char(0))) then
!$GFORSCALE CALL axpy_loop_1_gforscale
#ifdef CUDA DEVICE FUNC
  call gforscale launch('axpy loop 1 gforscale ' // char(0), &
   1, n, 0, 0, 4, n, sizeof(n), y, sizeof(y), a, sizeof(a), x, sizeof(x))
i = n + 1
#else
  call axpy loop 1 gforscale(n, y, a, x)
#endif
!$GFORSCALE END CALL axpy loop 1 gforscale
!$GFORSCALE LOOP axpy_loop_1_gforscale
do i = 1. n
 y(i) = y(i) + a * x(i)
!$GFORSCALE END LOOP axpy loop 1 gforscale
endif
!$GFORSCALE END SELECT axpy loop 1 gforscale
print *. 'Value of i after cycle = '. i
end subroutine axpy
```



- dragonegg-gfortran -c axpy.axpy_loop_1_gforscale.F90
- -D__CUDA_DEVICE_FUNC__ -ffree-line-length-none
- -fplugin=/opt/llvm/dragonegg/lib64/dragonegg.so -O0 -S
- -fplugin-arg-dragonegg-emit-ir -o axpy.axpy_loop_1_gforscale.F90.bc

```
%10 = \text{mul } 164 \%7.4
: ModuleID = 'axpv.axpv loop 1 aforscale.F90'
                                                                                        %11 = load i32* %0, align 4
target datalayout = "e-p:64:64:64-i1:8:8-i8:8:8-i16:16:16-i32:32:32-
                                                                                        %12 = sext i32 %11 to i64
i64:64:64-f32:32:32-f64:64:64-v64:64-v128:128:128-a0:0:64-s0:64:64-
                                                                                        %13 = icmp sqe i64 %12.0
f80:128:128-f128:128:128-n8:16:32:64"
                                                                                        %14 = select i1 %13, i64 %12, i64 0
target triple = "x86 64-unknown-linux-gnu"
                                                                                        %15 = add nsw i64 %14, -1
                                                                                        %16 = mul i64 %14, 32
module asm "\09.ident\09\22GCC: (GNU) 4.5.4 20110527 (prerelease) LLVM:
                                                                                        %17 = mul i64 %14, 4
131968\22"
                                                                                        %18 = load i32* %0, align 4
                                                                                        call void (i32*, i32, i32, ...)* @axpy_loop_1_gforscale blockidx x(i32*
%"integer(kind=4)" = type i32
                                                                                      noalias %memtmp, i32 1, i32 %18) nounwind
%"real(kind=4)" = type float
                                                                                        %19 = load i32* %memtmp, align 4
                                                                                        %20 = sext i32 %19 to i64
define void @axpy loop 1 gforscale (i32* %n, [0 x float]* %y, float* %a, [0
                                                                                        %21 = add nsw i64 %20, -1
x floatl* %x) nounwind {
                                                                                        %22 = load i32* %memtmp, align 4
entry:
                                                                                        %23 = sext i32 %22 to i64
  %n addr = alloca i32*, align 8
                                                                                        %24 = add nsw i64 %23, -1
  %y addr = alloca [0 x float]*, align 8
                                                                                        %25 = bitcast [0 x float]* %1 to float*
  %a addr = alloca float*, align 8
                                                                                        %26 = getelementptr float* %25, i64 %24
  %x addr = alloca [0 x float]*, align 8
                                                                                        %27 = load float* %26. align 4
  %memtmp = alloca i32
                                                                                        %28 = load float* %2. align 4
  %"alloca point" = bitcast i32 0 to i32
                                                                                        %29 = load i32* %memtmp, align 4
  store i32* %n, i32** %n addr
                                                                                        %30 = sext i32 %29 to i64
  store [0 x float]* %v, [0 x float]** %v addr
                                                                                        %31 = add nsw i64 %30, -1
  store float* %a, float** %a addr
                                                                                        %32 = bitcast [0 x float]* %3 to float*
  store [0 x float]* %x, [0 x float]** %x addr
                                                                                        %33 = getelementptr float* %32, i64 %31
  %0 = load i32** %n addr, align 64
                                                                                        %34 = load float* %33. align 4
  %1 = load [0 \times float]** %y addr, align 64
                                                                                        %35 = fmul float %28, %34
  %2 = load float** %a addr, align 64
                                                                                        %36 = fadd float %27, %35
  %3 = load [0 \times float]** %x addr. align 64
                                                                                        %37 = bitcast [0 x float]* %1 to float*
  %"ssa point" = bitcast i32 0 to i32
                                                                                        %38 = getelementptr float* %37, i64 %21
  br label %"2"
                                                                                        store float %36, float* %38, align 4
                                                                                        br label %return
                                                  ; preds = %entry
  %4 = load i32* %0. align 4
                                                                                                                                        ; preds = %"2"
                                                                                      return:
  %5 = sext i32 %4 to i64
                                                                                        ret void
  %6 = icmp sae i64 %5.0
  %7 = select i1 %6, i64 %5, i64 0
  %8 = add nsw i64 \%7. -1
                                                                                      declare void @axpy loop 1 gforscale blockidx x(i32* noalias, i32, i32, ...)
  %9 = mul i64 %7, 32
```



/opt/llvm/bin/opt -std-compile-opts axpy.axpy_loop_1_gforscale.F90.bc -S -o axpy.axpy loop_1_gforscale.F90.bc.opt

```
; ModuleID = 'axpy.axpy loop 1 gforscale.F90.bc'
target datalayout = "e-p:64:64:64-i1:8:8-i8:8:8-i16:16:16:16-i32:32:32-i64:64:64-f32:32:32-f64:64:64-v64:64:64-v128:128:128-a0:0:64-
s0:64:64-f80:128:128-f128:128:128-n8:16:32:64"
target triple = "x86 64-unknown-linux-gnu"
module asm "\09.ident\09\22GCC: (GNU) 4.5.4 20110527 (prerelease) LLVM: 131968\22"
define void @axpy loop 1 gforscale (i32* nocapture %n, [0 x float]* nocapture %y, float* %a, [0 x float]* %x) nounwind {
  %memtmp = alloca i32, align 4
  %0 = load i32* %n, align 4
  call void (i32*, i32, i32, ...)* @axpy loop 1 gforscale blockidx x(i32* noalias %memtmp, i32 1, i32 %0) nounwind
  %1 = load i32* %memtmp, align 4
  %2 = sext i32 %1 to i64
  %3 = add nsw i64 %2, -1
  %4 = getelementptr [0 x float]* %y, i64 0, i64 %3
  %5 = load float* %4, align 4
  %6 = load float* %a, align 4
  %7 = getelementptr [0 x float]* %x, i64 0, i64 %3
  %8 = load float* %7, align 4
  %9 = fmul float %6, %8
  %10 = fadd float %5, %9
  store float %10, float* %4, align 4
  ret void
declare void @axpy loop 1 gforscale blockidx x(i32* noalias, i32, i32, ...)
```



/opt/llvm/bin/llc -march=c axpy.axpy_loop_1_gforscale.F90.bc.opt -o axpy.axpy_loop_1_gforscale.F90.bc.cu

```
asm("\t.ident\t\"GCC: (GNU) 4.5.4 20110527 (prerelease) LLVM: 131968\"\n"
"");
#ifdef CUDA DEVICE FUNC
device
#endif
void axpy loop 1 gforscale (unsigned int *llvm cbe n, struct l unnamed0 (*llvm cbe y), float *llvm cbe a, struct l unnamed0 (*llvm cbe x));
#ifdef CUDA DEVICE FUNC
device
#endif
void axpy loop 1 gforscale blockidx x(unsigned int *, unsigned int , unsigned int );
void axpy loop 1 gforscale (unsigned int *llvm cbe n, struct l unnamed0 (*llvm cbe y), float *llvm cbe a, struct l unnamed0 (*llvm cbe x)) {
  unsigned int llvm cbe memtmp; /* Address-exposed local */
  unsigned int llvm cbe tmp 1;
  unsigned int llvm cbe tmp 2;
  unsigned long long llvm cbe tmp 3;
  float *llvm cbe tmp 4;
  float llvm cbe tmp 5:
  float llvm cbe tmp 6;
  float llvm cbe tmp 7;
  llvm cbe tmp 1 = *llvm cbe n;
  axpy loop 1 \overline{g}forscale \overline{b}lockidx x((&llvm cbe memtmp), \frac{1}{u}, llvm cbe tmp 1);
  llvm cbe tmp 2 = *(\&llvm cbe memtmp);
  llym cbe tmp 3 = ((unsigned long long )(((unsigned long long )(((signed long long )(signed int ))) + ((unsigned long long long ))
18446744073709551615ull))):
  llvm cbe tmp 4 = (\&(*ilvm cbe y).array[((signed long long )llvm cbe tmp 3)]);
  llvm cbe tmp 5 = *llvm cbe tmp 4;
  llvm cbe tmp 6 = *llvm cbe a;
  llvm_cbe_tmp__7 = *((&(*llvm_cbe_x).array[((signed long long )llvm_cbe_tmp__3)]));
  *llvm cbe tmp 4 = (((float )(llvm cbe tmp 5 + (((float )(llvm cbe tmp 6 * llvm cbe tmp 7))))));
  return:
```

Шаг 5

```
asm("\t.ident\t\"GCC: (GNU) 4.5.4 20110527 (prerelease) LLVM: 131968 \"\n"
"");
#ifdef CUDA DEVICE FUNC
extern "C" global
#endif
void axpy loop 1 gforscale (unsigned int *llvm cbe n, struct l unnamed0 (*llvm cbe y), float *llvm cbe a, struct l unnamed0 (*llvm cbe x));
#ifdef CUDA DEVICE FUNC
 device
#endif
void axpy loop 1 gforscale blockidx x(unsigned int* index, unsigned int start, unsigned int end) { *index = blockIdx.x + start; }
void axpy loop 1 gforscale (unsigned int *llvm cbe n, struct l unnamed0 (*llvm cbe y), float *llvm cbe a, struct l unnamed0 (*llvm cbe x)) {
  unsigned int llvm cbe memtmp;  /* Address-exposed local */
  unsigned int llvm cbe tmp 1;
  unsigned int llvm cbe tmp 2;
  unsigned long long llvm cbe tmp 3;
  float *llvm cbe tmp 4;
  float llvm cbe tmp 5;
  float llvm cbe tmp 6;
  float llvm_cbe_tmp__7;
  llvm cbe tmp 1 = *llvm cbe n;
  axpy loop 1 qforscale blockidx x((&llvm cbe memtmp), 1u, llvm cbe tmp 1);
  llvm cbe tmp 2 = *(\&llvm cbe memtmp);
  llvm cbe tmp 3 = ((unsigned long long )(((unsigned long long )(((signed long long )(signed int )llvm cbe tmp 2))) + ((unsigned long long )
18446744073709551615ull));
  llvm cbe tmp 4 = (\&(*llvm cbe y).array[(( signed long long )llvm cbe tmp 3)]);
  llvm cbe tmp 5 = *llvm cbe tmp 4:
  llvm cbe tmp 6 = *llvm cbe a;
  llvm_cbe_tmp__7 = *((&(*llvm_cbe_x).array[(( signed long long )llvm_cbe_tmp__3)]));
  *llvm cbe tmp 4 = (((float)(llvm cbe tmp 5 + (((float)(llvm cbe tmp 6 * llvm cbe tmp 7)))))):
  return;
}
```

Шаги 6-8

Компиляция отдельных частей и компоновка в общий объектный файл:

```
# 6
nvcc -g -c axpy.axpy_loop_1_gforscale.F90.bc.cu -D__CUDA_DEVICE_FUNC__ -G -o axpy.axpy_loop_1_gforscale.F90.o

# 7
gfortran -g -c axpy.host.F90 -D__CUDA_DEVICE_FUNC__ -ffree-line-length-none -l/opt/kgen/include -o axpy.host.F90.o

# 8
/usr/bin/ld --unresolved-symbols=ignore-all -r -o axpy.o_kgen axpy.host.F90.o axpy.axpy_loop_1_gforscale.F90.o
```

Тестирование ахру

По умолчанию – исполнение на CPU

```
[marcusmae@T61p axpy]$ ./axpy
Usage: ./axpy <n> <eps>
[marcusmae@T61p axpy]$ ./axpy 10 0.001
  Value of i after cycle = 11
Max abs diff = 0.000000
```

Использование GPU при включении переменной окружения # (доп. отладочная печать отображения аргументов в память GPU)

```
[marcusmae@T61p axpy]$ ./axpy 1000 0.001 arg 0 maps memory segment [140735344500736 .. 140735344508928] to [1052672 .. 1060864] arg 1 maps memory segment [28172288 .. 28184576] to [1060864 .. 1073152] arg 2 reuses mapping created by arg 0 arg 3 reuses mapping created by arg 1 Value of i after cycle = 1001 Max abs diff = 0.000000
```

Структура системы

/opt/kgen/ bin/ q95xml-refids XML-разметка кода g95xml-tree Скрипт, вып. шаги 1-8 kgen Преобразование кода kgen-gforscale Фронтенд ("компилятор") kgen-gfortran include/ gforscale.h gforscale.mod Runtime-модули gforscale.dragonegg.mod lib/ Runtime-библиотека libgforscale.so transforms/ split/ Правила преобразования кода

Хочу попробовать!

Генератор доступен на серверах СибНИГМИ и CUDA.CS.MSU.SU

Загрузка исходного кода с примерами

```
[dmikushin@tesla-cmc ~]$ svn co svn+ssh://dmikushin@tesla.parallel.ru/svn/kernelgen
dmikushin@tesla.parallel.ru's password:
dmikushin@tesla.parallel.ru's password:
[dmikushin@tesla-cmc ~]$ cd kernelgen/tests/public/logexp/
[dmikushin@tesla-cmc logexp]$ make
. . .
[dmikushin@tesla-cmc logexp]$ ./logexp 1000 1000 0.001
arg 0 maps memory segment [140734329888768 .. 140734329896960] to [1052672 .. 1060864]
arg 1 reuses mapping created by arg 0
arg 2 maps memory segment [139978601713664 .. 139978613723136] to [1060864 .. 13070336]
arg 3 reuses mapping created by arg 2
arg 4 reuses mapping created by arg 2
Value of i after cycle =
                          1001
Value of j after cycle = 1001
Max abs diff = 0.000002
```

Что дальше?

Применение генератора к модели COSMO:

- 1.Компиляция с помощью kgen-gfortran, исправление приоритетных ошибок
- 2.Последовательное подключение deviceреализаций параллельных циклов, сравнение результатов (контроль багов в C backend)
- 3.Доработка системы для оптимизации и поддержки multi-GPU
- На 1-2 ближайшие 3 недели