МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 9382	 Юрьев С.Ю.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

Ход работы.

Был написан и отлажен программный модуль lab.exe.

Процедуры, используемые в программе:

1) ROUT - процедура обработчика прерываний.

2) СНЕСК - процедура проверки установки резидента.

3) LOADP - процедура загрузки резидента.

4) UNLOADP - процедура выгрузки резидента.

5) CHECKUN - процедура проверки наличия "/un".

6) PRINT - вывод строки из DX на экран.

В табл. 1 представлена обработка нажатий клавиатуры.

Клавиша	1	2	3	4	5	6
Записанный символ	S	e	С	r	e	t

Табл. 1.

На рис. 1 представлен вид командной строки после запуска программы и нажатия клавиш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.



Рис. 1.

На рис. 2 представлен вывод программы memory.com, которая выводит информацию о МСВ блоках, после запуска lab.exe.

C:\>MEMORY.COM			
Available memory:	644160 Ь		
Extended memory:	15360 kb		
MCB: 1 Owner:	MS DOS	Size: 16	
last 8 bytes:			
MCB: 2 Owner:	free	Size: 64	
last 8 bytes:			
MCB: 3 Owner:	0040	Size: 256	
last 8 bytes:			
MCB: 4 Owner:	0192	Size: 144	
last 8 bytes:			
MCB: 5 Owner:	0192	Size: 4576	
last 8 bytes: LAB			
MCB: 6 Owner:	02BB	Size: 4144	
last 8 bytes:			
MCB: 7 Owner:	O2BB	Size: 644160	
last 8 bytes: MEM	DRY		
<u> </u>			

Рис. 2. Вывод memory.com после запуска lab.exe

По рисунку видно, что процедура прерываний осталась резидентной в памяти и располагается в блоках 4 и 5.

На рис. 3 представлен вывод программы memory.com, которая выводит информацию о МСВ блоках, после запуска lab.exe для выгрузки резидентного обработчика прерываний. После это были нажаты клавиши 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

C:\>LAB.EXE /un Interruption has b	een unloaded		
C:\>MEMORY.COM			
Available memory:	648912 Ь		
Extended memory:	15360 kb		
MCB: 1 Owner:	MS DOS	Size:	16
last 8 bytes:			
MCB: 2 Owner:	free	Size:	64
last 8 bytes:			
MCB: 3 Owner:	0040	Size:	256
last 8 bytes:			
MCB: 4 Owner:	0192	Size:	144
last 8 bytes:			
MCB: 5 Owner:	0192	Size:	648912
last 8 bytes: MEMC	IRY		
C:\>1234567890_			

Рис. 3. Вывод memory.com при вводе '1', '2', '3', ...

По рисунку видно, что память для резидентного обработчика была освобождена. Также видно, что обработчик закончил работу, и замена символов не была произведена.

Контрольные вопросы.

1) Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ: прерывания функций DOS (21h), прерывания функций BIOS (16h, 09h)

2) Чем отличается скан код от кода ASCII?

Ответ: код ASCII – номер символа в таблице ASCII, а скан код – код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает, какая клавиша была нажата.

Выводы.

В ходе выполнения данной работы была реализована программа, загружающая и выгружающая пользовательское прерывание от нажатия клавиатуры в память.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Исходный код программы.

```
CODE SEGMENT
       ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
; Процедуры
;-----
ROUT PROC FAR
; обработчик прерываний
        jmp startrout
    routdata:
       signature DW 2910h
        keep_ss dw ?
        keep_sp
                   dw ?
                   dw ?
        keep_ax
        KEEP_IP DW 0
KEEP_CS DW 0
        KEEP PSP DW 0
        symb
                   db 0
startrout:
        mov keep_ss, ss
        mov keep_sp, sp
        mov keep_ax, ax
        mov ax, seg rout_stack
        mov ss, ax
```

```
PUSH AX ; сохранение изменяемых регистров
           push bx
           push cx
           push dx
           push si
           push es
           push ds
                ax, seg symb
           mov
                ds, ax
           mov
           in
                            al, 60h
                al, 02h
           cmp
                            out_s
           jе
                al, 03h
           cmp
           jе
                            out e
                al, 04h
           cmp
           jе
                            out_c
           cmp
                al, 05h
           jе
                            out r
           cmp
                al, 06h
           jе
                            out_e
                al, 07h
           cmp
           jе
                            out t
           pushf
           call dword ptr cs:keep_ip
                endc
           jmp
out_s:
                symb, 's'
           mov
           jmp
                      next
out e:
                 symb, 'e'
           mov
                      next
           jmp
out_c:
                symb, 'c'
           mov
           jmp
                      next
out r:
                symb, 'r'
           mov
                      next
           jmp
out_t:
                symb, 't'
           mov
next:
           in
                           al, 61h
           mov
                ah, al
                      al, 80h
           or
                     61h, al
           out
           xchg al, al
                     61h, al
           out
           mov al, 20h
```

mov sp, offset end_stack

```
20h, al
         out
print symb:
              ah, 05h
         mov
         mov cl, SYMB
              ch, 00h
         mov
         int
                   16h
                  al, al
         or
         jг
                   endc
         mov ax, 0040h
         mov es, ax
         mov ax, es:[1ah]
         mov es:[1ch], ax
              print_symb
         jmp
endc:
         pop ds
         pop es
         pop si
         pop dx
         pop cx
         pop bx
         POP AX
                       ; восстановление регистров
         mov ax, keep ax
         mov ss, keep_ss
         mov sp, keep_sp
         MOV AL, 20H
         OUT 20H, AL
         IRET
ROUT ENDP
;-----
last byte:
;-----
CHECK proc
         push ax
         push bx
         push si
         MOV АН, 35Н ; функция получения вектора
         MOV AL, 09H; номер вектора
         INT 21H
         mov si, offset signature
         sub si, offset rout
         mov ax, es:[bx+si]
         cmp ax, signature
         jne endcheck
         mov loaded, 1
endcheck:
         pop si
```

```
pop bx
          pop ax
          ret
CHECK endp
;-----
LOADP proc
          push ax
          push bx
          push cx
          push dx
          push es
          push ds
          MOV АН, 35Н ; функция получения вектора
          MOV AL, 09H; номер вектора
          INT 21H
          MOV KEEP IP, BX ; запоминание смещения
          MOV KEEP CS, ES ; и сегмента
          MOV DX, OFFSET ROUT ; смещение для процедуры в DX
          MOV AX, SEG ROUT ; сегмент процедуры
          MOV DS, AX
                                  ; помещаем в DS
          MOV AH, 25H
                            ; функция установки вектора
          MOV AL, 09H
                             ; номер вектора
          INT 21H
                             ; меняем прерывание
          POP DS
          mov DX, offset LAST BYTE; размер в байтах от начала
          mov CL,4
                                   ; перевод в параграфы
          shr DX,CL
          add dx, 10fh
          inc DX
                                        ; размер в параграфах
          mov AH, 31h
          int 21h
          pop es
          pop dx
          pop cx
          pop bx
          pop ax
          ret
LOADP endp
;-----
UNLOADP
        proc
          cli
          push ax
          push bx
          push dx
          push ds
          push es
          push si
          MOV АН, 35Н ; функция получения вектора
          MOV AL, 09H ; номер вектора
          INT 21H
```

```
mov si, offset keep ip
          sub si, offset rout
          mov dx, es:[bx+si]
         mov ax, es: [bx+si+2]
         push ds
         mov ds, ax
                            ; функция установки вектора
         MOV AH, 25H
         MOV AL, 09H
                            ; номер вектора
          INT 21H
                            ; меняем прерывание
          POP DS
         mov ax, es: [bx+si+4]
         mov es, ax
         push es
         mov ax, es:[2ch]
          mov es, ax
         mov ah, 49h
         int 21h
         pop es
         mov ah, 49h
          int 21h
          sti
          pop si
         pop es
         pop ds
         pop
              dx
              bx
         pop
         pop
              ax
         ret
UNLOADP
        endp
;-----
CHECKUN
        proc
         push ax
         push es
         mov ax, keep_psp
         mov es, ax
          cmp byte ptr es:[82h], '/'
          jne endun
          cmp byte ptr es:[83h], 'u'
          jne endun
              byte ptr es:[84h], 'n'
          cmp
          jne endun
         mov un, 1
endun:
         pop es
         pop ax
         ret
CHECKUN endp
```

```
PRINT proc near
          mov ah, 09h
           int 21h
           ret
PRINT
        endp
;-----
; Код
MAIN PROC
        push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке sub AX, AX ;> для последующего восстановления по push AX ;/ команде ret, завершающей процедуру.
        mov AX, DATA
                              ; Загрузка сегментного
        mov DS, AX
                                 ; регистра данных.
          mov keep_psp, es
           call check
           call checkun
           cmp un, 1
           je unload1
           mov al, loaded
           cmp al, 1
           jne load1
           mov dx, offset loaded inf
           call print
           jmp exit
load1:
           mov dx, offset load inf
           call print
           call loadp
           jmp exit
unload1:
           cmp loaded, 1
           jne notloaded1
           call UNLOADP
           mov dx, offset unload inf
           call print
           jmp exit
notloaded1:
           mov dx, offset not load inf
           call print
exit:
; Выход в DOS
           xor AL, AL
           mov AH, 4Ch
           int 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
AStack SEGMENT STACK
       DW 128 DUP(0)
AStack ENDS
```

```
DATA SEGMENT

load_inf db 'Interruption loaded',0DH,0AH,'$'
loaded_inf db 'Interruption already loaded',0DH,0AH,'$'
unload_inf db 'Interruption has been

unloaded',0DH,0AH,'$'
not_load_inf db 'Interruption not loaded',0DH,0AH,'$'

loaded db 0
un db 0

DATA ENDS
```

END MAIN