<u>Exemple 7</u>: on souhaite réaliser un programme qui génère chaque seconde un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 9. On souhaite :


- Afficher le nouveau nombre généré ainsi que les 2 précédents.
- Afficher le produit de ces 3 nombres
- Sur la page de démarrage, choisir Nouveau → Projet vide

  Faire Fichier → Enregistrer et donner le nom du projet :


  « Exemple7 »

  Sur le Poste de travail, avec un clic droit choisir Nouveau → VI


  Un VI s'ouvre, faire Fichier → Enregistrer et donner le nom de programme : Exemple 7
- **Sur la face avant**, ajouter 4 indicateurs « N », « N-1 », « N-2 » et « Produit » numériques (Moderne → Numérique).



- **Sur le diagramme**, changer le type des indicateurs des 3 nombres en Entiers non signés 8 bytes et celui du produit en Entier non signé 16 bytes (Clic droit sur l'indicateur → Représentations).
- Insérer une boucle WHILE avec une condition d'arrêt F (boucle infinie).
- Ajouter un délai d'attente de 1000 ms




Insérer les fonctions « Nb Aléatoire », « Multiplier », « Additionner » et « Arrondir » (Clic droit → Numérique) ainsi que la fonction « Convertir en octet non signé 8 Bytes » (Clic droit → Numérique → Conversion). Effectuer le câblage suivant :




RMN Page 1 sur 3


- Exécuter le VI. On remarque que « N » contient un entier compris entre 1 et 9.
- Arrêter l'exécution.
- 4 Câbler la valeur du nombre généré en Tunnel de le boucle WHILE



← Clic droit sur le Tunnel de boucle et choisir de le Remplacer en registre à décalage. Câbler l'entrée du registre à décalage sur l'indicateur « N-1 ».




- Exécuter le VI. On remarque que « N-1 » contient la précédente valeur affectée à « N ».
- Arrêter l'exécution.
- Clic droit sur l'entrée du registre à décalage → Ajouter un élément. Câbler cette nouvelle entrée du registre à décalage à l'indicateur « N-2 ».
- ♣ Insérer une fonction « Opérateur » (Numérique). Agrandir cette fonction pour faire apparaître trois entrées. Câbler les entrées à « N », « N-1 » et « N-2 ». Changer le mode de l'opérateur en « Multiplier » et câbles sa sortie à l'indicateur « Produit » (Penser à transformer le résultat en entier 16 bytes).




- Exécuter le VI. On remarque que « N » contient un entier compris entre 1 et 9.
- Arrêter l'exécution.
- ♣ Enregistrer le VI, le fermer. Enregistrer le projet et le fermer.

RMN Page 2 sur 3

<u>Exemple 8</u>: on souhaite réaliser un programme avec 2 VI dans lequel l'utilisateur modifie une valeur dans le  $1^{er}$  VI et que cette valeur soit modifiée automatiquement dans le  $2^{nd}$  VI.



- **Sur la face avant d'Exemple 8\_1**, ajouter 1 contrôleur « Choix » (Moderne → Numérique) et 1 indicateur « N1 » (Moderne → Numérique).
- **♣** Sur la face avant d'Exemple 8\_2, ajouter 1 indicateur « N2 » (Moderne → Numérique).



- ♣ Sur le diagramme d'Exemple 8\_1, câbler « Choix » à « N1 ».
- Insérer une variable globale (Structures). Pour l'instant, un « ? » apparait à côté du globe.
- Double clic sur la variable globale : Un VI de **variable** apparait (il ne possède pas de diagramme mais seulement une face avant). L'enregistrer sous « Exemple 8 var ».
- Sur la face avant d'Exemple 8\_var, ajouter 1 indicateur « N3 » (Moderne → Numérique).
- **♣ Sur le diagramme d'Exemple 8\_1**, câbler « Choix » à la variable globale « N3 ».
- **Sur le diagramme d'Exemple 8\_2**, clic-droit et « Selectionner un VI ». Choisir le VI « Exemple 8 var ». Déposer la variable globale sur le diagramme.
- Exécuter en continu les VI. On remarque que modifier « Choix » modifie tous les indicateurs.
- Arrêter l'exécution.
- Enregistrer les VI, les fermer. Enregistrer le projet et le fermer.

RMN Page 3 sur 3