МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчика прерываний

| Студент гр. 9383 | Нистратов Д.Г. |
|------------------|----------------|
| Преподаватель | Ефремов М.А. |
| | |

Санкт-Петербург

Постановка задачи.

Исследовать возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Написать пользовательский обработчик прерывания, который получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре и обрабатывает сканкод, осуществляя определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Последовательность действий

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента

располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
 - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

Шаг 1. Была описана программа, выполняющая проверку установление пользовательского прерывания с вектором 09h. А также изменяющие символы q и w на а и s.

Шаг 2. Была отлажена и запущена написанная программа, см. Изображение 1

```
D:\LETI\OS\MASM>TEMP.EXE
Interruption is loaded successfully
D:\LETI\OS\MASM>aserty
Illegal command: aserty.
D:\LETI\OS\MASM>TEMP.EXE /un
Interruption is restored
D:\LETI\OS\MASM>qwerty_
```

Изображение 1 – Пример работы программы.

Шаг 3. Запустим программу из ЛР3 для отображения карты памяти в виде списка блоков МСВ, см. Изображение 2

```
D:\LETI\OS\MASM>lab3_1.com
Available memory: 648912
Extended memory: 15360
Table:
     4D
                0008
                             16
     4D
                0000
                             64
     4D
                0040
                            256
     4D
                0192
                            144
                0192
                         648912
                                  LAB3_1
D:\LETI\OS\MASM>
```

Изображение 2 – таблица МСВ из ЛБЗ

Шаг 4. Запустим программу и убедимся, что установщик прерываний работает, см. Изображение 3

```
D:\LETI\OS\MASM>lab3_1.com
Available memory: 644368
Extended memory: 15360
Table:
                 0008
                              16
     4D
                 0000
                             64
                 0040
     4D
                             256
     4D
                 0192
                             144
     4D
                                   LAB5
                 0192
                            4368
     4D
                 02ae
                            4144
                         644368
                                   LAB3_1
     5A
                 02ae
D:\LETI\OS\MASM>
```

Изображение 3 – Установщик прерываний в таблице МСВ

Шаг 5. Запустим программу и убедимся, что выгрузка произошла успешно, см. Изображение 4

```
D:\LETI\OS\MASM>LAB5.EXE ∕un
Interruption was unloaded.
D:\LETI\OS\MASM>lab3_1.com
Available memory: 648912
Extended memory: 15360
Table:
     4D
                0008
                             16
     4D
                0000
                             64
                0040
     4D
                            256
     4D
                0192
                            144
                         648912
                                  LAB3_1
     5A
                0192
D:\LETI\OS\MASM>_
```

Изображение 4 – Выгрузка установщика прерываний

Шаг 6. Ответы на вопросы:

1. Какого типа прерывания использовались в работе? Были использованы аппаратные прерывания 09h и 16h, а также пользовательские прерывания 21h и 10h.

2. Чем отличается скан-код от кода ASCII Скан-код — это код клавиши клавиатуры, который преобразуется обработчиком в код символа. ASCII код — это код самого символа в таблице.

Заключение.

В ходе лабораторный работы был изучен метод взаимодействия клавиатуры с ОС DOS, изучен принцип работы скан-кодов, а также реализация собственных резидентных прерываний.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
Название файла: lab5.asm
ASTACK SEGMENT STACK
 DW 200 DUP(?)
ASTACK ENDS
DATA SEGMENT
  ROUT_LOADED db 'Interruption is already loaded', 0DH, 0AH, '$'
 ROUT_CHANGED db 'Interruption is loaded successfully', 0DH, 0AH, '$'
 ROUT_IS_NOT_LOADED db 'Interruption is not loaded', 0DH, 0AH, '$'
  ROUT_UNLOADED db 'Interruption is restored', 0DH, 0AH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
 ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK
WRITE PROC NEAR
 push ax
 mov ah, 9
 int 21h
 pop ax
 ret
WRITE ENDP
start:
ROUT proc far
 jmp START_ST
 KEEP_PSP DW 0
  KEEP_IP DW 0
  KEEP_CS DW 0
  KEEP_SS DW 0
  KEEP_SP DW 0
  KEEP_AX DW 0
```

INT_SIG DW 7777h

INTSEG DW 64 DUP(?)

```
START_ST:
  mov KEEP_SP, sp
  mov KEEP_AX, ax
  mov KEEP_SS, ss
  mov ax, seg INTSEG
  mov ss, ax
  mov ax, offset START_ST
  mov sp, ax
  mov ax, KEEP_AX
  push bx
  push cx
  push dx
  push si
  push cx
  push ds
  push ax
  in al, 60h
  cmp al, 10h
 je K_Q
  cmp al, 11h
 je K_W
  call dword ptr cs:[KEEP_IP]
 jmp END_ROUT_P
K_Q:
  mov al, 'a'
 jmp DO
K_W:
  mov al, 's'
DO:
  push ax
  in al, 61h
```

mov ah, al

```
or al, 80h
  out 61h, al
  xchg ah, al
  out 61h, al
  mov al, 20H
  out 20h, al
  pop ax
READS:
  mov ah, 05h
  mov cl, al
  mov ch, 00h
  int 16h
  or al, al
 jz END_ROUT_P
  mov ax, 40h
  mov es, ax
  mov ax, es:[1ah]
  mov es:[1ch], ax
 jmp READS
END_ROUT_P:
  pop ds
  pop es
  pop si
  pop dx
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  mov sp, KEEP_SP
  mov ax, KEEP_SS
  mov ss, ax
  mov ax, KEEP_AX
  mov al, 20h
  out 20h, al
  iret
ROUT endp
```

```
CHECK_UNLOAD PROC near
  push ax
  push es
  mov cl, 0h
  mov al,es:[81h+1]
  cmp al,'/'
 jne WRONG_ARG
  mov al,es:[81h+2]
  cmp al,'u'
  jne WRONG_ARG
  mov al,es:[81h+3]
  cmp al,'n'
 jne WRONG_ARG
  mov cl,1h
WRONG_ARG:
  pop es
  pop ax
  ret
CHECK_UNLOAD ENDP
CHECK_LOADED PROC NEAR
  push ax
  push dx
  push es
  push si
  mov cl, 0h
  mov ah, 35h
  mov al, 09h
  int 21h
```

```
mov si, offset INT_SIG
  sub si, offset ROUT
  mov dx, es:[bx + si]
  cmp dx, INT_SIG
  jne NOT_LOADED
  mov cl, 1h
NOT_LOADED:
  pop si
  pop es
  pop dx
  pop ax
  ret
CHECK_LOADED ENDP
LOAD_ROUT PROC near
  push ax
  push cx
  push dx
  mov KEEP_PSP, es
  mov ah, 35h
  mov al, 09h
  int 21h
  mov KEEP_CS, es
  mov KEEP_IP, bx
  push es
  push bx
  push ds
  lea dx, ROUT
  mov ax, SEG ROUT
  mov ds, ax
```

```
mov ah, 25h
  mov al, 09h
  int 21h
  pop ds
  pop bx
  pop es
  mov dx, offset ROUT_CHANGED
  call WRITE
  lea dx, END_ROUT_P
  mov cl, 4h
  shr dx, cl
  inc dx
  add dx, 100h
  xor ax,ax
  mov ah, 31h
  int 21h
  pop dx
  pop cx
  pop ax
  ret
LOAD_ROUT ENDP
UNLOAD_ROUT PROC near
  push ax
  push si
  call CHECK_LOADED
  cmp cl, 1h
  jne ROUT_ISNOT_LOADED
```

cli

```
push ds
push es
mov ah, 35h
mov al, 09h
int 21h
mov si, offset KEEP_IP
sub si, offset ROUT
mov dx, es:[bx + si]
mov ax, es:[bx + si + 2]
mov ds, ax
mov ah, 25h
mov al, 09h
int 21h
mov ax, es:[bx + si + 4]
mov es, ax
push es
mov ax, es:[2ch]
mov es, ax
mov ah, 49h
int 21h
pop es
mov ah, 49h
int 21h
pop es
pop ds
sti
mov dx, offset ROUT_UNLOADED
```

call WRITE

```
jmp UNLOAD_END
ROUT_ISNOT_LOADED:
 mov dx, offset ROUT_IS_NOT_LOADED
 call WRITE
UNLOAD_END:
 pop si
 pop ax
 ret
UNLOAD_ROUT ENDP
MAIN PROC FAR
 mov ax, DATA
 mov ds, ax
 call CHECK_UNLOAD
 cmp cl, 1h
 je START_UNLOAD
 call CHECK_LOADED
 cmp ch, 1h
 je ALREADY_LOADED
 call LOAD_ROUT
 jmp EXIT
START_UNLOAD:
  call UNLOAD_ROUT
 jmp EXIT
ALREADY_LOADED:
 mov dx, offset ROUT_LOADED
 call WRITE
```

jmp EXIT

EXIT:

xor al, al

mov ah, 4ch

int 21h

MAIN endp

CODE ends

END Main